Описание

Схема работы программы GOSTunnel

Возможности Особенности

Установка

Запуск программы

Файл конфигурации

Создание нового подключения

Опции программы

Системные требования

Некорректная работа приложения

Создание сертификата локального сервера

Лицензия

Используемые библиотеки


Устранение ошибок

Руководство к программе **GOSTunnel** версии 0.9.1

Описание

Программа **GOSTunnel** предназначена для шифрования трафика от произвольного приложения (браузер) и сервером по протоколу **SSL**.

Схема работы программы GOSTunnel



Возможности

- Использование встроенного хранилища сертификатов Windows
- Работа с криптопровайдерами Windows
- Подключение к серверу и шифрование данных с использованием алгоритма шифрования **ГОСТ**

Особенности

Программа **GOSTunnel** способна принимать подключения от клиентского приложения по протоколу **SSL**. Это позволяет избегать тех случаев, когда веб-страница сервера, который требует аутентификацию клиента по сертификату, либо с использованием непподдерживаемых баузером технологий щифрования (таких как ГОСТ), включает в себя ссылки *HTTPS* протокола. В данном случае браузер устанавливает **поддерживаемое** браузером *HTTPS* соеднение с программой **GOSTunnel** по протоколу **SSL**, избегая при этом неизвестных ему методов аутентификации.

Установка

Для установки программы, скопируйте следующие файлы в нужную Вам папку:

- исполняемый файл (gostunnel.exe)
- файл настроек (gostunnel.conf)
- папку certs с файлами (localhost.crt, localhost.key, dh.pem)

Запуск программы

Перед запуском программы необходимо сформировать файл настроек (см. раздел Конфигурционный файл). Чтобы запустить прорамму gostunnel.exe:

- запустите консоль (cmd.exe или другое)
- перейдите в папку с установленной программой (cd путь к папке)

• запустите программу командой gostunnel.exe

По умолчанию, программа загружает секцию **General** из файла настроек, если не задана опция section.

Файл конфигурации

Программа **GOSTunnel** поддерживает синтакис файла конфигурации формата INI. Указать программе путь к файлу конфигурации можно с помощью ключа config путь_к_файлу. По умолчанию, программа использует файл конфигурации с именем gostunnel.conf, который находится в каталоге с программой.

Для того, чтобы отобразить помощь по файлу настроек, запустите программу, указав следующие опции: --config --help.

Создание нового подключения

Каждое подключение должно иметь уникальное имя, которое заключается в квадратные скобки: [Имя_подключения] . Название подключения может содержать:

- символы латинского алфавиты
- цифры
- символы тире и нижнего подчеркивания

После объявления секции с названием подключения, должны идти следующие обязательные параметры, каждый из которых должен начинаться с новой строки:

- remote-host = строка IP либо URL адрес удаленного компьютера
- remote-port = число Порт удаленного сервера
- local-host = IP либо URL комьютера, на котором будут приниматься соединения
- local-port = число порт компьютера, на котором будут приниматься соединения

Конфигурация подключения также может содержать следующие необязательные параметры:

• cn = строка - поле "Common Name" сертификата сервера (соответствует доменному имени сервера). Без указания параметра сn , значение равно

строке, указанной в параметре remote-host

- log-file = строка путь к файлу, в который будет записываться лог
- log-level = число уровень логирования (от 0 до 4), где
 - 0 лог будут помещаться только ошибки, либо фатальные события
 - 1 предупреждения
 - 2 информационные ообщения
 - 3 отладочные сообщения
 - 4 подробный лог
- cert-filename = строка путь к файлу сертификата для https соединения с клиентским компьютером
- key-filename = строка ПУТЬ С ЗАКРЫТОМУ КЛЮЧУ СЕРТИФИКАТА
- dh-filename = строка файл с временными параметрами Диффи-Хеллмана

Значения необязательных параметров по-умолчанию:

- log-file = program_path/имя_подключения.log
- log-level = 2
- cert-filename = program path/certs/localhost.crt
- key-filename = program_path/certs/localhost.key
- dh-filename = program_path/certs/dh.pem

где program-path - путь каталогу с приложением

Для того, чтобы программа **GOSTunnel** использовала нужное Вам подключение, необходимо запустить программу с опцией section имя подклчения

Опции программы

Программа GOSTunnel поддерживает следующие дополнительные опции:

- h (help) вывести вспомогательное сообщение
- v (version) вывести сообщение с информацией о программе
- config указать путь к файлу с конфигурацией
- s (section) указать, какое подключение использовать
- log путь к файлу с логом (игнорирует опцию log-file в файле конфигурации)
- d (debug) отладочный режим (вывод в окно терминала)
- t (trace) подробный режим (вывод в окно терминала)

Использование короткой опции: gostunnel.exe -v.

Использование длинной опции: gostunnel.exe --version.

Системные требования

Опреционная система: Windows XP, 7, 8 (x86, x64)

Некорректная работа приложения

При подключении к локальному компьютеру по протоколу **SSL**, программе **GOSTunnel необходим** сертификат, со значением *Common Name* таким же, как и у адреса локального хоста, к которому производится подключение, а также секретный ключ и файл с временными параметрами Диффи-Хеллмана.

Для того, чтобы браузер не выводил предупреждений о подключении, необходимо наличие установленного сертификата корневого центра для сертификата программы **GOSTunnel**, находящийся по адресу - $mytb_{\kappa}$ gostunnel/certs/localhost_ca.crt .

Если Вы подключаетесь к локальному серверу по доменному имени (например, *localhost*), убедитесь, что данному доменному имени соответствует IP-адрес локального компьютера.

Создание сертификата локального сервера

См. Создание сертификата локального сервера.

Лицензия

Программа **GOSTunnel** распространяется под лицензией GNU General Public License version 3.

Используемые библиотеки

- Boost (Веб сайт) (Лицензия)
- OpenSSL (Веб сайт) (Лицензия)

Устранение ошибок

См. Описание ошибок.



Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 3.0 Непортированная.

Copyright © 2014 Dostovalov Vitaly mail@dostovalov.tk