

腕上 RSS（安卓版）软件操作说明书

Lightning Studio

2026 年 7 月 21 日

目录

一、软件概述.....	2
1.1 软件信息.....	2
1.2 权限和网络要求.....	2
二、首页总览.....	3
三、内容管理.....	5
四、频道文章列表.....	7
五、文章阅读.....	9
六、添加和导入内容.....	11
6.1 添加 RSS 源.....	11
6.2 添加独立网页文章.....	12
6.3 导入 TXT 或 EPUB 文件.....	12
6.4 清空导入内容.....	12
七、外部分享导入.....	13
八、蓝牙同步手表.....	15
九、日志导出和问题排查.....	16
十、退出和数据管理.....	17
十一、附录：本次说明书截图清单.....	18

一、软件概述

腕上 RSS（安卓版）是配合 OPPO Watch 端腕上 RSS（安卓版）阅读器使用的 Android 伴侣应用。用户可以在手机上管理 RSS 订阅源、导入网页文章、导入 TXT 或 EPUB 本地内容，并通过已配对蓝牙与手表执行一次性双向同步。

手机端应用以“总览、内容、导入”三栏为主要导航结构：

- “总览”用于查看蓝牙同步状态、资料库统计，并快速进入内容、收藏、稍后再看、独立文章和导入内容。
- “内容”用于管理收藏、稍后再看、RSS 频道、独立文章、TXT 导入内容和 EPUB 导入频道。
- “导入”用于添加 RSS 源、导入网页文章、选择本地 TXT/EPUB 文件，以及处理来自浏览器或文件管理器的分享内容。

应用正式连接方式为 Android 公开蓝牙 RFCOMM。手机与手表需要先系统在蓝牙中完成配对，手表端打开腕上 RSS（安卓版）并保持亮屏后，手机端点击同步按钮即可执行一次资料库交换。应用不需要 OPPO 或 HeyTap 闭源 SDK。

本文截图取自一台三星测试手机，截图中的频道名称、文章标题和文章数量仅用于展示界面效果，实际内容会随用户本机资料库变化。

1.1 软件信息

项目	内容
软件名称	腕上 RSS（安卓版）
Android 包名	com.lightningstudio.watchrss.phone
当前版本	1.0.0-2
Version Code	13
最低系统版本	Android 11，API 30
目标系统版本	Android API 36
主要通信方式	已配对蓝牙 RFCOMM
主要数据类型	RSS 源、文章、收藏、稍后再看、独立文章、TXT/EPUB 导入内容

1.2 权限和网络要求

应用主要使用以下权限和能力：

- 网络访问：用于抓取 RSS 源、网页正文、文章图片和平台网页。
- 蓝牙连接：Android 12 及以上系统同步手表时需要授予“附近设备/蓝牙连接”权限。
- 文件访问：用户主动选择 TXT 或 EPUB 文件时，应用读取所选文件内容。

应用的蓝牙同步是一次短连接操作。同步完成或失败后，本次 RFCOMM 会话结束，用户可按需再次点击同步。

二、首页总览

打开应用后进入“总览”页面。页面顶部显示应用简称“腕上 RSS”，右上角提供蓝牙日志导出口。中部“蓝牙同步”卡片显示当前同步方式为“已配对手表 · RFCOMM”，并提供“同步”和“日志”按钮。下方“资料库”区域展示当前本机资料库统计，包括内容频道、收藏、稍后、独立文章和导入内容。



首页总览

首页主要控件说明：


- “同步”：立即探测已配对并已打开腕上 RSS（安卓版）的手表，执行一次资料库双向同步。

- “日志”：导出手机端蓝牙同步日志，用于排查连接或传输问题。
- “内容”：进入频道和文章管理页面。
- “收藏”：查看已收藏文章。
- “稍后”：查看稍后再看的文章。
- “独立文章”：查看通过网页地址单独导入的文章。
- “导入内容”：查看 TXT 文件导入后的本地文章。
- 底部导航“总览、内容、导入”：在三个主页面之间切换。

首次同步前，请确认手机和手表已经在系统蓝牙设置中完成配对，并在手表端打开腕上 RSS（安卓版）应用。

三、内容管理

点击底部“内容”进入内容管理页。该页面按卡片列出收藏、稍后再看、置顶频道、普通 RSS 频道、独立文章、EPUB 导入频道和 TXT 导入内容。



内容管理页

内容页支持以下操作：

- 点击“收藏”或“稍后再看”卡片，查看对应保存列表。
- 点击任一 RSS 频道卡片，进入该频道文章列表。
- 点击右上角刷新按钮或下拉刷新，刷新所有普通 RSS 源。

- 点击频道右侧菜单，可对频道执行“移到顶部”“置顶/取消置顶”“删除”等操作。
- 置顶频道会显示在普通频道前方。
- “独立文章”卡片收纳从网页地址单独导入的文章。
- “导入内容”卡片收纳 TXT 文件导入后的本地文章。
- EPUB 文件会作为独立本地频道显示在内容列表中。

删除普通 RSS 频道会移除该频道入口；删除本地导入频道时，应用会同步标记该频道下的本地文章为已删除。删除操作会参与后续蓝牙同步，手表端会在同步后收到对应变化。

四、频道文章列表

在内容页点击一个频道后，应用进入该频道文章列表。列表顶部显示频道名称，右上角提供刷新当前频道按钮。每篇文章以卡片形式展示标题、来源和摘要。



频道文章列表

文章卡片支持以下操作：


- 点击文章卡片：进入文章阅读页。
- 点击心形按钮：收藏或取消收藏该文章。
- 点击书签按钮：加入或移出稍后再看。

- 点击外链按钮：打开原网页。
- 长按可删除的本地文章或独立文章：显示删除操作。
- 点击左上角返回按钮：回到内容列表。

收藏和稍后再看的状态会保存在手机本地资料库中，并在下次蓝牙同步时与手表端交换。对于普通 RSS 文章，应用会保留文章源信息；对于本地导入文章，应用会在本地资料库中保存正文或正文索引。

五、文章阅读

点击文章后进入阅读页。阅读页显示文章标题、来源、正文内容和底部操作栏。用户可以阅读文章正文、返回列表，或打开原网页。



文章阅读页

阅读页主要操作：

- “返回”：退出当前文章，回到上一级文章列表。
- “原网页”：用浏览器或平台网页打开原始链接。
- 上下滑动：阅读完整正文。

- 自动记录阅读进度：退出文章后再次打开时，应用会尽量恢复阅读位置。

当文章链接属于受支持的平台链接时，应用可使用内置平台 WebView 打开网页，提供返回、外部打开、上一页和全屏等网页浏览操作；其他普通链接可通过系统浏览器打开。

六、添加和导入内容

点击底部“导入”进入添加内容页面。该页面提供一个地址输入框和四个操作按钮：“RSS”“文章”“文件”“清空”。



导入页面

6.1 添加 RSS 源

1. 点击底部“导入”。
2. 在“网页或 RSS 地址”输入框中输入 RSS 源地址。
3. 点击“RSS”按钮。

4. 应用抓取 RSS 源信息，并将源添加到内容页。
5. 添加成功后，频道会出现在“内容”页面，文章会进入该频道文章列表。

如果输入地址不是可解析的 RSS 源，应用会显示错误信息。用户可检查地址是否完整，或确认网络连接是否正常。

6.2 添加独立网页文章

1. 点击底部“导入”。
2. 在“网页或 RSS 地址”输入框中输入网页文章地址。
3. 点击“文章”按钮。
4. 应用抓取网页并提取正文。
5. 导入成功后，文章会出现在“独立文章”和“最近导入”列表中。

独立文章适合保存单篇网页内容，不需要把整个 RSS 源加入频道列表。

6.3 导入 TXT 或 EPUB 文件

1. 点击底部“导入”。
2. 点击“文件”按钮。
3. 在系统文件选择器中选择 TXT 或 EPUB 文件。
4. 应用读取文件并生成可阅读文章。

TXT 文件会进入“导入内容”频道。EPUB 文件会作为一个独立本地频道显示在“内容”页中，并按章节生成文章列表。当前版本仅支持 TXT 和 EPUB 文件，不支持任意格式文件导入。

6.4 清空导入内容

“清空”按钮用于清理 TXT 根频道“导入内容”中的本地文章。EPUB 导入频道和 RSS 频道可在“内容”页通过频道菜单删除。

七、外部分享导入

用户也可以从浏览器、阅读应用或文件管理器把链接或文件分享到腕上 RSS（安卓版）。应用收到链接后，会弹出“导入链接”对话框，让用户选择将该链接作为 RSS 源或独立文章导入。



分享链接导入弹窗

链接分享操作步骤：

1. 在浏览器或其他应用中打开目标网页。
2. 点击系统分享按钮。

3. 在分享目标中选择“腕上 RSS（安卓版）”。
4. 在弹窗中选择“RSS 源”或“独立文章”。
5. 等待应用完成导入。

文件分享操作步骤：

1. 在文件管理器中选择 TXT 或 EPUB 文件。
2. 点击分享或用其他应用打开。
3. 选择“腕上 RSS（安卓版）”。
4. 在导入文件弹窗中确认导入。
5. 导入完成后，在“内容”或“导入”页面查看结果。

分享导入不会自动判断用户意图。对于同一个链接，用户需要明确选择“RSS 源”或“独立文章”。

八、蓝牙同步手表

蓝牙同步用于在手机和手表之间交换资料库。同步内容包括 RSS 源、文章状态、收藏、稍后再看、独立文章和本地导入内容。

同步前准备：

1. 在手机系统蓝牙设置中与手表完成配对。
2. 在手表上安装并打开腕上 RSS（安卓版）。
3. 保持手表亮屏，并进入可接收手机同步的状态。
4. 在手机端打开腕上 RSS（安卓版）。
5. 如系统提示蓝牙连接权限，选择允许。

同步操作：

1. 在“总览”页点击“同步”按钮，或点击右下角“同步手表”浮动按钮。
2. 手机开始探测已配对并已打开腕上 RSS（安卓版）的手表。
3. 如检测到多块手表，选择本次同步目标。
4. 等待“建立连接中”“信息传输中”“校验中”等进度完成。
5. 同步完成后，应用显示完成提示。

同步冲突处理：

- 如果手机端和手表端对同一内容存在删除或保留冲突，应用会弹出处理对话框。
- 用户可选择“保留最新操作”“合并内容”“删除内容”或进入手动选择。
- 手动选择中可保留手表版本、保留手机版本或删除。

蓝牙同步不是常驻连接。每次点击同步都会建立一次短连接，请在需要更新数据时手动执行。

九、日志导出和问题排查

首页“蓝牙同步”卡片和右上角图标提供日志导出能力。用户遇到同步失败、传输中断或无法找到手表时，可点击“日志”，选择保存位置，导出手机端蓝牙日志。

常见问题处理：

问题	处理方法
找不到手表	确认手机和手表已系统配对；手表端腕上 RSS（安卓版）已打开；手表保持亮屏；再点击同步
系统提示蓝牙权限 RSS 添加失败	允许“附近设备”或“蓝牙连接”权限 检查 RSS 地址是否完整，确认手机网络可用
网页文章导入失败	检查网页是否需要登录、是否禁止抓取，或改用分享到系统浏览器打开
文件导入失败	确认文件为 TXT 或 EPUB，且文件内容不为空
同步过程出现冲突	按弹窗选择保留最新、合并、删除或手动选择
平台网页无法打开	点击“原网页”使用系统浏览器打开

十、退出和数据管理

应用数据存储在手机本地数据库中。用户可通过以下方式管理数据：

- 在内容页删除 RSS 频道或本地导入频道。
- 在导入页点击“清空”清理 TXT 导入内容。
- 在文章列表中取消收藏或移出稍后再看。
- 在系统设置中清除应用数据或卸载应用，以清除本机全部资料库。

清除或删除后的状态会在下次蓝牙同步时参与双端合并。用户在执行大量删除操作后，建议及时与手表同步一次，确保双端状态一致。

十一、附录：本次说明书截图清单

编号	文件	说明
图 1	01_dashboard.png	首页总览与蓝牙同步
图 2	02_content.png	内容频道列表
图 3	03_channel_articles.png	频道文章列表
图 4	04_article_reader.png	文章阅读页
图 5	05_imports.png	添加和导入页面
图 6	06_shared_link_import	分享链接导入弹窗 (PNG 截图)