问题根因分析:

从环境上的日志来分析,Cinder侧没有异常。卷的状态变化为in-use --> dettaching --> in-use。

Nova Compute有如下日志:

```
2017-06-20 14:27:43.93 | TERROR nova compute.manager [ren-912a0Rce-doff-460d-a228-bc:37:clca94e la236a52e6864cf5a5b26d4b816f719b 406cd353135e44f0ade96f53d92d5d5b - -] [Instance: 4bfefe2b-3611-4c65-a293-657cf6eaf271] | Traceback (most recent call last): | Traceback (most
```

通过分析可以知道,Nova 删除卷的过程如下:

- 1. 通知cinder将卷状态标记为detaching;
- 2. 调用libvirt接口将Vol从Guest中删除;
- 3.调用os-brick接口删除/dev/disk/by-path目录下的软连接文件;
- 4. 调用Cinder os-terminate\_connection 接口将LUN的Mapping从Storage中的iGroup移除;
- 5.调用Cinder os-detach 接口通知Cinder 将Volume的状态改为available;

上面的过程中如果步骤2发生错误,Nova会通知Cinder进行回滚,将状态从detaching 改回 in-use; 而步骤4无论成功与否, Nova并不关心!

从日志可以看出,detach过程在步骤2就发生的错误,数据卷无法从Guest中删除,并未涉及到Cinder。

## NOVA\_API节点

## VolumeAttachmentController:

<mark>lef delete(self, req, server\_id, id)</mark>

- 1. 获取VM实例,检查VM状态,电源关闭状态时不能进行detach;
- 2. 通过volume\_id(传入的参数)在cinder\_api处获取volume的信息;
- 3. 获取该虚机的Device\_Mapping信息,判断volume\_id是否在Device\_Mapping中,如果该Volume是系统磁盘detach失败;

上面的三个步骤都有可能产生异常!

紧接着nova\_api调用NOVA\_COMPUTE的detach\_volume接口(这里虽然调用的是Nova\_Compute的接口,但是代码实际上依然在Nova\_API节点上执行)!!

NOVA COMPUTE的接口类: nova.compute.api.API

根据VM状态的不同dettach有两种不同的入口函数

```
def detach_volume(self, context, instance, volume):
    """Detach a volume from an instance."""
    if instance.vm_state == vm_states.SHELVED_OFFLOADED:
        self._detach_volume_shelved_offloaded(context, instance, volume)
    else:
        self._detach_volume(context, instance, volume)
```

搁置状态(SHELVED\_OFFLOADED)下的虚机调用\_detach\_volume\_shelved\_offloaded方法进行detach操作。

\_detach\_volume\_shelved\_offloaded直接调用Volume\_API的terminate\_connection和detach方法执行detach,对应cinder的RESFUL\_API接口为:

## os-terminate\_connection和os-detach

由于SHELVED\_OFFLOADED状态的虚机不实际运行在KVM层,因此整个卸载过程可以在Nova\_API节点完成,不通过Nova\_COMPUTE。

其余状态的VM会通过\_detach\_volume方法执行detach\_volume,该方法会执行n-cpu的RPC调用,完成剩余的detach操作:

def detach volume(self, context, instance, volume)

0. 调用nova.compute.api.API.\_check\_and\_begin\_detach方法,检查当前的Volume状态是否可以执行detach,之后调用begin\_detaching方法。 该方法通知Cinder将该Volume的状态置为detaching(对应Resful API为os-begin\_detaching)

- 1.从volume中获取该VM对应的attachment id, 注意这里的attachment id信息是通过CinderClient获取的;
- 2. RPC调用NOVA\_COMPUTE节点, 执行detach\_volume方法。

## NOVA\_COMPUTE节点:

nova.compute.manager.ComputeManager

```
def _detach_volume(self, context, volume_id, instance, destroy_bdm=True,attachment_id=None)
该方法是ComputeManager完成detach的主方法,主要完成以下的操作:

1. 在虚拟机层面(guest)将Volume移除; ----> def _driver_detach_volume(self, context, instance, bdm, connection_info)

2. 从BlockDeviceMapping中获取Volume的ISCSI连接信息,通知Cinder在Storage断开ISCSI映射(os-terminate_connection);

3. 通知Cinder修改Volume的attach状态为detached(os-detach);
```

在虚拟机层面(guest)将Volume移除时,如果移除虚机的过程失败,会调用回滚方法通知Cinder将Volume的状态从detaching改为in-use。 在虚机中移除Volume时,nova-compute调用KVM层驱动移除Volume。

LibvirtDriver中dettach操作的实现在nova.virt.libvirt.driver.LibvirtDriver.detach\_volume 和nova.virt.libvirt.guest.Guest.detach\_dev

nova.virt.libvirt.guest.Guest.detach\_device\_with\_retry:

1. 调用libvirt的python接口完成磁盘的从Guest中的卸载 ---> \_try\_detach\_device

\_try\_detach\_device将disk的XML传给libvirt进行卸载,可以看到如下日志:

```
LOG.debug("detach device xml: %s", device_xml)
```

- 2. 提供一个监听函数,监听libvirt是否完成了卸载 ---> \_do\_wait\_and\_retry\_detach
- \_do\_wait\_and\_retry\_detach通过实时的读取虚机XML文件中的DISK信息判断卸载完成了没有,如果没有调用\_try\_detach\_device重试。 nova.virt.libvirt.driver.LibvirtDriver.detach\_volume:
- 1. 调用detach\_device\_with\_retry , 获取监听函数\_do\_wait\_and\_retry\_detach;
- 2. 当libvirt完成detach后,调用os-brick断开连接,这里断开连接是指删除/dev/disk/by-path目录下的软连接文件