# Python 源码学习

KenshinLiu

Last Update: 2022 年 4 月 11 日

# 编译 Python

Listing 1: 编译使用的操作系统和 Python 版本信息

```
$ sw_vers
ProductName: macOS

ProductVersion: 12.3

BuildVersion: 21E230

$ $ git branch
   * main

$ $ $ git log -n 1

commit df9f7597559b6256924fcd3a1c3dc24cd5c5edaf (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)

Author: Inada Naoki <songofacandy@gmail.com>
Date: Tue Mar 1 10:27:20 2022 +0900

compiler: Merge except_table and cnotab (GH-31614)
```

#### Listing 2: 编译命令

```
1 # debug 模式编译
2 $ ./configure --with-pydebug
3 $ make
```

#### Listing 3: doxygen 生成调用关系

```
$ doxygen -g doxygen.config
2 $ doxygen doxygen.config
```

### Object

Python 所有对象的基础都是 Object. Object 在堆上进行分配。每个 Object 上都有一个表示引用计数的变量,当引用计数变为 0 之后,Object 会被回收。Object 上有一个表示类型的变量,每个 Object 的类型在 Object 被创建出来的时候就被固定,之后不会在改变。这个类型也是使用一个对象来进行表示,对象内部包含一个指针,指针指向被称为类型对象。这个类型对象包含一个表示类型的指针,指向自身。

Object 一旦分配之后,分配的内存大小以及内存地址都不会再发生改变。如果 Object 需要保存可变大小的数据,那么 Object 可以持有指向可变大小数据的一个指针。

Python 中的对象总是通过 PyObject\* 类型的指针进行访问。PyObject 结构体只包含引用计数和一个类型指针。Python 中的对象的内存地址的前部都是一个 PyObject 结构体, 通过这个 PyObject 结构体, 就可以知道一个对象的引用计数和真实的类型。

#### Listing 4: PyObject 定义

```
struct _object {
    _PyObject_HEAD_EXTRA // 这个字段用来编译一个 debug 版本, 不用关注
    Py_ssize_t ob_refcnt;
    PyTypeObject *ob_type;
};
typedef struct _object PyObject;
```

PyObject 只能表示单个的对象,如果需要表示含有多个对象的结构,需要用到另一个结构体 PyVarObject。其中的 ob\_size 字段表示对象的数量。

#### Listing 5: PyVarObject 定义

```
typedef struct {
    PyObject ob_base;

Py_ssize_t ob_size; /* Number of items in variable part */
} PyVarObject;
```

上面提到了 Object 上有一个表示类型的变量。这个变量就是 PyObject 中的 ob\_type 字段, 类型为 PyTypeObject。Object 真正的类型就存储在这个结构体中。

Listing 6: PyTypeObject 的定义

```
struct _typeobject {
    Py0bject_VAR_HEAD
    const char *tp_name; /* For printing, in format "<module>.<name>" */
    // ... ...
};

typedef struct _typeobject PyTypeObject;
```

定义中可以看到有一个 tp\_name 字段,这个字段以字符串形式存储了类型名。

在定义的开始位置还可以看到一个 PyObject\_VAR\_HEAD, 也就是上面提到的 Py-VarObject, 这说明 PyTypeObject 对象自身也有一个指针指向一个 PyTypeObject 类型的对象。那么这里就会有一个疑问: 其他的 Object 的类型名存储在 PyTypeObject 的实例中, 那么 PyTypeObject 实例自身的类型又是什么?存储在什么位置?要解答这个问题需要看一下 PyTypeObject 的实例化过程, 下面以 Python 中最基础的类型类 class type 来举例子。

#### Listing 7: PyTypeObject 实例化

```
PyTypeObject PyType_Type = {

PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0) // 对象的指针指向自身

"type", /* tp_name */

// .......

};
```

PyType\_Type 就是 class type 的实例, 在实例化的代码中可以看到 PyType\_Type 对象的 PyObject\_VAR\_HEAD 字段设置为了它自身, tp\_name 字段设置为"type"。这样子就成功的让类的继承体系中的每个类型都有了一个类型定义。

使用如下代码可以进行验证。

#### Listing 8: 修改 typeobject.c

```
PyTypeObject PyType_Type = {

PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0) // 对象的指针指向自身

"PyTypeObject", // tp_name 从 "type" 修改为 "PyTypeObject"

// ... ...

};
```

#### Listing 9: 创建 test.py

```
class A(object):
    pass

class B(A):
    pass

class B(A):
    pass

pass

pass

print(A.__class__)

print(B.__class__)

print(a.__class__)

print(b.__class__)

print(b.__class__)
```

重新编译修改后的 Python, 并使用生成的 Python 解释器执行 test.py, 可以看到如下输出。

#### Listing 10: test.py 运行输出

```
# 修改 Python 源码前,命令 python test.py 的输出

class 'type'>

class '__main__.A'>

class '__main__.B'>

# 修改 Python 源码后,命令 python test.py 的输出

class 'PyTypeObject'>

class 'PyTypeObject'>

class '__main__.A'>

class '__main__.A'>

class '__main__.B'>
```

从输出中可以看出,类型 A 和类型 B 的类型都变成了修改后的 "PyTypeObject",但是对象 a 和对象 b 的类型不变。

再看一下 Python 中 int 类型的实例化。

Listing 11: int 类型类的实例化

```
PyTypeObject PyLong_Type = {

PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0) // class int 的类型也是 class type

"int", /* tp_name */

offsetof(PyLongObject, ob_digit), /* tp_basicsize */

sizeof(digit),

}
```

## 对象的析构

PyObject 是根据 ob\_refcnt 来判断是否需要释放一个对象,当对象的引用增加 1,ob\_refcnt 增加 1, 当对象的引用减少 1, ob\_refcnt 减少 1, 在 ob\_refcnt 变为 0 时,对象被释放。但是存在一个特例,所有的类型对象也有一个 ob\_refcnt 变量,但是永远也不会释放。

至于不会释放的原理,是因为它的释放函数被设置为了空。

一个 PyObject 对象在 ob\_refcnt 到达 0 的时候,会被调用 Py\_DECREF 宏进行对象的释放,具体代码如下

Listing 12: PyObject 释放过程

```
static inline void Py_DECREF(PyObject *op) {

// ...

if (--op->ob_refcnt != 0) {
```

```
4
              // ... ...
       }
5
      else {
          _Py_Dealloc(op);
  #endif
10
   }
11
12 void
   _Py_Dealloc(PyObject *op)
14
   {
       destructor dealloc = Py_TYPE(op)->tp_dealloc;
15
       (*dealloc)(op); // 在此处调用对象释放函数
16
17
```

但是对于类型对象来说, tp\_dealloc 函数指针都被设置为了 0, 所以类型对象永远不会被释放。虽然 tp\_dealloc 被设置为 0, 并不代表类型类型的释放函数不会被调用, 相反, 这个函数的调用其实很频繁。可以修改如下位置的源码进行验证。

Listing 13: 修改 PyLong\_Type 源码

```
#include <stdio.h>
  int long_tp_dealloc(PyObject* obj) {
      printf("this is PyLong_Type tp_dealloc function");
3
4
  }
5
  PyTypeObject PyLong_Type = {
6
      PyVarObject_HEAD_INIT(&PyType_Type, 0)
7
      "int",
                                                   /* tp_name */
      offsetof(PyLongObject, ob_digit),
                                                   /* tp basicsize */
9
                                                   /* tp_itemsize */
      sizeof(digit),
10
      // 修改此处源码, 从 0 改为上面添加的 long_tp_dealloc 函数指针
11
      long_tp_dealloc,
                                               /* tp_dealloc */
      0.
                                                         /* tp_vectorcall_offset */
13
14 }
```

修改完成重新编译之后,使用如下代码进行验证。

Listing 14: test.py

```
1 a = 10
```

使用编译出的新 Python 解释器执行 test.py 即可发现有大量的 "this is PyLong\_Type tp\_dealloc function" 句子输出,说明此函数被频繁调用。

# 备注

上面的代码分析步骤主要是跟着《Python 源码剖析》,对照着 Python 3.11 代码进行学习,引用了部分书中内容。