⚙

Windows Server 2025 Installasjonsveiledning for Hyper-V

Komplett trinn-for-trinn-guide for installering og konfigurering av Windows Server 2025 (Standard og Datacenter) som virtuell maskin i Microsoft Hyper-V

Windows 10/11 Pro, Enterprise og Windows Server Versjon 1.0 | Januar 2026

[Sett inn illustrasjon eller skjermbilde her – f.eks. Hyper-V Manager]

Innholdsfortegnelse

Høyreklikk og velg “Oppdater felt” for å oppdatere sidetall

1. Introduksjon
1. Systemkrav
1. Forberedelser
1. Nedlasting
1. Opprette virtuelle brytere
1. Opprette virtuell maskin
1. Installere Windows Server 2025
1. Grunnkonfigurasjon
1. Aktivering og lisensiering
1. Feilsøking
1. Eksterne ressurser

Introduksjon

Windows Server 2025 er Microsofts nyeste serveroperativsystem, bygget for skyintegrasjon, høy sikkerhet og moderne administrasjon. Denne veiledningen viser deg hvordan du installerer og konfigurerer Windows Server 2025 som en virtuell maskin i Microsoft Hyper-V, både ved bruk av en ISO-fil og via Azure Marketplace-image.

Systemkrav

Minstekrav:

- 64-bit CPU med støtte for Second Level Address Translation (SLAT)
- 2 GB RAM (anbefalt 4 GB eller mer)
- 32 GB ledig diskplass (anbefalt 60 GB+)
- Nettverkskort med støtte for virtuell maskinbruk
- Hyper-V aktivert på Windows-maskinen

Anbefalte spesifikasjoner for læringsmiljøer:

- 4 kjerner CPU
- 8 GB RAM
- Dynamisk VHDX-disk på minst 80 GB
- Ekstern bryter for internett (WAN)
- Intern bryter for labnettverk (LAN)

Forberedelser

Før du installerer Windows Server 2025 må Hyper-V være aktivert. Dette kan gjøres ved å kjøre følgende kommando i PowerShell som administrator:

```
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V -All
```

Start PC-en på nytt etter aktivering. Sørg også for at du har ISO-filen for Windows Server 2025 eller tilgang til Azure-portalen.

Nedlasting

Alternativ 1: ISO-fil

1. Last ned Windows Server 2025 ISO fra Microsoft Evaluation Center.
1. Velg Standard eller Datacenter-utgaven etter behov.
1. Lagre ISO-filen lokalt, f.eks. C:\ISO\WindowsServer2025.iso

Alternativ 2: Azure Marketplace

1. Logg inn på Azure Portal (https://portal.azure.com).
1. Velg “Create a resource” > “Compute” > “Windows Server 2025 Datacenter”.
1. Velg ønsket ressursgruppe, region og maskinstørrelse.
1. Klikk “Review + create” og deretter “Create”.

Opprette virtuelle brytere

Du trenger minst én virtuell bryter for at serveren skal kunne koble seg til nettverket. Det anbefales å ha to: én ekstern (for internett) og én intern (for lokal lab).

1. Åpne Hyper-V Manager.
1. Klikk “Virtual Switch Manager” i høyre meny.
1. Velg “External” for internett og “Internal” for lokal kommunikasjon.
1. Gi dem navnene “WAN” og “LAN”.
1. Klikk “Apply” og “OK”.

Opprette virtuell maskin

1. Klikk “New > Virtual Machine” i Hyper-V Manager.
1. Velg “Generation 2” for bedre ytelse og UEFI-støtte.
1. Tildel minst 4 GB RAM.
1. Velg WAN som nettverkstilkobling.
1. Opprett en virtuell harddisk (60 GB eller mer, VHDX-format).
1. Velg “Install an operating system from a bootable image file” og bla til ISO-filen.
1. Fullfør veiviseren og klikk “Finish”.

Installere Windows Server 2025

Start den virtuelle maskinen og åpne konsollen. Følg disse trinnene:

1. Trykk en tast for å starte fra ISO.
1. Velg språk, tid og tastaturoppsett, og klikk “Next”.
1. Klikk “Install now”.
1. Velg “Windows Server 2025 Standard (Desktop Experience)” eller “Datacenter (Desktop Experience)”.
1. Godta lisensbetingelser.
1. Velg “Custom: Install Windows only (advanced)”.
1. Velg den virtuelle disken og klikk “Next”.
1. Vent til installasjonen er ferdig og systemet starter på nytt.
1. Angi administratorpassord når du blir bedt om det.

Grunnkonfigurasjon

Etter installasjonen bør du konfigurere nettverk og endre servernavn:

sconfig

2) Endre datamaskinnavn

8) Konfigurer nettverksinnstillinger

13) Avslutt og start på nytt

Du kan også aktivere eksternt skrivebord via “sconfig” for å koble til fra vertsmaskinen.

Aktivering og lisensiering

Hvis du bruker evalueringsversjonen, trenger du ikke produktnøkkel. For full lisensiering:

1. Åpne Kommandoprompt som administrator.
1. Kjør kommandoen: slmgr /ipk
1. Deretter: slmgr /ato for å aktivere online.

Feilsøking

- VM starter ikke: Sjekk at Secure Boot er deaktivert eller ISO-filen er riktig koblet.
- Ingen nettverk: Bekreft at riktig virtuell bryter er valgt (WAN/LAN).
- Lang installasjonstid: Bruk SSD og tilstrekkelig RAM (4–8 GB).
- Feil produktnøkkel: Kontroller utgave (Standard vs Datacenter).

Eksterne ressurser

Offisiell dokumentasjon: https://learn.microsoft.com/windows-server

Azure Marketplace: https://azuremarketplace.microsoft.com

Hyper-V dokumentasjon: https://learn.microsoft.com/virtualization/hyper-v

Windows Server 2025 – Installasjonsveiledning for Hyper-V Basert på Microsoft Windows Server 2025 Datacenter & Standard © 2026