PROCEDURE D'INSTALLATION: SERVEUR TFTP



Introduction

 Objectif: Fournir un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour le transfert simplifié de fichiers, principalement utilisé pour le démarrage réseau (PXE), la configuration d'équipements réseau et l'automatisation des mises à jour de firmware.

Prérequis

- Système d'exploitation
 - O Debian 12, Ubuntu 22.04
 - o CentOS, RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux
- Ressources matérielles (minimum recommandé)

O CPU:1 cœur

O RAM: 512 Mo

O Disque: 2 Go

O Connexion réseau : 1 Gbit/s

Installation du services TFTP

Installez **tftpd** et activez le démarrage automatique du tftp au démarrage

```
# apt install tftpd-hpa
# systemctl enable tftpd-hpa
```

Modifier le fichier de configuration tftpd-hpa

```
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftp"
TFTP_ADDRESS="172.16.23.247:69"
```

Créez /tftp et changez le propriétaire en tftp

```
# mkdir /tftp
# chown tftp:tftp /tftp
```

Autoriser le TFTP entrant (69/UDP) dans le pare-feu UFW et redémarrer les services TFTP

```
# ufw allow tftp
# systemctl restart tftpd-hpa
```

Maintenant, il faut créer le fichier de configuration du routeur en amont sur le serveur debian.

```
# touch nom-de-la-machine-confg
# chmod 777 nom-de-la-machine-confg
```