

PROCÉDURE : Installation Windows Server sur EVE-NG

Prérequis

- **Logiciels** : WinSCP (transfert de fichiers) et PuTTY (commandes).
 - **Fichier** : L'ISO d'installation de Windows (fr_windows_server_2019...iso).
 - **PC Hôte** : Virtualisation activée dans le BIOS + VMware configuré (case "Virtualize Intel VT-x/AMD-V" cochée).
-

Étape 1 : Création du dossier et du disque dur

1. Ouvre **PuTTY** et connecte-toi à EVE-NG (root / eve).
2. Crée le dossier pour l'image (le nom est strict !) :

```
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/win-server-2019
```

- Va dans ce dossier :

Bash

```
cd /opt/unetlab/addons/qemu/win-server-2019
```

- Crée le disque dur virtuel vide (60 Go) :

Bash

```
/opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 hda.qcow2 60G
```

Étape 2 : Transfert de l'ISO

1. Ouvre **WinSCP** et connecte-toi à EVE-NG.
2. Navigue vers : /opt/unetlab/addons/qemu/win-server-2019/.
3. Copie ton fichier ISO Windows à l'intérieur.
4. **Renomme l'ISO** obligatoirement en : **cdrom.iso** (tout en minuscules).

Étape 3 : Nettoyage des permissions (CRITIQUE)

Dans **PuTTY**, lance cette commande "magique" pour fixer les droits d'accès :

Bash

```
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

Étape 4 : Configuration dans l'interface Web

1. Crée un nouveau Lab, fais **Clic Droit -> Add Node**.

2. Choisis **Windows** (version win-server-2019).

3. Règle les paramètres matériels :

- **CPU** : 2 (ou 1 si ton PC est faible).
- **RAM** : 4096 (ou 2048 si ton PC est faible).

4. **Options QEMU (Le point qui a tout débloquent) :**

- Efface **TOUT** le contenu de la ligne "QEMU custom options".
- Colle exactement ceci :

Plaintext

```
-machine type=pc,accel=kvm -cpu host -vga std -usbdevice tablet -boot  
order=cd
```

5. Sauvegarde (Save).

Étape 5 : Premier Démarrage et Installation

1. Démarre le nœud (**Start**). Il doit devenir bleu.

2. Ouvre la console (VNC) immédiatement.

3. Installe Windows normalement (Suivant, Suivant...).

- *Note* : Si aucun disque n'apparaît, change l'interface disque en SATA ou IDE dans les réglages du nœud, mais normalement ça passe.

Étape 6 : Finalisation (Pour ne plus booter sur le CD)

Une fois Windows installé et arrivé sur le bureau :

1. **Éteins** le Windows proprement (Démarrer -> Arrêter).

2. Retourne sur **WinSCP** ou **PuTTY**.

3. Supprime le fichier `cdrom.iso` (ou renomme-le `cdrom.iso.bak`).

4. Relance un dernier coup de :

Bash

```
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

5. Dans l'interface Web, change la ligne d'options QEMU pour retirer `-boot order=cd` (facultatif mais propre) :

Plaintext

```
-machine type=pc,accel=kvm -cpu host -vga std -usbdevice tablet
```

Symptôme	Cause probable	Solution
Le nœud s'éteint tout de suite (gris)	Erreur de syntaxe QEMU ou Fichier manquant	Vérifie la ligne "QEMU options" (Étape 4) et fais un Wipe .
"No such file directory"	Fichiers mal nommés	Vérifie que c'est bien hda.qcow2 (et pas .qcow2.qcow2) via ls -la.
Windows est très lent	Virtualisation désactivée	Vérifie kvm-ok dans PuTTY et les réglages BIOS/VMware.
Crash aléatoire	Manque de RAM	Baisse la RAM du nœud à 2048 Mo.