


MC404AE - Organização Básica de Computadores e Ling. Montagem



Linguagem de montagem para a arquitetura RV32I



## Recapitulando



### Agenda

- Sintaxe da linguagem de montagem
- Comentários
- Instruções de montagem
- Valores imediatos e símbolos
- Rótulos
- Contador de localização
- Diretivas de montagem

Programas em linguagem de montagem possuem:

- Rótulos;
- Instruções de montagem;
- Diretivas de montagem;
- Comentários.

```
Comentários no código.
                                 # Comentários após
                                 # o símbolo "cerquilha"
(Descartados pelo montador)
                                 laco:
Rótulos.
                                 senao:
(Anotações de lugar ou endereços)
                                 varx:
Instruções de montagem.
                                add a0, a1, a2
(Instruções do programa)
                                 ble a1, a2, then
                                 .word 0x100
Diretivas de montagem
                                 .byte 0xe
(Comandos para o montador)
                                 .section .data
```

O montador da GNU usa um pré-processador para remover os comentários e espaços em branco extras.

```
# Main function
main:
li a0, 10
jal func
ret # Return
```

Após a remoção dos comentários, a sintaxe da linguagem de montagem pode ser resumida com a seguinte expressão regular:

```
PROGRAM -> LINES

LINES -> LINE ['\n' LINES]

LINE -> [<label>] [<instruction>] |

[<label>] [<directive]
```

```
Linhas válidas

sub a1, a2, a3
x: .word 10 # Variável x
y:
.byte 2

# Comentário sozinho
then: add a0, a1, a2 # soma
```

### Linhas inválidas

```
x: y:
add a0, a1, a2 .word 10
.byte 2 .word 10
add a0, a1, a2 then:
add a0, a1, a2 sub a1, a2, a3
```

### **Comentários**

Comentários são anotações no código.

- São descartados pelo pré-processador do montador.
- 2 tipos: Comentários de linha e multi-linha

### **Comentários**

#### Comentários de linha (GNU Assembler).

- Delimitado por um caractere de comentário de linha # no caso do RV32I
- Tudo entre a primeira ocorrência de '#' e o fim da linha é considerado comentário.
- Exemplo (comentários destacados em vermelho)


```
sub a1, a2, a3 # subtrai x de y
### Variável x ###
x: .word 10
# add a0, a1, a2 # soma z e y
```

### **Comentários**

#### Comentários de linha (GNU Assembler).

- Delimitado pelos pares de texto /\* e \*/ Similar a comentários na linguagem C
- Exemplo (comentários destacados em vermelho)

- Instruções de montagem são as instruções do programa
   São codificadas como texto
- Instruções de montagem são traduzidas para instruções de máquina pelo montador
  - o Exemplo:



Instruções de montagem são traduzidas para instruções de máquina pelo montador

- Geralmente uma instrução de montagem é traduzida para uma instrução de máquina.
- Pseudo-instruções são instruções em linguagem de montagem que não existem na linguagem de máquina.
  - o São traduzidas pelo montador para uma ou mais instruções de máquina.

ret \_\_\_\_\_\_\_00008067 jal x0, ra

Instruções de montagem são traduzidas para instruções de máquina pelo montador

- Geralmente uma instrução de montagem é traduzida para uma instrução de máquina.
- Pseudo-instruções são instruções em linguagem de montagem que não existem na linguagem de máquina.
  - o São traduzidas pelo montador para uma ou mais instruções de máquina.

la a1, x montador 00000597 auipc a1,0x0 00858593 addi a1,a1,8

- Sintaxe de instruções de montagem RV32I
- Mnemônico + parâmetros (operandos)
- Mnemônico identifica a operação
- Ex: add => soma

- Parâmetros das instruções de montagem RV32I:
  - lab: Símbolos (p.ex: nomes de rótulos)
  - imm: Constantes numéricas
  - o rs1, rs2, rd: Registradores
  - Nome oficial (x0-x31) ou apelidos

#### RV32IM registers (prefix x) and their aliases

x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15
zero	ra	sp	gp	tp	t0	t1	t2	s0	s1	a0	a1	a2	a3	a4	<b>a</b> 5
x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30	x31
a7	a8	s2	s3	s4	<b>s</b> 5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	t3	t4	t5	t6

#### Main control status registers

CSRs: mtvec mepc mcause mtval mstatus mscratch
Fields of mstatus: mie mpie mip

- Parâmetros das instruções de montagem RV32I:
  - lab: Símbolos (p.ex: nomes de rótulos)
  - imm: Constantes numéricas
  - o rs1, rs2, rd: Registradores
  - Nome oficial (x0-x31) ou apelidos

### Exemplos de instruções de montagem

```
sub a1, a2, a3
addi a0, a1, 12
la a0, x
ret
```

## Instruções RV32IM

Cartão de referência com resumo das principais instruções





### Valores Imediatos e Símbolos

### Valores Imediatos e Símbolos

- Valores imediatos são valores numéricos.
- São codificados na própria instrução quando usados como parâmetro de instruções de montagem
- Exemplos

```
li a0, 10  # carrega dez em a0
li a0, -10  # carrega menos dez em a0
li a1, 0xa  # carrega dez em a1
li a2, 0b1010  # carrega dez em a2
li a3, 012  # carrega dez em a3
li a4, '0'  # carrega quarenta e oito em a4
li a5, 'a'  # carrega noventa e sete em a5
li a5, -'a'  # carrega menos noventa e sete em a5
```

### Valores imediatos e símbolos

- Valores imediatos são valores numéricos.
- Podem ser usados em diretivas também

```
.set temp, 100
.word 10
.byte 'a'
```

### Valores imediatos e símbolos

Símbolos são "nomes" que são associados a valores numéricos.

- A tabela de símbolos é a estrutura de dados que mapeia os nomes dos símbolos nos valores.
- 0 montador transforma rótulos em símbolos e os armazena na tabela de símbolos.
- 0 símbolo criado é associado a um endereço que representa a posição do rótulo no programa

### Valores imediatos e símbolos

Nomes podem ser usados como parâmetro em algumas diretivas e instruções de montagem.


```
x: .word 10 # Rótulo x: define o símbolo x
.set temp, 100 # Diretiva .set define um símbolo
la a0, x # carrega endereço de x em a0
li a1, temp # carrega a constante temp em a1
y: .word x # Inicia o conteúdo da variável y
# com o endereço da variável x
```

Rótulos são marcadores no código que serão convertidos em endereços pelo montador.

- O montador da GNU para RV32I aceita dois tipos de rótulos:
- Rótulos simbólicos; e
- Rótulos numéricos

- **Rótulos simbólicos** são convertidos para símbolos e adicionados na tabela de símbolo.
  - Usados geralmente para anotar a posição (endereço) de variáveis globais e rotinas do código.
- A sintaxe de um rótulo simbólico é uma palavra com letras, dígitos numéricos e underscore '\_' terminada com o caractere ":"
- Não pode começar com dígito numérico (similar a nome de variáveis em C)

- A sintaxe de um rótulo simbólico é uma palavra com letras, dígitos numéricos e underscore '\_' terminada com o caractere ":"
  - Não pode começar com dígito numérico(similar a nome de variáveis em C)



- Rótulos numéricos são rótulos locais úteis para referenciar trechos de código próximos.
  - Eles são referenciados de forma relativa e um rótulo numérico pode ter o mesmo nome que outros rótulos numéricos no mesmo arquivo.
- A sintaxe de um rótulo numérico é um dígito numérico seguido do caractere ":"

### Exemplos de rótulos numéricos

- 1:
- 2:
- 1:
- 8:

Referências para rótulos numéricos devem incluir o dígito que identifica o rótulo e um sufixo que indica se é uma referência para o próximo rótulo numérico (f: forward) ou para o anterior (b: backward)

### Exemplos de referências para rótulos numéricos

```
1:
beq a0, zero, 1f # Retorna da função
beq a0, a1, 1b # Salta para trás
1:
ret
```

Exemplo com rótulos simbólicos e numéricos

```
# Pow function -- computes a^b
# Inputs: a0=a, a1=b
# Output: a0=a^b
pow:
 mv a2, a0 # Saves a0 in a2
 li a0, 1 # Sets a0 to 1
1:
 begz a1, 1f # If a1 = 0 then done
 mul a0, a0, a2 # Else, multiply
 addi a1, a1, -1 # Decrements the counter
      1b
                # Repeat
1:
 ret
```

# Contador de Localização


## Contador de Localização


- O contador de localização (location counter) é um contador interno do montador que auxilia no processo de atribuir endereços às instruções e símbolos.
- Ele contém o endereço da próxima posição livre de memória, ou seja, a posição onde será montado o próximo elemento do programa.
- Cada seção do programa tem seu próprio contador de localização e todos são iniciados com zero no início do processo de montagem.

## Contador de localização


sum42: addi a0, a0, 42 ret










## Contador de localização







MC404AE









MC404AE

Diretivas de montagem são comandos para controlar o processo de montagem.

• Estes comandos são interpretados pelo montador durante o processo de montagem!

#### Exemplo:

• A diretiva ".byte 45" instrui o montador a colocar um byte com valor 45 no programa.

#### Inserção de valores

Directive	Arguments	Description
.string	string	Emit NULL terminated string
.asciz	string	Emit NULL terminated string (alias for .string)
.ascii	string	Emit string without NULL character
.byte	exp	
.half	Diretivas: .string e .asciz	adicionam uma string codificada em ASCII e terminada em zero no ponto
.word	e atual de montagem do pr	rograma.
.dword	Exemplo: .string "oi"	
	<u> </u>	10F 4 1-4 111 - 10F 41 1:E2-

 Adiciona três bytes no programa, os bytes com valores 111 e 105, referentes à codificação ASCII das letras "o" e "i", e o byte com valor 0.

#### **Diretivas**

#### Inserção de valores

ASCII das letras "o" e "i".

Directive	Arguments	Description
.string	string	Emit NULL terminated string
.asciz	string	Emit NULL terminated string (alias for .string)
.ascii	String	Emit string without NULL character
.byte	exp	
.half	Diretivas: .string e .asci	z adicionam uma string codificada em ASCII mas não adiciona o byte zero
.word	e no final	
.dword	Exemplo: .string "oi"	

Adiciona dois bytes no programa, os bytes com valores 111 e 105, referentes à codificação

MC404AE

#### Inserção de valores

Directive	Arguments	Description	
.string	string	Emit NULL terminated string	
.asciz	string	Emit NULL terminated string (alias for .string)	
.ascii	string	Emit string without NULL character	
1			

Diretiva: .byte adiciona um (ou mais) byte(s) no ponto atual de montagem do programa.

.byte

.half

.word

Exemplo: .byte 10, 20, 30

Adiciona três bytes no programa, com os valores 10, 20 e 30.

#### Inserção de valores

Directive	Arguments	Description
.string	string	Emit NULL terminated string
.asciz	string	Emit NULL terminated string (alias for .string)
.ascii	string	Emit string without NULL character
.byte	expression   expression  *	Emit one or more 9 hit comma congrated words

.half expression.word expression.dword expression.

Diretiva .half, .word e .dword adicionam um (ou mais) valores de 16, 32 e 64 bits, respectivamente, no ponto atual de montagem do programa.

.word 20, 30

Adiciona dois valores de 32 bits (4 bytes) no programa.

#### Inserção de valores

Directive	Arguments	Description
.string	string	Emit NULL terminated string
.asciz	string	Emit NULL terminated string (alias for .string)
.ascii	string	Emit string without NULL character
.byte	expression [, expression]*	Emit one or more 8-bit comma separated words
.half	expression [, expression]*	Emit one or more 16-bit comma separated words
.word	expression [, expression]*	Emit one or more 32-bit comma separated words
.dword	expression [, expression]*	Emit one or more 64-bit comma separated words

# Quando combinadas com rótulos, podem ser usadas para **declarar** e **inicializar variáveis globais**

#### Exemplo

```
x: .word 12 # Variável x iniciada com valor 12 (4 bytes)
y: .byte 12 # Variável y iniciada com valor 12 (1 byte)
msg: .string "MC404" # Variável msg com string "MC404"
```

```
diretiva .section
```


Programas executáveis são organizados em seções.


- Seção ".text": dedicada ao armazenamento do código do programa (as instruções)
- Seção ".data": dedicada ao armazenamento das variáveis globais inicializadas
- Seção ".bss": dedicada ao armazenamento das variáveis globais não inicializadas
- Seção ".rodata": dedicada ao armazenamento de constantes (ready-only).


diretiva .section

• A diretiva **.section** serve para informar ao montador qual seção deve receber os próximos elementos a serem montados.


.section .data
msg: .ascii "hello"
x: .word 10








#### Seção ativa



#### Seção ativa



Diretiva .section

```
.section .data # Muda para a seção .data
x: .word 10 # variável global inicializada com o valor 10 (4 bytes)
y: .word 10 # variável global inicializada com o valor 10 (4 bytes)
.section .text # Muda para a seção .text (código)
add x y:
   lw a0, x
   lw al, y
   add a0, a0, a1
   sw a0, z, a1
    ret
.section .rodata # Muda para a seção read only data
msg: .asciz "Assembly rocks!" # constante
.section .bss # Muda para a seção .bss (dados não inicializados)
z: .skip 4 # variável global não inicializada (4 bytes)
```

#### No montador da GNU:

- A diretiva .data é um apelido para a diretiva .section
   .data
- A diretiva .text é um apelido para a diretiva .section .text
- A diretiva .bss é um apelido para a diretiva .section .bss

Usando as diretivas .data e .text

```
.data
x: .word 10
y: .word 10
. text
add x y:
   lw a0, x
    lw al, y
    add a0, a0, a1
    sw a0, z, a1
    ret
```



```
.section .data
x: .word 10
y: .word 10
.section .text
add x y:
   lw a0, x
   lw al, y
    add a0, a0, a1
    sw a0, z, a1
    ret
```

As diretivas .set e .equ

- Adicionam símbolos e seus respectivos valores à tabela de símbolos.
- Podem ser usadas para "nomear" constantes.

```
.set max_value, 42

truncates_value_to_max:
    li    t1, max_value
    ble    a0, t1, ok
    mv    a0, t1
ok:
    ret
```

As diretivas .set e .equ

```
.set max_value, 42

truncates_value_to_max:
    li    t1, max_value
    ble    a0, t1, ok
    mv    a0, t1
ok:
    ret
```

```
objdump -t max_value.o

max_value.0: file format elf32-littleriscv
...
SYMBOL TABLE:
...
0000002a l *ABS* 00000000 max_value
000000000 l .text 000000000 truncates_value_to_max
00000000c l .text 000000000 ok
```

#### Diretiva .globl

- Os símbolos do programa são classificados como globais ou locais.
  - Locais: apenas visíveis dentro do mesmo arquivo.
  - Globais: visíveis externamente => Usados pelo ligador para resolver referências não definidas. Por padrão os símbolos são locais.
- A diretiva ".globl nome" transforma o símbolo nome em global.

```
func:
addi a0, a0, 42
ret
```

#### Diretiva .align

 Algumas arquiteturas de computador exigem que as instruções (ou dados) maiores do que um byte sejam armazenados na memória em endereços múltiplos do tamanho da instrução (ou do dado)

#### RV32I


- Instruções: Precisam ser armazenadas em endereços múltiplos de 4
- Dados: O manual recomenda armazenar dados do tipo halfword (2 bytes), word (4 bytes), e double word (8 bytes), em endereços múltiplos de 2, 4 e 8, respectivamente.

Diretiva .align

- Instruções não alinhadas são instruções que não estão armazenadas em endereços múltiplos de 4 bytes.
- A CPU não executa corretamente instruções não alinhadas

#### Diretiva .align

- Instruções não alinhadas são instruções que não estão armazenadas em endereços múltiplos de 4 bytes.
- A CPU não executa corretamente instruções não alinhadas



MC404AE

```
Diretiva .align
```

- 0 montador não verifica se instruções estão alinhadas ou não
- O programa abaixo é montado mensagens de erro ou warning.

```
.text
foo:
    j next
    .byte 0xa
next:
ret
```

Responsabilidade do programador (ou compilador) se certificar que instruções e dados estão alinhados!

```
Diretiva .align
```

Forma incorreta de se alinhar instruções

```
.text
foo:
    j next
    .byte 0xa
    .skip 3
next: ret
```

```
Diretiva .align
```

Forma correta de se alinhar instruções

```
.text
foo:
    j next
    .byte 0xa
.align 2
next: ret
```

#### Diretiva .align

- Forma correta de se alinhar instruções: .align 2
- A diretiva .align N verifica se o valor no contador de localização é múltiplo de a 2N e:
  - Se não for, avança o contador de localização até que seu valor seja múltiplo de 2N.
  - Se já for, não faz nada.

#### Diretiva .align

 O compilador geralmente insere a diretiva .align 2 antes de cada função do programa para garantir que as instruções do programa estarão alinhadas a endereços múltiplos de 4.

```
.text
.align 2
func1:
  addi a0, a0, 2
  ret
.align 2
func2:
  addi a0, a0, 2
  ret
```

Diretiva .align - Alinhamento de dados

```
.data
x: .byte 42
y: .word 1969

SYMBOL TABLE:
...
00011054 1 .data 000000000 x
00011055 1 .data 000000000 y
...
```

```
.data
x: .byte 42
.align 2
y: .word 1969
```

**Diretiva** .align - Alinhamento de dados

```
.data
x: .byte 42
.align 2
.align 2
.align 2
.align 2
.align 2
y: .word 1969
```

```
as, ld
```

```
SYMBOL TABLE:
...
00011054 l .data 000000000 x
00011058 l .data 000000000 y
...
```

Alocação de espaço na seção .bss

Variáveis globais não inicializadas devem ser adicionadas à seção .bss.

- Durante a carga do programa, o SO aloca espaço na memória,
   mas não inicializa esta parte da memória
  - o OBS: Alguns SOs inicializam esta parte com zero, mas o programador não deve supor que o conteúdo será iniciado.
- 0 montador não permite adicionar valores (dados ou instruções) nesta seção.

#### Alocação de espaço na seção .bss

O montador não permite adicionar valores (dados ou instruções)
 seção.

Precisamos reservar espaço (avance)

Precisamos reservar espaço (avançar o contador de localização) sem adicionar valores na seção!

```
xlib.s
.section .bss
x: .word 10
.section .text
get_x:
  la t1, x
  lw a0, (t1)
  ret
```

```
$ as -march=rv32im xlib.s -o xlib.o
xlib.s: Assembler messages:
xlib.s:2: Error: attempt to store non-zero value in section `.bss'
```

#### Alocação de espaço na seção .bss

 A diretiva .skip N avança o contador de localização sem adicionar valores

```
.section .bss
x: .skip 4
.section .text
get_x:
  la t1, x
  lw a0, (t1)
ret
".skip 4" aloca 4 bytes para a variável x!

ret
```

#### Alocação de espaço na seção .bss

- A diretiva.common name, size, align
- 1) Alinha o ponto atual de montagem da seção .bss em um endereço múltiplo de 2<sup>align</sup>;
- 2) Define um rótulo name na seção .bss; e
- 3) Aloca size bytes na seção .bss

Ela pode ser usada em qualquer ponto do programa e não há necessidade de mudar a seção para .bss (o montador faz isso automaticamente)

#### Alocação de espaço na seção .bss

• A diretiva.common name, size, align

```
.text
foo:
    mv a0, a1
    ret
.common vetor1,40,2
.common vetor2,40,2
bar:
    li a0, 42
    ret
```

```
SYMBOL TABLE:
...

00010074 l .text 00000000 foo
0001007c l .text 00000000 bar
...
00011084 g .bss 00000028 vetor2
...
000110ac g .bss 00000028 vetor1
...
```