Windows Server — Criar Escopo DHCP

Categoria: Windows Server / DHCP

Sistema: Windows Server 2019 / 2022 / 2025

Tipo: Administração / Configuração DHCP

Nível: Intermediário

📌 Objetivo

Orientar como criar e configurar um escopo DHCP IPv4 no Windows Server, definindo um intervalo de endereços IP e parâmetros de rede para distribuição automática aos clientes.

📚 Conceito

Um escopo DHCP é um conjunto de endereços IP disponíveis para concessão em uma sub-rede. Pode conter exclusões, tempo de concessão, gateway, DNS, sufixo DNS e reservas.

Parâmetro	Valor
Nome	Rede Corporativa
Rede	192.168.1.0/24
IP inicial	192.168.1.100
IP final	192.168.1.200
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS	192.168.1.10
Domínio DNS	contabilprime.local
Concessão	8 dias

Valores ilustrativos: adapte-os ao planejamento da sua rede.

🛠️ Procedimento

01. Abrir o Gerenciador DHCP

Pressione Win + R, digite dhcpmgmt.msc e pressione Enter.

02. Localizar o servidor

Expanda DHCP → SRV-DHCP01 → IPv4. Confirme que o servidor está autorizado, quando aplicável, e que o serviço está ativo.

03. Iniciar a criação do escopo

Clique com o botão direito em IPv4 → New Scope... e avance.

04. Definir o nome

Informe Rede Corporativa e a descrição “Distribuição de endereços IPv4 para a rede corporativa”.

05. Definir o intervalo de endereços

Configure IP inicial 192.168.1.100, IP final 192.168.1.200 e máscara 255.255.255.0.

06. Configurar exclusões

Se necessário, exclua 192.168.1.150 a 192.168.1.159 e clique em Add. Endereços estáticos fora do intervalo não precisam ser excluídos.

07. Configurar o tempo de concessão

Defina o prazo de concessão em 8 dias e avance.

08. Configurar as opções DHCP

Selecione Yes, I want to configure these options now.

09. Configurar o gateway

Informe 192.168.1.1, clique em Add e avance.

10. Configurar DNS e domínio

Informe contabilprime.local e o servidor DNS 192.168.1.10. Se WINS não for utilizado, avance sem configurá-lo.

11. Ativar o escopo

Selecione Yes, I want to activate this scope now e finalize.

12. Confirmar a criação

No console, confirme o escopo ativo e seus nós Address Pool, Address Leases, Reservations e Scope Options.

```
DHCP
  SRV-DHCP01
    IPv4
      Scope [192.168.1.0] Rede Corporativa
        Address Pool
        Address Leases
        Reservations
        Scope Options
```

💻 Comandos PowerShell

Criar o escopo

```
Add-DhcpServerv4Scope `
  -Name "Rede Corporativa" `
  -StartRange 192.168.1.100 `
  -EndRange 192.168.1.200 `
  -SubnetMask 255.255.255.0 `
  -LeaseDuration 8.00:00:00 `
  -State Active
```

Configurar gateway e DNS

```
Set-DhcpServerv4OptionValue `
  -ScopeId 192.168.1.0 `
  -Router 192.168.1.1 `
  -DnsServer 192.168.1.10 `
  -DnsDomain "contabilprime.local"
```

Criar uma faixa de exclusão

```
Add-DhcpServerv4ExclusionRange `
  -ScopeId 192.168.1.0 `
  -StartRange 192.168.1.150 `
  -EndRange 192.168.1.159
```

Consultar escopos, opções e concessões

```
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0
```

🔎 Validação

01. Verificar o escopo

No DHCP Manager, confirme que o escopo está ativo.

02. Configurar o cliente

Em uma estação Windows, habilite a obtenção automática de IP e DNS.

03. Renovar o endereço

No Prompt de Comando como administrador:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

Atenção: esses comandos interrompem temporariamente a conexão. Evite executá-los em sessões remotas sem planejamento.

04. Conferir os dados recebidos

```
ipconfig /all
```

Confirme IP dentro do intervalo, máscara, gateway, servidor DHCP, DNS e prazo da concessão.

05. Verificar a concessão

No servidor, abra IPv4 → Rede Corporativa → Address Leases e confirme o registro do cliente.

⚠️ Observações

• Evite conflitos entre o intervalo DHCP e endereços IP estáticos.

• Não distribua endereços de rede ou broadcast.

• Utilize exclusões e reservas quando necessário.

• Evite servidores DHCP não coordenados na mesma sub-rede.

• Em VLANs, configure DHCP Relay quando necessário.

• Confirme gateway, DNS, autorização do servidor e ativação do escopo.

• Teste a distribuição antes de aplicar em produção.

✅ Resultado esperado

O servidor DHCP distribuirá automaticamente endereços IPv4 e parâmetros de rede aos dispositivos atendidos pelo escopo.

```
Cliente Windows
  Solicitação DHCP
    SRV-DHCP01
      Escopo Rede Corporativa
        IP: 192.168.1.100–200
        Gateway: 192.168.1.1
        DNS: 192.168.1.10
          Cliente configurado
```