Windows Server — Instalar e Configurar DHCP

Categoria: Windows Server / DHCP

Sistema: Windows Server 2019 / 2022 / 2025

Tipo: Instalação / Configuração de Serviços

Nível: Intermediário

📌 Objetivo

Orientar como instalar e configurar a função Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) no Windows Server, permitindo a distribuição automática de endereços IP e parâmetros de rede aos dispositivos clientes.

📚 Conceito

O DHCP atribui automaticamente endereço IPv4, máscara, gateway, servidores DNS, sufixo DNS e tempo de concessão (lease), evitando configurações manuais em cada estação.

```
Domínio: contabilprime.local
Servidor: SRV-DHCP01
IP do servidor: 192.168.1.10
Rede: 192.168.1.0/24
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.10
```

O servidor DHCP deve utilizar um endereço IP estático. Os dados acima são exemplos para laboratório.

🛠️ Procedimento

01. Verificar os pré-requisitos

Confirme que o Windows Server está atualizado, com IP estático, conectividade de rede e acesso administrativo. Identifique outros servidores DHCP existentes e planeje a distribuição de endereços. Em domínio Active Directory, verifique as permissões para autorização do servidor.

02. Abrir o Gerenciador do Servidor

Acesse Server Manager → Manage → Add Roles and Features.

03. Iniciar a instalação

Selecione Role-based or feature-based installation, avance e escolha o servidor de destino.

04. Selecionar a função DHCP

Marque DHCP Server e clique em Add Features quando solicitado.

05. Instalar a função

Avance até a confirmação, clique em Install, aguarde a conclusão e feche o assistente.

06. Concluir a configuração pós-instalação

No Server Manager, clique na notificação e selecione Complete DHCP configuration. Confirme as credenciais e conclua a autorização no Active Directory, quando aplicável.

07. Abrir o Gerenciador DHCP

Pressione Win + R e execute:

```
dhcpmgmt.msc
```

08. Verificar o servidor

Confirme que SRV-DHCP01 aparece no console com os nós IPv4 e IPv6. Para distribuir endereços IPv4, ainda será necessário criar e ativar um escopo.

```
DHCP
  SRV-DHCP01
    IPv4
    IPv6
```

💻 Comandos PowerShell

Execute o PowerShell como administrador.

Instalar a função

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Verificar a instalação e o serviço

```
Get-WindowsFeature -Name DHCP
Get-Service -Name DHCPServer
```

Autorizar o servidor no Active Directory (se ainda não autorizado)

```
Add-DhcpServerInDC `
  -DnsName "SRV-DHCP01.contabilprime.local" `
  -IPAddress "192.168.1.10"
```

Consultar servidores autorizados

```
Get-DhcpServerInDC
```

🔎 Validação

- Confirme a instalação da função DHCP e a execução do serviço DHCPServer.
- Abra dhcpmgmt.msc e verifique o servidor.
- No domínio, confirme a autorização do servidor DHCP.
- Após criar e ativar um escopo, teste a obtenção automática de IP em um cliente.

⚠️ Observações

- Utilize IP estático e evite servidores DHCP não planejados na mesma rede.
- Em ambientes Active Directory, autorize o servidor DHCP.

• Planeje intervalos, gateway e DNS antes de ativar escopos.

• Em redes com VLANs, pode ser necessário DHCP Relay.

• Verifique regras de firewall e realize testes antes de ativar o serviço em produção.

• Instalar a função não cria automaticamente um escopo ativo.

✅ Resultado esperado

O servidor DHCP estará instalado, operacional e, quando aplicável, autorizado no domínio, pronto para a criação de escopos.

```
Windows Server
  Instalação DHCP
    Configuração pós-instalação
      Autorização no domínio
        Serviço operacional
          Pronto para criar escopos
```