

Visualizador de Fotos do Windows 10

✦ Objetivo

Restaurar e configurar o **Visualizador de Fotos do Windows** como aplicativo padrão para abrir arquivos de imagem no Windows 10.

📄 Cenário

A partir do Windows 10, o aplicativo **Fotos** passou a ser o visualizador padrão de imagens.

Em computadores que foram atualizados a partir do Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, o **Windows Photo Viewer** pode continuar disponível.

Em instalações limpas do Windows 10, pode ser necessário restaurar as associações do aplicativo por meio do Registro do Windows.

⚠ **Atenção:** este procedimento altera o Registro do Windows. Faça um backup ou crie um ponto de restauração antes de realizar alterações.

✂ Procedimento

Método 1 — Sistemas atualizados

Em computadores que foram atualizados de uma versão anterior do Windows:

1. Acesse **Configurações**.
2. Vá em **Sistema**.
3. Selecione **Aplicativos padrão**.
4. Localize a opção **Visualizador de Fotos**.
5. Selecione **Visualizador de Fotos do Windows**.

Caso a opção esteja disponível, o aplicativo poderá ser utilizado normalmente.

Método 2 — Instalação limpa do Windows 10

Em uma instalação limpa, o Windows Photo Viewer pode não aparecer na lista de aplicativos disponíveis.

Nesse caso, é possível restaurar suas associações por meio de um arquivo `.reg`.

1. Criar o arquivo de Registro

Abra o **Bloco de Notas** e insira o conteúdo abaixo:

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
```

```
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
```

```
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\  
4,00,25,\  
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\  
5,00,\  
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\  
0,25,\  
00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,\  
c,00,\  
53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,0,\  
0,\  
74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,0,\  
0,\  
22,00,2c,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,5f,00,0,\  
0,\  
46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,00,0,\  
0,\  
31,00,00,00
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
```

```
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
```

```
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\  
4,00,\  
25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,0,\  
0,\  
75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,0,\  
0,\  
22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,0,\  
0,\  
25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,70,00,0,\  
0,\  
68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,0,\  
0,\  
6c,00,6c,00,22,00,2c,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,0,\  
0,\  
77,00,5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,0,\  
0,\  
20,00,25,00,31,00,00,00
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
```

```
"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
```

Observação: o conteúdo do `.reg` deve ser validado antes de ser aplicado em ambiente corporativo ou em versões diferentes do Windows.

2. Salvar o arquivo

No Bloco de Notas:

1. Clique em **Arquivo** → **Salvar como**.
2. Nomeie o arquivo como:

```
fotos-windows.reg
```

3. Em **Tipo**, selecione **Todos os arquivos**.
 4. Salve o arquivo em um local de fácil acesso.
-

3. Aplicar as alterações

1. Localize o arquivo `fotos-windows.reg`.
 2. Clique com o botão direito sobre ele.
 3. Selecione **Mesclar** ou execute-o com privilégios administrativos.
 4. Confirme as alterações solicitadas pelo Windows.
 5. Reinicie o computador, se necessário.
-

Definir o Visualizador de Fotos como padrão

Após aplicar o arquivo:

1. Acesse **Configurações**.
2. Vá em **Sistema** → **Aplicativos padrão**.
3. Localize o aplicativo padrão para fotos.
4. Selecione **Visualizador de Fotos do Windows**.

Caso o aplicativo não apareça, também é possível alterar a associação diretamente pelo arquivo:

1. Clique com o botão direito em uma imagem.
 2. Selecione **Abrir com** → **Escolher outro aplicativo**.
 3. Selecione **Visualizador de Fotos do Windows**.
 4. Marque **Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos**.
-

Extensões que podem ser associadas

As principais extensões de imagem que podem ser configuradas são:

- .jpg
- .jpeg
- .png
- .gif
- .tif
- .tiff

Atenção

- Alterações no Registro podem afetar o funcionamento do Windows.
- Faça backup antes de modificar o Registro.
- Não execute arquivos .reg de fontes desconhecidas.
- Este procedimento é direcionado principalmente a ambientes com **Windows 10** e ao uso do Visualizador de Fotos legado.
- Em ambientes corporativos, valide o procedimento antes de aplicá-lo em vários computadores.

Validação

Após concluir o procedimento:

- Abra uma imagem .jpg ou .png.
- Verifique se o **Visualizador de Fotos do Windows** é utilizado.
- Teste outras extensões, caso tenham sido configuradas.
- Confirme se a associação permanece após reiniciar o computador.

Informações adicionais

Categoria: Suporte / Windows

Sistema: Windows 10

Tipo: Configuração / Troubleshooting

Nível: Básico / Intermediário