# **Routerkonfiguration NAT und PAT**

inside				outside		
	Quelladresse	Zieladresse	$\rightarrow$	Quelladresse	Zieladresse	
	inside local	outside local		inside global	outside global	
	Quelladresse	Zieladresse	←	Quelladresse	Zieladresse	
	outside local	inside local		outside global	inside global	

#### 1. inside- und outside-Schnittstellen definieren

ROUTER(config) #interface Fa0/0 inside-Schnittstelle ROUTER(config-if) #ip nat inside ROUTER(config) #interface S2/0 outside-Schnittstelle ROUTER(config-if) #ip nat outside

## 2. Art der Übersetzung definieren

## a) Static NAT

inside local inside global Permanente Zuordnung: ROUTER(config) #ip nat inside source static 192.168.1.1 171.69.68.10 inside local ↔ inside global

#### b) Dynamic NAT

IP-Bereich Wildcard inside local Adressbereich ROUTER(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 mit Standard-ACL Start-IP inside global Adressbereich ROUTER (config) #ip nat pool NAME 1.0.0.1 1.0.0.30 **netmask** 0.0.0.0 mit pool Übersetzung: ROUTER(config) #ip nat inside source list 1 pool NAME inside local ↔ inside global

#### c) NAT Overload (PAT) mit Pool

inside local Adressbereich ROUTER(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 mit Standard-ACL Start-IP End-IP inside global Adressbereich ROUTER(config) #ip nat pool NAME 1.0.0.1 1.0.0.30 **netmask** 0.0.0.0 mit pool Übersetzung: inside local ↔ inside global ROUTER(config) #ip nat inside source list 1 pool NAME overload

IP-Bereich

Wildcard

#### d) NAT Overload (PAT) an outside-Schnittstelle

IP-Rereich Wildcard inside local Adressbereich ROUTER(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 mit Standard-ACL Übersetzung: inside local ↔ outside-Schnittstelle

#### e) Port-Forwarding

local IP Port global IP Port ROUTER(config) #ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80

ROUTER(config) #ip nat inside source list 1 interface S2/0 overload

### Diagnose

ROUTER# clear ip nat translations \* ROUTER# show ip nat translations ROUTER# show ip nat statistics ROUTER# debug ip nat