

Catalogo de funcoes

Referencia pratica do CLI, gateway, canais, automacao e seguranca

Experiencia CMD-first - local-first - supervised por padrao

Este documento registra as funcoes implementadas no projeto e as condicoes de cada capacidade. Comandos de escrita, envio, publicacao, exclusao, credenciais e computer use exigem aprovacao conforme a policy. Itens opcionais permanecem desabilitados ate que suas dependencias e testes estejam disponiveis.

Versao do runtime: 0.1.0 | Validacao: 121 testes, cargo fmt, cargo clippy e release Windows

Gateway padrao: 127.0.0.1:8787 | Navegador nao abre automaticamente

Como ler este catalogo

O primeiro bloco de cada linha e o comando ou superficie. O risco indica o nivel usado pela Policy: read nao modifica o mundo externo; external_write pode enviar ou alterar dados; destructive remove ou cancela; secret_input aceita credenciais sensiveis e nunca as grava em logs ou receipts.

Atalhos de inicio

1. sapiens-agent setup
0. sapiens-agent (menu interativo)

Configuracao guiada: provider, seguranca, capacidades, interface e recursos por selecao

Entradas livres ficam em Personalizado/Avancado; Enter aceita o recomendado e 0/Esc cancela

2. sapiens-agent provider add custom --alias principal --base-url URL --model MODELO
3. sapiens-agent provider use principal
4. sapiens-agent start
5. sapiens-agent chat
6. sapiens-agent resources status

Os wrappers sapiens-agent.cmd e sapiens.cmd permitem usar os aliases no CMD sem que o usuario precise chamar target/release/sapiens-agent.exe. Para abrir a WebUI, use explicitamente --open-browser.

Inicio, configuracao e operacao

Comandos para instalar, iniciar, configurar e diagnosticar o runtime. O fluxo principal continua no CMD, usa catalogos numerados com defaults e os wrappers escondem o binario interno.

Comando	O que faz	Risco	Estado
sapiens-agent init	Inicializa a configuracao local e o workspace.	external_write	pronto
sapiens-agent setup	Executa o assistente de configuracao no terminal.	external_write	pronto
sapiens-agent configure	Reabre a configuracao guiada.	external_write	pronto
sapiens-agent start	Inicia o gateway local com banner SAPIENS AGENT.	external_write	pronto
sapiens-agent restart	Reinicia o gateway preservando estado.	external_write	pronto
sapiens-agent stop	Solicita parada do processo local.	external_write	pronto
sapiens-agent status --json	Mostra estado, features, providers, canais e limites.	read	pronto
sapiens-agent doctor	Verifica configuracao e dependencias sem expor credenciais.	read	pronto
sapiens-agent version	Mostra a versao do runtime.	read	pronto
sapiens-agent tools list	Lista ferramentas tipadas por feature e risco.	read	pronto
sapiens-agent tools discover NOME	Descobre uma ferramenta sem executa-la; aplica a policy.	read	pronto

Providers, chat e roteamento

O runtime usa providers remotos ou locais configurados por alias. Credenciais ficam somente em variaveis de ambiente.

Comando	O que faz	Risco	Estado
provider list	Lista providers configurados de forma redigida.	read	pronto
provider catalog	Lista familias de providers e protocolos suportados.	read	pronto
provider add	Adiciona provider, alias, protocolo, modelo e limites.	external_write	pronto
provider configure ALIAS	Completa credencial e parametros pelo terminal.	external_write	pronto
provider remove ALIAS	Remove provider e ajusta ativo/fallback com confirmacao.	destructive	pronto
provider test ALIAS	Executa health check e informa latencia/status.	read	pronto
provider models ALIAS	Consulta modelos do provider configurado.	read	pronto
provider use ALIAS	Seleciona o provider ativo.	external_write	pronto
config export/import/restore	Exporta, importa ou restaura a configuracao com backup.	external_write	pronto
route set TAREFA ALIAS	Roteia uma tarefa para um alias.	external_write	pronto
route fallback ALIASES	Define a cadeia de fallback.	external_write	pronto
chat [PROMPT]	Envia conversa one-shot ou interativa pelo CMD.	external_write	pronto
chat --image ARQUIVO	Envia imagem local a provider multimodal compativel.	external_write	pronto

Gateway, WebUI e sessoes

O gateway e local por padrao, com REST, WebSocket, webhooks, rate limit, autenticacao opcional e sessoes persistentes.

Comando	O que faz	Risco	Estado
POST /health	Confirma que o processo esta vivo.	read	pronto
POST /v1/chat	Processa mensagem, session, imagens e routing.	external_write	pronto
GET /v1/ws	Oferece conversa por WebSocket.	external_write	pronto
GET/POST /v1/webhooks/NOME	Recebe verificacoes e eventos de canais.	external_write	pronto
POST /v1/sessions/ID/cancel	Cancela uma sessao especifica.	destructive	pronto
POST /v1/emergency-stop	Ativa parada de emergencia fail-closed.	destructive	pronto
session list	Lista sessoes sem abrir navegador.	read	pronto
session cleanup	Remove sessoes antigas mediante aprovacao.	destructive	pronto
session rotate ID	Gira uma sessao e persiste o novo identificador.	destructive	pronto

Canais e mensageria

Adapters reais são habilitados individualmente e usam allowlist, credenciais por ambiente, policy de rede e receipts redigidos.

Comando	O que faz	Risco	Estado
channel list	Exibe catalogo de canais e estado do adapter.	read	pronto
channel add TIPO	Cria uma configuracao de canal.	external_write	pronto
channel configure NOME	Configura credencial e allowlist no terminal.	secret_input	pronto
channel test NOME	Executa health check do canal.	read	pronto
channel send NOME DEST MSG	Envia texto com aprovacao explicita.	external_write	pronto
channel send-media	Envia imagem, audio, video ou documento suportado.	external_write	pronto
channel start	Inicia workers de canais habilitados.	external_write	pronto
Telegram	Texto por Bot API, allowlist e health check.	external_write	pronto
Discord/Slack/Google Chat/Teams	Texto por webhooks com payload especifico.	external_write	pronto
Matrix	Texto, /sync incremental, cursor e midia.	external_write	pronto
WhatsApp Cloud API	Texto, midia, HMAC, status e deduplicacao.	external_write	pronto
Signal	Adapter signal-cli para texto, grupos e midia.	external_write	opcional

Scheduler, memoria e identidade

Automacoes sao persistidas localmente e executadas com limites de concorrencia, tokens, custo, tempo, retry e retomada.

Comando	O que faz	Risco	Estado
<code>schedule list</code>	Lista tarefas agendadas e estados persistidos.	read	pronto
<code>schedule add --every</code>	Agenda execucao recorrente.	external_write	pronto
<code>schedule once --at</code>	Agenda execucao unica.	external_write	pronto
<code>schedule cron --expression</code>	Agenda cron UTC de cinco campos.	external_write	pronto
<code>schedule pause ID</code>	Pausa uma tarefa.	external_write	pronto
<code>schedule resume ID</code>	Retoma uma tarefa interrompida.	external_write	pronto
<code>schedule cancel ID</code>	Cancela uma tarefa.	destructive	pronto
<code>schedule remove ID</code>	Remove a configuracao de uma tarefa.	destructive	pronto
<code>memory list/search</code>	Consulta memoria JSONL quando habilitada.	read	opcional
<code>memory export PATH</code>	Exporta memoria para arquivo no workspace.	read	opcional
<code>memory delete/clear</code>	Apaga memoria por sessao ou toda a memoria.	destructive	opcional
<code>identity init/show/path</code>	Cria e consulta IDENTITY.md e PREFERENCES.md.	read	pronto

Browser isolado e computer use

Browser e desktop sao superficies poderosas. Por isso seguem isolamento, allowlist, SSRF policy, screenshots, receipts e aprovacao.

Comando	O que faz	Risco	Estado
<code>browser open/goto</code>	Abre ou navega uma sessao Playwright isolada.	external_write	opcional
<code>browser snapshot</code>	Le a arvore de acessibilidade atual.	read	opcional
<code>browser click/fill/press</code>	Interage com elementos por alvo sem JS arbitrario.	external_write	opcional
<code>browser tabs</code>	Cria, seleciona, fecha e lista abas.	external_write	opcional
<code>browser state-save/load</code>	Salva ou restaura estado sob o workspace.	external_write	opcional
<code>browser upload/download</code>	Transfere arquivos sob policy de caminho.	external_write	opcional
<code>computer screenshot</code>	Captura PNG da area de trabalho.	read	pronto
<code>computer plan</code>	Gera e valida plano JSON sem executar.	read	pronto
<code>computer auto/run</code>	Executa sequencia apos aprovacao por passo.	external_write	pronto
<code>computer emergency-stop</code>	Interrompe sequencia cooperativamente.	destructive	pronto

Shell, MCP, plugins e aprovacoes

Ferramentas externas nao sao executadas por descoberta casual. Cada superficie valida allowlist, risco, limites e estado.

Comando	O que faz	Risco	Estado
skills list/enable	Lista ou habilita features opcionais.	external_write	pronto
shell --command	Executa comando allowlisted no workspace.	external_write	opcional
mcp servers	Lista servidores MCP sem expor segredos.	read	opcional
mcp add/remove	Registra ou remove servidor MCP.	destructive	opcional
mcp health/diagnose	Verifica ciclo de vida, transporte e ferramentas.	read	opcional
mcp list/call	Descobre ou chama ferramenta allowlisted.	external_write	opcional
plugin verify	Valida manifesto, hash, origem e assinatura.	read	opcional
plugin install/update	Instala de modo transacional, marcado DISABLED.	external_write	opcional
plugin remove	Remove plugin com aprovacao.	destructive	opcional
approval list/grant/revoke	Administra aprovacoes por escopo, risco e expiracao.	external_write	pronto
logs/receipts	Consulta logs e receipts redigidos.	read	pronto

Skills, recursos e audio opcional

Skills sao arquivos reais validaveis; recursos sao governados por perfil e audio so e processado quando o canal e o provider suportam a capacidade.

Comando	O que faz	Risco	Estado
skills list/validate	Descobre skills reais e valida SKILL.md.	read	pronto
skills suggest	Identifica acoes repetidas nos receipts.	read	pronto
skills create NOME	Cria candidata versionavel pelo skill-forge.	external_write	pronto
skills enable/disable	Controla escopo e habilitacao de uma skill.	external_write	pronto
skills rollback NOME	Reverte skill gerada com aprovacao.	destructive	pronto
resources status	Mostra perfil e limites de GPU, CPU, memoria e concorrencia.	read	pronto
resources profile NOME	Aplica economy, balanced, performance ou custom.	external_write	pronto
channel audio inbound	Identifica e preserva audio recebido sob limites.	read	opcional
provider audio_input/output	Usa audio somente com capability declarada e adapter validado.	external_write	opcional

Matriz de capacidades e limites

Pronto: providers chat completions, Responses, Anthropic, Gemini e Ollama; canais Telegram, Discord, Slack, Google Chat, Teams, Matrix e WhatsApp; scheduler, sessoes, policy, computer use Windows e CLI CMD.

Opcional/desabilitado por condicao: Signal depende de signal-cli e conta local; audio/video/transcricao dependem de adapters e capabilities do provider; embeddings nao possuem adapter habilitado; Browser Use/Stagehand e plugins aguardam sandbox; MCP, shell, memoria e browser sao opt-in; Linux/macOS aguardam runner nativo.

Evidencia de release

O release Windows validado mede 5.119.488 bytes e possui SHA-256

610D5BEE11A15E3B62C736867A649B12EF10580541C2E9BAD862DA5EE6C85D52. A documentacao detalhada esta em docs/ARCHITECTURE.md e docs/CAPABILITIES.md.