

Cove 服务器配置指南

服务器端部署与远程访问配置说明

第一步：安装

- 解压收到的 zip，双击 Cove Server Setup 1.0.0.exe
- UAC 弹窗 → 点「是」（必须，安装运行库需要管理员权限）
- 选择安装目录（默认 C:\Program Files\Cove Server 即可）→ 安装完成

第二步：第一次启动 & 确认正常运行

- 从开始菜单找到「Cove Server」启动
- 看右下角任务栏托盘区域（可能在隐藏图标里，点 ^ 展开）

图标颜色	含义	操作
绿色小方块	服务器运行正常	无需操作
红色小方块	启动失败	右键 → 查看日志 → 截图发给管理员

启动成功后右键绿色图标，会看到：

```
HTTP■192.168.x.x:3001
WebRTC■127.0.0.1:40000■■■■■
```

□ 如果你们在同一局域网（同一 WiFi），客户端直接填 `http://192.168.x.x:3001`，无需后续配置。

第三步：远程访问配置（不在同一局域网时必做）

需要两条 SakuraFrp 隧道：

3.1 HTTP 隧道（聊天 / Socket.io）

参数	值
类型	TCP（推荐）或 HTTP
本地地址	127.0.0.1
本地端口	3001
记录	分配到的公网域名或 IP:端口，例如 <code>jp-xxx.sakura.frp.com:12345</code>

3.2 TCP 隧道（WebRTC 媒体流，语音 / 屏幕共享）

参数	值
类型	TCP（必须）
本地地址	127.0.0.1

本地端口	40000
记录	分配到的公网 IP 和端口（后面要填到配置文件）

□ WebRTC 隧道必须记录公网 IP（不是域名），因为 mediasoup 需要 IP 地址。

第四步：配置 mediasoup 公网地址

右键托盘绿色图标 → 编辑配置文件，会自动打开或创建：

```
C:\Users\<■■■■>\.cove\server-config.json
```

将文件内容修改为：

```
{
  "mediasoupIp": "114.51.4.19",
  "mediasoupPort": 40000
}
```

- mediasoupIp：填 SakuraFrp 为你分配的公网 IP（WebRTC 隧道那条）
- mediasoupPort：填 WebRTC 隧道映射到公网的端口号

保存文件。

第五步：重启服务器使配置生效

- 右键托盘 → 退出
- 从开始菜单重新启动「Cove Server」

重启后右键图标，应该看到：

```
WebRTC■■114.51.4.19:40000
✓ ■■■■■■ WebRTC ■■■
```

第六步：告诉客户端连接地址

- 服务器地址填 HTTP 隧道的地址，例如 `http://jp-xxx.sakura.frp.com:12345`
- WebRTC 流量会自动走 114.51.4.19:40000，客户端无需单独配置

检查清单

检查项	预期状态
托盘绿色图标	服务器正常运行
SakuraFrp HTTP 隧道在线	聊天 / 消息功能可用
SakuraFrp TCP 隧道在线（40000）	语音 / 屏幕共享可用
server-config.json 已填公网 IP	mediasoup 对外可达
服务器已重启	配置已加载生效

常见问题

启动失败 / 红色图标

右键托盘 → 查看日志，将日志内容截图发给管理员。

SakuraFrp 客户端需要一直开着

隧道关闭则外网无法访问，服务器本身不受影响，重新连接隧道即可恢复。

端口 40000 被防火墙拦截

- 在 Windows Defender 防火墙中添加入站规则：放行 40000 端口（TCP + UDP）
- 或临时关闭防火墙测试是否是防火墙问题

微信传输安装包后无法打开

微信会压缩/损坏可执行文件。请先将安装包压缩成 zip，再通过微信发送；对方收到后解压再安装。