Qplanetosm 二次开发手册

(ActiveX接口部分)

QPlanetOSM 是基于 Qt 的 OpenStreetMap 地理信息控件,其主要接口如下:

目录

Qp	lanetosm 二次开发手册	1
	(ActiveX 接口部分)	1
1、	远程服务配置	4
	1.1osm_get_remote_address 获取服务器地址	4
	1.2osm_set_remote_address 设置服务器地址	4
2、	本地缓存配置	6
	2.1osm_get_local_cache 获取本地缓存文件夹	6
	2.2osm_set_local_cache 设置本地缓存文件夹	
	2.3osm_get_cache_expire_days 获取瓦片保质期	7
	2.4osm_set_cache_expire_days 设置瓦片保质期	7
	2.5osm_get_auto_download 获取自动下载状态	7
	2.6osm_set_auto_download 设置自动下载状态	8
3、	漫游	9
	3.1osm_get_level 获得当前缩放比例	9
	3.2osm_set_level 设置当前缩放比例	9
	3.3 获得当前纬度/经度	9
	3.3.1osm_get_center_lat 函数原型	9
	3.3.2osm_get_center_lon 函数原型	10
	3.3.3 对应界面设置	10
	3.4osm_set_center_pos 设置当前纬度/经度	10
	3.5osm_save_view 截图	
4、	图层控制	12
	4.1 枚举图层名称	12
	4.1.1osm_layer_get_count 获得图层个数	12
	4.1.2osm_layer_get_name 获得图层名称	12
	4.2 图层可见性	
	4.2.1osm_layer_get_visiable 获取可见性	12
	4.2.2osm_layer_set_visiable 设置可见性	12
	4.3 图层活动性	13
	4.3.1osm_layer_get_active 获取活动性	13
	4.3.2osm_layer_set_ active 设置活动性	
	4.4 图层顺序	

4.4.2osm Jayer move_top 图层		4.4.1osm_layer_move_up 图层上移13
4.4.4osm_layer_move_bottom 图层到底 13 4.5 対応界面设置 14 5. 图层牌本呼叫与事件响应 15 5.1osm_layer_call_function 脚本呼叫 15 5.1osm_layer_call_function 脚本呼叫 15 5.2evt_Message 图层事件响应 15 5.3 从字符串到词典的转换 15 5.3.1C # 转换函数 16 5.3.1C # 转换函数 16 5.3.2C + + / / 仅 转换函数 16 5.3.3 例子 17 6. 插件图层功能调用 18 6.1 星测插件 grid 功能 18 6.1.1get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.1get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.2set_ruler_status 设置工具状态 18 6.1.3get_polygon 获取当前推选区域 19 6.2 标图插件 geomarker 功能 21 6.2.1update_point 添加/更新点标记 21 6.2.1update_point 添加/更新点标记 22 6.2.3update_line 添加/更新总形记 22 6.2.3update_polygon 添加/更新多边形标记 23 6.2.4update_icon 添加/更新各心形记 25 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.6exists 查找标记是否存在 27 6.2.7delete_marks_mlw标记 28 6.2.8delete_props 删除某个标记的属性 29 6.2.9mark_names 返回所有的标记名 30 6.2.10mark 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11save_resources 读取资源 (图标) 31 6.2.13save_resources 保存资源 (图标) 32 6.2.14load_resources 读取资源 (图标) 32 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.15save_ml 保存标记 34 6.2.15save_ml 保存标记 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细描述 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中收充 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中收充 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中收充 36 6.2.21selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.22selected_items 返回所有被选中的元素 37 6.2.23set_default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 返回默认样式 38 6.2.24default_style 返回默认样式 38 6.2.24default_style 返回默认样式 38		4.4.2osm_layer_move_down 图层下移13
4.5 対応界面设置		4.4.3osm_layer_move_top 图层置顶13
5. 图层脚本呼叫与事件响应		4.4.4osm_layer_move_bottom 图层到底13
5.1osm_layer_call_function 脚本呼叫 15 5.2evt_Message 图层事件响应 15 5.3 从字符串到词典的转换 15 5.3.1C#转换函数 16 5.3.2C++/Qt转换函数 16 5.3.3 例子 17 6、 插件图层功能调用 18 6.1 量测插件 grid 功能 18 6.1.1get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.3get_polygon 获取当前框选区域 19 6.2 标图插件 geomarker 功能 21 6.2.1update_point 添加/更新点标记 21 6.2.1update_point 添加/更新点标记 22 6.2.3update_polygon 添加更新点标记 22 6.2.3update_polygon 添加更新态标记 23 6.2.4update_icon 添加/更新核标记 25 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.6exists 查找标记是否存在 27 6.2.7delete_marks 删除某个标记的属性 29 6.2.9mark_names 返回所有的标记名 30 6.2.11props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的标签 31 6.2.12add_resource 添加资源 (图标) 31 6.2.13save_resources 保存资源 (图标) 31 6.2.13save_resources 保存资源 (图标) 32 6.2.14load_resource 读取资源 (图标) 32 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.15save_xml 保存标记 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_delete 删除所有被选中项目的id 37 6.2.23set_default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 设面默认样式 38 6.2.24default_style 设面默认样式 38 6.2.24default_style 设面默认样式 38		4.5 对应界面设置14
5.2evt_Message 图层事件响应	5、	图层脚本呼叫与事件响应15
5.3 从字符串到词典的转換		5.1osm_layer_call_function 脚本呼叫15
5.3.1C#转换函数 16 5.3.2C++/Qt转换函数 16 5.3.3 例子 17 6. 插件图层功能调用 18 6.1 呈测插件 grid 功能 18 6.1.1get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.2set_ruler_status 设置工具状态 18 6.1.3get_polygon 获取当前框选区域 19 6.2 标图插件 geomarker 功能 21 6.2.1update_point 添加更新点标记 21 6.2.2update_line 添加更新点标记 22 6.2.3update_polygon 添加/更新多边形标记 23 6.2.4update_poinc 添加/更新图标标记 25 6.2.4update_porps 更新标签显示功能 25 6.2.5update_polygon 添加/更新图标记 25 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.9mark_names 返回所有的标记 28 6.2.9mark_names 返回所有的标记 30 6.2.1bornak 返回特定标记的标签 31 6.2.1pops 返回特定标记的标签 31 6.2.1pops 返回特定标记的标签 31 6.2.1save_resources 保存资源(图标) 32 6.2.1doad_resource 添加资源(图标) 33 6.2.1fsave_ml 保存标记 35 6.2.1fshow_props 展开隐藏所介述 35 6.2.1gset_mod 设置当前交互模式 36		5.2evt_Message 图层事件响应15
5.3.2C++/Qt转换函数 16 5.3.3 例子 17 6、插件图层功能调用 18 6.1 量測插件 grid 功能 18 6.1.1get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.2set_ruler_status 设置工具状态 18 6.1.3get_polygon 获取当前框选区域 19 6.2 核限插件 geomarker 功能 21 6.2.1update_point 添加/更新点标记 21 6.2.2update_line 添加/更新结标记 22 6.2.3update_polygon 添加更新多边形标记 23 6.2.4update_icon 添加/更新图标标记 25 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.5update_props 更新标签显示功能 26 6.2.6exists 查找标记是否存在 27 6.2.7delete_marks 删除基心 28 6.2.8delete_props 删除某个标记的属性 29 6.2.9mark_names 返回所有的标记名 30 6.2.10mark 返回特定标记的标签 31 6.2.11props 返回特定标记的标签 31 6.2.12add_resource 添加资源(图标) 31 6.2.13save_resources 读取资源(图标) 32 6.2.11save_resources 读取资源(图标) 32 6.2.11save_resources 读取资源(图标) 32 6.2.15save_will 读及存标记 34 6.2.15save_will 读及存标记 35 6.2.17show_props 展开隐藏的、选图标记		5.3 从字符串到词典的转换15
5.3.3 例子		5.3.1C#转换函数16
6. 插件图层功能调用		5.3.2C++/Qt 转换函数16
6.1 量测插件 grid 功能 18 6.1.1 get_ruler_status 获取工具状态 18 6.1.2 set_ruler_status 设置工具状态 18 6.1.3 get_polygon 获取当前框选区域 19 6.2 标图插件 geomarker 功能 21 6.2 lupdate_point 添加更新点标记 21 6.2.1 update_point 添加更新点标记 22 6.2.3 update_ploygon 添加/更新多边形标记 23 6.2.3 update_polygon 添加/更新多边形标记 23 6.2.4 update_icon 添加/更新多显示功能 25 6.2.5 update_props 更新标签显示功能 26 6.2.6 exists 查找标记是否存在 27 6.2.7 delete_marks 删除标记 28 6.2.8 delete_props 删除某个标记的属性 29 6.2.9 mark_names 返回所有的标记名 30 6.2.10 mark 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11 props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11 props 返回特定标记的所有信息 30 6.2.12 add_resource 添加资源(图标) 31 6.2.12 add_resource 深加资源(图标) 31 6.2.13 save_resources 保存资源(图标) 32 6.2.14 load_resources 读取资源(图标) 32 6.2.15 save_xml 保存标记 34 6.2.15 save_xml 保存标记 34 6.2.16 load_xml 读取标记 35 6.2.17 show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.17 show_props 展开/隐藏所选图元的详细信息展开状态 35 6.2.19 set_mod 设置当前交互模式 35 6.2.21 selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21 selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.22 selected_items 返回所有被选中的元素 37 6.2.22 selected_items 返回所有被选中的元素 37 6.2.22 selected_items 返回所有被选中的元素 37 6.2.22 selected_items 返回所有被选中的元素 37 6.2.22 selected_items 返回所有被选中项目的 id 37 6.2.23 set_default_style 设置默认样式 38 6.2.24 default_style 设置默认样式 38 6.2.24 default_style 设置默认样式 38 6.2.24 default_style 设置默认样式 38 6.2.24 default_style 设置默认样式 38		5.3.3 例子17
6.1.1get_ruler_status 获取工具状态	6、	插件图层功能调用18
6.1.2set_ruler_status 设置工具状态		6.1 量测插件 grid 功能18
6.1.3get_polygon 获取当前框选区域		6.1.1get_ruler_status 获取工具状态18
6.2 标图插件 geomarker 功能		6.1.2set_ruler_status 设置工具状态18
6.2.1update_point 添加/更新点标记		6.1.3get_polygon 获取当前框选区域19
6.2.2update_line 添加/更新线标记		6.2 标图插件 geomarker 功能21
6.2.3update_polygon 添加/更新多边形标记		6.2.1update_point 添加/更新点标记21
6.2.4update_icon 添加/更新图标标记		6.2.2update_line 添加/更新线标记22
6.2.5update_props 更新标签显示功能		6.2.3update_polygon 添加/更新多边形标记23
6.2.6exists 查找标记是否存在		6.2.4update_icon 添加/更新图标标记25
6.2.7delete_marks 删除标记		6.2.5update_props 更新标签显示功能26
6.2.8delete_props 删除某个标记的属性		6.2.6exists 查找标记是否存在27
6.2.9mark_names 返回所有的标记名 30 6.2.10mark 返回特定标记的所有信息 30 6.2.11props 返回特定标记的标签 31 6.2.12add_resource 添加资源(图标) 31 6.2.13save_resources 保存资源(图标) 32 6.2.14load_resources 读取资源(图标) 33 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.16load_xml 读取标记 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素 37 6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id		
6.2.10mark 返回特定标记的所有信息		6.2.8delete_props 删除某个标记的属性29
6.2.11props 返回特定标记的标签		
6.2.12add_resource 添加资源(图标) 31 6.2.13save_resources 保存资源(图标) 32 6.2.14load_resources 读取资源(图标) 33 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.16load_xml 读取标记 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素 37 6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id. 37 6.2.23set_default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 返回默认样式 38 7 按件事件参考 40		6.2.10mark 返回特定标记的所有信息30
6.2.13save_resources 保存资源(图标) 32 6.2.14load_resources 读取资源(图标) 33 6.2.15save_xml 保存标记 34 6.2.16load_xml 读取标记 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态 36 6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素 37 6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id 37 6.2.23set_default_style 设置默认样式 38 6.2.24default_style 返回默认样式 38 7 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		6.2.11props 返回特定标记的标签31
6.2.14load_resources 读取资源(图标) 33 6.2.15save_xml 保存标记… 34 6.2.16load_xml 读取标记… 35 6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述… 35 6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态… 35 6.2.19set_mod 设置当前交互模式… 36 6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态… 36 6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素… 37 6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id … 37 6.2.23set_default_style 设置默认样式… 38 6.2.24default_style 返回默认样式… 38 7 24 25 25 25 25 25 26 26 27 26 27 27 27 28 28 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29		6.2.12add_resource 添加资源(图标)31
6.2.15save_xml 保存标记		6.2.13save_resources 保存资源(图标)32
6.2.16load_xml 读取标记		6.2.14load_resources 读取资源(图标)33
6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述		
6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态		6.2.16load_xml 读取标记35
6.2.19set_mod 设置当前交互模式		6.2.17show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述35
6.2.20selection_clear 清除所有元素的被选中状态		6.2.18props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态35
6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素		6.2.19set_mod 设置当前交互模式36
6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id		
6.2.23set_default_style 设置默认样式		6.2.21selection_delete 删除所有被选中的元素37
6.2.23set_default_style 设置默认样式		6.2.22selected_items 返回所有被选中项目的 id
6.2.24default_style 返回默认样式		-
7、控件事件参考40		
	7、	-
7.1 地图状态事件40		7.1 地图状态事件40

7.1.1WINDOW_CREATE 地图初始化事件	40
7.1.2MAP_INITED 地图初始化完成事件	40
7.1.3CONNECTION 服务连接事件	40
7.1.4MAP_RESIZED 地图尺寸变化	40
7.2 用户漫游事件	41
7.2.1MOUSE_XBUTTON_? 鼠标点击事件	41
7.2.2MOUSE_WHELL 滚轮事件	42
7.2.3MOUSE_MOVE 滚轮事件	42
7.2.4CENTER_CHANGED 中心变更事件	
7.3LAYER_MOVED_XXX 图层顺序变更事件	43
7.4ITEM_XBUTTON_XXXCLICKED geomarker 插件图元鼠标事件	

1、 远程服务配置

1.1osm_get_remote_address 获取服务器地址

函数原型:

方法名称:	osm_get_remote_address	
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被询问的图层名称,为界面 选项卡的名称 (一般为
		OSM)
返回值	String	当前的地址

范例:

string address = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_remote_address("OSM");

对应界面设置:

瓦片服务地址					
http://local	http://localhost/osm/%1/%2/%3.png				
本地缓存保质期	钥	30	⊕ ₹	₹	
本地缓存文件	英 ./OSMCad	he		🕏 应用	
→ 地图 🗵	🐝 OSM 🗵	🛱 geomar)	ker1 🗵	📏 gridl 🔣 📗	

1.2osm_set_remote_address 设置服务器地址

函数原型:

<u> </u>			
方法名称:	osm_set_remote_address		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
addr	String	新的地址	
		使用字符串参数替换,%1 代表比例尺,%2 代表瓦片列,	
		%3 代表行 (http://c.tile.openstreetmap.org/	
		%1/%2/%3.png)	
返回值	Void		

范例:

```
axqtaxviewer_planetosm.osm_set_remote_address(
"OSM", " http://c.tile.openstreetmap.org/%1/%2/%3.png");
```

对应界面设置:

瓦片服务地址



2、 本地缓存配置

2.1osm_get_local_cache 获取本地缓存文件夹

函数原型:

方法名称:	osm_get_local_cache		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
返回值	String	当前缓存文件夹位置	

范例:

string address = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_local_cache("OSM");

对应界面设置:

瓦片服务地址



2.2osm_set_local_cache 设置本地缓存文件夹


函数原型:

四次小王:				
方法名称:	osm_set_local_cache			
参数名	参数类型	说明		
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)		
addr	String	新的地址		
返回值	Void			

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_local_cache("OSM",

对应界面设置:



[&]quot;/home/user/OSMCache");

2.3osm_get_cache_expire_days 获取瓦片保质期

*瓦片保质期一旦越过,对应的瓦片会重新下载

函数原型:

方法名称:	osm_get_cache_expire_days		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
返回值	int	当前保质期	

范例:

int expdays = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_cache_expire_days("OSM");

对应界面设置:



2.4osm_set_cache_expire_days 设置瓦片保质期

函数原型:

方法名称:	osm_set_cache_expire_days		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
days	int	新的保质期, 0 = 永不过期	
返回值	Void		

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_cache_expire_days("OSM",120);

对应界面设置:



2.5osm_get_auto_download 获取自动下载状态

*自动下载选中时,如果本地缓存没有瓦片,会从服务器上下载。

函数原型:


	以外上:			
方法名称:	osm_get_auto_download			
参数名	参数类型	说明		

layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
返回值	int	当前状态,0=不下载,-1=下载

范例:

int d = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_auto_download("OSM");

对应界面设置:



2.6osm_set_auto_download 设置自动下载状态


函数原型:

方法名称:	osm_set_auto_download	
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
days	int	状态,0=不下载,-1=下载
返回值	Void	

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_auto_download("OSM", -1);

对应界面设置:



3、 漫游

3.1osm_get_level 获得当前缩放比例


函数原型:

方法名称:	osm_get_level	
参数名	参数类型	说明
返回值	int	当前缩放比例(0~18)

范例:

int level = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_level();

对应界面设置:



3.2osm_set_level 设置当前缩放比例

函数原型:

方法名称:	osm_set_auto_download	
参数名	参数类型	说明
P1	int	比例(0~18)
返回值	Int	旧的比例

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_level(12);

对应界面设置:



3.3获得当前纬度/经度

3.3.1 osm_get_center_lat函数原型

方法名称:	osm_get_center_lat	
参数名	参数类型	说明

返回值	double	单位为度
-----	--------	------

3.3.2 osm_get_center_lon函数原型

方法名称:	osm_get_center_lat	
参数名	参数类型	说明
返回值	double	单位为度

范例:

```
double lat = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_center_lat();
double lon = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_center_lon();
```

3.3.3 对应界面设置



3.4osm_set_center_pos设置当前纬度/经度

函数原型:

方法名称:	osm_set_center_pos	
参数名	参数类型	说明
Lat	Double	纬度,单位为度
Lon	Double	经度,单位为度
返回值	int	=1 表示成功,=0 失败

范例:

```
axqtaxviewer_planetosm.osm_set_center_pos(40.28236734,101.3836464);
```

3.5osm_save_view 截图

函数原型:

方法名称:	osm_save_view	
参数名	参数类型	说明
Filename	String	文件名,支持 BMP, PNG,JPEG
返回值	Int	0=失败,-1 为成功

范例:

```
int ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_save_view("D:/1.jpg");
```

对应界面设置:



4、 图层控制

4.1枚举图层名称

4.1.1 osm layer get count 获得图层个数

方法名称:	osm_layer_	get_count
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层个数

4.1.2 osm_layer_get_name 获得图层名称

方法名称:	osm_layer_get_count	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
P1	Int	图层编号,0~图层个数-1
返回值	String	图层名称

范例:

```
int layers = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_count();
for (int i = 0; i < layers; ++i)
{
    string layrname = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_name(i);
}</pre>
```

4.2图层可见性

4.2.1 osm_layer_get_visiable 获取可见性

方法名称:	osm_layer_	get_visiable
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层可见性,0=不可见,-1=可见

4.2.2 osm_layer_set_visiable 设置可见性

方法名称:	osm_layer_set_visiable	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
V	Int	可见性,0=不可见,-1=可见
返回值	Int	设置后的可见性,0=不可见,-1=可见

4.3图层活动性

4.3.1 osm layer get active 获取活动性

方法名称:	osm_layer_get_active		
参数名	参数类型	说明	
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称	
返回值	Int	图层活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息	

4.3.2 osm_layer_set_ active 设置活动性

方法名称:	osm layer set active			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
V	Int	活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		
返回值	Int	设置后的活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		

4.4图层顺序

4.4.1 osm_layer_move_up 图层上移

	·····			
方法名称:	osm_layer_move_up			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.2 osm layer move down 图层下移

TITIE 031				
方法名称:	osm_layer_move_down			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.3 osm_layer_move_top 图层置顶

方法名称:	osm_layer_	move_top
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	-1=成功,0=失败 (找不到对应的图层)

4.4.4 osm_layer_move_bottom 图层到底

方法名称:	osm_layer_move_bottom		
参数名			
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称	

返回值	I +	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)
IX IUI1目	Int	

4.5对应界面设置



5、 图层脚本呼叫与事件响应

5.1osm_layer_call_function 脚本呼叫

函数原型:

方法名称:	osm_layer_call_function		
参数名	参数类型	参数类型 说明	
layName	String	String 图层名称,为界面选项卡的名称	
args	String	输入参数集合	
返回值	String	结果参数集合	

^{*}参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:

各个键值对的顺序无关

调用注意事项:

- 1、调用者应该在UI线程
- 2、调用行为是阻塞的
- 3、各个图层/插件支持不同的方法,详见各个图层的方法说明

抗例:

```
string cmd = "function=set_ruler_status; status=-1;";
res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("grid", cmd);
```

5.2evt_Message 图层事件响应

方法名称:	evt_Message	
参数名	参数类型	说明
args	String	结果参数集合

^{*}参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:

5.3从字符串到词典的转换

为了在外部程序中方便的使用键-值集合,我们可以使用一段小代码,把字符串中的键值集合转换为词典,提供两个函数,当然,用户也可自己写。

[&]quot;function=XXX; lat=XXX; lon=XXX;...;"

[&]quot;name=XXX; destin=XXX;source=XXX;...;"

5.3.1 C#转换函数

```
Dictionary<string, string> string2map(string s)
       Dictionary<string, string> map = new Dictionary<string, string>();
       char[] charSeparators = new char[] { ';' };
       string[] result = s.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
       foreach (string p in result)
         char[] chars2 = new char[] { '=' };
         string[] kv = p.Split(chars2, StringSplitOptions.None);
         if (kv.Count() > 1)
           try
            map.Add(kv[0],kv[1]);
           catch (ArgumentException)
             addMsg(4, "An element with Key = \""+kv[0]+"\" already exists.");
         }
       return map;
5.3.2
          C++/Qt 转换函数
 #include <QMap>
 #include <QString>
 #include < QStringList >
 QMap<QString, QVariant> string_to_map(const QString & s)
 {
           QMap<QString, QVariant> res;
           QStringList Ist = s.split(";");
           foreach (QString s, lst)
                     int t = s.indexOf("=");
                     if (t>0 && t < s.size())
                     {
                               QString name = s.left(t).trimmed();
                               QString value = s.mid(t+1).trimmed();
                               res[name] = value;
                     }
           }
           return res;
```

}

5.3.3 例子

6、 插件图层功能调用

6.1量测插件 grid 功能


6.1.1 get_ruler_status 获取工具状态

```
范例呼叫:
```

```
string res =
axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
(
"grid", "function=get_ruler_status;"
);
```

呼叫参数表				
键名	键意义	取值	说明	
function	函数名称	get_ruler_sta	获取当前量测状态	
		tus		
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
status	状态值	0 或者-1	0 为关闭,1 为打开	

对应界面元素




6.1.2 set_ruler_status 设置工具状态

范例呼叫:

```
string cmd = "function=set_ruler_status; status=-1;";
```

res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("grid", cmd);

呼叫参数表				
键名	键意义	取值	说明	
function	函数名称	set_ruler_sta	获取当前量测状态	
		tus		
status	新状态	0,-1	0=关闭,-1 为打开	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
status	当前状态值	0 或者-1	0 为关闭,1 为打开	



6.1.3 get_polygon 获取当前框选区域

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function

("grid", "function=get_polygon;");


("gria", "function=get_polygon;");					
呼叫参数表					
键名	键意义	取值	说明		
function	函数名称	get_polygon	获取当前量测状态		
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
size	顶点数目	0~N	0表示空		
lat0	第一个顶点纬度				
lon0	第一个顶点经度				
lat1	第二个顶点纬度				
lon1	第二个顶点经度				
lat< size-1>	第 size 个顶点纬				
	度				
lon< size-1>	第 size 个顶点经				
	度				

范例返回:

- "lat0=-22.5937260639293;lat1=-25.1651733686639;lat2=-
- 10.4878118820567;lat3=-6.31529853833003;lat4=-
- 15.9613290815966;lat5=-22.5937260639293;lon0=-
- 2.8125;lon1=56.25;lon2=40.78125;lon3=7.03125;lon4=15.46875;lon5=-
- 2.8125;size=6;"

对应界面元素

Results



6.2标图插件 geomarker 功能

6.2.1 update_point 添加/更新点标记

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",

"function=update_point;name= $1_{\Omega}^{2}1_{\Omega}^{2}$;type=1;" +

"lat=35.2;lon=101.783;" +

"style_pen=2;color_pen=0,0,255,128;width_pen=3;" +


"style_brush=1;color_brush=0,255,0,128;" +

"color_label=0,0,255,96;weight_label=99;size_label=12;" +

"width=16; height=20; want_hover=1;");

呼叫参数表(*为必选	呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	update_point	添加点标记		
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点		
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)		
			2=矩形点		
lat	点的经度				
lon	点的纬度				
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项		
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
width_pen	线宽	>=0	为像素宽		
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项		
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗		
size_label	字号	0~N	字的大小		
width	符号宽度	0~N	像素宽度		
height	符号高度	0~N	像素高度		
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素



6.2.2 update_line 添加/更新线标记


范例呼叫:

"style_pen=4;color_pen=255,0,0,96;width_pen=2;want_hover=0;");

1 · · · /					
呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	update_line	添加线标记		
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点		
type	标记类型	3	3=线(default)		
lat0	起点的经度				
lon0	起点的纬度				
lat1	终点的经度				
lon1	终点的纬度				
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项		
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha		

[&]quot;lat0=40; lon0=98; lat1=12; lon1=144; "+

			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功



6.2.3 update_polygon 添加/更新多边形标记

范例呼叫:

```
"lat2=22.7;lon2=66.5;"+
```

"lat4=10.8;lon4=69.4;"+


"style_pen=2;color_pen=0,0,255,128;" +

"width_pen=3;style_brush=1;color_brush=0,255,0,128;want_hover=1;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	update_poly	添加多边形标记	
		gon		
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
type	标记类型	4,6	4 = 多边形 (封闭)	
			6 = 分段连线 (开放)	
lat0	顶点1的经度			
lon0	顶点1的纬度			
lat1	顶点2的经度			
lon1	顶点2的纬度			
lat2	顶点3的经度			
lon2	顶点3的纬度			
•••				
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项	
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
width_pen	线宽	>=0	为像素宽	
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项	
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗	
size_label	字号	0~N	字的大小	
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

对应界面元素

[&]quot;lat3=11.5;lon3=72.2;"+



6.2.4 update_icon 添加/更新图标标记

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_icon	添加图标标记
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
type	标记类型	5	5= 图标
			6 = 分段连线 (开放)
lat	经度		
lon	纬度		
icon	图标名	自定	需要与已有图标名对应

scale	缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小 >1 放大	
rotate	旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)	
smooth	平滑边缘	0,1	0=不平滑,1=平滑	
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha 红,绿,蓝,透明度	
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗	
size_label	字号	0~N	字的大小	
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	



6.2.5 update_props 更新标签显示功能

范例呼叫:


res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",

[&]quot;function=update_props;name=ID2;" +

- "LABEL=Neimeng; EXPRESS=YunDa; Pero=NORMAL; " +
- "CheckTime=2014-12-30 07:18:32;" +
- "From=Huhehaote; To=YinChuan");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	update_prop	更新标签显示	
		S		
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
其他键值自定义	自定义	自定义	不要与关键词 function,	
			name 重名	
返回参数表	返回参数表			
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	





6.2.6 exists 查找标记是否存在


范例呼叫:

res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",

"function=exists; name=ID2;");

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	exists	更新标签显示	
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
返回参数表				

键名	键意义	取值	说明
return	结果	0,1	0=不存在 1=存在




6.2.7 delete_marks 删除标记

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=delete_marks; name0=ID1; name1=ID2; name2=lena1");

Tunction-defece_marks, named-ibi, namei-ibi, namez-ienai),				
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	delete_mark	删除标记	
		S		
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除	
name1	第二个待删 ID			
返回参数表	返回参数表			
键名	键意义	取值	说明	
name0	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除	
name1	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除	
…*如果在呼叫参数里	···*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1			

对应界面元素



6.2.8 delete_props 删除某个标记的属性

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
"function=delete_props;name=ID1;prop0=TIME;prop1=Profit;Prop2=Address;Pr
op3=tel;");

ops cer, //				
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	delete_props	删除某个标记的属性	
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除	
name1	第二个待删 ID			
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
name0	成功删除	0,1	0=未删除,1=删除	
name1	成功删除	0,1	0=未删除,1=删除	
····*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1				

对应界面元素



6.2.9 mark_names 返回所有的标记名

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	mark_names	返回所有的标记名		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
name0	第一个标记名				
name1	第二个标记名				
•••					
name <n-1></n-1>	第N个标记名				

6.2.10 mark 返回特定标记的所有信息

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("geomarker","function=mark;name=LENA;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	mark	返回特定标记的所有信息
name *	查询的标记名		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name	点ID		
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)
			2=矩形点
lat	点的经度		
Ion	点的纬度		
lat0			

lon0	纬度1		
lat1	经度2		
lon1	纬度 2		
•••			
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
width	符号宽度	0~N	像素宽度
height	符号高度	0~N	像素高度
want_hover	需要悬停事件	0,1	0=不需要,1=需要
error	错误信息		如果不存在,说明成功

6.2.11 props 返回特定标记的标签

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("geomarker", "function=props; name=LENA; ");

I型□[
呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	】取值	说明		
function *	函数名称	mark	返回特定标记的标签		
name *	查询的标记名				
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
name	点ID				
error	错误信息		如果不存在,说明成功		
···					
其他为自定义的标签名、值集合					

6.2.12 add_resource 添加资源 (图标)

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	add_resourc	删除标记	
		е		
name *	图标名	自定义		
filename *	图标文件名	文件位置	注意\\和/的区别	
centerx *	图标的中心点偏	中心点位置	如一个手型图标的中心在手指	
centerx *	移		一个旗子的中心在旗杆底部	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	



6.2.13 save_resources 保存资源 (图标)

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=save_resources;xml=d:/1.xml");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	save_resourc	保存图标		
		es			
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		


6.2.14 load_resources 读取资源(图标)

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",

"function= load_resources; xml=d:/1.xml");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	load_resourc	读取图标		
		es			
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素



6.2.15 save xml 保存标记

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",



6.2.16 load_xml 读取标记

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function= load_xml; xml=d:/mark.xml");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	load_xml	读取标记		
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

6.2.17 show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=show_props;YunNam=0;Dali=1;Shandong=0;qujing=1;");

ranceion snow_props/ranwam 0/barr 1/snanaong 0/qajing 1/ //					
呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	show_props	展开/隐藏所选图元的详细描述		
<id0> *</id0>	被展开/隐藏的图	0,1	0=隐藏,1=展开		
[ID1][Idn-1]	元ID				
没有列出的图元将被	没有列出的图元将被自动关闭展开状态				
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		
[ID1][ldn-1]	操作后的状态				

6.2.18 props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=props_vis; name0=YunNam; name1=Shandong;");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	props_vis	得到各个图元的详细信息展开 状态		
空	要询问的图元 ID				
Name0nameN-					
1					
没有列出的图元将被	没有列出的图元将被自动关闭展开状态				
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		
[ID1][ldn-1]	状态	0,1	0=隐藏,1=展开		


6.2.19 set_mod 设置当前交互模式

允许用户通过拉框方式选取元素以便进行下一步操作。

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=set_mod; mod=0;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	set_mod	设置当前交互模式	
mod	模式号	mod	模式 =0:display, =1:rect	
			sel	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

对应界面元素:



6.2.20 selection_clear 清除所有元素的被选中状态

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=selection clear; ");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	selection_cle	清除所有元素的被选中状态		
		ar			
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素:



6.2.21 selection_delete 删除所有被选中的元素

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",

"function=selection_delete; ");

ranceton betweeten_actede, //					
呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	selection_del	删除所有被选中的元素		
		ete			
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素:

Display Only	新夏 U	 经辰 □
Rect Selection	像素宽 8 ◆ 像素高 8	A. V
All marks	13.77.73	
Selected marks	◉ 矩形标记点	
Clear Sel	◎ 椭圆标记点	
Delete Selected Items	<i>。</i> 属性 ────	
Name		Wm 10

6.2.22 selected_items 返回所有被选中项目的 id

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
 "function=selected_items; ");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	selected_ite	返回所有被选中项目的 id
		ms	
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	第一个标记名		
name1	第二个标记名		
name <n-1></n-1>	第 N 个标记名		

6.2.23 set_default_style 设置默认样式

默认样式是指 update_XXX 系列方法中,如果不提供样式参数,则标绘默认使用的样式。

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
"function=set_default_style; style_pen=2; color_pen=0,0,255,128; width_pen=
3; style_brush=1; color_brush=0,255,0,128; width=16; height=20; color_label=0,0,255,96; weight_label=99; size_label=12; icon=lena; scale=1.2; rotate=12; sm
ooth=1; point_type=2; polygon_type =4;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	set_default_st	设置默认样式	
		yle		
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项	
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽	
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项	
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
width	默认符号宽度	0~N	像素宽度	
height	默认符号高度	0~N	像素高度	
size_label	默认字号	0~N	字的大小	
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗	
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应	
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小	
			>1 放大	
rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)	
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑,1=平滑	
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记	
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段	
返回参数表	返回参数表			
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

6.2.24 default_style 返回默认样式

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker",
"function= default_style;");

呼叫参数表(*为必选)

键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	default_style	返回默认样式
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width	默认符号宽度	0~N	像素宽度
height	默认符号高度	0~N	像素高度
size_label	默认字号	0~N	字的大小
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小
			>1 放大
rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑,1=平滑
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段
error	错误信息		如果不存在,说明成功

7、 控件事件参考

控件事件会通过 evt_Message 发往容器(如 C#程序等),容器即可获知发生在控件中的一切。

事件是以字符串形式封装的"键-值"集合,所有事件都包含三个共有键:

- 1、来源"source"
- 2、目的"destin"
- 3、名称"name"

此外,根据 name 不同,还会跟随若干专有属性名、属性值。

7.1地图状态事件

7.1.1 WINDOW CREATE 地图初始化事件

事件体举例: destin=ALL;name=WINDOW CREATE;source=MAIN MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示主控件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	WINDOW_CRE	窗口正在创建
		ATE	

7.1.2 MAP_INITED 地图初始化完成事件

事件体举例: destin=ALL;nLevel=0;name=MAP_INITED;source=MAIN_MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	MAP_INITE	地图初始化完成
		D	

7.1.3 CONNECTION 服务连接事件

事件体举例:

destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CONNECTED;
destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CLOSED;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	OSM	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	CONNECTI	表示该图层会按需试图从服务
		ON	器下载瓦片
status	状态	CONNECT	表示"已设置"或者"未设置"
		ED	
		CLOSED	

7.1.4 MAP RESIZED 地图尺寸变化

destin=OUTER;height=453;name=MAP_RESIZED;source=MAIN_MAP;width=4 45:

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN MAP	OSM 表示 OSM 背景图层

destin	事件目的	OUTER	表示发给控件外部的容器(C#)
name	事件名称	MAP_RESIZ	地图尺寸变化
		ED	
width	宽度	像素数	
height	高度	像素数	

7.2用户漫游事件

7.2.1 MOUSE_XBUTTON_? 鼠标点击事件

事件体举例:

destin=OUTER;lat=7.71099165543323;lon=14.0625;nLevel=0;name=MOUSE
 LBUTTON DOWN;source=MAIN MAP;

键名	述。 键意义	ource=MAIN_MAP; 取值	说明
source	<u>- ところ</u> 事件来源	MAIN MAP	MAIN MAP表示控件
destin	<u>事件不源</u> 事件目的	OUTER	
			表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_LBUTTON_DO	左键按下
		WN	右键按下
		MOUSE_RBUTTON_DO	中键按下
		WN	键按下
		MOUSE_MBUTTON_DO	左键弹起
		WN	右键弹起
		MOUSE_BUTTON_DOW	中键弹起
		N	键弹起
		MOUSE_LBUTTON_UP	左键双击
		MOUSE_RBUTTON_UP	右键双击
		MOUSE_MBUTTON_UP	中键双击
		MOUSE_BUTTON_UP	键双击
		MOUSE LBUTTON DBL	
		CLK	
		MOUSE RBUTTON DB	
		LCLK	
		MOUSE MBUTTON DB	
		LCLK	
		MOUSE BUTTON DBL	
		CLK	
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat			单位为度
lon	当前经度		单位为度

7.2.2 MOUSE_WHELL 滚轮事件

事件体举例:

aDeltaX=0;aDeltaY=120;destin=OUTER;lat=-

58.0778762678752;lon=97.03125;nLevel=0;name=MOUSE_WHELL;pDeltaX=0;pDeltaY=0;source=MAIN MAP;

71	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- '	
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_WHELL	滚轮事件
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度
pDelta	X点偏移	1单位为 pixel	pDelta 是对专业二维轨迹球而言的。
Χ			对一般的鼠标,为0
pDelta	Y点偏移	1单位为 pixel	
Υ			
aDelta	X角偏移	1单位为"八分之一度"	aDeltax 是对专业二维轨迹球而言的。
Χ			对一般的鼠标,为0
aDelta	Y角偏移	1单位为"八分之一度"	为滚轮的步进
Υ			

7.2.3 MOUSE_MOVE 滚轮事件

事件体举例:

destin=OUTER;lat=7.71099165543323;lon=14.0625;mask=0;nLevel=0;name
=MOUSE MOVE;source=MAIN MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_MOVE	鼠标移动
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度
Mask	按键状态	0x01 = 左键按下	为掩码,可直接使用&运算符测试
		0x02 = 右键按下	
		0x04 = 中键按下	

7.2.4 CENTER_CHANGED 中心变更事件

事件体举例:

destin=OUTER;lat=31.5785354264734;lon=120.76171875;nLevel=3;name=C ENTER CHANGED;source=MAIN MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件

destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	CENTER_CHANGED	中心改变
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

7.3LAYER_MOVED_XXX 图层顺序变更事件

事件体举例:

destin=ALL;layerName=geomarker;name=LAYER_MOVED_DOWN;source=MAI
N MAP;

<u></u>			
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	ALL	所有接收者
name	事件名称	LAYER_MOVED_UP	图层已经上移
		LAYER_MOVED_DOWN	图层已经下移
		LAYER_MOVED_TOP	图层已经置顶
		LAYER_MOVED_BOTTO	图层已经置底
		M	
layerNa	图层名称		
me			

7.4 ITEM_XBUTTON_XXXCLICKED geomarker 插件图元鼠标事

件

事件体举例:

destin=ALL;id=ID7;name=ITEM_LBUTTON_CLICKED;source=geomarker;

键名	键意义		· 说明
source	事件来源	geomarker <n></n>	Geomark1 表 示 第 一 个
			geomarker 插件
			Geomark2 表 示 第 二 个
			geomarker插件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有部位
name	事件名称	ITEM_LBUTTON_CLICKE	左键单击
		D	右键单击
		ITEM_RBUTTON_CLICKE	中键单击
		D	键单击
		ITEM_MBUTTON_CLICKE	左键双击
		D	右键双击

		ITEM_BUTTON_CLICKED ITEM_LBUTTON_DBLCLI CKED ITEM_RBUTTON_DBLCLI CKED ITEM_MBUTTON_DBLCLI CKED ITEM_BUTTON_DBLCLIC KED ITEM_BUTTON_DBLCLIC KED ITEM_MOUSE_ENTER ITEM_MOUSE_LEAVE	中键双击 键双击 鼠标进入(want_hover==1 有效) 鼠标离开(want_hover==1 有效)
id	图元 ID	为被单击的图元 ID	可以调用相应方法获取该 ID 的详细 信息