# Qplanetosm 二次开发手册

# (ActiveX接口部分)

QPlanetOSM 是基于 Qt 的 OpenStreetMap 地理信息控件,其主要接口如下:

## 目录

Qpla	netosm 二次开发手册	. 1
	(ActiveX 接口部分)	. 1
1、	远程服务配置	4
	1.1 osm_get_remote_address 获取服务器地址	. 4
	1.2 osm_set_remote_address 设置服务器地址	. 4
2、	本地缓存配置	. 5
	2.1 osm_get_local_cache 获取本地缓存文件夹	. 5
	2.2 osm_set_local_cache 设置本地缓存文件夹	.5
	2.3 osm_get_cache_expire_days 获取瓦片保质期	.5
	2.4 osm_set_cache_expire_days 设置瓦片保质期	. 6
	2.5 osm_get_auto_download 获取自动下载状态	.6
	2.6 osm_set_auto_download 设置自动下载状态	. 7
3、	漫游	8
	3.1 osm_get_level 获得当前缩放比例	. 8
	3.2 osm_set_level 设置当前缩放比例	. 8
	3.3 获得当前纬度/经度	8
	3.3.1 osm_get_center_lat 函数原型	. 8
	3.3.2 osm_get_center_lon 函数原型	.9
	3.3.3 对应界面设置	
	3.4 osm_set_center_pos 设置当前纬度/经度	.9
	3.5 osm_save_view 截图	9
	3.6 EnableLiteMode 设置简单模式(图层指令)1	LO
	3.7 LockLiteMode 锁定简单模式(图层指令)1	LO
4、	图层控制	l1
	4.1 枚举图层名称	l1
	4.1.1 osm_layer_get_count 获得图层个数1	l1
	4.1.2 osm_layer_get_name 获得图层名称1	l1
	4.2 图层可见性	l1
	4.2.1 osm_layer_get_visiable 获取可见性1	l1
	4.2.2 osm_layer_set_visiable 设置可见性1	L1
	4.3 图层活动性	L2
	4.3.1 osm_layer_get_active 获取活动性1	12

	4.3.2 osm_layer_set_ active 设置活动性	12
	4.4 图层顺序	12
	4.4.1 osm_layer_move_up 图层上移	12
	4.4.2 osm_layer_move_down 图层下移	12
	4.4.3 osm_layer_move_top 图层置项	12
	4.4.4 osm_layer_move_bottom 图层到底	12
	4.5 对应界面设置	13
5、	图层脚本呼叫与事件响应	14
	5.1 osm_layer_call_function 脚本呼叫	14
	5.2 evt_Message 图层事件响应	14
	5.3 从字符串到词典的转换	14
	5.3.1 C#转换函数	14
	5.3.2 C++/Qt 转换函数	15
	5.3.3 例子	16
6、	插件图层功能调用	17
	6.1 量测插件 grid 功能	17
	6.1.1 get_ruler_status 获取工具状态	
	6.1.2 set_ruler_status 设置工具状态	17
	6.1.3 get_polygon 获取当前框选区域	18
	6.2 标图插件 geomarker 功能	19
	6.2.1 update_point 添加/更新点标记	19
	6.2.2 update_line 添加/更新线标记	
	6.2.3 update_polygon 添加/更新多边形标记	
	6.2.4 update_icon 添加/更新图标标记	23
	6.2.5 update_props 更新标签显示功能	
	6.2.6 exists 查找标记是否存在	
	6.2.7 delete_marks 删除标记	26
	6.2.8 delete_props 删除某个标记的属性	
	6.2.9 mark_names 返回所有的标记名	28
	6.2.10 mark 返回特定标记的所有信息	28
	6.2.11 props 返回特定标记的标签	
	6.2.12 add_resource 添加资源(图标)	
	6.2.13 save_resources 保存资源(图标)	
	6.2.14 load_resources 读取资源(图标)	31
	6.2.15 save_xml 保存标记	32
	6.2.16 load_xml 读取标记	
	6.2.17 show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述	
	6.2.18 props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态	
	6.2.19 set_mod 设置当前交互模式	
	6.2.20 selection_clear 清除所有元素的被选中状态	
	6.2.21 selection_delete 删除所有被选中的元素	
	6.2.22 selected_items 返回所有被选中项目的 id	
	6.2.23 set_default_style 设置默认样式	
	6.2.24 default_style 返回默认样式	36

38 38
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41

## 1、 远程服务配置

## 1.1 osm\_get\_remote\_address 获取服务器地址

### 函数原型:

方法名称:	osm_get_remote_address	
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被询问的图层名称,为界面
		选项卡的名称(一般为
		OSM)
返回值	String	当前的地址

### 范例:

string address = axqtaxviewer planetosm.osm get remote address("OSM");

### 对应界面设置:



## 1.2 osm\_set\_remote\_address 设置服务器地址

### 函数原型:


方法名称:	osm_set_remote_address	
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
addr	String	新的地址
		使用字符串参数替换,%1 代表比例尺,%2 代表瓦片列,%3
		代表行(http://c.tile.openstreetmap.org/%1/%2/%3.png)
返回值	Void	

### 范例:

axqtaxviewer\_planetosm.osm\_set\_remote\_address(
"OSM", "http://c.tile.openstreetmap.org/%1/%2/%3.png");

### 对应界面设置:

#### 瓦片服务地址



## 2、 本地缓存配置

### 2.1 osm\_get\_local\_cache 获取本地缓存文件夹

#### 函数原型:


HAMILE .			
方法名称:	osm_get_local_cache		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
返回值	String	当前缓存文件夹位置	

#### 范例:

string address = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_get\_local\_cache("OSM");

### 对应界面设置:

#### 瓦片服务地址



### 2.2 osm\_set\_local\_cache 设置本地缓存文件夹

### 函数原型:

方法名称:	osm_set_local_cache		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
addr	String	新的地址	
返回值	Void		

#### 范例:

axqtaxviewer\_planetosm.osm\_set\_local\_cache("OSM",
"/home/user/OSMCache");

### 对应界面设置:



### 2.3 osm\_get\_cache\_expire\_days 获取瓦片保质期

\*瓦片保质期一旦越过,对应的瓦片会重新下载

#### 函数原型:

方法名称:	osm_get_cache_expire_days		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为OSM)	
返回值	int	当前保质期	

### 范例:

int expdays = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_get\_cache\_expire\_days("OSM");

### 对应界面设置:



### 2.4 osm\_set\_cache\_expire\_days 设置瓦片保质期

### 函数原型:

方法名称:	osm_set_cache_expire_days		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
days	int	新的保质期,0=永不过期	
返回值	Void		

#### 范例:

axqtaxviewer planetosm.osm set cache expire days("OSM",120);

### 对应界面设置:



### 2.5 osm\_get\_auto\_download 获取自动下载状态

\*自动下载选中时,如果本地缓存没有瓦片,会从服务器上下载。


#### 函数原型:

方法名称:	osm_get_auto_download		
参数名	参数类型	说明	
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)	
返回值	int	当前状态,0=不下载,-1=下载	

### 范例:

int d = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_get\_auto\_download("OSM");

### 对应界面设置:



## 2.6 osm\_set\_auto\_download 设置自动下载状态


### 函数原型:

方法名称:	osm_set_aut	osm_set_auto_download		
参数名	参数类型	说明		
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为OSM)		
days	int	状态,0=不下载,-1=下载		
返回值	Void			

### 范例:

axqtaxviewer\_planetosm.osm\_set\_auto\_download("OSM", -1);

### 对应界面设置:



## 3、 漫游

## 3.1 osm\_get\_level 获得当前缩放比例

### 函数原型:

方法名称:	osm_get_level		
参数名	参数类型	说明	
返回值	int	当前缩放比例(0~18)	

### 范例:

int level = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_get\_level();

### 对应界面设置:



## 3.2 osm\_set\_level 设置当前缩放比例

### 函数原型:

方法名称:	osm_set_auto_download	
参数名	参数类型	说明
P1	int	比例(0~18)
返回值	Int	旧的比例

### 范例:

axqtaxviewer planetosm.osm set level(12);

### 对应界面设置:



## 3.3 获得当前纬度/经度

3.3.1 osm get center lat 函数原型

<u> </u>	_Set_ecites_idt 因外从上		
方法名称:	osm_get_center_lat		
参数名	参数类型	说明	
返回值	double	单位为度	

3.3.2 osm\_get\_center lon 函数原型

方法名称:	osm_get_center_lat	
参数名	参数类型	说明
返回值	double	单位为度

### 范例:

```
double lat = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_center_lat();
double lon = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_center_lon();
```

### 3.3.3 对应界面设置



## 3.4 osm\_set\_center\_pos 设置当前纬度/经度

### 函数原型:

方法名称:	osm_set_center_pos	
参数名	参数类型	说明
Lat	Double	纬度,单位为度
Lon	Double	经度,单位为度
返回值	int	=1 表示成功,=0 失败

### 范例:

axqtaxviewer planetosm.osm set center pos(40.28236734,101.3836464);

### 3.5 osm\_save\_view 截图

### 函数原型:

方法名称:	osm_save_view	
参数名	参数类型	说明
Filename	String	文件名,支持 BMP, PNG,JPEG
返回值	Int	0=失败,-1为成功

### 范例:

int ret = axqtaxviewer planetosm.osm save view("D:/1.jpg");

### 对应界面设置:



## 3.6 EnableLiteMode 设置简单模式(图层指令)

### 函数原型:

方法名称:	ENABLELITEMODE	
参数名	参数类型	说明
function	string	ENABLELITEMODE
mode	int	0=完整模式,1=轻盈模式
返回值	string	错误信息,空表示成功

### 范例:

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("MAIN\_MAP",
 "function=ENABLELITEMODE; mode=0;");

### 3.7 LockLiteMode 锁定简单模式(图层指令)


### 函数原型:

方法名称:	LOCKLITEMODE	
参数名	参数类型	说明
function	string	LOCKLITEMODE
mode	int	0=完整模式,1=轻盈模式
返回值	string	错误信息,空表示成功

### 范例:

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("MAIN\_MAP",

"function=LOCKLITEMODE; mode=0;");



Lite Mode Full Mode

## 4、 图层控制

## 4.1 枚举图层名称

4.1.1 osm\_layer\_get\_count 获得图层个数

方法名称:	osm_layer_get_count	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层个数

4.1.2 osm\_layer\_get\_name 获得图层名称

	<u>_ · / · _O · · _</u>	e 2014 E1/4 E1/4.
方法名称:	osm_layer_get_count	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
P1	Int	图层编号,0~图层个数-1
返回值	String	图层名称

### 范例:

```
int layers = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_count();
for (int i = 0; i < layers; ++i)
{
    string layrname = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_name(i);
}</pre>
```

## 4.2 图层可见性

4.2.1 osm layer get visiable 获取可见性

方法名称:	osm_layer_get_visiable			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	图层可见性,0=不可见,-1=可见		

4.2.2 osm layer set visiable 设置可见性

方法名称:	osm_layer_set_visiable	
参数名	参数类型	· 说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
v	Int	可见性,0=不可见,-1=可见
返回值	Int	设置后的可见性,0=不可见,-1=可见

## 4.3 图层活动性

4.3.1 osm\_layer\_get\_active 获取活动性

方法名称:	osm_layer_get_active		
参数名	参数类型	说明	
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称	
返回值	Int	图层活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息	

4.3.2 osm layer set active 设置活动性

方法名称:	osm_layer_set_active			
参数名	参数类型			
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
v	Int	活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		
返回值	Int	设置后的活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		

## 4.4 图层顺序

4.4.1 osm layer move up 图层上移

方法名称:	osm_layer_move_up		
参数名	参数类型	说明	
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称	
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)	

4.4.2 osm layer move down 图层下移

方法名称:	osm_layer_move_down			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.3 osm layer move top 图层置顶

方法名称:	osm_layer_move_top			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.4 osm\_layer\_move\_bottom 图层到底

方法名称:	osm_layer_move_bottom			
参数名	参数类型			
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

## 4.5 对应界面设置



## 5、 图层脚本呼叫与事件响应

### 5.1 osm\_layer\_call\_function 脚本呼叫

### 函数原型:

方法名称:	osm_layer_call_function		
参数名	参数类型	说明	
layName	String 图层名称,为界面选项卡的名称		
args	String	输入参数集合	
返回值	String	结果参数集合	

\*参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:

各个键值对的顺序无关

### 调用注意事项:

- 1、调用者应该在 UI 线程
- 2、调用行为是阻塞的
- 3、各个图层/插件支持不同的方法,详见各个图层的方法说明

#### 范例:

```
string cmd = "function=set_ruler_status; status=-1;";
res = axqtaxviewer planetosm.osm layer call function("grid", cmd);
```

### 5.2 evt\_Message 图层事件响应

方法名称:	evt_Message	
参数名	参数类型	说明
args	String	结果参数集合

<sup>\*</sup>参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:

### 5.3 从字符串到词典的转换

为了在外部程序中方便的使用键-值集合,我们可以使用一段小代码,把字符串中的键值集合转换为词典,提供两个函数,当然,用户也可自己写。

### 5.3.1 C#转换函数

```
Dictionary<string, string> string2map(string s)
```

<sup>&</sup>quot;function=XXX; lat=XXX; lon=XXX;...;"

<sup>&</sup>quot;name=XXX; destin=XXX;source=XXX;...;"

```
char[] charSeparators = new char[] { ';' };
          string[] result = s.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
          foreach (string p in result)
             char[] chars2 = new char[] { '=' };
             string[] kv = p.Split(chars2, StringSplitOptions.None);
             if (kv.Count() > 1)
                 try
                 {
                    map.Add(kv[0],kv[1]);
                 catch (ArgumentException)
                    {\tt addMsg(4,"An\ element\ with\ Key = \verb|\""+kv[0]+"\" already\ exists.");}
              }
          }
          return map;
      }
         C++/Qt 转换函数
5.3.2
#include <QMap>
#include < QString>
#include < QStringList >
QMap<QString, QVariant> string_to_map(const QString & s)
          QMap⟨QString, QVariant⟩ res;
          QStringList lst = s.split(";");
          foreach (QString s, 1st)
                     int t = s. index0f("=");
                     if (t>0 && t< s. size())
                     {
                               QString name = s.left(t).trimmed();
                               QString value = s.mid(t+1). trimmed();
                               res[name] = value;
                     }
          }
          return res;
```

{

}

Dictionary<string, string> map = new Dictionary<string, string>();

## 5.3.3 例子

## 6、 插件图层功能调用


## 6.1 量测插件 grid 功能

### 6.1.1 get\_ruler\_status 获取工具状态

```
范例呼叫:
string res =
axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
(
"grid","function=get_ruler_status;"
```

呼叫参数表				
键名	键意义	取值	说明	
function	函数名称	get_ruler_statu	获取当前量测状态	
		S		
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
status	状态值	0 或者-1	0 为关闭, 1 为打开	

### 对应界面元素



### 6.1.2 set\_ruler\_status 设置工具状态


范例呼叫:

```
string cmd = "function=set_ruler_status;status=-1;";
```

res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("grid", cmd);

呼叫参数表					
键名	键意义	取值	说明		
function	函数名称	set_ruler_status	获取当前量测状态		
status	新状态	0, -1	0=关闭,-1 为打开		
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
status	当前状态值	0 或者-1	0 为关闭, 1 为打开		

对应界面元素



### 6.1.3 get\_polygon 获取当前框选区域

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function
("grid","function=get polygon;");


呼叫参数表			
键名	键意义	取值	说明
function	函数名称	get_polygon	获取当前量测状态
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
size	顶点数目	0~N	0表示空
lat0	第一个顶点纬度		
lon0	第一个顶点经度		
lat1	第二个顶点纬度		
lon1	第二个顶点经度		
•••••			
lat< size-1>	第 size 个顶点纬		
	度		
lon< size-1>	第 size 个顶点经		
	度		

#### 范例返回:

"lat0=-22.5937260639293;lat1=-25.1651733686639;lat2=-10.4878118820567;lat3=-6.31529853833003;lat4=-15.9613290815966;lat5=-22.5937260639293;lon0=-2.8125;lon1=56.25;lon2=40.78125;lon3=7.03125;lon4=15.46875;lon5=-2.8125;size=6;"

### 对应界面元素

#### Results



## 6.2 标图插件 geomarker 功能

## 6.2.1 update\_point 添加/更新点标记

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",

"function=update\_point;name= $\Pi_H^\Delta\Pi_H^\Delta$ ;type=1;" +

"lat=35.2;lon=101.783;" +

"style\_pen=2;color\_pen=0,0,255,128;width\_pen=3;" +


"style\_brush=1;color\_brush=0,255,0,128;" +

"color\_label=0,0,255,96;weight\_label=99;size\_label=12;" +

"width=16;height=20;want\_hover=1;");

成団会塾書はどい	<b>生、</b>		
呼叫参数表(*为必)			1
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_point	添加点标记
name*	点ID	自定义	必须唯一, 否则会覆盖同名点
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)
			2=矩形点
lat	点的经度		
lon	点的纬度		
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
width	符号宽度	0~N	像素宽度
height	符号高度	0~N	像素高度
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素




### 6.2.2 update\_line 添加/更新线标记

范例呼叫:

"style_pen=4;color_pen=255,0,0,96;width_pen=2;want_hover=0;");				
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	update_line	添加线标记	
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
type	标记类型	3	3=线(default)	
lat0	起点的经度			
lon0	起点的纬度			
lat1	终点的经度			
lon1	终点的纬度			
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项	
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha	

			红,绿,蓝,透明度	
width_pen	线宽	>=0	为像素宽	
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗	
size_label	字号	0~N	字的大小	
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

### 对应界面元素



### 6.2.3 update\_polygon 添加/更新多边形标记

范例呼叫:

```
"lat2=22.7;lon2=66.5;"+
```

"width\_pen=3; style\_brush=1; color\_brush=0,255,0,128; want\_hover=1;");


呼叫参数表(*为必)	选)	<del>_</del>	-
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_polygon	添加多边形标记
name*	点 ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
type	标记类型	4,6	4=多边形(封闭)
			6=分段连线(开放)
lat0	顶点1的经度		
lon0	顶点1的纬度		
lat1	顶点2的经度		
lon1	顶点2的纬度		
lat2	顶点3的经度		
lon2	顶点3的纬度		
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素

<sup>&</sup>quot;lat3=11.5;lon3=72.2;"+

<sup>&</sup>quot;lat4=10.8;lon4=69.4;"+

<sup>&</sup>quot;style\_pen=2;color\_pen=0,0,255,128;" +



### 6.2.4 update\_icon 添加/更新图标标记

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_icon	添加图标标记
name*	点 ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
type	标记类型	5	5= 图标
			6=分段连线(开放)
lat	经度		
lon	纬度		
icon	图标名	自定	需要与已有图标名对应

scale	缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小	
			>1 放大	
rotate	旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)	
smooth	平滑边缘	0,1	0=不平滑, 1=平滑	
color_label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha	
			红,绿,蓝,透明度	
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗	
size_label	字号	0~N	字的大小	
want_hover	希望悬停通知	0,1	0=不需要 1=需要	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

### 对应界面元素



### 6.2.5 update\_props 更新标签显示功能

范例呼叫:

res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",

<sup>&</sup>quot;function=update\_props;name=ID2;" +


"LABEL=Neimeng; EXPRESS=YunDa; Pero=NORMAL;" +

<sup>&</sup>quot;From=Huhehaote; To=YinChuan");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_props	更新标签显示
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
其他键值自定义	自定义	自定义	不要与关键词 function, name
			重名
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

### 对应界面元素





### 6.2.6 exists 查找标记是否存在

范例呼叫:

res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",


"function=exists;name=ID2;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	, 说明	
function *	函数名称	exists	更新标签显示	
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	

<sup>&</sup>quot;CheckTime=2014-12-30 07:18:32;" +

return	结果	0,1	0=不存在 1=存在

对应界面元素




## 6.2.7 delete\_marks 删除标记

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=delete marks;name0=ID1;name1=ID2;name2=lena1");

Tunetion-active marks, named-ibi, namet-ibz, namez-ichai ),			
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	delete_marks	删除标记
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除
name1	第二个待删 ID		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除
name1	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除
····*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1			

对应界面元素



## 6.2.8 delete\_props 删除某个标记的属性

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
"function=delete\_props;name=ID1;prop0=TIME;prop1=Profit;Prop2=Address;Pr
op3=tel;");

-1			
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	delete_props	删除某个标记的属性
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除
name1	第二个待删 ID		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	成功删除	0,1	0=未删除, 1=删除
name1	成功删除	0,1	0=未删除, 1=删除
····*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1			

对应界面元素



## 6.2.9 mark\_names 返回所有的标记名

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	mark_names	返回所有的标记名	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
name0	第一个标记名			
name1	第二个标记名			
<b></b>				
name <n-1></n-1>	第N个标记名			

### 6.2.10 mark 返回特定标记的所有信息

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function
("geomarker", "function=mark; name=LENA;");

( 9000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	• , ,		
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	mark	返回特定标记的所有信息	
name *	查询的标记名			
返回参数表			-	
键名	键意义	取值	说明	
name	点ID			
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)	
			2=矩形点	
lat	点的经度			
lon	点的纬度			
lat0	经度1			

lon0	纬度1		
lat1	经度2		
lon1	纬度2		
•••			
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha 红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha 红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha 红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
width	符号宽度	0~N	像素宽度
height	符号高度	0~N	像素高度
want_hover	需要悬停事件	0,1	0=不需要,1=需要
error	错误信息		如果不存在,说明成功

## 6.2.11 props 返回特定标记的标签

范例呼叫:

```
string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("geomarker", "function=props; name=LENA;");
```

	( geomathet , taneeten prope, name 22111, ),			
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	mark	返回特定标记的标签	
name *	查询的标记名			
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
name	点ID			
error	错误信息		如果不存在,说明成功	
<b></b>				
其他为自定义的标签名、值集合				

## 6.2.12 add\_resource 添加资源(图标)

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	add_resource	删除标记
name *	图标名	自定义	
filename *	图标文件名	文件位置	注意\\和/的区别
centerx *	图标的中心点偏	中心点位置	如一个手型图标的中心在手
centerx *	移		指,一个旗子的中心在旗杆底
			部
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素



### 6.2.13 save\_resources 保存资源(图标)

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=save\_resources;xml=d:/1.xml");


呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	save_resources	保存图标
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

## 6.2.14 load\_resources 读取资源(图标)

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
"function=load\_resources;xml=d:/1.xml");

_		·	
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	load_resources	读取图标
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素



### 6.2.15 save\_xml 保存标记

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",



### 6.2.16 load\_xml 读取标记

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=load xml;xml=d:/mark.xml");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	load_xml	读取标记
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

### 6.2.17 show\_props 展开/隐藏所选图元的详细描述

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=show props;YunNam=0;Dali=1;Shandong=0;qujing=1;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	show_props	展开/隐藏所选图元的详细描述
<id0> *</id0>	被展开/隐藏的图	0,1	0=隐藏,1=展开
[ID1][Idn-1]	元ID		
没有列出的图元将被	没有列出的图元将被自动关闭展开状态		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功
[ID1][Idn-1]	操作后的状态		

### 6.2.18 props\_vis 得到各个图元的详细信息展开状态

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=props\_vis;name0=YunNam;name1=Shandong;");

	-, ,		
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	props_vis	得到各个图元的详细信息展开
			状态
空	要询问的图元ID		
Name0nameN-1			
· 没有列出的图元将被自动关闭展开状态			
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功
[ID1][Idn-1]	状态	0,1	0=隐藏,1=展开


### 6.2.19 set\_mod 设置当前交互模式

允许用户通过拉框方式选取元素以便进行下一步操作。

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=set mod;mod=0;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	set_mod	设置当前交互模式
mod	模式号	mod	模式=0:display, =1:rect sel
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素:



### 6.2.20 selection\_clear 清除所有元素的被选中状态

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=selection\_clear; ");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	selection_clear	清除所有元素的被选中状态
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素:

Map1 Map2 Messages	
connections cache	browser layers grid plugin geomarker plugin
标记 Refresh Collapse All	ID PTO 更新 删除 保存XML 加载XML
Map Operation Display Only	纬度 0 经度 0
Rect Selection	像素宽 8 🔷 像素高 8 🔷
All marks	
Selected marks	◉ 矩形标记点
Clear Sel	◎ 椭圆标记点
Delete Selected Items	属性
Name	無性 筆像素實 3 ♣ 筆风格 SolidLine ▼

### 6.2.21 selection\_delete 删除所有被选中的元素

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",

"function=selection delete; ");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	selection_delet	删除所有被选中的元素	
		е		
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

对应界面元素:



### 6.2.22 selected\_items 返回所有被选中项目的 id

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function=selected items; ");

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
呼叫参数表(*为必	必选)		
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	selected_items	返回所有被选中项目的id
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	第一个标记名		
name1	第二个标记名		
•••			
name <n-1></n-1>	第N个标记名		

### 6.2.23 set\_default\_style 设置默认样式

默认样式是指 update\_XXX 系列方法中,如果不提供样式参数,则标绘默认使用的样式。string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker", "function=set\_default\_style; style\_pen=2; color\_pen=0,0,255,128; width\_pen=3; style\_brush=1; color\_brush=0,255,0,128; width=16; height=20; color\_label=0,0,255,96; weight\_label=99; size\_label=12; icon=lena; scale=1.2; rotate=12; sm ooth=1; point\_type=2; polygon\_type=4;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	set_default_style	设置默认样式
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width	默认符号宽度	0~N	像素宽度
height	默认符号高度	0~N	像素高度
size_label	默认字号	0~N	字的大小
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小
			>1 放大
rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑, 1=平滑
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

### 6.2.24 default\_style 返回默认样式

string ret = axqtaxviewer\_planetosm.osm\_layer\_call\_function("geomarker",
 "function= default style;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	default_style	返回默认样式

返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width	默认符号宽度	0~N	像素宽度
height	默认符号高度	0~N	像素高度
size_label	默认字号	0~N	字的大小
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小
			>1 放大
rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑,1=平滑
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段
error	错误信息		如果不存在,说明成功

## 7、 控件事件参考

控件事件会通过 evt\_Message 发往容器(如 C#程序等),容器即可获知发生在控件中的一切。

事件是以字符串形式封装的"键-值"集合,所有事件都包含三个共有键:

- 1、来源"source"
- 2、目的"destin"
- 3、名称"name"

此外,根据 name 不同,还会跟随若干专有属性名、属性值。

### 7.1 地图状态事件

### 7.1.1 WINDOW\_CREATE 地图初始化事件

事件体举例: destin=ALL;name=WINDOW\_CREATE;source=MAIN\_MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示主控件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	WINDOW_CREAT	窗口正在创建
		E	

### 7.1.2 MAP\_INITED 地图初始化完成事件

事件体举例: destin=ALL;nLevel=0;name=MAP\_INITED;source=MAIN\_MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	MAP_INITED	地图初始化完成

### 7.1.3 CONNECTION 服务连接事件

事件体举例:

destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CONNECTED;

destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CLOSED;

		,	
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	OSM	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	CONNECTIO	表示该图层会按需试图从服务
		N	
status	状态	CONNECTED	表示"已设置"或者"未设
		CLOSED	置"

### 7.1.4 MAP RESIZED 地图尺寸变化

destin=OUTER;height=453;name=MAP RESIZED;source=MAIN MAP;width=445;

		, ,	
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	OUTER	表示发给控件外部的容器(C#)
name	事件名称	MAP_RESIZE	地图尺寸变化
		D	
width	宽度	像素数	

height	l			
	height	高度	像素数	

## 7.2 用户漫游事件

## 7.2.1 MOUSE\_XBUTTON\_? 鼠标点击事件

事件体举例:

 $\label{lem:control} destin=OUTER; lat=7.71099165543323; lon=14.0625; nLevel=0; name=MOUSE\_LBUTTON\_DOWN; source=MAIN\_MAP;$ 

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_LBUTTON_DOWN	左键按下
		MOUSE_RBUTTON_DOWN	右键按下
		MOUSE_MBUTTON_DOWN	中键按下
		MOUSE_BUTTON_DOWN	键按下
		MOUSE_LBUTTON_UP	左键弹起
		MOUSE_RBUTTON_UP	右键弹起
		MOUSE_MBUTTON_UP	中键弹起
		MOUSE_BUTTON_UP	键弹起
		MOUSE_LBUTTON_DBLCLK	左键双击
		MOUSE_RBUTTON_DBLCLK	右键双击
		MOUSE_MBUTTON_DBLCL	中键双击
		K	键双击
		MOUSE_BUTTON_DBLCLK	
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

## 7.2.2 MOUSE\_WHELL 滚轮事件

事件体举例:

aDeltaX=0;aDeltaY=120;destin=OUTER;lat=-

 $58.0778762678752; lon=97.03125; nLevel=0; name=MOUSE\_WHELL; pDeltaX=0; pDeltaY=0; source=MAIN\_MAP;$ 

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_WHELL	滚轮事件
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

pDeltaX	X 点偏移	1单位为 pixel	pDelta 是对专业二维轨迹球而言的。
pDeltaY	Y点偏移	1单位为 pixel	对一般的鼠标,为0
aDeltaX	X角偏移	1单位为"八分之一度"	aDeltax 是对专业二维轨迹球而言的。
			对一般的鼠标,为0
aDeltaY	Y角偏移	1单位为"八分之一度"	为滚轮的步进

## 7.2.3 MOUSE\_MOVE 滚轮事件

事件体举例:

destin=OUTER;lat=7.71099165543323;lon=14.0625;mask=0;nLevel=0;name=MOUSE\_MOVE;sour ce=MAIN MAP;

CC-IVI/AIIV	_1 1 1 / 1 /		
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_MOVE	鼠标移动
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度
Mask	按键状态	0x01 = 左键按下	为掩码,可直接使用&运算符测试
		0x02 = 右键按下	
		0x04 = 中键按下	

## 7.2.4 CENTER\_CHANGED 中心变更事件

事件体举例:

 $destin=OUTER; lat=31.5785354264734; lon=120.76171875; nLevel=3; name=CENTER\_CHANGED; so urce=MAIN\_MAP;$ 

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	CENTER_CHANGED	中心改变
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

## 7.3 LAYER\_MOVED\_XXX 图层顺序变更事件

事件体举例:

destin=ALL;layerName=geomarker;name=LAYER\_MOVED\_DOWN;source=MAIN\_MAP;

destil /122/id/eritaine geomanter/hame Entre 15 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17				
键名	键意义	取值	说明	
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件	
destin	事件目的	ALL	所有接收者	
name	事件名称	LAYER_MOVED_UP	图层已经上移	
		LAYER_MOVED_DOWN	图层已经下移	

		LAYER_MOVED_TOP	图层已经置顶
		LAYER_MOVED_BOTTOM	图层已经置底
layerNam	图层名称		
е			

## 7.4 ITEM\_XBUTTON\_XXXCLICKED geomarker 插件图元鼠标事件

事件体举例:

destin=ALL;id=ID7;name=ITEM\_LBUTTON\_CLICKED;source=geomarker;

GCSCIII 712	127,000	-  LIVI_LBOTTON_CLICKLD,Sourc	
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	geomarker <n></n>	Geomark1 表示第一个 geomarker 插
			件
			Geomark2 表示第二个 geomarker 插
			件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有部位
name	事件名称	ITEM_LBUTTON_CLICKED	左键单击
		ITEM_RBUTTON_CLICKED	右键单击
		ITEM_MBUTTON_CLICKED	中键单击
		ITEM_BUTTON_CLICKED	键单击
		ITEM_LBUTTON_DBLCLICKED	左键双击
		ITEM_RBUTTON_DBLCLICKED	右键双击
		ITEM_MBUTTON_DBLCLICKE	中键双击
		D	键双击
		ITEM_BUTTON_DBLCLICKED	鼠标进入(want_hover==1 有效)
		ITEM_MOUSE_ENTER	鼠标离开(want_hover==1 有效)
		ITEM_MOUSE_LEAVE	
id	图元 ID	为被单击的图元ID	可以调用相应方法获取该 ID 的详细
			信息