

Linux 6.0.80 网络配置说明

1. 网卡配置文件

➤ 路径

/etc/network/interfaces

➤ 作用

设置网络接口参数

➤ 示例

下面是一个配置示例，在一个网络接口上配置了静态 ip 地址

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
pre-up ip addr flush dev $IFACE
```

➤ 注意事项

- 系统网络服务启动时默认只配置标识为 auto 和 allow-hotplug 的网络设备。
- 只能在一个网络设备上设置默认网关 gateway。其他设备上如果要添加路由信息，格式如下：

```
up route add -net xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx gw <gw_ip>
down route del -net xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx gw <gw_ip>
```

2. 配置 bonding

2.1 配置开机自动加载 bonding 模块

- 修改/etc/modules，在文件末尾添加 bonding
- 创建/etc/modprobe.d/bonding.conf，内容如下

```
options bonding mode=1 miimon=100
```

- 执行下面命令更新 initrd

```
# update-initramfs -u
```

2.2 在网卡配置文件里添加 bonding 信息

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
allow-hotplug bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    pre-up ip addr flush dev $IFACE
    up ifenslave bond0 eth0 eth1
```

```
down ifenslave -d bond0 eth0 eth1
```

2.3 注意事项

- 添加 bonding 后需要重启系统
- bonding 功能需要 ifenslave 2.9 及以上版本，可通过以下命令查看版本
dpkg -l | grep ifenslave

3. 配置 dns

- 在/etc/resolv.conf 里添加 dns 配置信息，示例如下

```
nameserver xx.xx.xx.xx
```

4. 重启网络服务

- 修改 ip/netmask/gateway 后，运行以下命令重启网络服务
/etc/init.d/networking restart