Part III-B: Analysis Chemistry

Lecture by 王敏 Note by THF

2024年9月24日

目录

1	概论			1		
2	误差和分析数据处理					
	2.1	准确度	度和精密度	. 3		
		2.1.1	准确度和误差	. 3		
		2.1.2	精密度和偏差	. 4		
		2.1.3	误差	. 5		
	2.2	如何提	是高分析结果的准确度	. 6		
	2.3	有效数	数字	. 7		
		2.3.1	修约规则	. 7		
		2.3.2	运算规则	. 8		
	2.4	有限量	量分析数据的统计处理	. 8		
		2.4.1	偶然误差的正态分布	. 8		
		2.4.2	T 分布	. 9		
		2.4.3	平均值的精密度和置信区间	. 10		

1 概论

20 世纪 20-30 年代: 分析化学出现四大反应平衡理论的建立

20 世纪 40-50 年代: 光电色谱仪器设备出现

Notation. Bloch F and Purcell E M 建立核磁共振测定

Martin A J P and Synge R L M 建立气相色谱 Heyrovsky J 建立极谱分析法

20 世纪 70 年代以来: 计算机参与自动化

Notation. 分析化学分析方法: 3S+2A

3S: Sensitivity, Selectivity, Speediness

2A: Accuracy, Automatics

分析化学主要发展趋势:

在线分析 原位分析 实时分析 活体分析

Notation. 分析过程的步骤:

- 1. 分析方法选择
- 2. 取样 (Sampling, 具代表性的样本)
- 3. 制备试样(适合与选定的分析方法,消除可能的干扰)
- 4. 分析测定(优化条件,仪器校正,方法验证)
- 5. 结果处理和表达(统计学分析,测量结果的可靠性分析,书面报告)

Notation. 制备试样首先需要进行样品前处理

方法验证:线性性,灵敏性等

2 误差和分析数据处理

Notation. "挑数据": 做标准曲线

标品浓度 (0,1,2,3,4,5,6,7)

吸光度 (0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.001,0.6,0.7)

对于可疑数据,需要通过其他方法进行确认(至少3次试验)

2.1 准确度和精密度

2.1.1 准确度和误差

Definition. 准确度 (Accuracy): 测量值和真值的接近程度,准确度的高低用误差大小衡量

Definition. 误差 (error): 测量结果和真值的差值

误差具有客观性和普遍性

实验结果都有误差,测量值只能尽可能接近真实值

Definition. 约定真值:由国际计量大会定义的单位及我国的法定计量单位

Example. 国际单位制基本单位"米"、"克"等

Notation. 约定真值是有一个量的真值的近似值,误差可以忽略不计

Definition. 标准值:采用可靠的分析方法、在不同实验室、由不同的分析人员、对同一个试样反复多次测定后将大量数据用数理统计求得的测量值

误差的表示方法:

$$\delta = x - \mu$$
.

Definition. 绝对误差: δ

测量值: *x* 真值: *μ*

相对误差: RE%

绝对误差 (Absolute Error) 可正可负,单位为测量值的单位 绝对误差的绝对值越小,准确度越高

相对误差 (Relative Error, RE):

$$RE\% = \frac{\delta}{\mu} \times 100\%.$$

或:

$$\text{RE\%} = \frac{\delta}{x} \times 100\%.$$

相对误差无单位,可正可负

Example. 有真实值为 0.0020g 和 0.5000g 的两个样品, 称量结果分别为 0.0021g 和 0.5001g, 计算相对误差和绝对误差

$$\delta_1 = 0.0021 - 0.0020 = 0.0001, \ \delta_2 = 0.5001 - 0.5000 = 0.0001 = \delta_1$$

$$\begin{split} RE_1\% &= \frac{0.0001}{0.0020} \times 100\% = 5\% \\ RE_2\% &= \frac{0.0001}{0.5000} \times 100\% = 0.02\%. \end{split}$$

Notation. RE 要求: 测高含量组分, RE 可小; 测低含量组分, RE 可大高含量组分对应化学分析法; 低含量组分对应仪器分析法

2.1.2 精密度和偏差

Definition. 精密度:在规定的测定条件下,多次平行测定结果相互吻合的程度,精密度高低用偏差衡量

偏差: 单个测量值和测量平均值的差距

Definition. 绝对偏差: d

相对偏差: d%平均偏差: \bar{d} 标准偏差: SD

相对标准偏差: RSD

绝对偏差:

$$d = x_i - \bar{x}.$$

相对偏差:

$$d\% = \frac{d}{\bar{x}}.$$

平均偏差:

$$\bar{d} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}.$$

相对平均偏差:

$$\frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n \cdot \bar{x}} \times 100\%.$$

标准偏差:

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} (n \le 20).$$

n-1 称为自由度

相对标准偏差 (RSD, 变异系数):

$$RSD = \frac{S_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

RSD 越小,数据越集中,精密度越高

Notation. 方法的精密度考察:

- 1. 重复性 (repeatability): 同一实验室,较短时间间隔,同一分析人员对同一试样测定所得结果的接近程度
- 2. 中间精密度 (intermediate precision): 改变某些试验条件对同一试样测定结果的接近程度
- 3. 重现性 (reproducibility): 不同实验室,不同人员对同一试样测试结果的接近程度

Notation. 精密度和准确度的关系:

- 1. 精密度高是准确度高的前提
- 2. 精密度高,准确度不一定高
- 3. 只有精密度和准确度都高的数据才可取

Notation. 准确度体现结果的正确性,精密度体现结果的重现性

2.1.3 误差

Notation. 误差分类:系统误差、偶然误差(随机误差)

Definition. 系统误差 (可定误差): 分析中由某些确定原因造成的误差 特点:

- 1. 重现性
- 2. 单向性
- 3. 可以校正消除
- 4. 影响准确度

Notation. 系统误差分类:

方法误差:方法不完善 仪器误差:仪器本身缺陷 试剂误差:试剂有杂质 操作误差、主观误差

Definition. 偶然误差 (随机误差): 由偶然因素影响

特点:

- 1. 无单向性(方向大小不确定)
- 2. 符合统计学规律(大误差出现的概率小,随机误差的正态分布)
- 3. 可以通过增加平行测定次数减小
- 4. 影响精密度

Definition. 过失: 由分析工作者粗心大意造成, 可以避免

2.2 如何提高分析结果的准确度

1. 选择合适的分析方法:

Notation. 对于化学分析法:适用于常量组分(>1%)的分析

对于仪器分析法: 适用于微量组分 $(0.01 \sim 1\%)$ 或痕量组分 (<0.01%) 的 分析

- 2. 减少相对误差:增大取样量
- 3. 减少偶然误差:增加平行测试次数(>3,活体测试>6)
- 4. 消除系统误差:

Notation. 常用方法:

- 1. 与经典方法比较: (用其他方法测试该方法)
- 2. 对照试验 (control test): (用其他样本对比)
- 3. 回收试验/标准加入法: 测量原样本 x_1 , 加入某标准量 x_2 , 测量加入后 的样本 x_3 , 计算回收率:

Recovery% =
$$\frac{x_3 - x_1}{x_2} \times 100\% \approx 95\% \sim 105\%$$
.

- 4. 空白试验:不加试样测试,得到并扣去空白值,用于检验由试剂、容器等引入杂质导致的系统误差
 - 5. 仪器校正

2.3 有效数字

Definition. 有效数字: 分析工作中实际上能测量到的数字

原则上:

- 1. 在记录测量数据时, 只允许保留一位可疑数字(欠准数字)
- 2. 误差是末尾数的 ±1 个单位

Example. 在分析天平上称出 m = 21.5370g , 则真值为 $21.5370 \pm 0.0001g$

Notation. 有效数字的末尾 0 不可省略: 反映相对误差

Question. 如何判断有效数字的位数?

- 1. 在数据中 $1 \sim 9$ 均为有效数字 (0 待定)
- 2. 算式中的倍数、分数及某些常数 (π, e) 可看为无数位有效数字
- 3. 变化单位时有效数字的位数必须保持不变,如 0.0015g = 1.5mg
- 4.~pH 和 pK_a 等对数值,有效数字仅取决于小数部分,例: pH=4.23,有效数字 2 位

Notation. 0 的位置和有效数字:

- 1. 小数前的 0 起定位作用,后面的 0 为有效数字
- 2. 整数后的 0 不一定是有效数字

Example. $36000 \Rightarrow 3.60 \times 10^{4}$: 3 位有效数字

2.3.1 修约规则

- 1. 四舍六入五留双, 五后有数需进位
- 2. 修约标准偏差: 只进不舍, 降低精密度, 提高可信度
- 2.1. 可多保留一位有效数字进行计算
- 2.2. 与标准限度值比较不应修约

表 1: 修约为两位					
原值	修约值	原因			
3.249	3.2	四舍			
8.361	8.4	六人			
6.550	6.6	五留双			
6.250	6.2	五留双			
6.252	6.3	五后有数			

2.3.2 运算规则

1. 加减法: 结果的小数位数以小数点后位数最少的为标准

Example.

$$0.0121 + 25.64 + 1.057 = 26.7091 \approx 26.71$$
.

2. 乘除法: 取相对误差最大的为标准

Example.

$$\frac{0.0325 \times 5.10 \times 60.1}{139.8} \approx 0.0712.$$

Notation. 对于高含量组分 (w > 10%),分析结果一般保留 4 位有效数字对于中等含量组分 (1% < w < 10%),保留 3 位对于微量组分 (w < 1%),保留 2 位

2.4 有限量分析数据的统计处理

2.4.1 偶然误差的正态分布

正态分布的概率密度函数:

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Notation. *x*: 测量值

μ: 无限次测量的总体平均值

σ: 总体偏差

特点:

- 1. 当 $x = \mu$ 时, y 最大: 大部分测量值集中在算术平均值附近
- 2. 函数图像以 $x = \mu$ 的直线对称: 正负误差出现的概率相同
- 3. $x \to -\infty$ 或 $x \to +\infty$ 时: 无限趋近 x 轴
- 4. μ 越大,数据越分散,函数图像矮小、坡度较缓

5.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, \mathrm{d}x = 1.$$

Notation. 若令

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
.

则:

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}.$$

称为标准正态分布曲线

Notation. 3σ 标准: 测量结果需要有 99.7% 以上的数据在真值范围内,即:

$$\int_{\mu-3\sigma}^{\mu+3\sigma} f(x) \, \mathrm{d}x \approx 99.7\%.$$

2.4.2 T 分布

Definition. T 分布为有限量数据 n 平均值的概率误差分布

$$t = \frac{|\bar{x} - \mu|}{S} \sqrt{n}.$$

x: 样本平均值

S: 样品标准偏差

t 值随自由度 f(f=n-1) 而变

当 f → +∞ 时为正态分布

Notation. T 分布和正态分布的异同:

相同:形状相似,积分面积表示概率

不同: T 不同时概率不同

Notation. T 分布相关概念:

- 1. 自由度 f
- 2. 置信区间: 以测定区间为中心,包括总体平均值在内的可信范围

$$\bar{x} \pm \frac{tS}{\sqrt{n}}$$
.

3. 置信水平 (置信度 P): 样本平均值落在置信区间的概率

$$P = \mu \pm \frac{tS}{\sqrt{n}}.$$

- 4. 显著性水平 $\alpha = 1 P$
- t 值的表达: 一定 P 下, $t \to t_{\alpha,f}$

2.4.3 平均值的精密度和置信区间

Example. 有一个样品,m 个人各测量 n 次,计算出每个人测得的平均值,平均值的分布符合正态分布

平均值的标准偏差:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}}.$$

即:增加平行测定次数 n 可以减小平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}$

Notation. 增加测定次数,平均值的标准偏差呈反比变化,一般3到4次已经可以达到目标,继续增加效果不显著