
NAT

Network üzerinde kullanılan ip bloklarının çoğu zaman çakışması/kullanılıyor olması gibi durumlarda Dynmic NAT (NAT/PAT) ve IP/Port Forwarding teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Bu yazıda Fortigate üzerinde Dynamic NAT işleminin nasıl gerçekleştirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

Fortigate üzerinde NAT teknolojisinin nasıl uygulandığı aşağıdaki topoloji üzerinden açıklanmaya çalışacaktır. Aşağıdaki topolojiye bakıldığında 3 adet Fortigate üzerindeki VLAN tanımları görülmektedir. VPC1'nin VPC2'ye erişebilmesi gerekiyor. Buradaki sorun ise VPC1'in kullandığı ip bloğunun Fortigate2 üzerinde de VLAN 10 için kullanılıyor olmasıdır. Fortigate1'den gönderilen 10.10.1/24 networküne ait trafik Fortigate2 üzerinden geçmek istediğinde Fortigate2 kendisine gelen paketteki hedef ip adresi kendi üzerinde tanımlı olduğunu görüp paketi Fortigate3'e göndermek yerine kendi üzerindeki VLAN10 arayüzüne yönlendirecektir. Dolayısıyla VPC1 VPC2'ye erişemeyecektir.



VPC1'in VPC2'ye erişebilmesi için trafiğin Fortigate1'den Fortigate2'ye gönderilirken **DNAT** uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte **sadece VPC1'den VPC2'ye erişim i**stendiği için **DNAT konfigürasyonu** yapmak yeterli olacaktır. Konfigürasyonlara ilgili VLAN tanımlarının Fortigate'ler üzerinde tanımlı olduğu varsayılarak başlanacaktır. Bu süreçte;


- DNAT konfigürasyonu için ilk adımda NAT işleminin belirli bir ip aralığına mı yoksa trafiğin Fortigate üzerinden çıkış yapacağı arayüzünde kullanılan/tanımlanan ip adresine mi NAT yapılacağı belirlenmelidir.
- Trafik Fortigate üzerinde çıkış yapacağı arayüzün ip adresine NAT'lanacak ise herhangi bir ek ayar yapılmasına ihtiyaç yoktur.
 - Bu seçeneğin kullanım yerine örnek olarak Internete çıkış yapılabilmesi için internete çıkış yapacak bütün trafiğin Public IP adreslerine NAT'lanarak internet ortamına çıkarılması verilebilir. Örnekten de anlaşılacağı üzere bu seçenekte bir grup ip adresleri çıkış yapılacak arayüze atanan tek bir ip adresine NAT/PAT yapılmaktadır.

- Trafikler belirli bir formatta NAT'lanmak isteniyorsa bu durumda Policy tanımına geçilmeden önce "Policy&Ojects -> Ip Pools -> Create New" yolu izlenerek IP Pool tanımı yapılması gerekiyor. IP Pool tanımı için kullanılabilecek 4 farklı seçenek bulunuyor;
 - Overload, bu tanım tipinde Policy tanımında belirtilen kaynak ip adreslerinin tamamının burada belirtilen aralıktaki ip adreslerine NAT/PAT yapılması için kullanılmaktadır. Burada NAT/PAT işlemi için oluşturulacak IP havuzunun başlangıç ve bitiş aralığını belirtmek yeterlidir. Tek bir ip adresine NAT/PAT yapılacak ise tanımda başlangıç adresi olarak da bitiş adresi olarak da aynı ip adresini yazmak gerekiyor.
 - Ip adresinin kısıtlı olduğu networklerde veya WAN çıkışlarında LAN'daki istemcilerin kısıtlı Public ip adresi üzerinden internete çıkarmak gibi durumlarda kullanılıyor.
 - Burada IPv4 adreslerin IPv6 adreslerle haberleşebilmesi isteniyorsa "NAT64" seçeneği devreye alınmalıdır.

FortiGatel	# config firewal:	l ippool			
FortiGatel (ippool) # edit Overload-l new entry 'Overload-l' added					
FortiGatel	(Overload-1) # se	et type overload			
FortiGatel	(Overload-1) # se	et startip 192.168.10.250			
FortiGatel	(Overload-1) # se	et endip 192.168.10.254			
FortiGatel	(Overload-1) # en	nd			

Edit Dynamic IP Pool			
Name	Overload-1		
Comments	Write a comment		ø 0/255
Туре	Overload	•	
External IP address/range 🐧	192.168.10.250-19		
NAT64			
ARP Reply			
	ОК	Cancel	

- One-to-One, bu tanım Policy tanımında belirtilen kaynak ip adreslerinin tamamının burada belirtilen ip aralığına sadece NAT'lanması için kullanılmaktadır. PAT yapılmamaktadır. Dolayısıyla IP Pool tanımında tanımlanan ip adresi tükendiği takdirde yeni isteklere NAT işlemi uygulanamayacaktır.
 - Bu tanım için de NAT'lanacak ip aralığının belirtilmesi yeterlidir. Kullanımına örnek olarak buradaki tanım WAN bacağına doğru uygulandığında IP Pool tanımında belirtilen ip adreslerini LAN içerisindeki hangi istemciler kullanıyorsa kullandığı süre zarfında internet üzerinden erişilebilir olacaktır (Örnek olarak Reverse DNS aramalarını düzgün bir şekilde çözme ihtiyacı duyan bir posta sunucusunun her zaman belirli bir IP adresi kullanması gerekir).



Edit Dynamic IP Pool		
Name	One-to-One-1	
Comments	Write a comment	0/255
Туре	One-to-One ▼	
External IP address/range 🐧	192.168.20.250-192.168.20.254	
ARP Reply		
	OK Cancel	

- Fixed Port Range, bu tanım tipi Policy tanımında belirtilen kaynak ip adreslerinin belirli bir kısmının NAT'lanması istendiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu tanım için NAT'lanacak ip adres (Internal Ip Address) aralığının ve NAT için kullanılacak (External Ip Address) ip adres aralığının tanımlanması yeterlidir.
 - İsteğe bağlı olarak "Ports Per User" seçeneği seçilerek kullanıcı başına oluşturulabilecek Session miktarı da sınırlandırılabiliyor.

```
FortiGatel # config firewall ippool

FortiGatel (ippool) # edit Fixed-Prt-Rng-1

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set type fixed-port-range

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set startip 192.168.30.250


FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set endip 192.168.30.254

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set source-startip 1.1.1.1

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set source-endip 1.1.1.1

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # set port-per-user 500

FortiGatel (Fixed-Prt-Rng-1) # end
```



O Port Block Allocation, bu tanım tipi Policy tanımında belirtilen kaynak ip adresleri için dinamik olarak belirli bir port aralığının tahsis edilmesini sağlamak için kullanılıyor. Yani Policy tanımında belirtilen kaynak ip adreslerini NAT/PAT işlemine tabi tutuyor ama her kullanıcı için bunu sınırlandırma imkânı sunuyor. Her kaynak ip adresi kendisine tahsis edilen port miktarı kadar NAT/PAT işlemi gerçekleştirebiliyor. Tanımında sadece toplamda kullanılacak port boyutunun ve her kullanıcı/kaynak ip adresi için kaç adet port kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

FortiGatel # config fi	rewall ippool			
FortiGatel (ippool) # edit Prt-Blk-All-1 new entry 'Prt-Blk-All-1' added				
FortiGatel (Prt-Blk-All-1) # set type port-block-allocation				
FortiGatel (Prt-Blk-Al	1-1) # set startip 192.168.40.250			
FortiGatel (Prt-Blk-Al	1-1) # set endip 192.168.40.254			
FortiGatel (Prt-Blk-Al	l-1) # set block-size 4096			
FortiGatel (Prt-Blk-All-1) # set num-blocks-per-user 8				
FortiGatel (Prt-Blk-All-1) # end				
Edit Dynamic IP Pool				
Name	Prt-Blk-All-1			
Comments	Write a comment 0/255			
Туре	Port Block Allocation ▼			
External IP address/range 🐧	192.168.40.250-192.168.40.254			
Block Size	4096			
Blocks Per User	8			
ARP Reply				
	OK Cancel			

- Bu uygulamamız için çıkış arayüzünde kullanılmayan ip aralığı olan 10.10.100.1-10.10.100.254 arasında NAT/PAT işlemi yapılmasını sağlayacağız (normalde doğrudan çıkış arayüzüne atanan ip adresine (10.10.20.1/24) NAT yaparak da bu işlem gerçekleştirilebilir. Burada sadece örnek uygulama olması için IP Pool tanımı yapılıyor). Bunun için Overload tipinde IP Pool tanımı oluşturulması gerekiyor.

```
FortiGatel # config firewall ippool

FortiGatel (ippool) # edit VPC2NAT

FortiGatel (VPC2NAT) # set type overload

FortiGatel (VPC2NAT) # set startip 10.10.100.1

FortiGatel (VPC2NAT) # set endip 10.10.100.254

FortiGatel (VPC2NAT) # end
```

VPC2NAT

10.10.100.1 - 10.10.100.254

Overload

Enabled

FortiGatel # config firewall policy

1

IP Pool tanımı yapıldıktan sonra artık Policy tanımına geçilebilir. Policy tanımında NAT özelliğini devreye alıp "Use Dynamic IP Pool" seçeneğinde oluşturulan IP Pool tanımının seçilmesi yeterlidir. Policy tanımında kaynak ip kısmında belirtilen adreslerin çıkış arayüzünde tanımlı ip adresine NAT/PAT yapılarak gönderilmesi isteniyor ise burada "Use Outgoing Interface Address" seçeneğinin seçilmesi yeterli olacaktır.

```
FortiGatel (policy) # edit 10
                                                   new entry '10' added
                                                   FortiGatel (10) # set name VPC1 to VPC2
                                                   FortiGatel (10) # set srcintf port4
FortiGatel # config firewall address
                                                   FortiGatel (10) # set dstintf port2
FortiGatel (address) # edit VPCl Addr
                                                   FortiGatel (10) # set srcaddr VPCl Addr
new entry 'VPC1 Addr' added
                                                   FortiGatel (10) # set dstaddr VPC2 Addr
FortiGatel (VPCl Addr) # set type ipmask
                                                   FortiGatel (10) # set action accept
FortiGatel (VPC1 Addr) # set subnet 10.10.10.10/32
                                                   FortiGatel (10) # set schedule always
FortiGatel (VPCl Addr) # next
                                                   FortiGatel (10) # set service ALL
FortiGatel (address) # edit VPC2 Addr
new entry 'VPC2 Addr' added
                                                   FortiGatel (10) # set nat enable
FortiGatel (10) # set ippool enable
FortiGatel (VPC2_Addr) # set subnet 10.10.40.10/32
                                                   FortiGatel (10) # set poolname VPC2NAT
FortiGatel (VPC2 Addr) # end
                                                   FortiGatel (10) # end
```


Name	From	То	Source	Destination	Schedule	Service
VPC1_to_VPC2	m port4	m port2	■ VPC1_Addr	■ VPC2_Addr	always	ALL
Implicit Deny	any	any	□ all	■ all	always	፴ ALL


- Policy tanımı yapıldıktan sonra son olarak Static route tanımı yapılarak Fortigate1 üzerinde uygulanması gereken konfigürasyonlar tamamlanıyor.



- Fortigate1 üzerindeki konfigürasyonlar tamamlandıktan sonra Fortigate2 üzerindeki tanımlamalara başlanabilir. Fortigate2 üzerinde normal tanımdan farklı olarak Fortigate1 üzerinden gelecek trafiğin NAT'lanarak geleceği düşünülerek tanımlar 10.10.100.0/24 bloğu üzerinden yapılması gerekiyor. Özetle 10.10.100.0/24 bloğuna gelecek trafiklerin 10.10.20.1 adresine gönderilmesi gerekecektir. Bunun için ilk adımda Policy tanımı yapılabilir.

FortiGate2 # config firewall policy





Son olarak 10.10.40.10/32 adresinden gelen trafiklerin 10.10.100.1/24 bloğuna ve 10.10.100.1/24 subnetinden gelen trafiklerin 10.10.40.0/24 networküne iletilebilmesi için Static route tanımlarının yapılması yeterli olacaktır.

Destination 🔷	Gateway IP 🕏	Interface 🕏	Status 🕏	Comments 🗢
10.10.100.0/24	10.10.20.1	m port2	Enabled	
10.10.40.0/24	10.10.30.3	m port3	Enabled	

```
FortiGate2 # config router static

FortiGate2 (static) # edit 1
    new entry 'l' added

FortiGate2 (1) # set dst 10.10.100.1/24

FortiGate2 (2) # set dst 10.10.40.0/24

FortiGate2 (1) # set gateway 10.10.20.1


FortiGate2 (2) # set gateway 10.10.30.3


FortiGate2 (1) # set device port2

FortiGate2 (2) # set device port3

FortiGate2 (2) # set device port3
```

 Static Route tanımıyla Fortigate2 üzerindeki tanımlamaları da tamamladıktan sonra son adım olan Fortigate3 üzerinde tanımlamalara başlanabilir. Burada da Fortigate2 üzerinde uygulandığı gibi 10.10.10.0/24 subnetinden gelmesi beklenen trafiğin kaynak ip adresinin 10.10.100.1/24 subnetinden bir ip adresiyle geleceği düşünülerek tanım yapılmalıdır. Özetle yapılması gereken tanınlar aşağıdaki gibi olacaktır.







```
VPCS> trace 10.10.40.10
trace to 10.10.40.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.10.1 0.501 ms 0.398 ms 0.323 ms
2 10.10.20.2 0.908 ms 0.643 ms 0.449 ms
3 10.10.30.3 0.934 ms 0.709 ms 0.249 ms
4 *10.10.40.10 1.358 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Unutulmamalıdır ki burada Dinamik NAT yapılmaktadır. DNAT teknolojisinde bir kaynak ip adresinden trafik oluşturulduğunda ilgili kaynak ip adresi NAT işlemine tabi tutulur ve bu işlem NAT tablosuna kayıt edilir. NAT uygulanan kaynak ip adresinin oturumu sonlandırıldığında NAT tablosunda ilgili kaynak ip adresi için oluşturulan satır silinerek kullanılan NAT adresi farklı kaynak ip adreslerinde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla **Dynamic NAT** (DNAT) yönteminin tek yönlü erişimin sağlanması gereken durumlarda kullanılabileceğini söyleyebiliriz. VPC2'nin VPC1'e erişebilmesi için Fortigate2 üzerinde IP/Port Forwarding yöntemi kullanılarak 10.10.40.0/24 networkünden belirli bir ip bloğuna (boşta/kullanılmayan farklı bir blok) erişim sağlanmak istendiğinde trafiğin Fortigate1'e yönlendirilmesi için tanım yapılması gerekmektedir. Bunun için IP Forwarding notlarına göz atabilirsin.

Kaynaklar

- https[:]//www.fortinetguru.com/2019/02/configuring-ip-pools-3/
- https[:]//community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-How-to-configure-SNATwith-IP-pool/ta-p/195322
- https[:]//docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.0/administration-guide/29961/dynamic-snat