

# Настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью интерфейса командной строки (CLI) системы Cisco IOS Топология



# Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1_Sidorov	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	_
	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	_
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
РС-В	NIC	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1

# Задачи

# Часть 1. Настройка топологии и инициализация устройств

- Подключите кабели к оборудованию в соответствии с топологией сети.
- Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора.

# Часть 2. Настройка устройств и проверка подключения

- Настройте статическую информацию IPv4 на интерфейсах ПК.
- Настройте базовые параметры маршрутизатора.
- Проверьте подключение к сети.
- Настройте на маршрутизаторе протокол SSH.

## Часть 3. Отображение сведений о маршрутизаторе

- Загрузите из маршрутизатора данные об аппаратном и программном обеспечении.
- Интерпретируйте выходные данные загрузочной конфигурации.
- Интерпретируйте выходные данные таблицы маршрутизации.
- Проверьте состояние интерфейсов.

#### Часть 4. Конфигурация протокола IPv6 и проверка подключения

# Необходимые ресурсы

- 1 маршрутизатор Cisco
- 1 коммутатор Cisco

- 2 ПК (под управлением Windows 7 или 8 с программой эмуляции терминала Tera Term или Putty)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.
- Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией.

# Часть 1: Настройка топологии и инициализация устройств

# Шаг 1: Создайте сеть согласно топологии.

- а. Подключите устройства, как показано в топологии, и подсоедините необходимые кабели.
- b. Включите все устройства в топологии.




Шаг 2: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора.


# Часть 2: Настройка устройств и проверка подключения

# **Шаг 1:** Настройте интерфейсы ПК.

а. Настройте на компьютере РС-А IP-адрес, маску подсети и параметры основного шлюза.



b. Настройте на компьютере PC-B IP-адрес, маску подсети и параметры основного шлюза.



# Шаг 2: Настройте маршрутизатор.

- а. Подключитесь к маршрутизатору с помощью консоли и активируйте привилегированный режим EXEC.
- b. Войдите в режим глобальной конфигурации маршрутизатора.
- с. Назначьте маршрутизатору имя устройства **R1\_ ФАМИЛИЯ**. Укажите свою фамилию на английском языке.
- d. Введите команду для того, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- Установите минимальную длину 10 символов для всех паролей.
   Укажите способы усиления защиты паролей, кроме установки минимальной длины.
- f. Назначьте cisco12345 в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима.
- g. В качестве пароля консоли назначьте ciscoconpass. Установите лимит времени для консольного подключения (5 минут), активируйте вход в систему (запрашивание пароля) и добавьте команду logging synchronous. Команда logging synchronous позволяет синхронизировать выходные данные отладки и программного обеспечения Cisco IOS, а также запрещает этим сообщениям прерывать ввод команд с клавиатуры.
- h. В качестве пароля линий vty назначьте **ciscovtypass**, установите лимит времени для удаленного подключения (5 минут), активируйте вход в систему (запрашивание пароля) и добавьте команду **logging synchronous**.
- і. Зашифруйте открытые пароли.
- ј. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname Rl Sidorov
Rl Sidorov(config) #no ip domain-lookup
Rl_Sidorov(config) #security passwords min-length 10
Rl Sidorov(config) #enable secret ciscol2345
Rl Sidorov(config) #line con 0
Rl Sidorov(config-line) #password ciscoconpass
R1 Sidorov(config-line) #exec-timeout 5 0
Rl Sidorov(config-line) #login
Rl Sidorov(config-line) #logging synchronous
Rl Sidorov(config-line) #exit
Rl Sidorov(config)#line vty 0 15
Rl Sidorov(config-line) #password ciscovtypass
Rl Sidorov(config-line) #exec-timeout 5 0
Rl Sidorov(config-line) #login
Rl Sidorov(config-line)#logging synchronous
Rl Sidorov (config-line) #exit
R1 Sidorov(config) #service password-encryption
R1 Sidorov(config) #banner motd #Unauthroized access banned#
```

к. Настройте IP-адрес и описание интерфейса. Активируйте оба интерфейса на маршрутизаторе.

```
Rl Sidorov(config) #int g0/0/0
Rl Sidorov(config-if) #description Connection to PCB
R1_Sidorov(config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Rl Sidorov(config-if) #no shutdown
Rl Sidorov(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
R1 Sidorov(config-if) #int g0/0/1
Rl Sidorov(config-if) #description connection to sl
Rl Sidorov(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Rl Sidorov(config-if) #no shutdown
Rl Sidorov(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Rl Sidorov(config-if) #exit
```

- I. Настройте часы на маршрутизаторе.
- т. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Что произойдет, если перезагрузить маршрутизатор до того, как будет выполнена команда **copy running-config startup-config**?

```
Rl_Sidorov#clock set 12:00:00 24 march 2024
Rl_Sidorov#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Rl Sidorov#
```

# Шаг 3: Проверьте подключение к сети.

из командной строки компьютера РС-В отправьте эхо-запрос на компьютер РС-А.
 Примечание. Может потребоваться отключение межсетевого экрана на компьютерах.


```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

b. Подключитесь к маршрутизатору R1\_ФАМИЛИЯ от компьютера PC-A с помощью службы Telnet.



# **Шаг 4:** Настройте маршрутизатор для доступа по протоколу SSH.

а. Активируйте подключения SSH и создайте пользователя (username - ваша фамилия на английском языке, доменное имя маршрутизатора - CCNA-lab.com) в локальной базе данных маршрутизатора. Длина ключа шифрования - 1024 бит. Не забудьте записать пароль, чтобы не забыть его при повторном подключении.

```
Rl_Sidorov#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl_Sidorov(config)#ip domain-name CCNA-lab.com
Rl_Sidorov(config)#username sidorov
Rl_Sidorov(config)#username sidorov privilege 15 secret 1
% Password too short - must be at least 10 characters. Password not configured.
Rl_Sidorov(config)#username sidorov privilege 15 secret sidorov
% Password too short - must be at least 10 characters. Password not configured.
Rl Sidorov(config)#username sidorov privilege 15 secret sidorovpass
```

```
Rl_Sidorov(config) #line vty 0 15
Rl_Sidorov(config-line) #transport input ssh
Rl_Sidorov(config-line) #login local
Rl_Sidorov(config-line) #exit
Rl_Sidorov(config) #crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Rl_Sidorov.CCNA-lab.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Rl_Sidorov(config) #
*Mar 24 12:27:1.776: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

b. Подключитесь к маршрутизатору R1 ФАМИЛИЯ от компьютера PC-A по протоколу SSH.

```
C:\>ssh -1 sidorov 192.168.1.1

Password:

Unauthroized access banned

R1_Sidorov#
```

# Часть 3: Отображение сведений о маршрутизаторе

В третьей части вам предстоит использовать команду **show** в сеансе SSH, чтобы получить информацию из маршрутизатора.

# Шаг 1: Установите SSH-подключение к R1\_ФАМИЛИЯ.

На компьютере PC-В создайте сеанс SSH с маршрутизатором R1\_ФАМИЛИЯ по IP-адресу 192.168.0.1 и войдите в систему, используя имя пользователя (ваша фамилия на английском языке) и пароль, который вы придумали самостоятельно.

```
C:\>ssh -1 sidorov 192.168.0.1

Password:

Unauthroized access banned

R1_Sidorov#
```

#### Шаг 2: Получите основные данные об аппаратном и программном обеспечении.

а. Используйте команду **show version**, чтобы ответить на вопросы о маршрутизаторе. Как называется образ IOS, под управлением которой работает маршрутизатор?

```
Rl_Sidorov#show version
Cisco IOS Software [Everest], ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version
16.6.4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 08-Jul-18 04:33 by mcpre
```

Какой объем энергонезависимого ОЗУ (NVRAM) имеет маршрутизатор?

Каким объемом флеш-памяти обладает маршрутизатор?

```
cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory. Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3207167K bytes of flash memory at bootflash:.
```

b. Зачастую команды **show** могут выводить несколько экранов данных. Фильтрация выходных данных позволяет пользователю отображать лишь нужные разделы выходных данных. Чтобы включить команду фильтрации, после команды **show** введите прямую черту (|), после которой следует ввести параметр и выражение фильтрации. Чтобы отобразить все строки выходных данных, которые содержат выражение фильтрации, можно согласовать выходные данные с оператором фильтрации с помощью ключевого слова **include**. Настройте фильтрацию для команды **show version** и используйте команду **show version** | **include register**, чтобы ответить на следующий вопрос.

Какому процессу загрузки последует маршрутизатор при следующей перезагрузке?

```
Rl_Sidorov#show version | include register
Configuration register is 0x2102
```

Возможны различные ответы. В большинстве случаев (0х2102) маршрутизатор последует процессу обычной загрузки, загрузит IOS из флеш-памяти, а загрузочную конфигурацию — из NVRAM (если она содержится). Если регистр конфигурации (config register) равен 0х2142, на маршрутизаторе будет пропущена загрузка конфигурации и будет открыта командная строка пользовательского режима. При сбое начальной загрузки маршрутизатор переходит в режим ROMMON.

# Шаг 3: Отобразите загрузочную конфигурацию.

Выведите загрузочную конфигурацию на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующие вопросы.

Как пароли представлены в выходных данных?

```
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A1606181C1B0D1739
logging synchronous
login
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A1613030B1B0D1739
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A1613030B1B0D1739
logging synchronous
login local
transport input ssh
```

username sidorov privilege 15 secret 5 \$1\$mERr\$4wtXesyLPKONTUdwTJxUF0

enable secret 5 \$1\$mERr\$WvpW0n5HghRrqnrwXCUU1.

Теперь попробуйте ввести эту команду таким образом, чтобы вывод начинался с конфигурации

линий vty. См. пункт b шага 2.

Что происходит в результате выполнения этой команды?

```
R1_Sidorov#show running-config | begin vty
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A1613030B1B0D1739
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A1613030B1B0D1739
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
! end
```

# Шаг 4: Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе.

Отобразите таблицу маршрутизации, чтобы ответить на следующие вопросы.

Какой код используется в таблице маршрутизации для обозначения сети с прямым подключением?

Сколько записей маршрутов закодированы с символом «С» в таблице маршрутизации?

#### Шаг 5: Отобразите на маршрутизаторе сводный список интерфейсов.

Отобразите сводный список интерфейсов на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующий вопрос.

Какая команда позволяет изменить состояние портов Gigabit Ethernet с DOWN на UP?

```
Rl Sidorov#show ip interface brief
Interface
                      IP-Address
                                     OK? Method Status
                                                                      Protocol
GigabitEthernet0/0/0
                      192.168.0.1
                                     YES manual up
                                                                      up
GigabitEthernet0/0/1
                     192.168.1.1
                                     YES manual up
                     unassigned
GigabitEthernet0/0/2
                                     YES unset administratively down down
                                  YES unset administratively down down
                      unassigned
Vlanl
```

# Часть 4: Настройка протокола IPv6 и проверка подключения

# Шаг 1: Назначьте IPv6-адреса интерфейсу G0/0 маршрутизатора R1\_ФАМИЛИЯ и включите IPv6-маршрутизацию.

**Примечание**. Назначение IPv6-адрес в дополнение к IPv4-адресам на интерфейсе называют двойным стеком, поскольку активным является как протокол IPv4, так и протокол IPv6. Благодаря включению IPv6-маршрутизации одноадресной передачи на маршрутизаторе R1\_ФАМИЛИЯ компьютер PC-В получает сетевой IPv6-префикс для интерфейса G0/0 маршрутизатора R1\_ФАМИЛИЯ и может автоматически настраивать свой IPv6-адрес и шлюз по умолчанию.

а. Назначьте интерфейсу G0/0 глобальный индивидуальный IPv6-адрес - 2001:db8:acad:a::1/64, в дополнение к индивидуальному адресу на интерфейсе назначьте локальный адрес канала (link-local) – fe80::1. Включите IPv6-маршрутизацию.

```
Rl_Sidorov(config) #int g0/0/0
Rl_Sidorov(config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
Rl_Sidorov(config-if) #ipv6 address FE80::1 link-local
Rl_Sidorov(config-if) #no shutdown
Rl_Sidorov(config-if) #exit
Rl_Sidorov(config) #ipv6 uni
Rl_Sidorov(config) #ipv6 unicast-routing
Rl_Sidorov(config) #exit
```

Проверьте параметры IPv6 на маршрутизаторе R1 ФАМИЛИЯ.

```
Rl_Sidorov#show ipv6 int brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::1
2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
unassigned
GigabitEthernet0/0/2 [administratively down/down]
unassigned
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
```

b. На компьютере PC-В выполните команду для отображения настроек IPv6.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address...: FE80::201:42FF:FE0E:3C20
IPv6 Address...: 2001:DB8:ACAD:A:201:42FF:FE0E:3C20
IPv4 Address...: 192.168.1.3
Subnet Mask...: 255.255.255.0
Default Gateway...: FE80::1
192.168.0.1
```

Какой IPv6-адрес назначен компьютеру PC-B?

Какой шлюз по умолчанию назначен компьютеру PC-B?
От компьютера РС-В отправьте эхо-запрос на локальный адрес канала шлюза по умолчанию маршрутизатора R1_ФАМИЛИЯ. Была ли проверка успешной?

```
C:\>ping FE80::1

Pinging FE80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms</pre>
```

От компьютера PC-B отправьте эхо-запрос на индивидуальный IPv6-адрес маршрутизатора R1\_ФАМИЛИЯ 2001:db8:acad:a::1. Была ли проверка успешной? \_\_\_\_\_\_

```
C:\>ping 2001:db8:acad:a::1

Pinging 2001:db8:acad:a::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:A::1: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:A::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

# Вопросы для защиты теоретической части (глава 14)

- 1. Дайте определение понятию "маршрутизация". Какими способами маршрутизатор получает сведения об удаленных сетях?
- 2. Что означает понятие "поиск наилучшего совпадения" относительно маршрутизатора? Для чего служат статические маршруты?
- 3. Опишите процесс пересылки пакетов маршрутизатором. Что произойдет, если в таблице маршрутизации нет соответствия между IP-адресом назначения и префиксом?
- 4. Дайте характеристику механизмам пересылки пакетов. Опишите все возможные источники получения маршрутов в таблице маршрутизации.
- 5. В каких случаях целесообразно настроить статический маршрут? Дайте определение понятию "административное расстояние".
- 6. В каких случаях целесообразно настроить динамическую маршрутизацию? Дайте определение понятию "метрика маршрута".
- 7. Проведите краткую сравнительную характеристику статической и динамической маршрутизации на основе нескольких критериев. Какие бывают протоколы динамической маршрутизации (опишите категории и приведите примеры)?
- 8. Для чего нужны протоколы динамической маршрутизации? Какие компоненты включают в себя протоколы динамической маршрутизации?
- 9. Как вычисляется метрика для протоколов RIP, OSPF и EIGRP? Как работает распределение нагрузки при использовании динамической маршрутизации?
- 10. Опишите назначение кодов C, L и S в таблице маршрутизации. В каких случаях используется протокол BGP?

## Что такое маршрутизация и как маршрутизатор получает информацию о удалённых сетях?

Маршрутизация - это процесс направления сетевых пакетов от отправителя к получателю в сети компьютеров. Маршрутизаторы получают информацию о удалённых сетях двумя основными способами: статическая маршрутизация (вручную настраиваемые маршруты) и динамическая маршрутизация (использование протоколов маршрутизации для автоматического обновления таблиц маршрутизации).

#### Что такое поиск наилучшего совпадения и зачем нужны статические маршруты?

Поиск наилучшего совпадения - это процесс выбора наилучшего маршрута для доставки пакета на основе IP-адреса назначения. Статические маршруты используются для задания постоянных маршрутов к определённым сетям, обычно используемым в случаях, когда путь до сети известен и не меняется часто.

# Как происходит пересылка пакетов маршрутизатором и что случится, если нет соответствия в таблице маршрутизации?

Маршрутизатор выбирает маршрут из своей таблицы маршрутизации и отправляет пакет в соответствии с выбранным маршрутом. Если нет соответствия в таблице маршрутизации, маршрутизатор не сможет определить путь для доставки пакета и, вероятно, отбросит его или отправит на узел по умолчанию.

#### Каковы механизмы пересылки пакетов и откуда маршрутизатор получает маршруты?

Механизмы пересылки пакетов включают в себя коммутацию (как например, пересылка пакетов на основе МАС-адресов в локальной сети) и маршрутизацию (пересылка пакетов на основе IP-адресов в сети). Маршруты могут быть получены как статически (вручную заданные администратором), так и динамически (автоматически обновляемые с помощью протоколов маршрутизации).

# Когда целесообразно использовать статический маршрут и что такое административное расстояние?

Статический маршрут целесообразен, когда путь до сети известен заранее и не меняется часто. Административное расстояние - это метрика, используемая для определения приоритета выбора маршрута: чем меньше административное расстояние, тем выше приоритет маршрута.

## Когда целесообразно использовать динамическую маршрутизацию и что такое метрика маршрута?

Динамическая маршрутизация целесообразна в сетях, где топология часто меняется или когда требуется автоматическое обновление маршрутов. Метрика маршрута - это числовое значение, используемое для оценки качества маршрута, чем меньше метрика, тем лучше маршрут.

# Сравнение статической и динамической маршрутизации и примеры протоколов динамической маршрутизации.

Статическая маршрутизация требует ручной настройки маршрутов, в то время как динамическая маршрутизация позволяет автоматически обновлять маршруты. Протоколы динамической маршрутизации включают RIP, OSPF, EIGRP, BGP и др.

## Назначение протоколов динамической маршрутизации и их компоненты.

Протоколы динамической маршрутизации используются для автоматического обновления таблиц маршрутизации. Они включают в себя алгоритмы выбора маршрута и механизмы обмена информацией о маршрутах между маршрутизаторами.

# Как вычисляются метрики для протоколов RIP, OSPF и EIGRP и как работает распределение нагрузки при динамической маршрутизации?

В протоколе RIP метрика основана на числе прыжков до сети, в OSPF - на стоимости пути, а в EIGRP - на комбинации различных параметров. Распределение нагрузки при динамической маршрутизации обычно осуществляется с помощью балансировки нагрузки между нескольким