SP-PS

手順書
2026年10月版

生徒用

SP-PS の使い方

声と口の形を目で確かめながら、
発音を練習するアプリ



QRコードを
貼(は)る

SP-PS の開き方 先生が書きます

URL：

使える時間：

金沢(かなざわ)工業大学 情報理工学部 情報工学科 **金道研究室**

SP-PS

はじめに

SP-PS（エスピー・ピーエス）は、声と口の形を目で確かめながら、発音を練習するアプリです。お手本を見て、録音して、結果を確認します。1回の練習は1〜2分です。

1

お手本を見る

お手本の口の動きと、音の高さ・長さを確認します。何回見てもかまいません。

2

自分のペースで録音

お手本に合わせる必要はありません。単語を1回言います。

3

直すところは1つだけ

結果の「つぎは、ここだけ」を1つずつ直していくと、点数が伸(の)びます。

用意するもの

- カメラとマイクが付いたスマートフォン
- 先生から受け取った**利用者ID**と**はじめのコード**（6桁(けた)の数字。はじめての日だけ使います）
- SP-PS の**QRコード**か**URL**

もくじ

1 SP-PS を開く
2 はじめてのログイン
3 2回目からのログイン
4 ホーム画面の見方
5 練習の流れ
6 結果の見方
7 記録と 分析(ぶんせき)
8 ほかの練習
9 設定
10 困ったとき

1 SP-PS を開く

1 QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラを、先生から受け取ったQRコードに向けます。画面に出たURLを押すと、SP-PS のログイン画面が開きます。

2 URLを入力する（QRコードがないとき）

iPhone は Safari、Android は Chrome を開いて、アドレスバーにURLを入力します。

> **ポイント** 先生から受け取った **https://** で始まるURLで開いてください。ほかの方法で開くと、録音できないことがあります。

> ⚠ **LINE などから開くとき** LINE などのアプリでURLを押すと、そのアプリの中で開くことがあります。アプリの中ではカメラが使えないことがあるため、メニューから Safari（Android は Chrome）で開き直してください。

2 はじめてのログイン

はじめての日だけ、自分のパスワードを決めます。



1 利用者IDを入力する

「利用者ID」に、先生から受け取ったIDを入力します。はじめてのときは、パスワードは**空欄のまま**でかまいません。 ログイン を押します。

> **ポイント** IDは、大文字と小文字を区別します。紙に書いてあるとおりに入力してください。



2 パスワードを決める

「はじめの設定」の画面になります。まず「はじめのコード」に、先生から受け取った**6桁の数字**を入力します。

次に、自分で決めたパスワードを、**同じものを2回**入力します。パスワードは**6文字以上**にします。

表示 を押すと、入力した文字を確かめられます。最後に 設定してはじめる を押します。

> ⚠ **注意** パスワードは自分だけの秘密です。友達にも教えないでください。忘れたときは、先生に伝えてください。はじめのコードは1回しか使えません。間違えたときや、なくしたときも、先生に伝えてください。



3 チュートリアルで1回やってみる

はじめてのときは「いっしょに1回やってみよう」が表示されます。 はじめる を押すと、画面の案内に沿って、単語を1つ登録し、録音して、点数を見るところまで一通り体験できます（3分ほど）。

> 💡 **ポイント** 単語とお手本の登録は、ふだんは保護者が行います。チュートリアルでは、使い方を知るために自分で1つ登録します。登録した単語は、そのまま練習に使えます。

今やらないときは あとで を押します。設定（9章）の「使い方を見る」から、いつでも始められます。



4 案内に沿って進む

次に押すボタンだけが明るくなり、吹き出しにやることが表示されます。明るいボタン以外は押せません。

吹き出しの上の数字（4 / 12 など）は、今が何番目の手順かを示しています。途中でやめたいときは、吹き出しの **やめる** を押します。

3 2回目からのログイン



1 IDとパスワードを入力する

「利用者ID」と、自分で決めた「パスワード」を入力して、**ログイン** を押します。

> **ポイント** 「利用者IDまたはパスワードが正しくありません」と表示されたときは、大文字・小文字を確かめて、もう一度入力します。

4　ホーム画面の見方

ログインすると、ホーム画面になります。今日やることが一番上に表示されます。



1　画面の上の部分

1　連続日数

何日続けて練習したかを示します。1日休んでも途切れません。

2　今日のれんしゅう

今日練習するとよい単語が表示されます。**▶ はじめる** を押すと、すぐに録音の画面になります。右上のリングは、今日のメニューの進み具合です。

3　今週のようす

今週練習した日に✓が付きます。

4　画面下のタブ

「ホーム」「単語」「記録」「分析」を切り替えます。どの画面からでも押せます。「単語」は、単語とお手本を登録するページです（保護者が使います）。

5　設定（歯車）

画面の明るさ、お手本の速さ、ログアウトなどを設定します（9章）。





2 下にスクロールすると：ほかの練習と単語

下にスクロールすると、「ほかの練習」（8章）と「単語」の一覧があります。

単語カードの 録音する を押すと、その単語の練習が始まります。
お手本を聞く を押すと、お手本の音声を聞けます。「最高 98点」は、これまでで一番よい点数です。

一覧の上の「すべて」「マスター」などのボタンで、単語を絞り込めます。虫眼鏡のボタンで、単語を検索できます。

> ⚠ **注意** カードの上の「お手本を録り直す」「削除」は、お手本を登録し直すときのボタンです。ふだんは押さないでください。「削除」を2回押すと、単語が一覧から消えます。間違えて消したときは、保護者に伝えてください（元に戻せます）。

5 練習の流れ

ホームの ▶ はじめる か、単語カードの 録音する を押すと、録音の画面になります。
1回の練習は、次の順番で進みます。



1 録音の画面

1 お手本を見る
まずはここから始めます。

2 録音する
お手本を見ずに、すぐ録音したいときに押します。

3 マイクとカメラ
両方に✓が付いたら、準備ができています。

4 べつの単語・口の形・練習の設定
「練習の設定」で、お手本の速さや「3・2・1」のON/OFFを変えられます。

> ⚠ **注意** ✓が付かないときは、マイクかカメラが使えていません。表示された 直し方を見る を押すか、10章を見てください。



2 お手本を見る

1 お手本の口
お手本の口の動きが、音声と一緒に再生されます。

2 音の高さ
上の段が高い音、下の段が低い音です。この例では、「びょ」は低く、「ういん」は高く言います。

3 音の長さ
帯が長いほど、長く伸ばす音です。

4 このまま録音する
見ている途中でも、録音に進めます。


何回見てもかまいません。見終わると、ボタンが 録音する と ▶ もう一度見る に変わります。



3 3・2・1 で構える

カメラに自分の口が映ります。顔を**点線の枠**に合わせて構えましょう。数字が終わると、録音が始まります。

お手本の口が表示されていた場所に、そのまま自分の口が表示されます。先ほど見たお手本の形と比べやすくなっています。



4 単語を1回言う

「録音しています」と表示されたら、単語を1回言います。お手本に合わせる必要はありません。**自分のペース**で言いましょう。

言い終わったら ■ 録音停止 を押します。言い終わってから1.5秒ほど静かにしていると、自動で止まります。

> **ポイント** 下の帯は、お手本の音の長さです。帯に合わせて言う必要はありません。



5 口の動きを見て、結果へ

お手本の口と、今撮った自分の口が並んで再生されます。「ゆっくり」を選ぶと、ゆっくり再生できます。

結果を見る → を押します。言い直したいときは、すぐ録り直す か お手本を見て録り直す を押します。



6 結果ができるのを待つ

「結果をつくっています」の画面で、少し待ちます。声を聞き取る → 高さ → 長さ → 口の形 の順に調べています。

待っている間、下にヒントが表示されます。

6　結果の見方

結果は「まとめ」「くらべる」「口と声」の3つのタブに分かれています。最初は「まとめ」が表示されます。



1　まとめ

1　タブ

「まとめ」「くらべる」「口と声」を切り替えます。

2　点数

100点満点です。

3　ランクと「前回より」

この単語を前回言ったときと比べて、何点上がったか（下がったか）を示します。

4　高さ・長さ・口の形

3つの項目の出来栄えを ◎○△ で示します。

5　口と声

口の動きと声のタイミングがずれていたときだけ表示されます。引かれる点は少しです（最大5点）。**見る →** で詳しく確認できます。


6　もう一度・つぎの単語へ

同じ単語をもう一度練習するか、次の単語へ進みます。

◎ できている　○ もう少し　△ ここを直す



90点以上になった単語は「**マスター**」です。



2　つぎは、ここだけ

まとめを下にスクロールすると表示されます。**直すところを1つだけ**教えてくれます。この例では、「ん」の長さがお手本と違っています。

ボタンを押すと、その部分を比べるグラフが開きます。次の練習では、そこだけに気をつけて言ってみましょう。





3 音ごとのできばえと、この単語の記録

音ごとのできばえ：音の一つ一つについて、できたところ（◎）と次に直すところ（△）が分かります。◎の下の名前は「できたところ」、△の下の名前は「つぎに直すところ」です。

この単語の記録：何回目の練習か、自己ベスト、マスター（90点）まであと何点か、最近の点数の移り変わりが見られます。

4 くらべる

「くらべる」タブでは、お手本（灰色）とあなた（青 紫）をグラフで比べます。上のボタンで「高さ」「長さ」「口の形」を切り替えます。



高さ

線の形（上がる・下がる）が似ているほど、高さが合っています。声の高さそのものが違っていても、形が同じなら問題ありません。



長さ

同じ音の帯の横幅を比べます。お手本より細ければ短すぎ、太ければ伸ばしすぎです。



口の形

お手本とあなたの口を並べて再生できます。バーが長いほど、口を大きく開けています。お手本と同じ長さを目指しましょう。



5 口と声

口の動きと声が、同じタイミングで出ているかを確認します。● が声、◆ が口の動きです。● と ◆ をつなぐ横線が**短いほど**、口と声がそろっています。

ずれが大きい音があると、合計点から少し（最大5点）引かれます。そのときは、どの音で引かれたかがこのタブに表示されます。

7 記録と分析

画面下のタブの「記録」と「分析」で、これまでの練習を振り返れます。



記録

最近5回の平均点と、始めたころから何点伸びたかが分かります。連続日数、練習した回数、点数の移り変わり、練習した日のカレンダー、最近の練習の一覧も見られます。



分析

1回練習するごとに、平均で何点伸びているかが分かります。単語ごとに「のびている」「足ぶみ中」「マスター」が表示され、足ぶみ中の単語はその場で練習できます。

ポイント 練習が5回より少ない間は、分析の代わりに「もう少し練習すると、分析が見られます」と表示されます。

8　ほかの練習



ホームの「ほかの練習」から、次の練習ができます。練習の記録によって、表示されるボタンが変わります。

「い」をドリル

一番苦手な音を、「音だけ → のばす → ことばの先頭 → ことばの中」の4つの段階で練習します。

口の形

カメラで自分の口を見ながら、母音の口の形をお手本に合わせます。

ことば当てクイズ

口の動きや音から、どの単語かを当てます。お手本付きの単語が3つ以上あると利用できます。

れんぞく練習

単語の一覧を、順番に続けて練習します。

9　設定

ホーム画面の右上の歯車を押すと、設定が開きます。



画面の明るさ

自動・明るい・暗い から選びます。

お手本の速さ

ふつう・ゆっくり・とてもゆっくり から選びます。お手本が速くて見にくいときに使います。

振動で知らせる

録音の開始・終了などを、スマートフォンの振動で知らせます（振動に対応したスマートフォンだけに表示されます）。

使い方を見る

はじめてのときのチュートリアルを、もう一度体験できます。

先生モード

先生が使う機能です。触らなくてかまいません。

ログアウト

家族や学校のスマートフォン・タブレットを借りたときは、使い終わったらログアウトしましょう。

10 困ったとき

Q マイクやカメラに ✓ が付かない

スマートフォンの設定で、SP-PS がマイクやカメラを使えないようになっています。録音の画面の 直し方を見る を押すと、次の説明が表示されます。



iPhone（Safari）

1. 画面の上（または下）にある「ぁあ」を押す
2. 「Webサイトの設定」を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す



Android（Chrome）

1. アドレスバーの左にある鍵のマークを押す
2. 「権限」（または「サイトの設定」）を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す

それでも使えないときは、ほかのアプリがマイクを使っていないか確かめてください。

Q iPhone の Chrome や、LINE で開いている

- **iPhone で Chrome を使っているとき**：iPhone の「設定」→「アプリ」→「Chrome」で、カメラとマイクをオンにしてから、ページを開き直します。
- **LINE などのアプリの中で開いているとき**：Safari（Android は Chrome）で開き直します（1章）。

Q 「うまく録音できませんでした」と出た

発音が悪いわけではありません。次のことを試して、もう一度録音しましょう。

- スマートフォンを口から **10cm くらい**まで近づける
- **ゆっくり**、はっきり言う
- 周りが**静かな場所**で録る
- 単語を**途中で切らずに**言う

Q 「いま混み合っています」と出た

たくさんの人が同時に「結果を見る」を押すと表示されます。発音や録音が悪いわけではありません。少し待ってから もう一度ためす を押すと、録音し直さなくても結果が表示されます。

録音の後に「いま混み合っています。順番が来たら自動で送ります」と出たときは、そのまま少し待ちましょう。

Q ログインできない・パスワードを忘れた

IDの大文字・小文字を確かめてください。パスワードを忘れたときは、先生に伝えてください。先生がパスワードをリセットすると、新しい「はじめのコード」を受け取れます。そのコードで、もう一度「はじめの設定」からパスワードを決め直せます。**練習の記録は消えません。**

パスワードを5回続けて間違えると、「続けて間違えたため、◯秒待ってから…」と表示され、1分ほど入力できなくなります。少し待ってから、ゆっくり入力し直しましょう。

Q ページが開かない

SP-PS が使えない時間帯かもしれません。少し時間をおいてから試すか、先生に知らせてください。

Q 点数がなかなか上がらない

点数は、お手本との違いを数字にしたものです。1回ごとに上がったり下がったりします。「つぎは、ここだけ」を1つずつ直していきましょう。「分析」の「のび方」で、少しずつ伸びていることを確かめられます。

この手順書の画面は、見本用のアカウント（sample01・sample02）で撮影しました。単語・点数・日付は見本です。

お手本の動画とカメラの映像は、イラストに置き換えています。実際の画面では、お手本を録画した保護者と自分の口が映ります。