SP-PS

手順書

生徒・保護者用

# SP-PS の使い方

声と口の形を目で確かめながら、
発音を練習するアプリ





かなざわ
金沢工業大学 情報理工学部 情報工学科 **金道研究室**

# はじめに

SP-PS（エスピー・ピーエス）は、聞こえにくさのある生徒が、声と口の形を目で確かめながら、日本語の発音を練習するアプリです。お手本を見て、録音して、結果を確認します。1回の練習は1〜2分です。この手順書は、練習する生徒と、お手本を録画する保護者の両方に向けた、操作の説明です。研究への参加や同意については、別にお渡しする説明文書を確かめてください。

**1**

### はじめのログイン

生徒と保護者で一緒に。パスワードを決めて、チュートリアルを1回やってみます（3章）。

**2**

### お手本を登録する

保護者が、練習する単語を、自分の口の動きと声で録画します（6章）。

**3**

### 練習する

生徒が、お手本を見て録音し、「つぎは、ここだけ」を1つずつ直します。保護者は結果を一緒に見て応援します（8〜10章）。

章の見出しの横の印は、その章の操作をする人です。 保護者 の章は保護者が、 生徒 の章は生徒が操作します。印のない章は、両方に読んでほしい章です。

### 用意するもの

- カメラとマイクが付いたスマートフォン（iPad はおすすめしません）
- 先生から受け取った**利用者ID**と**はじめのコード**（6桁の数字。はじめての日だけ使います）
- SP-PS の**QRコード**（先生から受け取ります）

> ⚠ **iPad はおすすめしません** iPad のカメラは広い範囲を映す（広角）ため、顔や口が小さく映り、口の形をうまく調べられません。練習も、お手本の録画も、スマートフォンで行ってください。

## もくじ


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP-PS でできること | 3 | 2 | SP-PS を開く | 4 |
| 3 | はじめてのログイン 生徒・保護者 | 4 | 4 | 2回目からのログイン | 6 |
| 5 | ホーム画面の見方 | 7 | 6 | 単語とお手本を登録する 保護者 | 8 |
| 7 | 単語の編集・お手本の録り直し・削除 保護者 | 13 | 8 | 練習の流れ 生徒 | 15 |
| 9 | 結果の見方 | 18 | 10 | 記録と分析 | 22 |
| 11 | ほかの練習 生徒 | 23 | 12 | 設定 | 24 |
| 13 | 保存されるデータ | 25 | 14 | 困ったとき | 25 |


# 1 SP-PS でできること

生徒は、お手本の口の動きと声を見てから自分の発音を録音・録画し、お手本との違いを点数とグラフで確かめます。耳で聞き比べるのが難しくても、目で見て直すところが分かるように作られています。

- **お手本を見る**：合成音声ではなく、保護者が録画した、実際の口の動きと声をお手本にします。
- **3つの観点で比べる**：声の高さ（アクセント）、音の長さ、口の形（母音）を、お手本と比べて点数にします。
- **口と声のタイミングを見る**：口の動きと声がそろっているかを調べます。
- **次の練習を提案する**：練習の記録から、苦手な音や、次に練習するとよい単語を示します。

アプリのインストールは要りません。スマートフォンのブラウザで使います。

# 2　SP-PS を開く

## QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラを、先生から受け取ったQRコードに向けます。画面に出たURLを押すと、SP-PSのログイン画面が開きます。

> **ポイント** 必ず **https://** で始まるURLで開いてください。https 以外で開くと、ブラウザの決まりで、マイクとカメラが使えません。

> ⚠ **LINE などから開くとき** LINE などのアプリでURLを押すと、そのアプリの中で開くことがあります。アプリの中ではカメラが使えないことがあるため、メニューから Safari（Android は Chrome）で開き直してください。

# 3　はじめてのログイン　生徒・保護者

はじめての日だけ、生徒のパスワードを決めます。生徒と保護者で一緒に操作してください。




### 1　利用者IDを入力する

「利用者ID」に、先生から受け取ったIDを入力します。はじめてのときは、パスワードは**空欄のまま**でかまいません。ログインを押します。

利用者IDは、名前の代わりの番号です。SP-PS には、氏名や連絡先を入力する欄はありません。

> **ポイント** IDは、大文字と小文字を区別します。紙に書いてあるとおりに入力してください。




## 2 パスワードを決める

「はじめの設定」の画面になります。まず「はじめのコード」に、先生から受け取った**6桁の数字**を入力します。

次に、生徒が自分で決めたパスワードを、**同じものを2回**入力します。パスワードは**6文字以上**にします。表示を押すと、入力した文字を確かめられます。最後に**設定してはじめる**を押します。

はじめのコードは、利用者IDを知っているだけの別の人が、先にパスワードを決めてしまわないためのものです。1回使うと使えなくなります。

> ⚠ **注意** パスワードは自分だけの秘密です。友達にも教えないでください。忘れたとき、はじめのコードをなくしたとき、間違えて使えなくなったときは、先生に伝えてください（新しいコードがもらえます）。

> 💡 **パスワードの保存** パスワードは元に戻せない形（ハッシュ）に変えて保存されるため、学校や研究の担当者も見ることはできません。




## 3 チュートリアルで1回やってみる

はじめてのときは「いっしょに1回やってみよう」が表示されます。**はじめる**を押すと、画面の案内に沿って、単語を1つ登録し、録音して、点数を見るところまで一通り体験できます（3分ほど）。

> 💡 **保護者へ** 単語とお手本の登録は、ふだんは保護者が行います（6章）。チュートリアルでは、使い方を知るために生徒が自分で1つ登録します。登録した単語は、そのまま練習に使えます。要らなければ削除できます（7章）。

今やらないときは**あとで**を押します。設定（12章）の「使い方を見る」から、いつでも始められます。




### 4 案内に沿って進む

次に押すボタンだけが明るくなり、吹き出しにやることが表示されます。明るいボタン以外は押せません。

吹き出しの上の数字（4 / 12 など）は、今が何番目の手順かを示しています。途中でやめたいときは、吹き出しの「やめる」を押します。

## 4 2回目からのログイン




### 1 IDとパスワードを入力する

「利用者ID」と、自分で決めた「パスワード」を入力して、「ログイン」を押します。

**ポイント** 「利用者IDまたはパスワードが正しくありません」と表示されたときは、大文字・小文字を確かめて、もう一度入力します。

**ブックマーク** SP-PS はブラウザで使うので、ブックマークに登録しておくと、次からすぐに開けます。SP-PS を新しくしたときはURLが変わるので、先生から配られる新しいURLとQRコードで開き、登録し直してください。

# 5　ホーム画面の見方

ログインすると、ホーム画面になります。今日やることが一番上に表示されます。




## 1　画面の上の部分

**1　連続日数**

何日続けて練習したかを示します。1日休んでも途切れません。

**2　今日のれんしゅう**

今日練習するとよい単語が表示されます。**▶ はじめる** を押すと、すぐに録音の画面になります。右上のリングは、今日のメニューの進み具合です。

**3　今週のようす**

今週練習した日に✓が付きます。

**4　画面下のタブ**

「ホーム」「単語」「記録」「分析」を切り替えます。どの画面からでも押せます。「単語」は、単語とお手本を登録するページです（保護者が使います。6章）。

**5　設定（歯車）**

画面の明るさ、お手本の速さ、ログアウトなどを設定します（12章）。







### 2 下にスクロールすると：ほかの練習と単語

下にスクロールすると、「ほかの練習」（11章）と「単語」の一覧があります。

単語カードの **録音する** を押すと、その単語の練習が始まります。**お手本を聞く** を押すと、お手本の音声を聞けます。「最高 98点」は、これまでで一番よい点数です。

一覧の上の「すべて」「マスター」などのボタンで、単語を絞り込めます。虫眼鏡のボタンで、単語を検索できます。

> ⚠ **注意** カードの上の「お手本を録り直す」「削除」は、保護者がお手本を登録し直すときのボタンです（7章）。生徒は、ふだんは押さないでください。「削除」を2回押すと、単語が一覧から消えます。間違えて消したときは、保護者に伝えてください（元に戻せます）。

## 6 単語とお手本を登録する 保護者

お手本は保護者が録画します。**生徒のアカウントでログインしたまま**、次の手順で単語を登録します。登録した単語とお手本は生徒ごとに保存され、ほかの生徒には見えません。

### お手本を録画するときのコツ

- 明るい場所で、顔（特に口元）がカメラにはっきり映るようにします。マスクは外してください。
- 周りが静かな場所で録画します。テレビなどの音は消してください。
- スマートフォンを顔の正面に置き、画面の点線の枠に顔を合わせます。
- **iPad では録画しないでください**：iPad のカメラは広い範囲を映す（広角）ため、顔や口が小さく映り、口の形をうまく調べられません。スマートフォンで録画してください。
- 録画は、言い終わると自動で止まります。**録画をはじめる** を押すと「3・2・1」と数えるので、「どうぞ！」が出たら、ふだんの話し方で、はっきり**1回**言います。




## 1 「単語」のページを開く

画面下のタブの ❶ **単語** を押すと、単語のページが開きます。
❷ の **単語を追加** を押します。




ホーム画面の「単語」の見出しの横にある **追加・管理** からも、同じページが開きます。単語がまだ1つもないときは、ホーム画面の **単語を追加** からも始められます。




## 2 単語と読みがなを入力する

**単語**には、画面に出る書き方を入れます（漢字・カタカナでもかまいません）。**読みがな**は自動で入るので、合っているかを確かめ、違うときはひらがなで直します。 **次へ：お手本を録画** を押します。

自動で入る読みがなは、間違うことがあります（例えば「お母さん」）。必ず確かめてください。伸ばす音は「がっこう」のように書いても、「がっこー」のように「ー」で書いてもかまいません。

声の高さの型（アクセント）は、登録するときに自動で調べます。調べられない単語もありますが、登録と練習はできます。




## 同じ単語・よく似た単語があるとき

**次へ：お手本を録画** を押すと、同じ単語がないかを確かめます。練習の記録が2つに分かれないよう、同じ単語は新しく追加できません。

- **「○○は、もう登録されています。」と出たとき**：単語の一覧にあります。新しく追加する必要はありません。
- **「前に削除した○○があります」と出たとき**：**元に戻す** を押すと、前の練習の記録とお手本の録画のまま、一覧に戻ります。お手本を録り直したいときは、戻したあとで **お手本を録り直す** を使ってください。
- **「よく似た単語があります」と出たとき**：読みだけ、または書き方だけが同じ単語があります。同じ単語なら追加しないでください。「橋」と「箸」のような別の単語なら、**別の単語として追加する** を押して進みます。




## 3 カメラとマイクを確かめる

カメラが起動します。上に、言う単語と読みがなが大きく出ます。顔を点線の枠に合わせると、「ちょうどいい位置です」と出ます（「近すぎます」「遠すぎます」と出たら、スマートフォンとの距離を変えます）。

声を出したときに、**声の大きさ**のバーが動くことも確かめてください。動かないときは、マイクが音を拾えていません。

カメラが使えないときは、画面に原因と直し方が表示されます（14章も見てください）。




## 4 3・2・1のあと、録画する

**録画をはじめる**を押すと、画面に「3・2・1」と出ます。「どうぞ！」が出たら、単語をはっきり1回言います。

言い終わると自動で止まります。録画中は、左上に「録画中」と出て、下の赤い線が伸びていきます。




## 5 録画を確かめて登録する

録った動画が、音と一緒に再生されます。口がはっきり映っていて、声が聞こえれば**これで登録する**を押します。登録には10秒ほどかかります。

声が小さい、顔が枠から外れていたなど、うまく録れていないときは**録り直す**を押して、もう一度録画します。動画をもう一度見たいときは、動画の上の**もう一度見る**を押します。




## 6 登録の完了

「『電話』を追加しました」と表示されたら完了です。続けて登録するときは ＋ 続けて追加する 、終わるときは おわる を押します。
この単語を練習する を押すと、その単語の練習にすぐ進みます。




ホームの単語一覧に追加され、生徒が練習を始められます。

⚠ **登録できなかったとき** 「発音が認識できませんでした」と表示されたときは、声を聞き取れなかったため登録していません。静かな場所で、マイクがミュートになっていないか確かめて、 録り直す から、もう一度はっきり発音して録画してください。「声が録れていませんでした」と表示されたときは、声の大きさのバーが動くことを確かめてから録画し直してください。

# 7 単語の編集・お手本の録り直し・削除

保護者

「単語」のページで単語を押すと、その単語の編集の画面が開きます。お手本の録り直しと削除は、ホームの単語カードの上のボタンからもできます。




## 1 単語を編集する

単語のページで、直したい単語を押します。**お手本を見る**で、今のお手本を確かめられます。

単語・読みがな・**メモ**（練習のコツなど。ホームの単語カードに出ます）・**タグ**（「、」で区切ります。ホームで単語を絞り込めます）を直して、**保存する**を押します。

読みがなを変えたときは、続けてお手本を録り直す画面が開きます。新しい読みで録画し直してください。




## 2 お手本を録り直す

編集の画面の**お手本を録り直す**、またはホームの単語カードの**お手本を録り直す**を押すと、録画の画面が開きます。

登録のときと同じように録画し（6章の 3〜5）、録画を確かめてから**このお手本にする**を押すと、その単語のお手本が新しいものに置き換わります。お手本の口元が見えにくい、声が小さいなど、録り直したいときに使います。


「顔（口元）が映っていませんでした」と表示されたときは、明るい場所で、顔を点線の枠に合わせて録り直してください。このとき、今のお手本はそのまま残ります。




## 3 単語を削除する

編集の画面の一番下の **この単語を削除**、またはホームの単語カードの **削除** を押すと、「もう一度押すと削除」と表示されます。もう一度押すと、その単語が一覧から消えます。

同じ単語を新しく登録し直すことはできません（練習の記録が2つに分かれてしまうため）。お手本を録り直したいときは、削除せずに **お手本を録り直す** を使ってください。




## 4 削除した単語を元に戻す

削除しても、練習の記録とお手本の録画は残っています。単語のページの一番下の「削除した単語」を開き、 **元に戻す** を押すと、前の練習の記録とお手本のまま一覧に戻ります。

同じ単語を **単語を追加** でもう一度入れたときも、元に戻すか聞かれます。

⚠ **お願い** ホームの単語カードの「お手本を録り直す」「削除」は、生徒の画面にも表示されます。誤って押さないよう、ボタンの意味を生徒と一緒に確かめてください。

# 8 練習の流れ 生徒

ホームの ▶ はじめる か、単語カードの 録音する を押すと、録音の画面になります。
1回の練習は、次の順番で進みます。




## 1 録音の画面

**1 お手本を見る**
まずはここから始めます。

**2 録音する**
お手本を見ずに、すぐ録音したいときに押します。

**3 マイクとカメラ**
両方に✓が付いたら、準備ができています。

**4 べつの単語・口の形・練習の設定**
「練習の設定」で、お手本の速さや「3・2・1」のON/OFFを変えられます。

> ⚠ **注意** ✓が付かないときは、マイクかカメラが使えていません。表示された 直し方を見る を押すか、14章を見てください。




## 2 お手本を見る

**1 お手本の口**
お手本の口の動きが、音声と一緒に再生されます。

**2 音の高さ**
上の段が高い音、下の段が低い音です。この例では、「びょ」は低く、「ういん」は高く言います。

**3 音の長さ**
帯が長いほど、長く伸ばす音です。

**4 このまま録音する**
見ている途中でも、録音に進めます。


何回見てもかまいません。見終わると、ボタンが 録音する と ▶ もう一度見る に変わります。




## 3 3・2・1 で構える

カメラに自分の口が映ります。顔を**点線の枠**に合わせて構えましょう。数字が終わると、録音が始まります。

お手本の口が表示されていた場所に、そのまま自分の口が表示されます。先ほど見たお手本の形と比べやすくなっています。




## 4 単語を1回言う

「録音しています」と表示されたら、単語を1回言います。お手本に合わせる必要はありません。**自分のペース**で言いましょう。

言い終わったら ■ 録音停止 を押します。言い終わってから1.5秒ほど静かにしていると、自動で止まります。

> **ポイント** 下の帯は、お手本の音の長さです。帯に合わせて言う必要はありません。音の長さは、それぞれの音の長さの割合で比べるので、お手本の速さに合わせなくてかまいません。




## 5 口の動きを見て、結果へ

お手本の口と、今撮った自分の口が並んで再生されます。「ゆっくり」を選ぶと、ゆっくり再生できます。

結果を見る → を押します。言い直したいときは、すぐ録り直す か お手本を見て録り直す を押します。




## 6 結果ができるのを待つ

「結果をつくっています」の画面で、少し待ちます。声を聞き取る → 高さ → 長さ → 口の形 の順に調べています。

待っている間、下にヒントが表示されます。

# 9 結果の見方

結果は「まとめ」「くらべる」「口と声」の3つのタブに分かれています。最初は「まとめ」が表示されます。




## 1 まとめ

### 1 タブ

「まとめ」「くらべる」「口と声」を切り替えます。

### 2 点数

100点満点です。

### 3 ランクと「前回より」

この単語を前回言ったときと比べて、何点上がったか（下がったか）を示します。

### 4 高さ・長さ・口の形

3つの項目の出来栄えを ◎○△ で示します。

### 5 口と声

口の動きと声のタイミングがずれていたときだけ表示されます。引かれる点は少しです（最大5点）。**見る →** で詳しく確認できます。

### 6 もう一度・つぎの単語へ

同じ単語をもう一度練習するか、次の単語へ進みます。

◎ できている　○ もう少し　△ ここを直す


## 2 点数（100点満点）の内訳

| 50 | 30 | 20 |
|---|---|---|
| 声の高さ（アクセント） | 音の長さ | 口の形（母音） |

**−5** 口と声のタイミングが大きくずれた音があるときだけ、最大5点を引きます。




90点以上になった単語は「**マスター**」です。




## 3 つぎは、ここだけ

まとめを下にスクロールすると表示されます。**直すところを1つだけ**教えてくれます。この例では、「ん」の長さがお手本と違っています。

ボタンを押すと、その部分を比べるグラフが開きます。次の練習では、そこだけに気をつけて言ってみましょう。一度に多くを直そうとせず、1つに集中できるようにしています。







## 4 音ごとのできばえと、この単語の記録

**音ごとのできばえ**：音の一つ一つについて、できたところ（◎）と次に直すところ（△）が分かります。◎の下の名前は「できたところ」、△の下の名前は「つぎに直すところ」です。

**この単語の記録**：何回目の練習か、自己ベスト、マスター（90点）まであと何点か、最近の点数の移り変わりが見られます。

## 5 くらべる

「くらべる」タブでは、お手本（灰色）とあなた（青紫）をグラフで比べます。上のボタンで「高さ」「長さ」「口の形」を切り替えます。




### 高さ

線の形（上がる・下がる）が似ているほど、高さが合っています。声の高さそのものが違っていても、形が同じなら問題ありません。




### 長さ

同じ音の帯の横幅を比べます。お手本より細ければ短すぎ、太ければ伸ばしすぎです。




### 口の形

お手本とあなたの口を並べて再生できます。バーが長いほど、口を大きく開けています。お手本と同じ長さを目指しましょう。




## 6 口と声

口の動きと声が、同じタイミングで出ているかを確認します。● が声、◆ が口の動きです。● と ◆ をつなぐ横線が**短いほど**、口と声がそろっています。

ずれが大きい音があると、合計点から少し（最大5点）引かれます。そのときは、どの音で引かれたかがこのタブに表示されます。

## 7 声かけのヒント 保護者

- 点数よりも、「つぎは、ここだけ」の1つに注目して、一緒(いっしょ)に確かめてください。
- 「前回より」の上(あ)がり幅(はば)や、自己ベストの更新(こうしん)を一緒(いっしょ)に喜んでください。
- 点数は、お手本との違(ちが)いを機械で測った目安です。周りの音や明るさ、その日の調子でも上下します。
- 連続記録は、1日休んでも途切(とぎ)れません。短い時間で、無理なく続けることを大切にしてください。

# 10 記録と分析

画面下のタブの「記録」と「分析」で、これまでの練習を振り返れます。保護者も、一緒に見て伸びを確かめてください。




## 記録

最近5回の平均点と、始めたころから何点伸びたかが分かります。連続日数、練習した回数、点数の移り変わり、練習した日のカレンダー、最近の練習の一覧も見られます。




## 分析

1回練習するごとに、平均で何点伸びているかが分かります。単語ごとに「のびている」「足ぶみ中」「マスター」が表示され、足ぶみ中の単語はその場で練習できます。アクセントの型ごとの点数も見られます。

**ポイント** 練習が5回より少ない間は、分析の代わりに「もう少し練習すると、分析が見られます」と表示されます。

# 11 ほかの練習 生徒




ホームの「ほかの練習」から、次の練習ができます。練習の記録によって、表示されるボタンが変わります。

### 「い」をドリル

一番苦手な音を、「音だけ → のばす → ことばの先頭 → ことばの中」の4つの段階で練習します。

### 口の形

カメラで自分の口を見ながら、母音の口の形をお手本に合わせます。

### ことば当てクイズ

口の動きや音から、どの単語かを当てます。お手本付きの単語が3つ以上あると利用できます。

### れんぞく練習

単語の一覧を、順番に続けて練習します。

# 12 設定

ホーム画面の右上の歯車を押すと、設定が開きます。




### 画面の明るさ

自動・明るい・暗い から選びます。

### お手本の速さ

ふつう・ゆっくり・とてもゆっくり から選びます。お手本が速くて見にくいときに使います。

### 振動で知らせる

録音の開始・終了などを、スマートフォンの振動で知らせます（振動に対応したスマートフォンだけに表示されます）。

### 使い方を見る

はじめてのときのチュートリアルを、もう一度体験できます。

### 先生モード

先生が使う機能です（使うには先生用のパスワードが必要です）。生徒も保護者も、触らなくてかまいません。

### ログアウト

家族や学校のスマートフォンを借りたときは、使い終わったらログアウトしましょう。

# 13 保存されるデータ

SP-PS が保存するもの・保存しないものは次のとおりです。保存先は、SP-PS を動かしているサーバーのパソコンです。

### 保存 保存されるもの

- **利用者ID とパスワード**
  パスワードは元に戻せない形に変えて保存します（はじめのコードも同じで、使うと消えます）。
- **練習した日時と単語**
- **点数**
  合計点、高さ・長さ・口の形の点数、音ごとの点数、口と声のずれの大きさ（数値）。
- **登録したお手本**
  保護者が録画したお手本の動画と声、そこから作った口の形のデータ。練習のたびに再生するため保存します。単語を削除しても、元に戻せるように残ります。

### 残さない 残さないもの

- **生徒が録音した声**
  採点に使う最新の1回分だけが一時的に残り、次の録音で上書きされます。
- **生徒の口の動画**
  採点に使ったあと、自動で削除されます。
- **「ならべて見る」の再生**
  録音のあとの見比べは、生徒のスマートフォンの中だけで再生します。
- **氏名・住所・連絡先**
  入力する欄がありません。

**通信** スマートフォンとサーバーの間の通信は https で暗号化され、Cloudflare（クラウドフレア）社の中継サービスを経由します。研究で使うデータの扱いについては、別にお渡しする説明文書を確かめてください。

# 14 困ったとき

### Q ページが開かない

SP-PS を動かしているパソコンが止まっているか、URLが変わったのかもしれません。少し時間をおいてから試してください。それでも開かないときは、先生に知らせてください。

## Q マイクやカメラに ✓ が付かない

スマートフォンの設定で、SP-PS がマイクやカメラを使えないようになっています。録音の画面の 直し方を見る を押すと、次の説明が表示されます。**https://** で始まるURLで開いているかも確かめてください。




### iPhone（Safari）

1. 画面の上（または下）にある「ぁあ」を押す
2. 「Webサイトの設定」を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す




### Android（Chrome）

1. アドレスバーの左にある鍵のマークを押す
2. 「権限」（または「サイトの設定」）を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す

それでも使えないときは、ほかのアプリがマイクを使っていないか確かめてください。

---

## Q iPhone の Chrome や、LINE で開いている

- **iPhone で Chrome を使っているとき**：iPhone の「設定」→「アプリ」→「Chrome」で、カメラとマイクをオンにしてから、ページを開き直します。
- **LINE などのアプリの中で開いているとき**：右上（または右下）のメニューから、Safari（Android は Chrome）で開き直します（2章）。

---

## Q 「うまく録音できませんでした」と出た

発音が悪いわけではありません。次のことを試して、もう一度録音しましょう。

- スマートフォンを口から **10cm くらい**まで近づける
- **ゆっくり**、はっきり言う
- 周りが**静かな場所**で録る
- 単語を**途中で切らずに**言う

## Q 「いま混み合っています」と出た

たくさんの人が同時に「結果を見る」を押すと表示されます。発音や録音が悪いわけではありません。少し待ってから **もう一度ためす** を押すと、録音し直さなくても結果が表示されます。

録音の後に「いま混み合っています。順番が来たら自動で送ります」と出たときは、そのまま少し待ちましょう。何度も表示されるときは、先生に知らせてください。

## Q ログインできない・パスワードを忘れた

IDの大文字・小文字を確かめてください。パスワードを忘れたときは、先生に伝えてください。先生がパスワードをリセットすると、新しい「はじめのコード」を受け取れます。そのコードで、もう一度「はじめの設定」からパスワードを決め直せます。**練習の記録は消えません。**

パスワードを5回続けて間違えると、「続けて間違えたため、◯秒待ってから…」と表示され、1分ほど入力できなくなります。少し待ってから、ゆっくり入力し直しましょう。

## Q iPad で使っている

iPad はおすすめしません。iPad のカメラは広い範囲を映す（広角）ため、顔や口が小さく映り、口の形をうまく調べられません。スマートフォンを使ってください。

## Q 点数がなかなか上がらない

点数は、お手本との違いを数字にしたものです。1回ごとに上がったり下がったりします。「つぎは、ここだけ」を1つずつ直していきましょう。「分析」の「のび方」で、少しずつ伸びていることを確かめられます。

**お問い合わせ先**

金沢工業大学 情報理工学部 情報工学科 金道研究室（〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1）

指導教員 金道 敏樹　電話 076-248-9063（直通）

メール toshiki.kindo@neptune.kanazawa-it.ac.jp

---

**手順書**　SP-PS の使い方（生徒・保護者用）

**著者**　前田侑輝（2026年作成）

**発行**　金沢工業大学 情報理工学部 情報工学科 金道研究室

本書は、金沢工業大学 情報理工学部 情報工学科 金道研究室における研究の成果物として作成したものです。本書の利用・改変・配布などの取り扱いは、金道研究室が行います。転載などのご相談は、金道研究室までお問い合わせください。

この手順書の画面は、見本用のアカウント（sample01・sample02）で撮影しました。単語・点数・日付は見本です。

お手本の動画とカメラの映像は、イラストに置き換えています。実際の画面では、お手本を録画した保護者と、練習する生徒の口が映ります。