SP-PS 生徒用

手順書　2026年10月版

SP-PS のつかいかた

SP-PS（エスピー・ピーエス）は、声と口の形を目で見ながら、発音をれんしゅうするアプリです。お手本を見て、録音して、結果を見ます。1回のれんしゅうは1〜2分です。

1
お手本を見る
先生の口の動きと、音の高さ・長さを見ます。何回見てもOK。

2
自分のペースで録音
お手本に合わせなくてだいじょうぶ。単語を1回言います。

3
直すところは1つだけ
結果の「つぎは、ここだけ」を直していくと、点数がのびます。

用意するもの

- カメラとマイクがあるスマホ
- 先生からもらった**利用者ID**と**はじめのコード**（6けたの数字。はじめての日だけ使います）
- SP-PS の**QRコード**か**URL**

QRコードをはる

SP-PS のひらき方 先生が書きます

URL：

使える時間：

もくじ

1	SP-PS をひらく	2	はじめてのログイン	3	2回目からのログイン
4	ホーム画面の見かた	5	れんしゅうの流れ	6	結果の見かた
7	記録と分析	8	ほかのれんしゅう	9	設定
10	こまったとき				

1 SP-PS をひらく

1 QRコードを読み取る

スマホのカメラを、先生からもらった QRコードに向けます。画面に出たURLを押すと、SP-PS のログイン画面がひらきます。

2 URLを入力する（QRコードがないとき）

iPhone は Safari、Android は Chrome をひらいて、上のアドレスバーにURLを入れます。

> **ポイント** 先生からもらった **https://** ではじまるURLでひらいてください。ほかの方法でひらくと、録音ができないことがあります。

> ⚠ **LINE などからひらくとき** LINE などのアプリでURLを押すと、そのアプリの中でひらくことがあります。アプリの中ではカメラが使えないことがあるので、メニューから Safari（Android は Chrome）でひらきなおしてください。

2　はじめてのログイン

はじめての日だけ、自分のパスワードを決めます。



1　利用者IDを入れる

「利用者ID」に、先生からもらったIDを入れます。はじめてのときは、パスワードは**空欄のまま**でだいじょうぶです。ログインを押します。

ポイント IDは、大文字と小文字をちがう文字としてあつかいます。紙に書いてあるとおりに入れましょう。



2　パスワードを決める

「はじめの設定」の画面になります。まず「はじめのコード」に、先生からもらった**6けたの数字**を入れます。

つぎに、自分で決めたパスワードを、**同じものを2回**入れます。パスワードは**6文字以上**です。

表示を押すと、入れた文字をたしかめられます。さいごに設定してはじめるを押します。

注意 パスワードは自分だけのひみつです。友だちにも教えません。わすれてしまったときは、先生に言ってください。はじめのコードは1回しか使えません。まちがえたり、なくしたりしたときも、先生に言ってください。



3 チュートリアルで1回やってみる

はじめてのときは「いっしょに1回やってみよう」が出ます。**はじめる**を押すと、画面の案内にそって、単語を1つ登録して、録音して、点数を見るところまで、ひととおりやってみられます（3分くらい）。

> **ポイント** 単語とお手本の登録は、ふだんは、おうちの人や先生がします。チュートリアルでは、使い方を知るために、自分で1つ登録します。登録した単語は、そのまま練習に使えます。

今やらないときは**あとで**を押します。設定（9章）の「使い方を見る」から、いつでもできます。



4 案内にそって進む

つぎに押すボタンだけが明るくなって、ふきだしに、やることが出ます。明るいボタンのほかは押せません。

ふきだしの上の数字（4 / 12 など）は、いまが何ばんめかです。とちゅうでやめたいときは、ふきだしの**やめる**を押します。

3　2回目からのログイン



1　IDとパスワードを入れる

「利用者ID」と、自分で決めた「パスワード」を入れて、**ログイン**を押します。

ポイント　「利用者IDまたはパスワードが正しくありません」と出たら、大文字・小文字をたしかめて、もう一度入れます。

4　ホーム画面の見かた

ログインすると、ホーム画面になります。今日やることが、いちばん上に出ています。



1　画面の上のほう

1　連続日数
何日つづけてれんしゅうしたか。1日休んでも、とぎれません。

2　今日のれんしゅう
今日やるとよい単語が出ます。▶ はじめる を押すと、すぐ録音の画面になります。右上のリングは、今日のメニューがどこまで進んだかです。

3　今週のようす
今週れんしゅうした日に✓がつきます。

4　画面下のタブ
「ホーム」「記録」「分析」を切りかえます。どの画面からでも押せます。

5　設定（歯車）
画面の明るさ、お手本の速さ、ログアウトなど（9章）。





2　下へすすむと：ほかの練習と単語

下へすすむと「ほかの練習」（8章）と、「単語」の一覧があります。

単語カードの 録音する で、その単語のれんしゅうがはじまります。 お手本を聞く で、お手本の音が聞けます。「最高 98点」は、これまでででいちばんよい点数です。

一覧の上の「すべて」「マスター」などのボタンで単語をしぼりこめます。虫めがねのボタンで、単語をさがせます。

> ⚠ **注意** カードの上の「お手本を録り直す」「削除」は、お手本を登録しなおすときのボタンです。ふだんは押しません。「削除」を2回押すと単語が一覧から消えます。まちがえて消したときは、先生や家の人に言ってください（元にもどせます）。

5　れんしゅうの流れ

ホームの ▶ はじめる か、単語カードの 録音する を押すと、録音の画面になります。
1回のれんしゅうは、つぎの順番ですすみます。



1　録音の画面

1　お手本を見る
まずはここから。

2　録音する
お手本を見ずに、すぐ録音したいとき。

3　マイクとカメラ
両方に✓がついたら準備OKです。

4　べつの単語・口の形・練習の設定
「練習の設定」で、お手本の速さや「3・2・1」のON/OFFを変えられます。

> ⚠ **注意** ✓がつかないときは、マイクかカメラが使えていません。出てきた 直し方を見る を押すか、10章を見てください。



2　お手本を見る

1　先生の口
お手本の口の動きが、音といっしょに再生されます。

2　音の高さ
上の段が高い音、下の段が低い音です。「びょ」は低く、「ういん」は高く言います。

3　音の長さ
帯が長いほど、長くのばす音です。

4　このまま録音する
見ているとちゅうでも、録音にすすめます。


何回見てもかまいません。見おわると、ボタンが 録音する と ▶ もう一度見る に変わります。



3 3・2・1でかまえる

カメラに自分の口がうつります。顔を**点線の枠**に合わせて、かまえましょう。数字がおわると、録音がはじまります。

先生の口が出ていた場所に、そのまま自分の口が出ます。さっき見た形と、くらべやすくなっています。



4 単語を1回言う

「録音しています」になったら、単語を1回言います。お手本に合わせなくてだいじょうぶ。**自分のペース**で言いましょう。

言いおわったら ■ 録音停止 を押します。言いおわって1.5秒ほど静かにしていると、自動で止まります。

> **ポイント** 下の帯は、お手本の音の長さです。帯に合わせて言わなくてもOKです。



5 口の動きを見て、結果へ

お手本の口と、いま撮った自分の口が、ならんで再生されます。「ゆっくり」でも見られます。

結果を見る → を押します。言いなおしたいときは、**すぐ録り直す** か **お手本を見て録り直す** を押します。



6 結果ができるのを待つ

「結果をつくっています」の画面で、少し待ちます。声を聞き取る → 高さ → 長さ → 口の形 の順に調べています。

待っているあいだに、下にヒントが出ます。

6　結果の見かた

結果は「まとめ」「くらべる」「口と声」の3つのタブに分かれています。はじめに「まとめ」が出ます。



1　まとめ

1　タブ

「まとめ」「くらべる」「口と声」を切りかえます。

2　点数

100点満点です。

3　ランクと「前回より」

この単語を前に言ったときより、何点上がったか・下がったか。

4　高さ・長さ・口の形

3つのできばえを ◎○△ で見せます。

5　口と声

口の動きと声のタイミングがずれていたときだけ出ます。引いた点は少し（いちばん多くて5点）です。**見る →** でくわしく見られます。


6　もう一度・つぎの単語へ

同じ単語をもう一度か、つぎの単語へすすみます。

◎ できている　○ もう少し　△ ここを直す



90点以上になった単語は「**マスター**」です。



2　つぎは、ここだけ

まとめを下へすすむと出てきます。**直すところを1つだけ**教えてくれます。この例では、「ん」の長さがお手本とちがっています。

ボタンを押すと、その場所をくらべるグラフがひらきます。つぎは、ここだけに気をつけて言ってみましょう。





3 音ごとのできばえと、この単語の記録

音ごとのできばえ：1つの音ごとに、できたところ（◎）と、つぎに直すところ（△）が分かります。◎の下の名前は「できたところ」、△の下は「つぎに直すところ」です。

この単語の記録：何回目のれんしゅうか、自己ベスト、マスター（90点）まであと何点か、最近の点数の線が見られます。

4 くらべる

「くらべる」タブでは、お手本（灰色）とあなた（青むらさき）を、グラフでくらべます。上のボタンで「高さ」「長さ」「口の形」を切りかえます。



高さ

線の形（上がる・下がる）がにているほど、高さが合っています。高さそのものがちがっても、形が同じならOKです。



長さ

同じ音の帯の、よこ幅をくらべます。お手本より細ければ短く、太ければのばしすぎです。



口の形

お手本とあなたの口を、ならべて再生できます。バーが長いほど、口を大きく開けています。お手本と同じ長さが目標です。



5 口と声

口の動きと声が、同じタイミングで出ているかを見ます。● が声、◆ が口の動きです。● と ◆ をつなぐ横線が**短いほど**、口と声がそろっています。

ずれが大きい音があると、合計点から少し（いちばん多くて5点）引かれます。そのときは、どの音で引いたかが、このタブに出ます。

7　記録と分析

画面下のタブの「記録」と「分析」で、これまでのれんしゅうをふりかえります。





記録

最近5回の平均点と、はじめのころから何点のびたか。連続日数、れんしゅうした回数、点数のうつりかわり、れんしゅうした日のカレンダー、さいきんのれんしゅうの一覧が見られます。

分析

1回れんしゅうするごとに、平均で何点のびているか。単語ごとに「のびている」「足ぶみ中」「マスター」が分かります。足ぶみ中の単語は、その場でれんしゅうできます。

ポイント れんしゅうが5回より少ないあいだは、分析のかわりに「もう少し練習すると、分析が見られます」と出ます。

8　ほかのれんしゅう



ホームの「ほかの練習」から、つぎのれんしゅうができます。れんしゅうの記録によって、出てくるボタンが変わります。

「い」をドリル

いちばん苦手な音を、「音だけ → のばす → ことばの先頭 → ことばの中」の4つの段階でれんしゅうします。

口の形

カメラで自分の口を見ながら、母音の口の形をお手本に合わせます。

ことば当てクイズ

口の動きや音から、どの単語かを当てます。お手本つきの単語が3つ以上あると使えます。

れんぞく練習

単語の一覧を、順番につづけてれんしゅうします。

9　設定

ホーム右上の歯車を押すと、設定がひらきます。



画面の明るさ

自動・明るい・暗い から選びます。

お手本の速さ

ふつう・ゆっくり・とてもゆっくり。お手本が速くて見にくいときに使います。

振動で知らせる

録音のはじまり・おわりなどを、スマホの振動で知らせます（振動できるスマホだけに出ます）。

使い方を見る

はじめてのときのチュートリアルを、もう一度できます。

単語を追加・単語の管理

お手本を登録するときに使います。家の人や先生といっしょに使いましょう。

先生モード

先生が使うものです。さわらなくてだいじょうぶです。

ログアウト

家族や学校のスマホ・タブレットを借りたときは、おわったらログアウトしましょう。

10 こまったとき

Q マイクやカメラに ✓ がつかない

スマホが、SP-PS にマイクやカメラを使わせないようになっています。録音の画面の 直し方を見る を押すと、つぎの説明が出ます。



iPhone（Safari）

1. 画面の上（または下）にある「ぁあ」を押す
2. 「Webサイトの設定」を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す



Android（Chrome）

1. アドレスバーの左にある鍵のマークを押す
2. 「権限」（または「サイトの設定」）を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す

それでも使えないときは、ほかのアプリがマイクを使っていないか、たしかめてください。

Q iPhone の Chrome や、LINE でひらいている

- **iPhone で Chrome をつかっているとき**：iPhone の「設定」→「アプリ」→「Chrome」で、カメラとマイクをオンにしてから、ページをひらきなおします。
- **LINE などのアプリの中でひらいているとき**：Safari（Android は Chrome）でひらきなおします（1章）。

Q 「うまく録音できませんでした」と出た

発音が悪いわけではありません。つぎのことをためして、もう一度録音しましょう。

- スマホを口から **10cm くらい**まで近づける
- **ゆっくり**、はっきり言う
- まわりが**静かな場所**で録る
- 単語を**とちゅうで切らずに**言う

Q 「いま混み合っています」と出た

たくさんの人が同時に「結果を見る」を押すと出ます。発音や録音がわるいわけではありません。少し待ってから **もう一度ためす** を押すと、録音しなおさなくても結果が出ます。

録音のあとに「いま混み合っています。順番が来たら自動で送ります」と出たときは、そのまま少し待ちましょう。

Q ログインできない・パスワードをわすれた

IDの大文字・小文字をたしかめてください。パスワードをわすれたときは、先生に言ってください。先生がパスワードをリセットすると、新しい「はじめのコード」がもらえます。そのコードで、もう一度「はじめの設定」から決めなおせます。**れんしゅうの記録は消えません。**

パスワードを5回つづけてまちがえると、「続けて間違えたため、◯秒待ってから…」と出て、1分ほど入れられなくなります。少し待ってから、ゆっくり入れなおしましょう。

Q ページがひらかない

SP-PS が使えない時間かもしれません。少し時間をおいてからためすか、先生に知らせてください。

Q 点数がなかなか上がらない

点数は、お手本とのちがいを数字にしたものです。1回ごとに上がったり下がったりします。「つぎは、ここだけ」を1つずつ直していきましょう。「分析」の「のび方」で、少しずつのびていることをたしかめられます。

この手順書の画面は、見本用のアカウント（sample01・sample02）で撮影しました。単語・点数・日付は見本です。

お手本の動画とカメラの映像は、イラストに置きかえています。実際の画面では、お手本を登録した人と自分の口がうつります。