SP-PS 保護者用

手順書　2026年10月版

ご家庭で SP-PS を使うために

SP-PS（エスピー・ピーエス）は、聞こえにくさのある生徒が、声と口の形を目で見て確かめながら、日本語の発音を練習するためのWebアプリです。この手順書では、ご家庭でお子さんの練習を支えていただくための操作を説明します。

1

はじめのログインを一緒に

お子さんが自分のパスワードを決めるのを見守ってください（3章）。

2

お手本を登録する

ご家族がお手本になる場合は、練習する単語を、口の動きと声で録画します（4章）。

3

練習を見守る

結果と記録を一緒に見て、「つぎは、ここだけ」を応援してください（7・8章）。

この手順書は操作の説明です。研究への参加や同意については、別にお渡しする説明文書をご確認ください。

QRコードをはる

学校からのお知らせ 学校で記入

URL：

使える時間：

お問い合わせ先：

もくじ

1	SP-PS でできること	2	ご用意いただくもの	3	はじめてのログイン
4	単語とお手本を登録する	5	お手本の録り直し・単語の削除	6	お子さんの練習の流れ
7	結果の見かたと声かけ	8	記録で成長を見守る	9	保存されるデータ
10	こまったとき				

1 SP-PS でできること

お子さんは、お手本の口の動きと声を見てから自分の発音を録音・録画し、お手本とのちがいを点数とグラフで確かめます。耳で聞き比べるのが難しくても、目で見て直すところが分かるように作られています。

- **お手本を見る**：合成音声ではなく、ご家族や先生が録画した、実際の口の動きと声をお手本にします。
- **3つの観点でくらべる**：声の高さ（アクセント）、音の長さ、口の形（母音）を、お手本とくらべて点数にします。
- **口と声のタイミングを見る**：口の動きと声がそろっているかを調べます。
- **次の練習を提案する**：練習の記録から、苦手な音や、次に練習するとよい単語を示します。

アプリのインストールは不要です。スマートフォンのブラウザで使います。1回の練習は1〜2分ほどです。

2　ご用意いただくもの

- カメラとマイクのついたスマートフォン（タブレットやパソコンでも使えます）
- ブラウザ：iPhone は Safari、Android は Chrome
- インターネットへの接続
- お子さんの**利用者ID**（学校から配られます）
- SP-PS の**QRコード**または**URL**（表紙の記入欄）

> **開き方** QRコードをスマートフォンのカメラで読み取り、表示されたURLを開きます。必ず **https://** で始まるURLから開いてください。https 以外で開くと、ブラウザの決まりにより、マイクとカメラが使えません。

> ⚠ **使える時間** SP-PS は、担当者が管理するパソコンをサーバーにして動いています。そのパソコンが止まっているあいだは、ページが開きません。使える時間は、学校からのお知らせをご確認ください。

3　はじめてのログイン

はじめての日は、お子さんと一緒に操作してください。



1　利用者IDだけを入力する

ログイン画面で、学校から配られた利用者IDを入力し、パスワードの欄は空欄のまま **ログイン** を押します。大文字と小文字は区別されます。

利用者IDは、お名前の代わりの番号です。SP-PS には、氏名や連絡先を入力する欄はありません。



2 お子さんがパスワードを決める

「はじめの設定」画面で、お子さんがパスワードを決めて、同じものを2回入力します（6文字以上）。**設定してはじめる**を押すと、使い方の説明（3枚）のあとにホーム画面が開きます。

2回目からは、利用者IDとパスワードでログインします。

> **パスワード** パスワードは元に戻せない形（ハッシュ）に変換して保存されるため、学校や研究の担当者も見ることはできません。忘れたときは、担当の先生にご連絡ください。先生がパスワードを初期化すると、もう一度「はじめの設定」から決め直せます。練習の記録は消えません。

4 練習する単語とお手本を登録する

ご家族がお手本になる場合は、**お子さんのアカウントでログインしたまま**、次の手順で単語を登録します。登録した単語とお手本はお子さんごとに保存され、ほかの生徒には見えません。学校の先生がお手本を登録する場合は、この章は読みとばしてかまいません。

お手本を録画するときのコツ

- 明るい場所で、顔（とくに口元）がカメラにはっきり映るようにします。マスクは外してください。
- まわりが静かな場所で録画します。テレビなどの音は消してください。
- スマートフォンを顔の正面に置き、画面の点線の枠に顔を合わせます。
- 録画は**3秒**です。「録画開始」を押してから、ふだんの話し方で、はっきり**1回**言います。



1 設定から「単語を追加」を開く

ホーム画面の右上の歯車（設定）を押し、1 の **単語を追加（お手本録画つき）** を押します。

単語がまだ1つもないときは、ホーム画面の単語一覧にある **単語を追加** からも始められます。



2 単語と読みを入力する

表示テキストには画面に出る書き方（漢字でもかまいません）、**ひらがな読み**には読み方をひらがなで入力し、**次へ（お手本録画）→** を押します。

のばす音は「がっこう」のように書いても、「がっこー」のように「ー」で書いてもかまいません。

声の高さの型（アクセント）は、登録するときに自動で調べます。調べられない単語もありますが、登録と練習はできます。



3 カメラとマイクを確かめる

カメラが起動します。顔を点線の枠に合わせ、「準備完了。『録画開始』を押してください。」と表示されたら準備ができています。

声を出したときに、**MIC** のバーが動くことも確かめてください。動かないときは、マイクが音を拾えていません。



4 3秒間、録画する

録画開始（3秒） を押し、単語をはっきり1回言います。3秒たつと自動で止まり、登録が始まります。



5 登録の完了

「追加しました（お手本つき）」と表示されたら完了です。続けて登録するときは **＋ 続けて単語を追加**、終わるときは **完了して一覧に戻る** を押します。




ホームの単語一覧に追加され、お子さんが練習を始められます。

⚠ **登録できなかったとき**　「発音が認識できませんでした」と表示されたときは、声を聞き取れなかったため登録していません。静かな場所で、マイクがミュートになっていないか確かめて、もう一度はっきり発音して録画してください。「マイクの音が検出できなかったため、登録していません。」と表示されたときは、MIC のバーが動くことを確かめてから録画し直してください。

5　お手本の録り直し・単語の削除

ホームの単語カードの上にある2つのボタンを使います。



1　お手本を録り直す

単語カードの**お手本を録り直す**を押すと、録画の画面が開きます。**録画開始（3秒）**で録画すると、その単語のお手本が新しいものに置きかわります。

お手本の口元が見えにくい、声が小さいなど、録り直したいときに使います。

「顔（口元）が映っていませんでした」と表示されたときは、明るい場所で、顔を点線の枠に合わせて録り直してください。このとき、今のお手本はそのまま残ります。



2　単語を削除する

削除を押すと「もう一度押すと削除」と表示されます。もう一度押すと、その単語が一覧から消えます。

練習の記録とお手本の録画は残っていて、設定の「単語の管理」の下にある「削除した単語」の**元に戻す**で戻せます。同じ単語を「単語を追加」でもう一度入れたときも、元に戻すか聞かれます。

同じ単語を新しく登録し直すことはできません（練習の記録が2つに分かれてしまうため）。お手本を録り直したいときは、削除せずに**お手本を録り直す**を使ってください。

単語の一覧をまとめて確かめたいときは、設定の「単語の管理」も使えます。

> ⚠ **お願い**　この2つのボタンはお子さんの画面にも表示されます。誤って押さないよう、ボタンの意味をお子さんと一緒に確認してください。

6　お子さんの練習の流れ

お子さんは、1回の練習を次の順番で進めます。くわしい操作は「生徒用手順書」に載っています。



1
単語をえらぶ
マイクとカメラに✓がついたら準備完了。

2
お手本を見る
口の動き・音の高さ・音の長さを見ます。

3
自分のペースで録音
3・2・1のあと、単語を1回言います。

4
口をならべて見る
お手本と自分の口を見くらべます。

5
結果を見る
点数と、直すところを確かめます。


> **ポイント** 録音中、画面にはお子さん自身の口だけが映ります。音の長さは各音の長さの割合でくらべるので、お手本の速さに合わせる必要はありません。

7　結果の見かたと声かけ

1　点数（100点満点）の内訳

50	30	20
声の高さ（アクセント）	音の長さ	口の形（母音）

−5　口と声のタイミングが大きくずれた音があるときだけ、最大5点を差し引きます。



90点以上になった単語は「マスター」と表示されます。




2 結果の「まとめ」

1 点数とランク
右には、前回この単語を練習したときとの差が出ます。

2 高さ・長さ・口の形
それぞれのできばえを、◎（できている）○（もう少し）△（ここを直す）で示します。

3 口と声による減点
差し引いたときだけ表示されます。



その下の「**つぎは、ここだけ**」に、次に直すところが1つだけ表示されます。一度に多くを直そうとせず、ここだけに集中できるようにしています。

3 声かけのヒント

- 点数よりも、「つぎは、ここだけ」の1つに注目して、一緒に確かめてください。
- 「前回より」の上がり幅や、自己ベストの更新を一緒に喜んでください。
- 点数は、お手本とのちがいを機械で測った目安です。まわりの音や明るさ、その日の調子でも上下します。
- 連続記録は、1日休んでも途切れません。短い時間で、無理なく続けることを大切にしてください。

8　記録で成長を見守る

画面下のタブの「記録」と「分析」で、これまでの練習をふりかえることができます。



記録

最近5回の平均点と、練習を始めたころからの伸び、連続日数、練習回数、点数の移り変わり、練習した日のカレンダー、最近の練習の一覧。



分析

1回練習するごとに平均で何点伸びているか、単語ごとの状態（のびている・足ぶみ中・マスター）、アクセントの型ごとの点数。練習が5回以上になると表示されます。

9 保存されるデータ

SP-PS が保存するもの・保存しないものは次のとおりです。保存先は、SP-PS を動かしているサーバーのパソコンです。

保存 保存されるもの

- **利用者ID とパスワード**
  パスワードは元に戻せない形に変換して保存します。
- **練習した日時と単語**
- **点数**
  合計点、高さ・長さ・口の形の点数、音ごとの点数、口と声のずれの大きさ（数値）。
- **登録したお手本**
  ご家族や先生が録画したお手本の動画と声、そこから作った口の形のデータ。練習のたびに再生するため保存します。

残さない 残さないもの

- **お子さんが録音した声**
  採点に使う最新の1回分だけが一時的に残り、次の録音で上書きされます。
- **お子さんの口の動画**
  採点に使ったあと、自動で削除されます。
- **「ならべて見る」の再生**
  録音のあとの見くらべは、お子さんの端末の中だけで再生します。
- **氏名・住所・連絡先**
  入力する欄がありません。

通信 スマートフォンとサーバーのあいだの通信は https で暗号化され、Cloudflare（クラウドフレア）社の中継サービスを経由します。研究で使うデータの扱いについては、別にお渡しする説明文書をご確認ください。

10 こまったとき

Q ページが開かない

サーバーのパソコンが止まっているか、URLが変わった可能性があります。学校からのお知らせを確かめるか、お問い合わせ先にご連絡ください。

Q マイクやカメラが使えない

録音画面に 直し方を見る が表示されたら、押して手順を確かめてください。https:// で始まるURLから開いていることも確認してください。



iPhone（Safari）

1. 画面の上（または下）の「ぁあ」を押す
2. 「Webサイトの設定」を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す



Android（Chrome）

1. アドレスバーの左の鍵のマークを押す
2. 「権限」（または「サイトの設定」）を押す
3. 「マイク」と「カメラ」を「許可」にする
4. 「もう一度ためす」を押す

それでも使えないときは、ほかのアプリがマイクを使っていないか確かめてください。

Q 「うまく録音できませんでした」と表示される

- スマートフォンを口から 10cm くらいまで近づける
- ゆっくり、はっきり言う
- まわりが静かな場所で録る
- 単語をとちゅうで切らずに言う

Q 「いま混み合っています」と表示される

多くの人が同時に「結果を見る」を押したときに表示されます。発音や録音の問題ではありません。少し待ってから「もう一度ためす」を押すと、録音し直さなくても結果が表示されます。

録音の直後に「いま混み合っています。順番が来たら自動で送ります」と表示されたときは、そのままお待ちください。何度も表示されるときは、担当の先生にお知らせください。

Q パスワードを忘れた

担当の先生にご連絡ください。初期化したあと、もう一度「はじめの設定」から決め直せます。練習の記録は消えません。

パスワードを5回続けて間違えると、「続けて間違えたため、◯秒待ってから…」と表示され、1分ほど入力できなくなります。少し待ってから入力し直してください。

Q 設定に「先生モード」がある

先生用の機能で、使うには先生用パスワードが必要です。保護者の方が操作する必要はありません。

お問い合わせ先 学校で記入

学校名・担当：

連絡方法：

この手順書の画面は、見本用のアカウント（sample01・sample02）で撮影しました。単語・点数・日付は見本です。

お手本の動画とカメラの映像は、イラストに置きかえています。実際の画面では、お手本を録画した方とお子さんの口が映ります。