

UT 05: Integración de Windows Server y GNU/Linux

SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[Curso 2025-2026]

· Revisión: SOR02R00 ·



MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN)



Índice

- 1 INTEGRAR GNU/LINUX EN ACTIVE DIRECTORY 1
 - 1.1 INSTALACIÓN LINUX MINT 22.3 1
 - 1.1.1 Configuración inicial 9
 - 1.1.1.1 Crear una cuenta de usuario local9
 - 1.1.1.2 Configuración de la red11
 - 1.1.1.3 Grupo de trabajo11
 - 1.1.1.4 Actualizar el sistema.....12
 - 1.2 UNIR UN CLIENTE LINUX MINT A UN DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY SOBRE WINDOWS SERVER 2022 13
 - 2 USAR RECURSOS COMPARTIDOS DEL DOMINIO DESDE LINUX MINT14
 - 2.1 COMPARTIR CARPETAS CON UN EQUIPO LINUX MINT USANDO USUARIOS DE ACTIVE DIRECTORY (AD)..... 14
 - 2.2 COMPARTIR ARCHIVOS CON UN DOMINIO EN LINUX MINT..... 16
 - 2.3 ACCEDIENDO DESDE WINDOWS A LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS POR LINUX MINT 21



1 Integrar GNU/Linux en Active Directory

En esta sección vas a aprender conseguir que un equipo con GNU/Linux realice la autenticación de usuarios en Active Directory.

1.1 Instalación Linux Mint 22.3


Descarga de la imagen ISO:

<https://linuxmint.com/>

Guía de instalación (en inglés):

<https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/en/latest/>

En nuestro caso haremos la instalación de la versión **Cinnamon Edition**.



Creamos una nueva máquina virtual **Linux Mint 22.3**, y cargamos el disco de instalación en la unidad de CD/DVD de la máquina virtual antes de iniciarla.

Configuramos los requisitos iniciales.



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

VM Name MGR-LMLimpia

VM Folder C:\DATOS\SOR\MVs

ISO Image C:\DATOS\SOR\ISOs\linuxmint-22.3-cinnamon-64bit.iso

OS Edition Linux

OS Distribution Ubuntu

OS Version Ubuntu (64-bit)

Proceed with Unattended Installation

Set up unattended guest OS installation

Specify virtual hardware

Specify virtual hard disk

New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

Set up unattended guest OS installation

Specify virtual hardware

Base Memory 2048 MB

Number of CPUs 1

Use EFI

Specify virtual hard disk

New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

Set up unattended guest OS installation

Specify virtual hardware

Specify virtual hard disk

Create a New Virtual Hard Disk

Ubicación y tamaño del archivo de disco

C:\DATOS\SOR\MVs\Máquinas SOR\MGR-LMLimpia\MGR-LMLimpia.vdi

Disk Size 500.00 GB

Hard Disk File Type and Format

VDI (VirtualBox Disk Image)

Reservar completamente

Split Disk Into 2 GB Parts

Usar un archivo de disco duro virtual existente


MGR-USLimpia.vdi (Normal, 500.00 GB)

Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk




1. Iniciamos la máquina para dar comienzo la instalación.

<https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/en/latest/install.html>


2. Hacemos doble clic en **Install Linux Mint**.



3. Seguimos los pasos que nos indica el asistente.













4. Seleccionamos **Más opciones** en la pantalla **Tipo de instalación**.




5. Creamos una nueva tabla de particiones. Los pasos para seguir son los siguientes:

- Creamos la **tabla de particiones**.
- Elegimos el espacio libre y hacemos clic sobre icono **+**.
- Decidimos: el tamaño de la nueva partición, el sistema de ficheros y el punto de montaje. Hacemos clic en **Ok**.
- Repetimos los mismos pasos hasta acabar de definir todas las particiones que queramos hacer.






6. Seleccionamos la partición donde queremos instalar el sistema operativo (raíz /).









7. En la siguiente pantalla hacemos clic en **Continuar**.




8. Continuamos con el asistente que nos guiará en los pasos a seguir.





9. Al reiniciar la máquina comprobamos que no tenemos el disco de instalación cargado.








10. Ya tenemos instalado el sistema operativo.





Concluida la instalación del sistema operativo instalamos las **Guest Additions**.






Presionamos **Enter** al final de la instalación de las **Guest Addition**, y actualízalas.





NOTA: No olvides eliminar el disco que hemos utilizado para para cargar la imagen ISO de las Guest Additions correspondiente.




1.1.1 Configuración inicial



1.1.1.1 Crear una cuenta de usuario local

Para crear un usuario local en **Linux Mint**, los pasos a seguir son los siguientes:



1. Hacemos clic en el botón de Inicio → Configuración del sistema → Administración → Grupos y usuarios.



2. Desde la ventana **Usuarios y Grupos**, hacemos clic en **Añadir**. Elegimos el tipo de cuenta (Estándar o Administrador), el nombre completo del usuario y el nombre de usuario.



3. Asignamos una contraseña al usuario creado.









1.1.1.2 Configuración de la red

Para modificar la configuración de red en equipos Linux, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Hacemos clic en el botón de Inicio → Configuración del sistema → Hardware → Red.





1.1.1.3 Grupo de trabajo


Para cambiar el grupo de trabajo en un sistema Linux Mint deberemos los pasos a seguir son los siguientes:

1. Lo primero que tenemos que hacer es modificar el archivo de configuración **smb.conf**. Lo editamos desde la terminal.


```
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```



2. Cuando se abra la ventana del editor, localizaremos la línea que contiene el nombre del grupo de trabajo.



3. Una vez localizada, sustituimos el nombre predeterminado del grupo de trabajo por el que se está usando en nuestra red local.







4. Cuando terminemos, estaremos listos para guardar los cambios y cerrar el editor (Ctrl+O y Ctrl+X).

1.1.1.4 Actualizar el sistema

Para instalar las actualizaciones, deberemos abrir el **Gestor de actualizaciones** e instalarlas.

Para iniciar el **Gestor de actualizaciones**, basta con hacer clic en el botón de **Inicio** y en el buscar dicha herramienta en el *Cuadro de búsqueda*.



1.2 Unir un cliente Linux Mint a un dominio de Active Directory sobre Windows Server 2022

Una de las ventajas de **GNU/Linux** es su capacidad para adaptarse a multitud de contextos. En este apartado vamos a aprender como unir un cliente GNU/Linux, a un dominio de **Windows Server 2022**.

Los pasos que debemos seguir para realizar esta tarea son los siguientes:

1. Configurar las características del equipo.
2. Instalar el software necesario.
3. Configurar *Kerberos*.
4. Comprobar el funcionamiento de *Kerberos*.
5. Unir el cliente al dominio.
6. Configurar *SSSD*.
7. Ajustar el comportamiento de *PAM* para iniciar sesión con usuarios del dominio.
8. Convertir al administrador del dominio en administrador local.
9. Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico.
10. Iniciar sesión con cualquier cuenta del dominio.



Sigue los pasos que se indican en los siguientes enlaces para unir un cliente **GNU/Linux** a un dominio de **Active Directory**.

<https://somebooks.es/unir-un-cliente-ubuntu-24-04-a-un-dominio-de-active-directory-sobre-windows-server-2022-parte-1/>

<https://somebooks.es/unir-un-cliente-ubuntu-24-04-a-un-dominio-de-active-directory-sobre-windows-server-2022-parte-2/>

Nota:

Kerberos es un protocolo de autenticación de redes de ordenadores que verifica las identidades de los usuarios u hosts usando un sistema de "tickets" digitales – números. Utiliza la criptografía para verificar las identidades de los usuarios y autenticar las aplicaciones cliente-servidor.

Kerberos es uno de los protocolos de autenticación de red más utilizados en la actualidad.

keytab es un archivo que contiene pares de claves principales y claves cifradas de Kerberos que se derivan de la contraseña de Kerberos.


Puedes utilizar este archivo para iniciar sesión en Kerberos sin que se solicite una contraseña.

2 Usar recursos compartidos del dominio desde Linux Mint



En este apartado nos centraremos en el modo de usar los datos que compartimos con un ordenador que ejecuta un sistema **GNU/Linux**. En el apartado siguiente veremos cómo compartir datos desde el equipo **GNU/Linux** con los demás miembros del dominio.

2.1 Compartir carpetas con un equipo Linux Mint usando usuarios de Active Directory (AD)

1. Para comenzar, iniciamos sesión en el equipo Linux Mint con el usuario administrador del dominio:




2. Abrimos el **Explorador de archivos** de Linux Mint (**Archivos**), y después accedemos a la opción **Conectarse a un servidor**.




3. Hacemos clic sobre él y escribimos la dirección IP del ordenador que comparte sus recursos en el dominio.

Escribiremos la dirección con un formato siguiente: **smb://dirección IP** (cambiando la dirección IP por la de tu ordenador con Windows). Elegimos **Tipo: Recurso compartido de Windows** y rellenamos los datos del usuario con que vamos a autenticarnos. Después, hacemos clic en **Conectar**.



4. Esto hará que el contenido de la ventana principal cambie para mostrar los recursos compartidos por el ordenador con Windows.







En Windows, si queremos que un recurso compartido permanezca oculto, aunque no sea para usos administrativos, sólo tenemos que acabar su nombre con un carácter \$.

En este caso, está claro que Linux Mint no está siguiendo el comportamiento estándar de Windows, porque nos está mostrando todos los recursos compartidos.


Si quieres comprobar lo dicho anteriormente, sólo tienes que hacer doble clic sobre un elemento compartido con un carácter \$ al final, aunque el sistema te volverá a pedir las credenciales de una cuenta de usuario con privilegios sobre el recurso.



Desde aquí, podemos crear archivos y carpetas dentro de los recursos compartidos.



Hacemos la comprobación desde el equipo servidor **Windows Server 2022**.



2.2 Compartir archivos con un dominio en Linux Mint

Aunque **Linux Mint** incorpora todo lo necesario para acceder a recursos compartidos por los equipos **Windows** que formen parte del dominio, si lo que necesitamos es que sea Linux quien comparta, será necesario instalar algunos complementos más. Sin embargo, se trata de una tarea sencilla, que se puede hacer de manera casi automática. A continuación, veremos cómo lograrlo.

1. Aunque no es imprescindible, comenzaremos actualizando la lista de paquetes local, para asegurarnos de que se utilizan las últimas versiones:

**sudo apt update**

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para lm-administrador:  
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Ign:5 http://packages.linuxmint.com zena InRelease  
Obj:6 http://packages.linuxmint.com zena Release  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 2 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

2. Cuando se complete la ejecución del comando anterior, estamos listos para instalar el paquete **samba** (puede ser que ya lo tengamos instalado de los apartados anteriores). Como se encuentra en los repositorios oficiales, solo necesitaremos volver a recurrir al comando **apt** con la siguiente sintaxis:

sudo apt install samba -y

(*) argumento -y para que apt asuma que, para cualquier pregunta que necesite realizarnos, la respuesta será afirmativa.

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo apt install samba -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
samba ya está en su versión más reciente (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4).  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

3. Realizaremos un par de comprobaciones, para asegurarnos de que todo es correcto.

Lo primero será asegurarnos de que el servicio **smbd** está activo. Al fin y al cabo, **smbd** es el componente de **samba** que se está ejecutando constantemente en segundo plano para atender las posibles solicitudes. Para conseguirlo, usaremos la siguiente orden:

systemctl status smbd --no-pager -l

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ systemctl status smbd --no-pager -l  
● smbd.service - Samba SMB Daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 20:28:06 CEST; 37min ago  
     Docs: man:smbd(8)  
           man:samba(7)  
           man:smb.conf(5)  
   Process: 1068 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 1086 (smbd)  
      Status: "smbd: ready to serve connections..."  
    Tasks: 3 (limit: 2251)  
   Memory: 9.8M (peak: 14.5M)  
      CPU: 109ms  
   CGroup: /system.slice/smbd.service  
           └─1086 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group  
             └─1110 "smbd: notifyd"  
               └─1113 "smbd: cleanupd"  
  
abr 26 20:28:06 MGR-LM systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...  
abr 26 20:28:06 MGR-LM (smbd)[1086]: smbd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SMBDOPTIONS  
abr 26 20:28:06 MGR-LM systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

4. A continuación, nos aseguraremos de que el servicio se inicia automáticamente cada vez que reiniciemos el equipo. Bastará con escribir la siguiente orden:



```
sudo systemctl enable --now smb
```

En realidad, usando **enable** ya estamos cumpliendo nuestro objetivo. El argumento **--now** le dice a **systemctl** que también inicie el servicio inmediatamente. En realidad, no es necesario, porque acabamos de comprobar más arriba que ya se encuentra iniciado, pero de este modo nos aseguramos de que vuelve a cargarse toda su información de configuración.

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo systemctl enable --now smb  
Synchronizing state of smb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smb  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

5. El siguiente paso es ajustar el comportamiento del cortafuegos. Puede que, en tu sistema, el cortafuegos ni siquiera esté activado. Aun así, para asegurarnos de que siempre habrá acceso, desde fuera de nuestro ordenador, a los recursos que compartamos, debemos establecer una regla en el cortafuegos que lo indique. En realidad, es tan sencillo como esto:

```
sudo ufw allow samba
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo ufw allow samba  
Omitiendo adición de regla ya existente  
Omitiendo adición de regla ya existente (v6)  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

6. Añadir usuarios al grupo samba. El software de **Samba** utiliza un grupo, llamado **sambashare**, para identificar a los usuarios que podrán tener acceso a las carpetas y archivos que comparta. Por lo tanto, si queremos que un usuario tenga acceso a dichos recursos, tendremos que hacerlo miembro del grupo.

Como es lógico, comenzaremos aplicando esta idea a la cuenta de usuario con la que estamos trabajando. Y lo conseguiremos con la siguiente orden:

```
sudo usermod -aG sambashare $USER
```

(*) La variable de entorno **\$USER** contiene el nombre de la cuenta de usuario con la que hemos iniciado sesión.

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo ufw allow samba  
Omitiendo adición de regla ya existente  
Omitiendo adición de regla ya existente (v6)  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo usermod -aG sambashare $USER  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

7. A continuación, estableceremos la contraseña que le permitirá acceder a los recursos compartidos. Ten en cuenta que, si lo prefieres, esta contraseña puede ser diferente de la que usas para iniciar sesión en el equipo. Lo conseguimos con la siguiente orden:

```
sudo smbpasswd -a $USER
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo smbpasswd -a $USER  
New SMB password:  
Retype new SMB password:  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```



8. Para añadir otras cuentas de usuario al grupo sambashare bastará con repetir las órdenes anteriores, pero indicando, en cada caso, la cuenta adecuada. Algo como esto, pero sustituyendo la palabra usuario por el valor adecuado en cada caso:

```
sudo usermod -aG sambashare usuario
```

Lo mismo tendremos que hacer con la contraseña:

```
sudo smbpasswd -a usuario
```


```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo usermod -aG sambashare Administrador  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo smbpasswd -a Administrador  
New SMB password:  
Retype new SMB password:  
Added user Administrador.  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo usermod -aG sambashare jefel  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo smbpasswd -a jefel  
New SMB password:  
Retype new SMB password:  
Added user jefel.  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

(*) Usuarios del dominio

9. Compartimos el contenido de una carpeta. Obviamente, lo primero que debemos decidir cuándo pensamos compartir datos con los equipos Windows de nuestra red es, precisamente, lo que queremos compartir.

En nuestro caso, usaremos una carpeta **Compartir_LM**, y que hemos creado dentro de la Carpeta personal del usuario con el que hemos iniciado sesión.

Para comenzar, situamos el puntero del ratón sobre la carpeta y hacemos clic con el botón derecho. En el menú de contexto que aparece, elegimos la opción **Propiedades**.




10. En la ventana **Propiedades de Compartir** (el nombre cambiará en función de la carpeta que hayamos elegido), elegimos la solapa **Recurso compartido** de red local. A continuación, hacemos clic sobre la casilla de verificación titulada **Compartir esta carpeta**, que habilita el resto de las opciones de la ventana.




Aquí podremos decidir si la carpeta será sólo para lectura o si los usuarios que accedan a ella podrán hacer cambios. Para ello, decidiremos si nos conviene marcar la casilla **Permitir a otras personas crear y eliminar archivos en esta carpeta**.


Por último, debemos indicar si vamos a permitir el acceso a personas que no dispongan de cuenta de usuario en el equipo desde el que estamos compartiendo. Igual que antes, decidiremos el comportamiento del equipo marcando, o no, la casilla Acceso invitado (para personas sin una cuenta de usuario). En mi caso, he marcado solo la primera opción.



Puede que, cuando el sistema trate de compartir la carpeta, detecte que ésta no dispone de los permisos adecuados. En GNU/Linux podemos diferenciar entre los permisos del propietario, de su grupo y del resto de usuarios (llamados genéricamente Otros).




Ahora, volverá a mostrarse la ventana **Propiedades** de la carpeta que estamos compartiendo. Observa que el botón **Crear compartición** ha cambiado su título por el de **Modificar compartición** que, además, permanecerá inactivo mientras no cambiemos ningún dato de la ventana.



(*) Quizás tengas que modificar los permisos de la carpeta contenedora para poder tener acceso al recurso compartido.


Cuando acabemos, veremos que el aspecto de la carpeta compartida ha cambiado ligeramente. Ahora incluye un pequeño símbolo  para indicarnos que ya se encuentra compartida.




2.3 Accediendo desde Windows a los archivos compartidos por Linux Mint

Desde el punto de vista de **Windows**, los datos compartidos por **Linux Mint** deberían estar accesibles como si se tratara de otro Windows. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla.

1. Desde uno de los equipos Windows del dominio, por ejemplo, el servidor, comenzaremos haciendo clic sobre la entrada **Este equipo**, hacer clic, con el botón derecho del ratón, sobre el espacio libre del panel derecho. Así obtenemos el menú de contexto y elegimos **Agregar una ubicación de red**.



2. Aparece el Asistente para agregar ubicaciones de red.



3. A continuación, tendremos que identificar en la red el recurso compartido. Lo haremos en el cuadro **Dirección de red o Internet** y, lo más sencillo será recurrir a la dirección IP del ordenador Linux Mint, seguida del nombre de la carpeta compartida.



← Agregar ubicación de red

Especifique la ubicación de su sitio web

Escriba la dirección del sitio web, sitio FTP o ubicación de red que abrirá este acceso directo.

Dirección de red o Internet:

\\192.168.1.56\Compartir_LM

Examinar...

[Ver ejemplos](#)

Siguiente Cancelar

4. Ahora nos pedirá introducir las credenciales para conectarnos al recurso compartido. Utilizamos un usuario del dominio, pero recuerda que la contraseña es la que has creado en el momento en el que creaste el recurso compartido en Linux Mint que te permitirá acceder a los recursos compartidos.

Seguridad de Windows

Escribir credenciales de red

Escriba sus credenciales para conectarse a: 192.168.1.56

Administrador

.....

Dominio: MIEMPRESAMGR

☐ Recordar mis credenciales

Aceptar Cancelar

5. Después, el asistente nos pide un nombre para que podamos identificar el recurso en el futuro.

Finalmente, nos avisará de que la ubicación de red se ha creado correctamente y que aparecerá un acceso directo en la categoría **Equipo** del **Explorador de archivos**.

← Agregar ubicación de red

¿Qué nombre le desea dar a esta ubicación?

Dé un nombre a este acceso directo que le permita identificar con facilidad esta ubicación de red:

\\192.168.1.56\Compartir_LM.

Escriba un nombre para esta ubicación de red:

Compartir_LM (192.168.1.56 (MGR-LM server (Samba)))

Siguiente Cancelar

← Agregar ubicación de red

Finalización del Asistente para agregar ubicaciones de red

Esta ubicación de red se creó correctamente:

Compartir_LM (192.168.1.56 (MGR-LM server (Samba)))

Se colocará un acceso directo a este sitio en Equipo.

☒ Abrir esta ubicación de red al hacer clic en Finalizar.

Finalizar Cancelar

