



UT02: Active Directory. Gestión de dominios

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



Instalar un dominio (con GUI) | Instalación de Active Directory





Instalación de un dominio
en **Windows Server**

*Antes de hacer
la instalación*



1. Instalar el rol **Servicios de dominio de Active Directory** en el servidor,
 2. Convertir (**promocionar**) el servidor en un controlador de dominio.
- Configurar la **zona horaria** en Windows Server 2022 con GUI.
 - Configurar las **funciones de red** en Windows Server 2022 con GUI. Los controladores de dominio requieren una **IP y una máscara de subred fijas**.
 - Proporcionar un **nombre de equipo** en Windows Server 2022 con GUI.
 - Instalar **actualizaciones** en Windows Server 2022 con GUI.
 - Configurar las **actualizaciones** en Windows Server 2022 con GUI.



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
MGR-WS	192.168.0.117	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles

- ☐ Acceso remoto
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo
- ☐ Hyper-V
- ☐ Servicio de protección de host
- ☐ Servicios de acceso y directivas de redes
- ☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 i...
- ☐ Servicios de certificados de Active Directory
- ☐ Servicios de Escritorio remoto
- ☐ Servicios de federación de Active Directory
- ☐ Servicios de impresión y documentos
- ☐ Servidor de fax
- ☐ Servidor DHCP
- ☐ Servidor DNS
- ☐ Servidor web (IIS)
- ☐ Volume Activation Services
- ☐ Windows Deployment Services



Descripción

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un proceso de inicio de sesión único.



< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Confirmar selecciones de instalación

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

- Administración de directivas de grupo
- Herramientas de administración remota del servidor
 - Herramientas de administración de roles
 - Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
 - Herramientas de AD DS
 - Centro de administración de Active Directory
 - Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
- Servicios de dominio de Active Directory

Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Confirmar selecciones de instalación

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

- Administración de directivas de grupo
- Herramientas de administración remota del servidor
 - Herramientas de administración de roles
 - Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
 - Herramientas de AD DS
 - Centro de administración de Active Directory
 - Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
- Servicios de dominio de Active Directory

Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar





Si es necesario reiniciar, este servidor se reinicia automáticamente sin notificaciones adicionales. ¿Desea permitir que se reinicie automáticamente?

Sí



No



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Instalar el rol Servicios de dominio de AD DS



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio: *

Seleccionar...

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

<No se proporcionaron credenciales>

Cambiar...

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz: miempresaMGR.local

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio: *

Seleccionar...

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

<No se proporcionaron credenciales>

Cambiar...

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz: miempresaMGR.local

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidgr de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información sobre opciones del controlador de dominio

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones de DNS

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encu... Mostrar más

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar opciones de delegación DNS

☐ Crear delegación DNS

Más información sobre delegaciones DNS

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones adicionales

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Verifique el nombre NetBIOS asignado al dominio y cámbielo si es necesario

Nombre de dominio NetBIOS:

Más información sobre opciones adicionales

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Rutas de acceso

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL

Carpeta de la base de datos: ...

Carpeta de archivos de registro: ...



Carpeta SYSVOL: ...

Más información sobre rutas de acceso de Active Directory



< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar





Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC




Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Instalar un dominio (con GUI) | Convertir (promocionar) el servidor en un DC



Comprobación del funcionamiento | DC



The image shows two overlapping Windows File Explorer windows. The top window displays the contents of the 'C:\Windows' directory, listing folders such as SystemApps, SystemResources, SystemTemp, SYSVOL, SysWOW64, TAPI, Tasks, and Temp. The bottom window displays the contents of the 'C:\Windows\NTDS' directory, listing files including edb.chk, edb, edb00001, edbres00001.jrs, edbres00002.jrs, edbtm, ntds.dit, ntds.jfm, and temp.edb. A red arrow points from the 'ntds.dit' file in the bottom window to the 'c:\Windows\NTDS' path in the 'Ejecutar' (Run) dialog box.

Ejecutar

Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea abrir con Windows.

Abrir:

Esta tarea se creará con privilegios administrativos.

Aceptar **Cancelar** **Examinar...**

Windows

Este equipo > Disco local (C:) > Windows

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
SystemApps	08/05/2021 10:34	Carpeta de archivos	
SystemResources	07/10/2024 18:32	Carpeta de archivos	
SystemTemp	27/10/2024 19:21	Carpeta de archivos	
SYSVOL	27/10/2024 19:10	Carpeta de archivos	
SysWOW64	27/10/2024 19:09	Carpeta de archivos	
TAPI	08/05/2021 10:20	Carpeta de archivos	
Tasks	03/10/2024 19:10	Carpeta de archivos	
Temp	28/10/2024 22:51	Carpeta de archivos	

NTDS



Este equipo > Disco local (C:) > Windows > NTDS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
edb.chk	27/10/2024 19:25	Fragmentos de ar...	8 KB
edb	28/10/2024 22:51	Documento de te...	10.240 KB
edb00001	27/10/2024 19:10	Documento de te...	10.240 KB
edbres00001.jrs	27/10/2024 19:10	Archivo JRS	10.240 KB
edbres00002.jrs	27/10/2024 19:10	Archivo JRS	10.240 KB
edbtm	27/10/2024 19:10	Documento de te...	10.240 KB
ntds.dit	28/10/2024 22:50	Archivo DIT	16.384 KB
ntds.jfm	28/10/2024 22:50	Archivo JFM	16 KB
temp.edb	28/10/2024 22:50	Archivo EDB	424 KB



9 elementos | 1 elemento seleccionado 16,0 MB



Comprobación del funcionamiento | DC



Comprobación del funcionamiento | DC



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Degradar un **DC** *significa* → al final de esta etapa, el ordenador habrá dejado de actuar como **controlador de dominio** en la red

Degradación de un dominio
en **Windows Server**

1. la **degradación** propiamente dicha,
2. la **desinstalación** de los **roles** implicados.



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Asistente para quitar roles y características

Selección de servidor

Antes de comenzar

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual del que se quitarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
MGR-WS.miempresaMG...	192.168.0.117	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior

Siguiente >

Quitar

Cancelar

Asistente para quitar roles y características

Quitar roles de servidor

Antes de comenzar

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Para quitar uno o varios roles instalados del servidor seleccionado, desactive las casillas correspondientes.

Roles

☐ Active Directory Rights Management Services (No i

☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo (No i

☐ Hyper-V (No instalado)

☐ Servicio de protección de host (No instalado)

☐ Servicios de acceso y directivas de redes (No insta

☒ Servicios de archivos y almacenamiento

☐ Servicios de certificados de Active Directory (No i

☒ Servicios de dominio de Active Directory

☐ Servicios de Escritorio remoto (No instalado)

☐ Servicios de federación de Active Directory (No ins

☐ Servicios de impresión y documentos (No instalad

☐ Servidor de fax (No instalado)

☐ Servidor DHCP (No instalado)

☒ Servidor DNS

☐ Servidor web (IIS) (No instalado)

☐ Volume Activation Services (No instalado)

☐ Windows Deployment Services (No instalado)

☐ Windows Server Update Services (No instalado)

Descripción

Acceso remoto proporciona conectividad sin problemas a través de DirectAccess, VPN y el proxy de aplicación web. DirectAccess proporciona una experiencia siempre activada y siempre administrada. RAS proporciona servicios VPN tradicionales, incluida la conectividad de sitio a sitio (basada en sucursal o basada en nube). El proxy de aplicación web habilita la publicación de aplicaciones basadas en HTTPS y HTTP desde su red corporativa en dispositivos clientes fuera de dicha red. El enrutamiento proporciona funciones tradicionales de enrutamiento, lo que incluye NAT, así como otras

< Anterior



Siguiente >

Quitar

Cancelar



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Credenciales

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

MIEMPRESAMGR\Administrador (Usuario actual) Cambiar...

☒ Forzar la eliminación de este controlador de dominio

⚠ Salvo que este sea el último controlador de dominio en el dominio, deberá realizar una limpieza de metadatos manualmente después de la eliminación.

⚠ El servidor se reiniciará automáticamente después de la operación de degradación. Después del reinicio, será necesario eliminar roles.

[Más información sobre credenciales de eliminación](#)

< Anterior **Siguiente >** Disminuir nivel Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Advertencias

El controlador de dominio actualmente hospeda los siguientes roles:

- Emulador de PDC
- Maestro de operaciones RID
- Maestro de operaciones de nomenclatura de dominios
- Maestro de operaciones de infraestructura
- Maestro de operaciones de esquema
- Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
- Catálogo global

⚠ Los roles que se hospedan en el controlador de dominio son necesarios para la funcionalidad de los Servicios de dominio de Active Directory. Si continúa, algunas de las operaciones de los Servicios de dominio de Active Directory pueden verse afectadas.

☒ Continuar con la eliminación

[Más información sobre opciones de eliminación](#)

< Anterior **Siguiente >** Disminuir nivel Cancelar



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Nueva contraseña de administrador

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Credenciales

Advertencias

Nueva contraseña de ad...

Revisar opciones

Degradación

Resultado

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información sobre la eliminación de contraseña de administrador

< Anterior **Siguiente >** Disminuir nivel Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Revisar opciones

SERVIDOR DE DESTINO
MGR-WS.miempresaMGR.local

Credenciales

Advertencias

Nueva contraseña de ad...

Revisar opciones

Degradación

Resultado

Revisar las selecciones:

Quita los Servicios de dominio de Active Directory de este equipo sin actualizar los metadatos del bosque.

Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales



[Ver script](#)

Más información sobre opciones de eliminación

< Anterior Siguiente > Disminuir nivel Cancelar



Degradar un dominio (con GUI) | Degradación de un DC



Unir un cliente al dominio | Introducción



Lo primero que tenemos que hacer para utilizar los **recursos** de un **dominio**

añadir

Ordenadores que puedan actuar como **clientes**

Clientes **Microsoft Windows**

Clientes **GNU/Linux**

Proceso

1. Establecer las **características de red**
2. Ajustar el **nombre** del equipo **cliente**
3. Unir el **equipo** al dominio
4. Iniciar **sesión** utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio

Se pueden añadir equipos que aún **no dispongan** de una **cuenta**. Ésta se creará en el momento de unir el equipo al dominio



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



1. Establecer las **características de red**

Podríamos dejar habilitada la asignación automática de IP, si tenemos configurado un servidor DHCP.
(En nuestro caso, vamos a dejar la asignación estática)

El **Servidor DNS preferido** hace referencia a la **dirección IP** del controlador del dominio



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



1. Comprobar que la configuración de red es correcta

Hacer ping al/desde el **servidor**

```
MGR-W11_SOR [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Símbolo del sistema
C:\Users\W11-Administrador>ping 192.168.1.50

Haciendo ping a 192.168.1.50 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\W11-Administrador>ping MGR-WS

Haciendo ping a MGR-WS.local [192.168.1.50] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\W11-Administrador>
```

```
MGR-WS_SOR (260324_AD_instalado) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrador del servidor
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador.MGR-WS>ping 192.168.1.55

Haciendo ping a 192.168.1.55 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.55:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\Administrador.MGR-WS>ping MGR-W11

Haciendo ping a MGR-W11.local [192.168.1.55] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.55: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.55:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\Administrador.MGR-WS>
```




Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



2. Ajustar el **nombre** del equipo **cliente**

3. Unir el **equipo** al dominio



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



2. Ajustar el **nombre** del equipo **cliente**

3. Unir el **equipo** al dominio

Seguridad de Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permisos para unirse al dominio.

Nombre de usuario



Administrador

Contraseña

●●●●●●

Aceptar Cancelar



Nombre de usuario y una contraseña, perteneciente al **dominio**, que tenga privilegios suficientes para unir el equipo cliente



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11





4. Iniciar sesión utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11




4. Iniciar sesión utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



4. Iniciar **sesión** utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio



Se puede especificar el nombre **NETBIOS** completo



`miempresaMGR.local\Administrador`



Unir un cliente al dominio | Cliente Windows 11



Desde el **servidor Windows** (**Controlador de dominio**)





El que se niega a aprender en su juventud se
pierde en el pasado y está muerto para el futuro

[Eurípides]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)

