МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: Обработка стандартных прерываний.

Студентка гр. 7381	Алясова А.Н.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определённые вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передаёт управление и выполняет соответствующие действия.

В данной лабораторной работе предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определённые интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определённым значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Ход работы.

- 1) Написали и отладили программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет следующие функции:
 - Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
 - Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход о функции 4Ch прерывания int 21h.
 - Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - Выгрузка прерывания о соответствующему значению параметра в Выгрузка командной строке /un. прерывания состоит В вектора восстановлении стандартного прерываний И освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

- 2) Далее запустили отлаженную программу и убедились, что резидентный обработчик прерывания 1Сh установлен. Сделали так, чтобы работа прерывания отображалась на экране, а также проверили размещение прерывания в памяти. Для этого запустили программу лабораторной работы №3, которая отображает карту памяти в виде с писка блоков МСВ.
- 3) Запустили отлаженную программу еще раз и убедились, что она определяет установленный обработчик прерываний.
- 4) Запустить отлаженную программу с ключом выгрузки и убедились, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также запускали программу лабораторной работы №3.

Сведения о функциях и структурах данных управляющей программы:

Название переменных	Описание	
PSP_ADDRESS_1 (dw)	Переменная для хранения старого	
	значения ES до того, как программа была	
	оставлена резидентной в памяти	
KEEP_CS (dw)	Переменная для хранения сегмента	
	прерывания	
KEEP_IP (dw)	Переменная для хранения смещения	
	прерывания	
MY_INTERRUPTION_SET	Переменная для хранения количества	
(dw)	вызванных прерываний	
INT_COUNT (db)	Хранит текст: Interrupts call count:	
M_INT_NOT_SET (db)	Хранит текст: Interruption didnt load!	
M_INT_RESTORED (db)	Хранит текст: Interruption was restored!	
M_INT_ISLOADED (db)	Хранит текст: Interruption already load!	
M_INT_ISLOADED0 (db)	Хранит текст: Interuption is loading now!	

Названия функций	Описание	
MY_INTERRUPTION	Собственный обработчик прерывания.	
	Выводит количество прерываний,	
	которые были вызваны.	
IS_INTERRUPTION_SET	Проверка установлен ли разработанный	
	вектор прерывания	
CHECK_COMMAND_PROMT	Загрузка или выгрузка (проверка	
	параметра un)	
LOAD_INTERRUPTION	Устанавливает новые обработчики	
	прерывания, используя функцию 25h	
	прерывания int 21h	
UNLOAD_INTERRUPTION	Восстанавливает сохранённые заранее	
	обработчики прерываний и выгружает	
	резидентную программу	
PRINT_STRING	Печать строки на экран	

Результат работы программы.

Код программы представлен в отдельном файле lab4.asm.

Результат работы программы представлен ниже

1) Первый запуск lab4.exe, прерывание не установлено. Восстановим прерывание, используя параметр /un. В результате появится сообщение, так как нечего ещё восстанавливать.

```
C:\>lab4.exe
Interuption is loading now!

C:\>lab4.exe /un
Interruption was restored!

C:\>lab4.exe /un
Interruption didnt load!
```

2) Запуск lab4.exe без параметра. В верхней части окна расположен счётчик, в котором показано, сколько раз было вызвано прерывание. Счетчик продолжает работать и после завершения программы.

```
C:\>lab4.exe /un
Interruption was restored!
C:\>lab4.exe /un
Interruption didnt load!
C:\>lab4.exe
Interuption is loading now!
C:\>lab3 2
                               648128 Ъ
Amount of available memory:
Size of extended memory:
                              15360 КЪ
List of memory control blocks:
MCB type: 4Dh
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0008h
                                                    16 b
                                        Size:
               PSP adress: 0000h
                                                    64 b
                                        Size:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                                   256 Ъ
                                        Size:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                   144 Ь
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                   608 Ъ
                                                                 LAB4
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 01C3h
                                        Size:
                                                   144 Ъ
MCB type: 4Dh
                                                                 LAB3 2
                PSP adress: 01C3h
                                        Size:
                                                   816 Ъ
MCB type: 5Ah
               PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                647296 Ъ
                                                                 ፬ ■< t+፬
```

3) Запуск 3 лабораторной, для проверки осталось ли прерывание в памяти

```
C:\>lab3_2
Amount of available memory:
                               648128 Ъ
Size of extended memory:
                              15360 КЪ
List of memory control blocks:
MCB type: 4Dh PSP adress: 0008h
                                        Size:
                                                    16 b
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                   64 b
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                       Size:
                                                   256 Ъ
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0192h
                                       Size:
                                                   144 Ь
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0192h
                                                  608 Ъ
                                                               LAB4
                                       Size:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 01C3h
                                                   144 Ь
                                       Size:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 01C3h
                                       Size:
                                                  816 Ъ
                                                                LAB3 2
MCB type: 5Ah
               PSP adress: 0000h
                                                647296 Ъ
                                       Size:
                                                                ፬ ■< t♦፬
```

4) Повторный запуск lab4.exe. Высветится сообщение о том, что прерывание наше уже находится в памяти.

```
C:\>lab4.exe
Interruption already load!
```

5) Запуск lab4.exe с параметром /un для восстановления стандартного обработчика прерывания.

```
C:\>lab4.exe /un
Interruption was restored!
```

6) Запуск 3_2.com для проверки того, что память была освобождена.

```
C:\>lab3 2
Amount of available memory:
                                      648912 Ъ
Size of extended memory:
                                    15360 КЪ
List of memory control blocks:
MCB type: 4Dh
                   PSP adress: 0008h
                                                              16 b
                                                Size:
                   PSP adress: 0000h
                                                Size:
                                                              64 b
                   PSP adress: 0040h
                                                Size:
                                                             256 Ъ
                   PSP adress: 0192h
                                                Size:
                                                             144 Ь
                                                                            LAB3_2
                   PSP adress: 0192h
                                                Size:
                                                             816 Ъ
MCB type: 5Ah
                   PSP adress: 0000h
                                                Size:
                                                         648080 Ъ
                                                                                 վ©հ
```

Выводы.

В ходе работы был построен обработчик прерывания от сигналов таймера. Изучены дополнительные функции работы с памятью: установка программы-резидента и его выгрузка из памяти.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Сначала сохраняется содержимое регистров, потом определяется источник прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерывания, сохраняется в CS:IP, передаётся управление по адресу CS:IP и происходит выполнение обработчика, и в конце происходит возврат управления прерванной программе. Аппаратное прерывание от таймера происходит каждые 55 мс.

- 2. Какого типа прерывания использовались в работе?
- 1)аппаратные прерывания
- 2)прерывания функций DOS(21h)
- 3)прерывания функций BIOS(10h)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

исходный код

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:MY STACK
;-----
MY STACK SEGMENT STACK
    DW 64 DUP(?)
MY STACK ENDS
;-----
CODE SEGMENT
;-----
MY INTERRUPTION PROC FAR
    jmp START FUNC
    ;TMP DATA
                                             ;offset - 3
    PSP_ADDRESS_0 dw 0
    PSP ADDRESS 1 dw 0
                                               ;offset - 5
    KEEP_CS dw 0
                                             ;offset - 7
                                             ;offset - 9
    KEEP_IP dw 0
                                             ;offset - 11
    MY INTERRUPTION SET dw 0FEDCh
    INT_COUNT db 'Interrupts call count: 0000 $' ;offset - 13
START_FUNC:
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    mov ah, 03h
    mov bh, 00h
    int 10h
    push dx
    mov ah, 02h
    mov bh, 00h
    mov dx, 0220h
    int 10h
    push si
    push cx
    push ds
    mov ax, SEG INT COUNT
    mov ds, ax
```

```
mov si, offset INT_COUNT
     add si, 1Ah
     mov ah,[si]
     inc ah
     mov [si], ah
     cmp ah, 3Ah
     jne END_CALC
     mov ah, 30h
     mov [si], ah
     mov bh, [si - 1]
     inc bh
     mov [si - 1], bh
     cmp bh, 3Ah
     jne END_CALC
     mov bh, 30h
     mov [si - 1], bh
     mov ch, [si - 2]
     inc ch
     mov [si - 2], ch
     cmp ch, 3Ah
     jne END_CALC
     mov ch, 30h
     mov [si - 2], ch
     mov dh, [si - 3]
     inc dh
     mov [si - 3], dh
     cmp dh, 3Ah
     jne END_CALC
     mov dh, 30h
     mov [si - 3],dh
END_CALC:
    pop ds
    pop cx
     pop si
     push es
           push bp
                mov ax, SEG INT_COUNT
                mov es, ax
```

```
mov ax, offset INT_COUNT
              mov bp, ax
              mov ah, 13h
              mov al, 00h
              mov cx, 1Dh
              mov bh, 0
              int 10h
         pop bp
    pop es
    pop dx
    mov ah, 02h
    mov bh, 0h
     int 10h
    pop dx
     рор сх
     pop bx
     pop ax
     iret
MY INTERRUPTION ENDP
;-----
NEED MEM AREA PROC
NEED_MEM_AREA ENDP
;-----
IS_INTERRUPTION_SET PROC NEAR; функция проверки установлен ли
разработанный вектор прерывания
    push bx
    push dx
    push es
    mov ah, 35h
    mov al, 1Ch
    int 21h
    mov dx, es: [bx + 11]
     cmp dx, 0FEDCh
     je INT_IS_SET
    mov al, 00h
     jmp POP_REG
INT_IS_SET:
    mov al, 01h
```

```
jmp POP_REG
POP_REG:
    pop es
     pop dx
     pop bx
     ret
IS_INTERRUPTION_SET ENDP
;-----
CHECK_COMMAND_PROMT PROC NEAR; функция загрузки или выгрузки (проверка
параметра un)
    push es
    mov ax, PSP ADDRESS 0
    mov es, ax
    mov bx, 0082h
    mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, '/'
    jne NULL_CMD
    mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, 'u'
     jne NULL_CMD
    mov al, es:[bx]
     inc bx
    cmp al, 'n'
    jne NULL_CMD
    mov al, 0001h
NULL CMD:
    pop es
     ret
CHECK COMMAND PROMT ENDP
;-----
LOAD_INTERRUPTION PROC NEAR;Устанавливает новые обработчики
прерывания, используя функцию 25h прерывания int 21h
     push ax
```

```
push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     mov KEEP_IP, bx
     mov KEEP_CS, es
     push ds
          mov dx, offset MY_INTERRUPTION
          mov ax, seg MY_INTERRUPTION
          mov ds, ax
          mov ah, 25h
          mov al, 1Ch
          int 21h
     pop ds
     mov dx, offset M_INT_ISLOADED0
     call PRINT_STRING
     pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
LOAD_INTERRUPTION ENDP
;-----
UNLOAD_INTERRUPTION PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     cli
     push ds
```

```
mov dx, es: [bx + 9]
         mov ax, es:[bx + 7]
         mov ds, ax
         mov ah, 25h
         mov al, 1Ch
         int 21h
    pop ds
     sti
    mov dx, offset M_INT_RESTORED
     call PRINT_STRING
     push es
         mov cx, es:[bx + 3]
         mov es, cx
         mov ah, 49h
         int 21h
    pop es
    mov cx, es:[bx + 5]
    mov es, cx
     int 21h
    pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
UNLOAD_INTERRUPTION ENDP
;-----
PRINT_STRING PROC NEAR; печать строки
    push ax
    mov ah, 09h
    int 21h
    pop ax
    ret
PRINT_STRING ENDP
;-----
MAIN_PROGRAM PROC FAR
    mov bx, 02Ch
    mov ax, [bx]
    mov PSP_ADDRESS_1, ax
```

```
mov PSP ADDRESS 0, ds
     sub ax, ax
     xor bx, bx
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
     call CHECK_COMMAND_PROMT ;Загрузка или выгрузка(проверка
параметра)
     cmp al, 01h
     je UNLOAD_START
     call IS INTERRUPTION SET ;Установлен ли разработанный вектор
прерывания
     cmp al, 01h
     jne INTERRUPTION_IS_NOT_LOADED
     mov dx, offset M_INT_ISLOADED ;Уже установлен(выход с
сообщение)
     call PRINT STRING
     jmp EXIT_PROGRAM
     mov ah,4Ch
     int 21h
INTERRUPTION IS NOT LOADED:
     call LOAD_INTERRUPTION
     mov dx, offset NEED_MEM_AREA
     mov cl, 04h
     shr dx, cl
     add dx, 1Bh
     mov ax, 3100h
     int 21h
UNLOAD START:
     call IS INTERRUPTION SET
     cmp al, 00h
     je INT IS NOT SET
     call UNLOAD_INTERRUPTION
     jmp EXIT_PROGRAM
INT_IS_NOT_SET:
```

```
mov dx, offset M_INT_NOT_SET
    call PRINT_STRING
   jmp EXIT_PROGRAM
EXIT_PROGRAM:
    mov ah, 4Ch
    int 21h
MAIN_PROGRAM ENDP
;-----
CODE ENDS
;-----
DATA SEGMENT
    ;messages
    M_INT_NOT_SET db "Interruption didnt load!", 0dh, 0ah, '$'
    M_INT_RESTORED db "Interruption was restored!", 0dh, 0ah, '$'
    M_INT_ISLOADED db "Interruption already load!", 0dh, 0ah, '$'
    M_INT_ISLOADED0 db "Interuption is loading now!", 0dh, 0ah, '$'
DATA ENDS
;-----
END MAIN_PROGRAM
```