## МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей.

Студент гр. 7381	 Лукашев Р.С.		
Преподаватель	 Ефремов М.А		

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей .СОМ и

.ЕХЕ, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную

память.

Постановка задачи.

Разработать на языке Assembler программу, определяющую тип IBM PC,

версию MS-DOS (в формате XX.YY, где XX – номер основной версии

операционной системы, а YY – номер модификации), серийный номер ОЕМ

(Original Equipment Manufacturer) и 24-битовый серийный номер пользователя и

выводящую эти данные на экран пользователя.

Далее необходимо отладить полученный исходный модуль и получить

«хороший» .COM модуль, после чего построить «плохой» .EXE, полученный из

исходного текста для .СОМ модуля.

Затем нужно написать текст исходного .ЕХЕ модуля, который выполняет те

же функции, что и модуль .СОМ, сравнить исходные тексты для .СОМ и .ЕХЕ

модулей, ответить на контрольные вопросы.

Ход работы.

1) Был написан текст исходного .СОМ модуля. Результатом отладки исходного

модуля был "хороший" .СОМ модуль. После этого был построен "плохой" .ЕХЕ

модуль, полученный из исходного текста для .СОМ модуля. Результат работы

хорошего .СОМ и плохого .ЕХЕ модуля представлены на рис. 1 и рис. 2

соответственно.

C:\>good\_com.com

Тип IBM PC — АТ

Версия MS DOS: 05.00

Серийный номер ОЕМ: 255

Серийный номер пользователя: 000000

Рисунок 1 – результат работы "хорошего" .СОМ модуля

2

```
С:\>bad_exe.exe
щЩ8Тип IBM PC — PC
о5.00
щЩ8Тип IBM PC — PC
255M P0000002 модель 30
```

Рисунок 2 – результат работы "плохого" .ЕХЕ модуля

2) Был написан текст исходного .EXE модуля, выполняющего те же функции, что и модуль в Шаге 1. Результатом отладки этого модуля был "хороший" .EXE модуль. Результат работы "хорошего" .EXE представлен на рисунке 3.

```
C:\>good_exe.exe
Тип IBM PC — AT
Версия MS DOS: 05.00
Серийный номер ОЕМ: О
Серийный номер пользователя: 000000
```

Рисунок 3 – результат работы "хорошего" .ЕХЕ модуля

## Ответы на контрольные вопросы.

Отличия исходных текстов . СОМ и . ЕХЕ программ

- 1) Сколько сегментов может содержать СОМ программ?
  - Один сегмент.
- 2) ЕХЕ-программ?
  - EXE-программа может содержать любое количество сегментов, но не менее одного. Обычно по мере необходимости выделяют сегменты стека, данных и кода, при этом их может быть несколько, а обязательным является только сегмент кода.
- 3) Какие директивы должны обязательно быть в тексте СОМ-программы?
  - Так как адресация в COM-программах начинается со смещения 100h (256 байт) от начала PSP, то в программе должна присутствовать директива ORG 100h для резервации места. Также необходима директива END для

обозначения точки входа в программу. Пример простейшей .СОМ программы, которую можно отладить и собрать:

CODE SEGMENT

org 100h

begin:

xor al, al

mov ah, 4ch

int 21h

CODE ENDS

END begin

- 4) Все ли форматы команд можно использовать в .СОМ-программе?
  - Нет, не все. СОМ-программа подразумевает наличие только одного сегмента, поэтому в СОМ-программах запрещены far переходы. Также нельзя использовать команды, связанные с адресом сегмента. В ЕХЕ-программах существует таблица настроек, называемая Relocation Table (таблица разметки), отсутствующая в СОМ-программах. Во время запуска ЕХЕ-программы загрузчик определяет адреса сегментов, основываясь на информации о местоположении в файле полей адресов из Relocation Table. А так как в СОМ-программах такая таблица отсутствует, то такие команды, как "mov ax, DATA", "mov ax, CODE", "mov ax, seg CODE", где DATA и CODE имена сегментов, и другие, недопустимы. Также нельзя использовать команды размером больше размера сегмента, а также команды, работающие с 64 битными регистрами.

Отличия форматов файлов .СОМ и .ЕХЕ модулей

- 1) Какова структура файла СОМ? С какого адреса располагается код?
  - СОМ-файл состоит из одного сегмента и содержит команды и данные. Команды и данные начинаются с адреса 0h, но при загрузке модуля устанавливается смещение 100h. 16-ричное представление модуля представлено на рис. 4.

GOOD_COM.C	ом 🗉	3															
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	Dump
00000000	E9	99	02	92	A8	AF	20	49	42	4D	20	50	43	20	2D	20	й™.'ËÏ IBM PC -
00000010	50	43	0 D	0A	24	92	А8	AF	20	49	42	4 D	20	50	43	20	PC\$'ËÏ IBM PC
00000020	2D	20	50	43	2 <b>F</b>	58	54	0D	0A	24	92	Α8	AF	20	49	42	- PC/XT\$'ËÏ IB
00000030	4 D	20	50	43	20	2D	20	41	54	0D	0A	24	92	A8	AF	20	M PC - AT\$'ËÏ
00000040	49	42	4 D	20	50	43	20	2D	20	50	53	32	20	AC	AE	A4	IBM PC - PS2 -®≈
00000050	A5	AB	EC	20	33	30	0D	0A	24	92	A8	AF	20	49	42	4D	Ґ≪м 30\$′ЁЇ ІВМ
00000060	20	50	43	20	2D	20	50	53	32	20	AC	AE	A4	A5	AB	EC	PC - PS2 ¬®×Ґ≪м
00000070	20	35	30	20	A8	AB	A8	20	36	30	0D	0A	24	92	А8	AF	50 Ë«Ë 60\$′ËÏ
00000080	20	49	42	4D	20	50	43	20	2D	20	50	53	32	20	AC	AE	IBM PC - PS2 -®
00000090	A4	A5	AB	EC	20	38	30	0D	0A	24	92	Α8	AF	20	49	42	∝Ґ≪м 80\$′ЁЁ IB

Рисунок 4 – структура файла СОМ

- 2) Какова структура файла "плохого" EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?
  - В "плохом" EXE-модуле данные и команды содержатся в одном сегменте, сначала данные, затем команды. Сегмента стека нет. С адреса 0h идет таблица разметки (Relocation table), а код располагается с адреса 300h (После таблицы разметки еще выделено командой org 100h 256 байт пустой памяти, поэтому на самом деле, код располагается с адреса 200h). 16-ричное представление модуля представлено на рис. 5.

GOOD_COM.E	XE 🖸																
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F	Dump
00000000	4 D	5A	D6	01	03	00	00	00	20	00	00	00	FF	FF	00	00	МZЦяя
00000010	00	00	00	00	00	01	00	00	ЗЕ	00	00	00	01	00	FB	50	ыР
00000020	6A	72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	jr
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
								%: 18¢		• • •		26.					
00000300	E9	99	02	92	А8	AF	20	49	42	4D	20	50	43	20	2D	20	й™.'ЁЇ IBM PC -
00000310	50	43	0D	0A	24	92	A8	AF	20	49	42	4D	20	50	43	20	PC\$'ËÏ IBM PC
00000320	2D	20	50	43	2 <b>F</b>	58	54	OD	0A	24	92	A8	AF	20	49	42	- PC/XT\$'ËÏ IB
00000330	4D	20	50	43	20	2D	20	41	54	0D	0A	24	92	A8	AF	20	M PC - AT\$'ËÏ

Рисунок 5 – структура "плохого" ЕХЕ

3) Какова структура файла "хорошего" EXE-модуля? Чем он отличается от "плохого" EXE? - В "хорошем" файле EXE содержится информация для загрузчика, сегменты стека, данных и кода расположены отдельно, сначала идет сегмент кода, затем данных, а затем стека. В отличии от "плохого" EXE-модуля, код явно располагается с адреса 200h. 16-ричное представление модуля представлено на рис. 6.




Рисунок 6 – структура "хорошего" ЕХЕ

Загрузка СОМ модуля в основную память

- 1) Какой формат загрузки модуля СОМ? С какого адреса располагается код?
  - Отладчик с загруженной программой представлен на рис. 7. При загрузке программы в память, DOS определяет сегментный адрес участка памяти, у которого достаточно места для загрузки программы, после чего создается два блока памяти: для переменных среды, и для PSP и программы. Затем заполняются поля PSP в соответствии с характеристиками программы. После этого устанавливается адрес области Disk Transfer Data на вторую половину PSP. Анализируются параметры запуска программы на предмет наличия в первых двух параметрах идентификаторов дисковых устройств. По результатам

анализа устанавливается содержимое регистра АХ при входе в программу. Если первый или второй параметры не содержат правильного идентификатора дискового устройства, то соответственно в регистры AL и АН записывается значение FF.

После этого происходит запись СОМ файла в эту память по адресу PSP:0100h. Затем сегментные регистры устанавливаются на начало PSP, регистр SP устанавливается на конец сегмента PSP, вся область памяти после PSP распределяется программе, и в стек записывается слово 0000h. После этого в регистр IP записывается значение 100h с помощью команды JMP 100h. Код располагается с адреса 100h.




Рисунок 7 – загрузка хорошего модуля СОМ в память

- 2) Что располагается с адреса 0?
  - PSP
- 3) Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

- В нашем случае сегментные регистры имеют значение 489Dh. Они указывают на начало PSP.
- 4) Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?
  - Стек определяется автоматически, в регистре SP находится относительный адрес конца программного сегмента, а в SS адрес начала программного сегмента, т.е. программа занимает начало сегмента, а стек занимает конец сегмента. Адреса расположены в диапазоне 0000h FFFEh.

Загрузка "хорошего" ЕХЕ-модуля в основную память

- 1) Как загружается «хороший» EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?
  - Отладчик с загруженной программой представлен на рис. 7. Загрузка файла происходит аналогично СОМ модулю, после чего во внутренний буер DOS считывается форматированная часть заголовка файла, определяется размер загрузочного модуля, определяется смещение начала загрузочного модуля, вычисляется сегментный адрес для загрузки стартового сегмента, загрузочный модуль считывается в память по адресу Затем таблицы стартового сегмента. сканируются элементы перемещений, и для каждого элемента таблицы: считывается содержимое элемента таблицы как два двухбайтных слова (OFFSET, SEGMENT), вычисляется сегментный адрес ссылки перемещения REL SEG, выбирается слово по адресу REL SEG: OFFSET, к этому слову стартового прибавляется значение сегмента, затем сумма записывается обратно по тому же адресу. Далее заказывается память для программы исходя из значений в заголовке, инициализируются регистры, и программа запускается на выполнение.




Рисунок 8 – загрузка хорошего ЕХЕ-модуля в память

- 2) На что указывают регистры DS и ES?
  - После загрузки регистры DS и ES указывают на начало PSP.
- 3) Как определяется стек?
  - В SS записывается значение стартовый сегмент + смещение сегмента стека, смещение берется из заголовка, а в SP записывается значение смещения указателя, также из заголовка.
- 4) Как определяется точка входа?
  - Для запуска программы в CS записывается значение стартовый сегмент + смещение сегмента кода, находящееся в заголовке, а в IP отдельное значение из заголовка. Точка входа в коде определяется директивой END.

## Выводы.

В ходе выполнения работы были исследованы различия в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.