鱼儿的博客

linux系统如何格式化一块硬盘?

如果大家给windows系统装过硬盘的话,应该会对本文内容倍感亲切。

说说windows

让我们从一些问题开始:

- 当我们给win主机插入一块新的硬盘的时候,我们并不能在"我的电脑"看到"盘符",而只能到"磁盘管理"或者打开"diskgenius"这些工具才能看到硬盘,为什么呢?
- 我们装机的时候可以在winpe用工具进行硬盘分区,得到了多个盘符,这又是什么原理呢?
- 格式化一个盘符的时候, NTFS和FAT32又是什么呢?

其实硬盘对于电脑来说属于一个"块设备","块设备"可以划分为多个"分区",每个"分区"有一个"盘符"标识,对"分区"做"格式化"就可以在"我的电脑"里看到它了。

接下来,我们将在linux系统中安装一块新的硬盘,让大家对上述打引号的名词有一个清晰的认识。

在linux中操作

插入硬盘后,我们首先要查看"块设备",确保系统识别了硬盘。

查看块设备

Isblk命令可以列出所有系统识别的"块设备"

sda块设备是disk类型,也就是一块硬盘。

块设备首先需要分区, 当然你可以把整块硬盘分成1个区也是可以的。

利用fdisk命令对/dev/sda块设备进行分区:

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):
```

敲入m可以看帮助菜单。

F可以查看硬盘剩余的未分区空间大小:

```
Command (m for help): F
Unpartitioned space /dev/sda: 118 GiB, 126700469760 bytes, 247461855 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

Start End Sectors Size
2048 247463902 247461855 118G
```

这里可以见/dev/sda还剩余118G。

p可以查看现在有几个分区(新硬盘应该是没有分区的):

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 118 GiB, 126701535232 bytes, 247463936 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E3B61140-3FE7-410D-8D65-EA59E46FE78F
```

接下来首先创建一个分区表,采用主流的GPT格式,该命令介绍如下:

g create a new empty GPT partition table

```
1 | Command (m for help): g
2 | Created a new GPT disklabel (GUID: 839F933F-2CA9-479F-9371-0E436802777F).
```

然后可以进行分区,命令介绍如下:

n add a new partition

```
Command (m for help): n

Partition number (1-128, default 1):
First sector (2048-247463902, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-247463902, default 247463902):

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 118 GiB.
Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: y

The signature will be removed by a write command.
```

同一个块设备的每个分区都有唯一编号,默认递增即可。

然后会让你选择分区的起始扇区与结束扇区,默认都是直接占满块设备剩余空间,也正符合我的需要,所以直接敲回车即可。

因为演示的原因,fdisk命令貌似检测到了我原先磁盘做过一次文件系统,所以选择抹除即可。

现在可以查看到分区/dev/sda1,它是/dev/sda这块盘的唯一分区,占据了所有空间:

确认之后,输入w命令保存所有修改:

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

再次Isblk, 你将看到sda盘已经有了一个sda1的分区:

```
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
2
            MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  NAME
                   0 118G 0 disk
3 sda
               8:0
                   0 118G 0 part
4
  ∟sda1
               8:1
5 mmcblk0
             179:0 0 59.5G 0 disk
  ⊢mmcblk0p1 179:1 0 43.9M 0 part /boot
  ∟mmcblk0p2 179:2
                   0 59.4G 0 part /
```

格式化文件系统

分区仍旧是块设备,需要制作文件系统后,才能被操作系统挂载。

在windows上,文件系统就是NTFS或者FAT32,在Linux系统下面有很多选择,它们特性各不相同:

```
1 pi@raspberrypi:~ $ mkfs
2 mkfs mkfs.bfs mkfs.cramfs mkfs.ext2 mkfs.ext3 mkfs.ext4 mkfs.fat m
```

在linux最新版本上,特性比较均衡的就是ext4文件系统了,制作文件系统其实就是"格式化":

```
1 | pi@raspberrypi:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
 2 mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
 3 Creating filesystem with 30932731 4k blocks and 7733248 inodes
4 Filesystem UUID: 69d20b7f-186d-4a14-9615-6c7659a22c29
 5 Superblock backups stored on blocks:
           32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
6
           4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
 7
 8
9 Allocating group tables: done
10 Writing inode tables: done
11 Creating journal (131072 blocks):
12 done
13 Writing superblocks and filesystem accounting information:
14 done
```

敲回车即可完成。

挂载目录

现在需要创建一个空目录,然后把"格式化"好的分区挂载上去:

```
1 | mkdir /home/pi/data
```

目录权限根据自己需要修改,然后mount挂载即可:

```
1 | sudo mount /dev/sda1 /home/pi/data/
```

现在/home/pi/data就可以访问了,也可以查看挂载情况:

```
pi@raspberrypi:~/data $ df -h
 2
   Filesystem
                   Size Used Avail Use% Mounted on
3 /dev/root
                    59G
                       2.8G
                               54G
                                     5% /
                                     0% /dev
                   459M
                           0 459M
4
  devtmpfs
5 tmpfs
                   464M
                        260K 463M
                                     1% /dev/shm
6
                   464M
                              451M
  tmpfs
                        13M
                                     3% /run
7
   tmpfs
                   5.0M
                        4.0K 5.0M
                                     1% /run/lock
8
   tmpfs
                   464M
                           0 464M
                                    0% /sys/fs/cgroup
9
   /dev/mmcblk0p1
                    44M
                          23M
                               21M
                                    52% /boot
                                     0% /run/user/999
10 tmpfs
                    93M
                           0
                               93M
11 tmpfs
                    93M
                           0
                               93M
                                     0% /run/user/1000
12 /dev/sda1
                   116G
                          61M 110G
                                     1% /home/pi/data
```

为了开机自动挂载,需要在/etc/fstab文件末尾追加一行配置:

```
1 /dev/sda1 /home/pi/data ext4 defaults 0 1
```

只需要修改前3个参数,其他参数默认即可(有兴趣可以自己查查):

• /dev/sda1: 哪一个分区

• /home/pi/data: 挂载到哪个目录

• ext4: 文件系统类型

一定要注意,如果fstab配置错误,机器重启就会失败,只能插显示器急救,所以我们在重启前要确保配置正确。

只需要执行sudo mount -a重新挂载所有目录,只要没有报错那么就说明一切正常。

关于linux系统的硬盘分区、格式化、挂载,就这些内容。

如果文章帮助您解决了工作难题,您可以帮我点击屏幕上的任意广告,或者赞助少量费用来支持我的持续创作,谢谢~



本条目发布于2019年11月21日

[https://yuerblog.cc/2019/11/21/linux%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b8%80%e5%9d%97%e7%a1%ac%e7%9b%98/]。属于基础运维分类。