Fotograma Studio 3.2

Manual de usuario

Edita, captura y comparte tus mejores jugadas: editor multipista, clips instantáneos a 60 fps con atajo o con la voz, grabación con pausa y marcadores, audio slowed + reverb, cortador y compresor. Se adapta solo a tu equipo.



Windows 10 / 11

Octubre de 2026

Contenido

1. Primeros pasos
Instalar y abrir · Las cinco pestañas · ¿Qué herramienta uso?

2. Editor de vídeo
Medios · Visor · Línea de tiempo · Inspector · Transiciones · Textos · Música · Menús contextuales · Proyectos

3. Exportar
Ajustes rápidos · Formatos de vídeo, solo audio y GIF · Códec de audio · Calidad o tamaño exacto · GPU automática

4. Captura: clips y grabación
Tu equipo · Búfer y su duración · Pausa · Marcadores · Capturas de pantalla · Mezclador en vivo y filtros · Codificación · Estadísticas · Recuperación

5. Comando de voz
Modelo sin conexión · Frases propias · Micrófono · Modo prueba

6. Fuentes de una grabación
Exportar fuentes · Pistas separadas · Estirar a 1080p

7. Audio Studio
Slowed + reverb, nightcore, 8D y más

8. Cortador de audio
Recortar, quitar trozos, dividir en partes

9. Compresor
Por porcentaje o a un tamaño exacto en MB

10. Casos de uso paso a paso
Once recetas para las situaciones más habituales

11. Atajos de teclado
Editor, Cortador y Captura

12. Solución de problemas
Preguntas frecuentes

1 Primeros pasos

Instalar, abrir y orientarte en la aplicación

Instalar y abrir

Hay dos versiones; las dos incluyen todo lo necesario (un FFmpeg moderno va dentro), así que no tienes que instalar nada más:

- **Fotograma-Studio-Setup-3.2.0.exe** — instalador. Crea accesos directos en el escritorio y en el menú Inicio, y abre los proyectos **.fgproj** con doble clic. Es la opción recomendada.
- **Fotograma-Studio-Portable-3.2.0.exe** — no se instala: se abre con doble clic desde cualquier carpeta o un pendrive.

> **Se adapta a tu equipo**
> La primera vez que la abres, la aplicación detecta tu tarjeta gráfica (NVIDIA, AMD o Intel, dedicada o integrada), el procesador, la memoria y las pantallas, y configura la captura y la exportación para ese PC. Puedes verlo y repetirlo en **Captura** → **Ajustes** → **Tu equipo** (capítulo 4).

> **Aviso de Windows SmartScreen**
> La primera vez, Windows puede mostrar «Windows protegió su PC» porque la aplicación no está firmada digitalmente. Pulsa **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.

Las cinco pestañas

En la barra superior eliges la herramienta. Cada pestaña conserva su trabajo al cambiar de una a otra.

Editor	Audio Studio	Cortador	Compresor	Captura
Une, recorta y monta vídeos con música, textos y transiciones.	Efectos de audio: slowed + reverb, nightcore, 8D…	Recorta canciones y audios con precisión.	Reduce el peso de un vídeo a un tamaño concreto.	Clips instantáneos y grabación de pantalla.

Cuando la captura está activa, junto a la pestaña **Captura** aparece un punto: **verde azulado** con el búfer de repetición en marcha y **rojo parpadeante** mientras grabas.

¿Qué herramienta uso?

Quiero…	Usa
Guardar la jugada que acaba de pasar	**Captura** → búfer de repetición + `F8` o tu frase de voz
Grabar una partida o tutorial completo	**Captura** → **Grabar** (`F9`)
Unir varios clips, añadir música, textos o efectos	**Editor** y luego **Exportar**
Que el vídeo pese menos (WhatsApp, Discord, correo)	**Compresor**, o los ajustes rápidos de **Exportar**
Separar mi voz del sonido del juego	**Medios** → clic derecho → **Exportar fuentes**

Pasar un clip de 1440×1044 a 1920×1080 sin bordes	**Medios** → clic derecho → **Estirar a 1920×1080**
Sacar solo el audio de un montaje (MP3, OGG, FLAC…) o hacer un GIF	**Editor** → **Exportar** → Formato
Hacer una captura de pantalla dentro del juego	**Captura** → atajo de captura de pantalla (p. ej. `F10`)
Hacer una versión slowed + reverb de una canción	**Audio Studio**
Recortar una canción, quitar la intro o hacer un tono	**Cortador**

2 Editor de vídeo

Monta tus clips con música, textos, color y transiciones



El Editor con tres clips, una canción y un texto

1. **Medios** (izquierda): tus archivos importados. Filtra por **Todo**, **Vídeo**, **Audio** o **Capturas**.
2. **Visor** (centro): la vista previa tal como se exportará, con el cabezal, reproducción y volumen.
3. **Inspector** (derecha): los ajustes del elemento seleccionado (clip, audio o texto).
4. **Línea de tiempo** (abajo): pista de **Textos**, pista de **Vídeo** (V1) y las pistas de **Audio** que quieras.

Importar medios

Pulsa **Importar** (`Ctrl+I`) o arrastra archivos desde el Explorador al panel Medios o directamente a la línea de tiempo. Acepta casi cualquier vídeo (MP4, MKV, MOV, AVI…) y audio (MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG…). Con **doble clic** o el botón **+** de una tarjeta, el archivo pasa a la línea de tiempo; **Añadir todo a la línea de tiempo** los coloca todos en orden.

> **Etiquetas de las tarjetas**
>
> **Clip** / **Grabación** marcan lo capturado con Fotograma Studio; **4 pistas** indica que el vídeo guarda varias fuentes de audio; **proxy** significa que se usa una copia ligera solo para la vista previa (la exportación usa siempre el original).

Visor y lienzo

Arriba del visor eliges el **Lienzo** (proporción del vídeo final: automático según el primer clip, 16:9, 9:16 vertical, 1:1, 4:3, 4:5 o 21:9) y cómo encajan los clips de otra proporción: **Ajustar** (bandas negras) o **Rellenar** (recorta los bordes). A la derecha se ve la salida prevista (p. ej. *1280×720 · 60 fps*) y el botón de pantalla completa (`F`).

El selector **Fluida** | **Original** decide qué se reproduce en el visor. **Fluida** (por defecto) prepara en segundo plano una copia ligera de cada clip pesado (720p, pensada para avanzar y retroceder al instante); mientras tanto verás «Optimizando vista previa… %». Así la reproducción no se pega ni se desfasa el audio aunque el PC esté ocupado (por ejemplo, con un juego o la captura abiertos). **Original** reproduce los archivos tal cual, a toda su nitidez. Las copias se guardan para la próxima vez y **la exportación usa siempre los originales**.

Línea de tiempo


- **Mover**: arrastra un clip de vídeo para reordenarlo; los audios y textos se mueven libremente y pueden cambiar de pista.
- **Recortar**: arrastra los bordes izquierdo o derecho de cualquier clip.
- **Dividir**: coloca el cabezal y pulsa `S` (o **Dividir**). Útil para quitar trozos: divide al principio y al final de la parte sobrante, selecciónala y pulsa `Supr`.
- **Imán** (`N`): ajusta automáticamente a los bordes y al cabezal.
- **Zoom**: `Ctrl` + rueda, los botones de lupa o **Ajustar** para ver todo.
- Cada pista de audio tiene **M** (silenciar), **S** (solo) y volumen. **+ Pista de audio** añade más.

Inspector de un clip de vídeo

- **Recorte**: entrada y salida exactas, con **[Entrada aquí** y **Salida aquí]** desde el cabezal (`I` / `O`).
- **Velocidad**: de 0,1× a 16× (botones rápidos 0,25× a 4×). Cámara lenta o acelerado; el audio se ajusta sin cambiar el tono.
- **Color**: 11 filtros (Vívido, Cálido, Frío, Cine, Vintage, Dramático, Blanco y negro, Sepia…) con intensidad, y ajustes finos de brillo, contraste, saturación, temperatura, etc.
- **Transformar**: rotar, voltear y **encuadrar** (recortar la imagen) con proporción fija.
- **Audio**: volumen hasta el 200 % y fundidos de entrada y salida.

Transiciones

Entre dos clips aparece un pequeño botón en la unión. Haz clic en él para elegir la transición y su duración: **Disolver**, **Fundido a negro**, **Destello blanco**, **Barridos**, **Deslizar** y **Círculo**. Se ven en vivo en el visor.



Panel de transición entre dos clips

Textos y títulos

Pulsa **Texto** (T) para añadir un texto en el cabezal. En el Inspector cambias el contenido, la fuente, el tamaño, el color, negrita y cursiva, la alineación, el fondo, el contorno, la sombra y los fundidos.

Para colocarlo, **arrástralo directamente en el visor** o usa la cuadrícula de **Posición**. Su duración se ajusta arrastrando los bordes en la pista Textos.



Texto seleccionado: se edita en el Inspector y se mueve en el visor

Música y audio




Canción seleccionada: volumen y fundidos

Pulsa **Música** o arrastra un MP3 a una pista de audio. Al seleccionarlo puedes ajustar dónde empieza, el recorte, el volumen y los **fundidos** (muy útiles al final del vídeo).


Si el audio de un clip dura más que el vídeo, al reproducir la imagen queda en negro y el audio sigue hasta terminar, igual que en el archivo exportado.

Menús de clic derecho

Casi todo tiene un menú contextual con las acciones más útiles.



Clic derecho en un clip de vídeo



Clic derecho en un archivo de Medios


- **Separar audio a una pista**: saca el audio del clip a una pista propia (el clip queda silenciado) para moverlo o editarlo por separado.
- **Copiar / Pegar ajustes** (`Ctrl+Mayús+C` / `Ctrl+Mayús+V`): aplica el mismo color, velocidad y encuadre a otros clips.
- En Medios: enviar el archivo al **Audio Studio**, al **Cortador** o al **Compresor**, **Exportar fuentes** y **Estirar a 1920×1080** (ver capítulo 6).

Guardar el proyecto

Guardar (`Ctrl+S`) crea un archivo **.fgproj** con el montaje (no copia los vídeos: guarda dónde están). **Abrir** (`Ctrl+O`) lo recupera. Hay deshacer y rehacer ilimitados (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`).

3 Exportar

Convierte el montaje en vídeo, audio o GIF



Ventana Exportar vídeo (`Ctrl+E`)

Ajustes rápidos

Un clic configura todo para el destino: **YouTube 1080p**, **YouTube 4K**, **TikTok / Reels**, **Instagram 4:5**, **WhatsApp · 16 MB**, **Discord · 10 MB**, **Máxima calidad** y **ProRes (edición)**. Después puedes retocar cualquier opción.

Imagen y fotogramas

- **Resolución**: original o una fija (720p, 1080p, 1440p, 4K…). **Lienzo** y **Ajustar / Rellenar** funcionan como en el visor.
- **FPS de salida**: mantener los originales o elegir 24, 30, 60, 120… Al cambiarlos, elige el método: **Rápido** (duplica o descarta fotogramas), **Mezcla** (fundido entre fotogramas) o **Interpolación** (crea fotogramas intermedios con movimiento; ideal para cámara lenta suave, pero más lento).

Calidad y tamaño


Modo	Cuándo usarlo
Calidad	Calidad constante (CRF): el tamaño depende del contenido. Lo mejor para YouTube o para guardar.
Tamaño (MB)	Escribes el peso final exacto, p. ej. 16 MB para WhatsApp. Usa dos pasadas para clavarlo.
Porcentaje	Un % del tamaño que tendría con calidad alta.
Bitrate	Control manual en Mb/s, para quien lo necesite.

El panel derecho muestra el **tamaño estimado** y el resumen. En **Codificación** eliges velocidad / eficiencia y el **codificador**:

- **Automático (según tu equipo)**, el predeterminado: usa la tarjeta gráfica para «Calidad» o «Bitrate» (mucho más rápido) y la CPU cuando hay que clavar un tamaño, porque solo ella hace dos pasadas.
- **CPU** (máxima calidad por MB) o una **GPU** concreta (NVIDIA, AMD o Intel).

Formatos de salida

Tipo	Formatos
Vídeo	MP4 (H.264, H.265, AV1), MKV (H.264, H.265), WebM (VP9, AV1), MOV (H.264, ProRes 422 HQ) y AVI (H.264)
Solo audio	MP3, M4A (AAC), OGG (Opus), OGG (Vorbis), OPUS, FLAC y WAV: el sonido de la línea de tiempo (clips, música y fundidos) sin la imagen
GIF animado	Con paleta optimizada para cada vídeo. Al elegirlo se proponen 480p y 15 fps para que pese poco; los GIF no llevan sonido



Exportar solo el audio del montaje: bitrate, frecuencia y canales


Audio de los vídeos

En el grupo **Audio** eliges el **códec** (AAC, MP3, Opus, Vorbis, AC3, FLAC, ALAC o PCM: solo aparecen los que admite el contenedor), el **bitrate**, la **frecuencia** (original, 44,1, 48 o 96 kHz) y los **canales** (original, estéreo o mono). Con «Automático» se usa el más adecuado: AAC en MP4, MOV y MKV; Opus en WebM; MP3 en AVI.

> **Consejo**
>
> Para redes sociales, **MP4 · H.264** con audio AAC es lo más compatible. Para guardar el sonido sin pérdida, **Solo audio · FLAC**. Un GIF guarda los tiempos en centésimas: 15 fps quedan en 16,7, y por eso los valores que mejor encajan son 10, 20, 25 o 50 fps.

4 Captura: clips y grabación

Lo mejor de OBS y Medal en una pestaña



Pestaña Captura con el búfer activo: visor, controles, fuente de vídeo, mezclador y capturas recientes

La captura y la codificación se hacen en la **tarjeta gráfica** (AMD, NVIDIA o Intel), así el juego conserva sus fotogramas, y los clips salen a **60 fps reales**, tan fluidos como los de OBS. Arriba del visor se ven el estado (búfer, marcadores, «Captura real» con las imágenes nuevas por segundo, codificador, tamaño y pistas) y el interruptor de **Vista previa**.



Controles: búfer, guardar clip, duración del búfer, grabar, marcador y captura de pantalla

Búfer de repetición: clips al momento

El búfer guarda continuamente los últimos segundos sin ocupar espacio permanente. Cuando pase algo bueno, guardas el clip **después** de que haya ocurrido:

1. Pulsa **Iniciar búfer** (`Mayús+F8`). El punto junto a la pestaña se vuelve verde azulado.
2. Juega con normalidad. Cuando quieras el clip, pulsa `F8` (funciona dentro del juego), di tu **frase de voz** o usa **Guardar clip**.
3. Suena un aviso y, en un instante, el clip aparece en **Capturas** (derecha) y en **Medios**.

Duración del búfer (y del clip)

El selector que hay junto a **Guardar clip** elige cuántos segundos guarda cada clip: de **10 s a 15 min**, o **Personalizado…** para escribir cualquier valor de 5 a 1800 s en Ajustes. Se aplica al momento, sin reiniciar la captura. Ajustes indica también cuánto ocupa en el disco temporal.

Hay además un **clip corto** con su propio atajo (10, 15, 20 o 30 s), para las jugadas rápidas sin tener que cambiar la duración.

> **Seguir grabando tras el aviso**
> En Ajustes puedes hacer que el clip incluya 1–10 s más después de pedirlo. Es muy útil con la voz: el clip no se corta justo cuando terminas la frase.

Marcadores y capturas de pantalla

- **Marcador** (botón de la bandera o su atajo): marca el instante actual. Queda como **capítulo** dentro del clip o de la grabación, así que en VLC u otros reproductores saltas directo a él. La lista de capturas muestra cuántos tiene cada vídeo.
- **Captura de pantalla** (botón de la cámara o su atajo): guarda un PNG del instante exacto, sacado del propio búfer, sin abrir otra captura que compita con el juego. Si grabas a 1920×1080 estirado, la imagen sale estirada igual que el vídeo.

Grabación continua

Grabar (`F9`) graba hasta que vuelvas a pulsarlo; el botón muestra el tiempo. Puedes grabar y tener el búfer activo a la vez sin coste extra: comparten la misma codificación.

- **Pausa** / **Reanudar** (aparece al grabar, o con su atajo): lo grabado en pausa no entra en el archivo, que queda seguido y sin huecos. El búfer sigue funcionando.
- **Dividir las grabaciones largas** (Ajustes): guarda un archivo cada 15, 30 o 60 minutos y sigue grabando en otro, sin cortes.
- **Recuperación**: si el PC se apaga o la aplicación se cierra de golpe mientras grabas, al volver a abrirla aparece una **Grabación recuperada** con todo lo grabado hasta ese momento.


Fuente de vídeo

- **Pantalla**: captura un monitor completo. Es la mejor opción para **juegos a pantalla completa** (también con resoluciones estiradas como 1440×1044).
- **Ventana o juego**: captura solo una ventana, aunque tenga otras encima. Se busca por programa cada vez que empieza la captura. Si la minimizas, la imagen se pausa.
- **Fotogramas**: 30, 60, 120, 144, 165 o 240 fps.
- **Resolución de salida**: **Nativa** (igual que la pantalla, sin bordes negros ni reescalado) o 1920×1080 / 2560×1440 / 1280×720 en 16:9. Con estas últimas se graba en nativa (lo más fluido) y el clip se **estira al guardarlo**, en la GPU y en unos segundos (sustituye a un *escalador.bat*).
- **Método de captura** y **Optimizar fluidez**: «Automático» es lo más fluido en juegos a pantalla completa. Si notas tirones, pulsa Optimizar fluidez con el juego abierto: prueba cada método durante unos segundos y aplica el mejor para tu PC.
- Si el juego **cambia de resolución** o entras y sales de pantalla completa, la captura se reconecta sola y conserva el búfer.

Mezclador de audio

Añade como fuente cualquier dispositivo de entrada: tu **micrófono** y, si usas **Voicemeeter**, sus salidas (por ejemplo *Out B1* con el juego y *Out B2* con la música). Cada fuente tiene:

- Nombre editable (es el nombre de su pista en el archivo), medidor en vivo, **volumen** (hasta 200 %) y **silenciar**. El volumen y el silencio se aplican **al momento**, sin reiniciar la captura. Con el atajo «Silenciar / activar micrófono» lo haces sin salir del juego.
- **Sinc. (ms)**: desfase de sincronía. Un valor negativo adelanta el audio.
- **FX**: filtros como los de OBS. **Reducir ruido** quita el ruido de fondo constante (ventilador, aire acondicionado); **Puerta de ruido** silencia la fuente cuando no hablas; **Compresor** iguala el volumen (sube lo suave y contiene los gritos).
- **Limitador** (abajo): evita que la mezcla sature cuando varias fuentes suenan fuerte a la vez.




Filtros de una fuente (botón FX)

Con **Pistas separadas** activado, el vídeo guarda la **pista 1 con la mezcla** (la que suena en cualquier reproductor, también en el de Windows) y **una pista más por cada fuente**. Así después puedes, por ejemplo, quitar la música o subir tu voz (capítulo 6).

Calibrar la sincronía

El sonido que pasa por Windows y Voicemeeter suele llegar unos 100–200 ms tarde. **Calibrar** lo mide solo: aparece un cuadrado que parpadea mientras suenan 8 pitidos cortos, y la app calcula el retraso de cada fuente.



Calibrar sincronía de audio

Revisa el resultado y pulsa **Aplicar corrección**. Los micrófonos quedan sin marcar por defecto (oyen los pitidos por los altavoces, pero tu voz no tiene ese retraso).


> **Antes de calibrar**
> Detén el búfer y la grabación, y no lo hagas en mitad de una llamada: los pitidos suenan por tus altavoces.

Ajustes de captura



Tu equipo y Búfer y clips

- **Tu equipo**: la gráfica (integrada o dedicada), el procesador, la memoria, las pantallas con sus Hz, los codificadores por GPU que funcionan y el FFmpeg incluido, con consejos para tu PC. **Configurar según mi equipo** vuelve a aplicar la configuración recomendada.
- **Búfer y clips**: duración (chips o personalizada), clip corto, seguir grabando tras el aviso, **carpeta** de destino (por defecto *Vídeos\Fotograma Studio*), formato **MP4, MKV o MOV**, dividir las grabaciones largas, añadir a Medios y sonido de aviso.



Codificación

- **Codificador** (automático = la GPU de tu equipo) y **códec**: **H.264** (máxima compatibilidad) o **HEVC** (archivos más ligeros).
- **Control de tasa**: *Calidad constante* reparte los bits según la escena; *Bitrate variable* o *constante* (6–120 Mb/s, con el tamaño por minuto) hacen que el peso sea previsible.
- **Preajuste**: *Equilibrado* es el recomendado; *Calidad* exige más a la tarjeta; *Velocidad* deja más margen al juego.
- **Prioridad en la GPU**: «Alta» evita que el juego deje la captura sin imágenes (como OBS).
- **Audio**: códec AAC (compatible con todo) u Opus, y bitrate por pista.
- **Atajos globales**: haz clic en un campo y pulsa la combinación (`Retroceso` lo borra). Las letras sueltas necesitan `Ctrl`, `Alt` o `Mayús` para no interferir al jugar.
- **General**: iniciar el búfer al abrir la app y seguir en la bandeja al cerrar.

Estadísticas

La pestaña **Estadísticas** del panel lateral muestra, con la captura en marcha: fps reales, imágenes repetidas, velocidad del codificador (por debajo de 1× no da abasto), bitrate real y tamaño por minuto, uso de la CPU, espacio libre y cuánto tiempo de grabación queda, búfer en disco, tiempo activo, reconexiones, prioridad en la GPU y si el modo eficiencia de Windows está desactivado para la captura.

Seguir capturando con la ventana cerrada


Si cierras la ventana mientras capturas, Fotograma Studio sigue en la **bandeja del sistema** (junto al reloj) con los atajos y la voz activos. Su menú permite guardar un clip o un clip corto, iniciar o detener el búfer y la grabación, pausarla, poner un marcador, hacer una captura de pantalla, abrir la app o **Salir**. Al salir se guarda la grabación en curso.

Capturas recientes

En la pestaña **Capturas** del panel lateral: doble clic abre el clip en el Editor; los botones lo añaden a Medios o lo muestran en la carpeta, y el menú ofrece exportar fuentes, estirar a 1080p o recortar su audio. Las capturas de pantalla aparecen con la etiqueta **Imagen** y se abren con doble clic.

5 Comando de voz

Guarda clips diciendo una frase, como «Medal, clip that», pero con tus palabras



Pestaña Voz del panel lateral

El reconocimiento funciona **sin conexión** en tu PC: nada de lo que dices sale del equipo. Solo escucha tus frases, así que es rápido y preciso.

Configurarlo (una vez)

1. En **Captura** → pestaña **Voz**, activa **Guardar clips con la voz**.
2. Elige el idioma y pulsa **Descargar modelo** (unos 35–40 MB, solo la primera vez).
3. Escribe tus **frases** y pulsa `Enter`. Por defecto: «guarda eso» y «graba eso». En inglés puedes usar «clip that».
4. Elige tu **micrófono**: el micrófono directo, no una salida con el sonido del juego o de Discord, para que no se active con la voz de otros.

El indicador de la barra de controles muestra «Di "guarda eso"» cuando está escuchando, reacciona a tu voz y se ilumina al guardar un clip.

Consejos para que funcione mejor

- Usa frases de **2 o 3 palabras** que no digas normalmente al jugar.
- **Espera entre clips** evita guardar dos veces seguidas (4 s por defecto).
- Activa **Mostrar todo lo que reconoce** para comprobar cómo te entiende, y desactívalo al jugar para la máxima precisión.
- La voz solo guarda clips si el **búfer está activo**; si no, verás un aviso.

6 Fuentes de una grabación


Tu voz, el juego y la música, cada uno por separado

Si grabas con **Pistas separadas**, cada fuente queda en su propia pista. Desde **Medios** (clic derecho en el archivo), o desde el menú de una captura reciente, tienes tres herramientas:

Exportar fuentes

Guarda las pistas que marques como archivos independientes: WAV o FLAC (sin pérdida), MP3, M4A, OGG u **Original** (copia exacta, instantánea). Opcionalmente, también el **vídeo sin audio**.

Útil para editar la voz en otro programa, subir solo el audio o rehacer la mezcla.



Exportar fuentes de un clip con 4 pistas

Abrir con las pistas separadas

Coloca en la línea de tiempo el vídeo (silenciado) y **una pista de audio por fuente**, con su nombre (Mic, Juego, Música…). Así puedes bajar la música, cortar un comentario o silenciar el juego en un tramo, y exportar con la nueva mezcla.

Estirar a 1920×1080 (16:9)


Convierte un vídeo de otra proporción (por ejemplo 1440×1044, la resolución estirada habitual en shooters) a 1920×1080 a pantalla completa, sin bordes negros, con alta calidad (x264, CRF 18) y conservando todas las pistas de audio. Crea un archivo nuevo junto al original, terminado en *_1080p_Estirado*.



Filtro «Capturas» en Medios: los clips y grabaciones hechos con Fotograma Studio

7 Audio Studio

Slowed + reverb y otros efectos en tiempo real



Audio Studio con el preset Slowed + Reverb

1. Abre una canción con **Abrir otro**, arrastrándola, o desde Medios (**Abrir en Audio Studio**). También acepta vídeos (usa su audio).
2. Elige un **preset**: Slowed + Reverb, Super slowed, Solo reverb, Nightcore, Sped up, Lo-fi, Audio 8D, Bajo el agua u Original. Pulsa `Espacio` para escucharlo.
3. Ajusta a tu gusto en el panel **Efectos**:
   - **Velocidad y tono**: como un vinilo, más lento = más grave.
   - **Reverb**: cantidad, tamaño de la sala, pre-retardo y brillo.
   - **Ecualizador**: graves, agudos y filtro lo-fi.
   - **Espacio**: efecto 8D (el sonido gira; mejor con auriculares) y anchura estéreo.
4. Arrastra los marcadores blancos de la onda para usar solo una parte.
5. Elige el formato (MP3, M4A, AAC, OGG Opus u OGG Vorbis, OPUS, AC3, FLAC, ALAC, WAV de 16 o 24 bit, o **vídeo MP4** con portada y onda animada), y si quieres la frecuencia y los canales, y pulsa **Exportar**, o **Al editor** para usarla como música de tu montaje.

8 Cortador de audio

Recorta, quita trozos o divide un audio en partes




Cortador con una selección de 15 s

- **Seleccionar**: arrastra sobre la onda y ajusta los bordes. También puedes escribir el inicio, el fin y la duración, o usar **15 s**, **30 s** y **60 s** desde el cursor. Rueda = zoom; la barra inferior muestra el archivo completo.
- **Conservar o Eliminar**: conservar exporta solo la selección; eliminar la quita y une el resto (ideal para quitar una intro, un silencio o un error).
- **Marcadores** (`M`): divide el audio en partes y **Exportar partes** las guarda todas de una vez.
- **Ajustes**: fundidos de entrada y salida, ganancia y normalizar a −14 LUFS (el volumen estándar de Spotify y YouTube).
- **Formato**: **Original** copia sin recodificar (instantáneo y sin pérdida) cuando solo recortas. Para un corte exacto al milisegundo, elige cualquier otro formato: MP3, M4A, AAC, OGG (Opus o Vorbis), OPUS, AC3, FLAC, ALAC o WAV de 16 o 24 bit. También puedes cambiar la frecuencia y pasar a mono o estéreo.

Atajos: `Espacio` reproducir · `I` / `O` inicio y fin de la selección · `M` marcador · `Ctrl+A` todo · `Esc` quitar la selección.

9 Compresor

Que el vídeo pese lo que tú quieras



Compresor al 50 %: estima el tamaño final y la calidad

1. Elige el vídeo (o en Medios: clic derecho → **Comprimir este vídeo**).
2. Elige el modo:
   - **Por porcentaje**: 10 %–75 % del tamaño original, con botones rápidos.
   - **Tamaño exacto (MB)**: escribe el peso final, por ejemplo 8, 10, 16 o 25 MB.
3. Revisa el **Resultado**: tamaño, resolución, fps, bitrate y una barra de calidad estimada. Si la calidad baja demasiado, reduce la resolución (720p) o los fotogramas.
4. Deja activas las **dos pasadas** para que el tamaño final sea muy preciso y pulsa **Comprimir**.

En las opciones avanzadas eliges el **códec**: H.264 (compatible), H.265 (más compresión), VP9 en WebM (para la web) o AV1 (máxima compresión, más lento), y el contenedor MP4 o MKV.

10 Casos de uso paso a paso

Recetas para las situaciones más habituales

1 · Guardar una jugada y subirla a TikTok o Reels

Captura Editor Acabas de hacer un ace y quieres publicarlo en vertical.

1. Antes de jugar: **Captura** → **Iniciar búfer**, o activa «Iniciar el búfer al abrir la aplicación».
2. Tras la jugada: `F8` o di «guarda eso».
3. En **Capturas**, haz doble clic en el clip: se abre en el Editor.
4. Recorta los bordes del clip para dejar solo la jugada; añade un texto (`T`) si quieres.
5. Pon el **Lienzo** en **9:16** y elige **Rellenar**.
6. **Exportar** → ajuste rápido **TikTok / Reels** → **Exportar vídeo**.

2 · Grabar una partida completa y sacar los mejores momentos

Captura Editor Para un vídeo resumen de YouTube.

1. `F9` al empezar la partida y `F9` al terminar. Pausa la grabación entre rondas si quieres, y pon un **marcador** en cada buena jugada.
2. Al abrir la grabación, los marcadores son capítulos: en VLC u otros reproductores saltas directamente a cada jugada.
3. Abre la grabación en el Editor. Recorre con `J` / `K` / `L` (±5 s) y las flechas (fotograma a fotograma).
4. Marca cada momento con `S` al principio y al final, selecciona lo que sobra y pulsa `Supr`.
5. Añade transiciones **Disolver** entre los cortes y una música baja (volumen 30–50 %) con fundido final.
6. **Exportar** → **YouTube 1080p**.

3 · Jugar a 1440×1044 estirado: grabar sin bordes o pasarlo a 1080p

Captura Medios Sustituye el antiguo escalador.bat.

1. Fuente **Pantalla** y resolución **Nativa**: graba exactamente 1440×1044, sin bordes negros y sin perder fps.
2. ¿Lo quieres ya en 16:9? Elige **1920×1080** en «Resolución de salida»: se graba en nativa y cada clip se estira al guardarlo, en la GPU.
3. Para clips ya grabados: Medios → clic derecho → **Estirar a 1920×1080 (16:9)**.

4 · Enviar un vídeo por WhatsApp o Discord

Compresor Exportar El archivo supera el límite de tamaño.

1. Vídeo suelto: **Compresor** → **Tamaño exacto (MB)** → 16 (WhatsApp), 10 (Discord sin Nitro) o 25.
2. Montaje del Editor: **Exportar** → **WhatsApp · 16 MB** o **Discord · 10 MB**.
3. Si se ve borroso, baja la resolución a 720p y los fps a 30: con pocos MB rinden mejor.

5 · Quitar la música o subir mi voz en un clip ya grabado

Medios Editor Grabaste con «Pistas separadas».

1. Medios → clic derecho en el clip → **Abrir con las pistas separadas**.
2. En la línea de tiempo verás una pista por fuente: silencia **Música** (M), sube **Mic** o recorta trozos de cualquiera.
3. Exporta como siempre. Para tener los audios sueltos: **Exportar fuentes** en WAV.

6 · Montaje de varios clips con música y transiciones

Editor Un vídeo de highlights de la semana.

1. Filtra **Capturas** en Medios, selecciona tus clips y arrástralos a la pista de vídeo en orden.
2. Ajusta el color de uno (p. ej. **Vívido**) y cópialo a los demás con `Ctrl+Mayús+C` / `Ctrl+Mayús+V`.
3. Añade transiciones en las uniones, un título al inicio y la música con fundido de salida.
4. Guarda el proyecto (`Ctrl+S`) para retocarlo después, y exporta.

7 · Cámara lenta suave de una jugada

Editor Exportar Repetir un momento a media velocidad.

1. Divide (`S`) el tramo, duplícalo (`Ctrl+D`) y pon el duplicado a **0,5×** o **0,25×**.
2. Al exportar, deja 60 fps y elige **Interpolación** para crear fotogramas intermedios y que no se vea a saltos.

8 · Hacer un slowed + reverb para compartir

Audio Studio Canción en ambiente lento con reverb.

1. Abre la canción en **Audio Studio** → preset **Slowed + Reverb**.
2. Ajusta la velocidad (0,8× es un buen punto) y la cantidad de reverb.
3. Exporta en **MP4** con portada para subirlo como vídeo, o en MP3.

9 · Hacer un tono de llamada o quitar la intro de una canción

Cortador

1. Abre el audio en el **Cortador**; coloca el cursor donde empieza el estribillo y pulsa **30 s**.
2. Añade 0,5 s de fundido de entrada y 1,5 s de salida, y activa la normalización.
3. Exporta en M4A o MP3. Para quitar la intro: selecciónala, modo **Eliminar** y exporta.

10 · Pasarle la aplicación a un amigo

Instalación Funciona en cualquier PC con Windows 10 u 11.

1. Envíale el **instalador** o el **portable** (y este manual). No necesita instalar FFmpeg ni nada más.
2. Al abrirla por primera vez, la aplicación detecta su tarjeta gráfica y su procesador y se configura sola.
3. Si juega a pantalla completa, que pulse **Optimizar fluidez** con el juego abierto para afinar la captura en su equipo.

11 · Sacar la música de un montaje o hacer un GIF de una jugada

Editor Para compartir solo el sonido, o una jugada corta en un chat.

1. **Exportar** → Formato **Solo audio · MP3** (o OGG, FLAC, WAV…), elige el bitrate y exporta.
2. Para un GIF: recorta el clip a unos pocos segundos, Formato **GIF animado** (se proponen 480p y 15 fps) y exporta.

11 Atajos de teclado

Para trabajar más rápido

Captura (globales: funcionan dentro del juego)

Tecla	Acción
`F8`	Guardar clip
`F9`	Iniciar / detener grabación
`Mayús+F8`	Iniciar / detener el búfer de repetición
Sin asignar	Guardar clip corto · Pausar / reanudar grabación · Poner marcador · Captura de pantalla · Silenciar / activar micrófono

Se cambian y asignan en Captura → Ajustes → Atajos globales (por ejemplo `Alt+F8` clip corto, `Ctrl+F8` marcador, `F10` captura de pantalla).

Editor

Tecla	Acción
`Espacio`	Reproducir / pausa (también en Audio Studio y Cortador)
`←` `→`	Fotograma anterior / siguiente (con `Mayús`: 1 s)
`J` `K` `L`	−5 s / pausa / +5 s
`S` o `Ctrl+K`	Dividir en el cabezal
`I` / `O`	Marcar entrada / salida
`T`	Añadir texto
`N`	Activar / desactivar el imán
`F`	Pantalla completa
`Supr`	Eliminar lo seleccionado
`Ctrl+D`	Duplicar
`Ctrl+Mayús+C` / `Ctrl+Mayús+V`	Copiar / pegar ajustes de un clip
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Deshacer / rehacer
`Ctrl+S` / `Ctrl+O`	Guardar / abrir proyecto
`Ctrl+I` / `Ctrl+E`	Importar / exportar
`Ctrl` + rueda, `+` / `−`	Zoom de la línea de tiempo

Cortador

Tecla	Acción
`I` / `O`	Inicio / fin de la selección en el cursor
`M`	Añadir marcador
`Ctrl+A` · `Esc`	Seleccionar todo · quitar la selección

12 Solución de problemas

Preguntas frecuentes

> **Privacidad**
> Todo se procesa en tu PC: los vídeos, el audio y el reconocimiento de voz nunca se envían a internet. Solo se usa la conexión una vez, para descargar el modelo de voz.

El audio del clip va un poco retrasado respecto a la imagen

Es normal con Voicemeeter u otros mezcladores virtuales. Usa **Calibrar** en el mezclador (capítulo 4) o escribe un desfase negativo en **Sinc.** (por ejemplo −110 ms) en las fuentes afectadas.

El comando de voz no reacciona

- Comprueba que el **búfer está activo**: la voz solo guarda clips con el búfer en marcha.
- En la pestaña Voz, el estado debe ser **Escuchando**. Si dice «Falta descargar el modelo», pulsa **Descargar modelo**.
- Elige el micrófono correcto y activa **Mostrar todo lo que reconoce** para ver qué entiende. Prueba otra frase si confunde alguna palabra.

El juego pierde fotogramas al capturar

- Apaga la **Vista previa** de la pestaña Captura mientras juegas.
- Comprueba que el codificador es la GPU (aparece arriba del visor, p. ej. *AMD AMF · H264*), no *CPU (x264)*.
- Baja la calidad un paso o usa **HEVC**. Mantén la resolución **Nativa**.

La captura de ventana se queda congelada o en negro

Windows no envía imagen de las ventanas **minimizadas**. Para juegos a pantalla completa usa la fuente **Pantalla**. Si el programa se cerró y se volvió a abrir, la captura lo encuentra de nuevo al iniciarla.

El clip va a tirones aunque el juego va bien

- Mira la pestaña **Estadísticas**: «Captura real» debería marcar unos 60/60 fps y la velocidad del codificador, 1×.
- Pulsa **Optimizar fluidez** con el juego abierto y deja la prioridad en la GPU en «Alta».
- Graba en resolución **Nativa** o deja que el clip se estire al guardarlo (ya lo hace así por defecto).

La vista previa del editor va a tirones o el audio se desfasa

- Deja el visor en **Fluida** y espera a que termine «Optimizando vista previa…» la primera vez que abras el proyecto.
- Desde la 3.2 el reloj sigue el tiempo real: si el PC va muy cargado, el vídeo puede mostrar menos imágenes por segundo, pero ya no se queda pegado ni se adelanta el audio.

En el reproductor de Windows no se oye el juego

Desde la 3.0.1, la mezcla (pista 1) lleva más bitrate que las pistas sueltas, porque el reproductor de Windows elige la de más bitrate. En clips anteriores, cambia la pista de audio en el reproductor o ábrelos en Fotograma Studio.

Quiero clips más cortos o más largos

Usa el selector de duración que hay junto a **Guardar clip** (de 10 s a 15 min, o personalizado), o asigna el atajo de **clip corto**.

La aplicación se cerró mientras grababa

Vuelve a abrirla: lo grabado aparece como **Grabación recuperada** en la lista de capturas y en la carpeta.

Un atajo aparece en rojo («En uso por otra aplicación»)

Otro programa (Discord, el software de la tarjeta gráfica, OBS…) ya usa esa tecla. Elige otra combinación, por ejemplo `Alt+F8`.

¿Dónde se guardan los clips?

Por defecto en **Vídeos\Fotograma Studio**. Cámbialo en Captura → Ajustes → Carpeta, o pulsa **Abrir** en la pestaña Capturas.

Cerré la ventana y sigue capturando

Es intencionado: queda en la bandeja del sistema. Para salir del todo, clic derecho en su icono → **Salir**, o desactiva «Al cerrar mientras captura, seguir en la bandeja».

Un vídeo muestra la etiqueta «proxy»

Su formato no se puede previsualizar directamente, así que la app creó una copia ligera solo para el visor. La exportación usa siempre el archivo original con toda su calidad.

La exportación por tamaño queda un poco por debajo del objetivo

Es a propósito: se deja un pequeño margen para no pasarse nunca del límite (por ejemplo, los 16 MB de WhatsApp).