

# Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale\\_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

## Ruolo amministratore

Amministrazione utenti

← App · Esci

| NOME                | EMAIL / USERNAME                                     | RUOLO | STATO  | ONLINE | GRUPPO               | AREE | AZIONI                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministratore (tu) | admin@local<br>admin                                 | admin | active | ●      | —                    | 1    | <div>Disabilita</div> <div>Rendi utente</div> <div>Reset password</div>                                        |
| Manuale Utente      | manuale.utente@tracker-porti.local<br>manuale_utente | user  | active | ●      | Monitoraggio Toscana | 1    | <div>Disabilita</div> <div>Rendi admin</div> <div>Reset password</div> <div>Impersona</div> <div>Elimina</div> |
| Squadra Porto       | squadra.porto@tracker-porti.local<br>squadra_porto   | user  | active | ●      | Monitoraggio Toscana | 1    | <div>Disabilita</div> <div>Rendi admin</div> <div>Reset password</div> <div>Impersona</div> <div>Elimina</div> |

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

| NOME | DESCRIZIONE | MEMBRI                       | AZIONI |
|------|-------------|------------------------------|--------|
|      |             | Manuale Utente Squadra Porto |        |

*Pagina di amministrazione: tabella utenti con ruolo, stato, gruppo, aree e azioni disponibili.*

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** ( /admin ). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;

- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

## Le azioni sulla riga utente

Ogni riga della tabella mostra **al massimo un pulsante in evidenza** — quello che quella riga sta aspettando: **Approva** per una registrazione in attesa, **Riabilita** per un account disabilitato. Tutto il resto sta nel menu ... in fondo alla riga, sempre nello stesso ordine:

1. **stato** — Approva / Approva come tester / Disabilita / Riabilita;
2. **ruolo** — Rendi amministratore, Revoca amministratore oppure **Promuovi a utente** (per un account tester);
3. **utilità** — Reset password, Impersona;
4. **azione distruttiva** — Elimina utente (in rosso, con conferma).

## Da tester a utente normale

Il ruolo **tester** si assegna solo al momento dell'approvazione, con **Approva come tester**: è un account con limiti ridotti (numero e dimensione delle aree, numero di navi seguite) pensato per le prove.

Quando vuoi togliere quei limiti, apri il menu ... sulla riga dell'utente e scegli **Promuovi a utente**: l'account diventa un utente normale, senza limiti tester, mantenendo aree, navi seguite e impostazioni già configurate. L'operazione è reversibile solo passando da una nuova approvazione, quindi il ruolo tester non si può riassegnare a un account già promosso.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

# Gruppi di utenti

Amministrazione utenti

← App · Esci

Amministratore (tu)

admin@local  
admin

admin

active

●

—

1

Rendi utente

Reset password

Manuale Utente

manuale.utente@tracker-porti.local  
manuale\_utente

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Squadra Porto

squadra.porto@tracker-porti.local  
squadra\_porto

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

| NOME                 | DESCRIZIONE                                    | MEMBRI                                                                    | AZIONI                                 |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Monitoraggio Toscana | Squadra che segue il traffico costiero toscano | <div>Manuale Utente Squadra Porto</div> <div>+ aggiungi membro... ▼</div> | <div>Rinomina</div> <div>Sciogli</div> |

Pagina di amministrazione: sezione Gruppi di utenti con il modulo di creazione e l'elenco dei gruppi esistenti.

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🚫 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.


In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

**Gestione (dalla pagina Admin):** un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

**Log delle azioni di gruppo:** ogni condivisione write-through viene anche registrata (chi, quando, cosa) — i membri la consultano da soli nella sezione [Attività di gruppo](#) (visibile a chiunque sia in un gruppo, nessuna azione richiesta dall'amministratore). Le righe più vecchie di `GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS` giorni (default 90, in `app.config.properties`) vengono eliminate automaticamente.

## Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



*Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.*

La [Mappa delle zone coperte](#) è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

**Come funziona la raccolta:** una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si **spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

**Attenzione:** mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

## Modello di rischio (pesi dei segnali)

Oltre ai **pesi per tipo di carico** (modificabili da tutti in Impostazioni), gli amministratori possono regolare **quanti punti vale ogni segnale di rischio** (blackout AIS, spoofing/salto di posizione, sosta, aumento pescaggio, sanzioni, PSC, eventi GFW, rendezvous, ecc.) da **⚙ Impostazioni → sezione “⚠ Modello di rischio”**.

- Una **griglia** con un campo per segnale: cambia i valori e premi  **Salva pesi**. Effetto **immediato**, senza riavvio. **Ripristina default** riporta i valori di fabbrica.
- Mettere un peso a **0** disattiva quel segnale.
- Puoi salvare configurazioni complete come **profili di rischio** (menu *Profilo di rischio* → *Salva come...*) e richiamarle con *Applica* — utile per passare al volo tra impostazioni diverse (es. un profilo più aggressivo, o uno tarato per aree con copertura AIS scarsa).

Le **soglie di rilevamento** e i **moltiplicatori** dei segnali non stanno nella UI: restano nel file `app.config.properties` (chiavi `RISK_*`).

Nella scheda **Generali** delle Impostazioni, sezione “⚠ Modello di rischio”, ci sono anche due toggle **riservati agli amministratori** (invisibili agli altri utenti):

- **Escludi tanker** — non assegna il punteggio “tipo nave” agli scafi cisterna (codice AIS 80–89). Utile se monitori il trasporto di armi, che una nave cisterna non può effettuare: azzerà solo quel fattore, non l'intero punteggio (una cisterna può restare in fascia rossa per altri segnali — sanzioni, AIS spento, ecc.). È un valore **globale**, condiviso da tutti gli utenti, e diverso dal filtro per tipo nave delle notifiche (Impostazioni → **Notifiche**, personale per ciascun utente): quello decide solo cosa arriva come notifica, senza toccare il punteggio.

- **Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS** — includono nel punteggio i relativi segnali. Disattivali nelle aree con copertura AIS scarsa, dove i report radi producono falsi positivi (salti/buchi apparenti non reali).

# Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

## Log attività

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION  
spostata da — a toscana

Area:  
Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

LIVE

Svuota log

14:33:20 28/07/26 SCRAPE

ShipFinder ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:33:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: STELLA MARIS {"navi":1}

14:33:31 28/07/26 SCRAPE

VesselFinder fallito per STELLA MARIS: Timeout {"mmsi":247152290}

14:33:35 28/07/26 SCRAPE

Global Fishing Watch ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:34:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:36:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: COLLECT WAVES {"navi":1}

14:36:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:38:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: MOBY NIKI {"navi":1}

14:38:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:46:43 28/07/26 SCRAPE

MyShipTracking ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE

ShipFinder ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE

MarineTraffic ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:49 28/07/26 SCRAPE

Global Fishing Watch ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:54 28/07/26 SCRAPE

VesselFinder fallito per EUROCARGO GENOVA: Timeout {"mmsi":247293800}

14:47:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: EUROCARGO GENOVA {"navi":1}

14:48:27 28/07/26 AUTH

Nuova registrazione in attesa di approvazione: squadra.porto@tracker-porti.local {"userId":3}

14:48:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:49:10 28/07/26 AUTH

Accesso: admin@local {"userId":1}

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell'app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall'overlay 🍪 **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

Il registro riporta anche le notifiche di **cambio area scartate** dai filtri ( Cambio area non notificato: ... ) con il motivo: aree sovrapposte , ha solo attraversato , sosta troppo vecchia . È il posto dove guardare quando un utente segnala di non aver ricevuto un avviso che si aspettava — vedi i parametri AREA\_CHANGE\_\* in app.config.properties .

# Log API

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

LIVE

Auto-scroll

Cancella log

| #     | ORA               | METODO | PATH                                       | STATUS           | DURATA |
|-------|-------------------|--------|--------------------------------------------|------------------|--------|
| 29641 | 14:50:49 28/07/26 | GET    | /api/stream/status?lang=it                 | 200 OK           | 0ms    |
| 29642 | 14:50:49 28/07/26 | GET    | /api/areas?lang=it                         | 200 OK           | 2ms    |
| 29643 | 14:50:49 28/07/26 | GET    | /api/ships/past/count?area=toscana&lang=it | 304 Not Modified | 1ms    |
| 29644 | 14:50:54 28/07/26 | DB     | /ais/toscana/PositionReport                | 200 OK           | 1ms    |
| 29645 | 14:50:57 28/07/26 | DB     | /ais/toscana/ShipStaticData                | 200 OK           | 1ms    |
| 29646 | 14:51:05 28/07/26 | GET    | /api/app-log?limit=1000&lang=it            | 200 OK           | 44ms   |
| 29647 | 14:51:07 28/07/26 | DB     | /ais/toscana/PositionReport                | 200 OK           | 3ms    |
| 29648 | 14:51:10 28/07/26 | DB     | /ais/toscana/PositionReport                | 200 OK           | 0ms    |
| 29649 | 14:51:24 28/07/26 | DB     | /ais/toscana/StandardClassBPositionReport  | 200 OK           | 1ms    |
| 29651 | 14:51:31 28/07/26 | AIS    | /ais/monitoring/heartbeat                  | 200 OK           | 0ms    |

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

# Diagnostica AIS

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Monitoraggio aree (toscana)

Chave: \_cf00 (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Connesso 13:38:31 28/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

120

VELOCITÀ MESSAGGI

7 msg/min

LETTURE TOTALI DB

506

UPTIME SESSIONE

17m 39s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

120

TOTALE RICONNESSIONI

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Navi seguite

Chave: \_7cea (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

FRAME WS RICEVUTI

0

VELOCITÀ MESSAGGI

0 msg/min

NAVI SEGUITE

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

UPTIME SESSIONE

11m 17s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

0

TOTALE RICONNESSIONI

0

IN RI-ACQUISIZIONE

0

Mappa zone coperte

Chave: \_960e (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

UPTIME SESSIONE

0s

Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconessioni.

La scheda **Impostazioni → Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori) mostra lo stato della connessione al flusso dati dell’area attiva, aggiornato ogni 5 s:

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Il **banner di disservizio AIS** che compare a tutti gli utenti nelle pagine di monitoraggio quando un’area resta a lungo senza segnale è descritto dal punto di vista dell’utente nel manuale utente; il meccanismo di conferma esterna che lo alimenta è nella sezione Crediti qui sotto.

# Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell'interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l'applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con `#` (o `//`) sono commenti e vengono ignorate.

## `local.properties` — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore`, una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore`. Se non esiste, copialo da `local.properties.example`.

| Chiave                                                    | Significato                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AIS_API_KEY</code>                                  | Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle <b>aree di monitoraggio</b>                                                                                                    |
| <code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>                           | Chiave AISStream.io per lo stream delle <b>navi seguite</b> . Meglio da un <b>account separato</b> (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>                                       |
| <code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>                          | Chiave di un account AISStream <b>separato</b> , usata <b>solo</b> per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta “nuda”, <b>senza commenti sulla stessa riga</b> |
| <code>BBOX_PRESET</code>                                  | Area mostrata all’avvio (chiave di un’area, es. <code>bari</code> )                                                                                                                          |
| <code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code> | <code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l’import VesselFinder / MarineTraffic                                                                                                     |
| <code>IMPORT_SF_DATA</code>                               | <code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse                                                                              |
| <code>IMPORT_MST_DATA</code>                              | <code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)                                                                                        |
| <code>IMPORT_SANCTIONS</code>                             | <code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN                                                                                                                  |
| <code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>                       | <code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code> ); default <code>true</code>                                                       |
| <code>IMPORT_PSC</code>                                   | <code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)                                                                              |
| <code>IMPORT_EQUASIS</code>                               | <code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave                                                                                                         |
| <code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code> | Credenziali dell’account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)                                                                                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                              |

| Chiave                                                                               | Significato                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>IMPORT_GFW</code>                                                              | <code>true / false</code> — arricchimento Global Fishing Watch; <b>default</b> <code>true</code>                         |
| <code>GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN</code>                                              | Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale                                   |
| <code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code> | Amministratore predefinito (ri-creato all'avvio se manca). <b>Cambia la password</b> su un server raggiungibile da altri |
| <code>COOKIE_SECURE</code>                                                           | <code>true / false</code> — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a <code>true</code> dietro TLS          |
| <code>SESSION_TTL_DAYS</code>                                                        | Durata in giorni della sessione di login. Default <code>30</code>                                                        |

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** ( `AIS_API_KEY` ), **navi seguite** ( `FOLLOW_AIS_API_KEY` ) e **mappa di copertura** ( `HEATMAP_AIS_API_KEY` ). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

# app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in app.config.properties e richiedono il riavvio del server per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file local.properties ; i toggle di import e notifiche sono nel tab Generali.

Salva parametri2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG\_FERMA\_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL\_RADIUS\_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE\_WINDOW\_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT\_WINDOW\_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT\_DELAY\_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL\_INTERVAL\_MS

300000

ms

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato CHIAVE=valore , ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall’interfaccia in ⚙ Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all'avvio). Esempi:

| Chiave                               | Significato                                                            | Default                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>SOG_FERMA_KN</code>            | Velocità (nodi) sotto cui una nave è "ferma"                           | <code>0.5</code>                                   |
| <code>ACTIVE_WINDOW_HOURS</code>     | Ore entro cui una nave in movimento resta tra le "presenti"            | <code>6</code>                                     |
| <code>PORT_WINDOW_HOURS</code>       | Ore di permanenza tra le "presenti" per una nave in porto              | <code>24</code>                                    |
| <code>POLL_INTERVAL_MS</code>        | Intervallo di aggiornamento dell'interfaccia (ms)                      | <code>300000</code>                                |
| <code>AIS_OUTAGE_CHECK</code>        | Attiva il rilevamento dei disservizi AIS                               | <code>true</code>                                  |
| <code>AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN</code>  | Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime         | <code>10</code>                                    |
| <code>AIS_UPTIME_SELFHOST_URL</code> | URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima) | <i>(vuoto)</i>                                     |
| <code>AIS_UPTIME_URL</code>          | URL del monitor di uptime                                              | <code>https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi</code> |

| Chiave                | Significato                                                                            | Default |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                       | pubblico, usato<br>come ripiego                                                        |         |
| MAX_READINGS_PER_TYPE | Numero<br>massimo di<br>letture<br>conservate per<br>tipo di<br>messaggio              | 10000   |
| BERTH_CLUSTER_EPS_M   | Raggio di<br>clustering<br>attracchi →<br>banchine<br>(metri)                          | 80      |
| BERTH_MIN_PTS         | Attracchi minimi<br>vicini per<br>formare una<br>banchina                              | 3       |
| BERTH_MIN_MOORINGS    | Attracchi minimi<br>prima di<br>caratterizzare<br>una banchina                         | 10      |
| BERTH_DOMINANT_PCT    | Percentuale che<br>una categoria<br>deve superare<br>per dare il nome<br>alla banchina | 60      |
| BERTH_RECOMPUTE_MIN   | Minuti tra un<br>ricalcolo<br>automatico<br>delle banchine e<br>il successivo          | 30      |
| HEATMAP_GRID_DEG      | Dimensione<br>delle celle della                                                        | 0.25    |

| Chiave                            | Significato                                                                                                                                                          | Default |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                   | mappa di copertura, in gradi (~28 km)                                                                                                                                |         |
| HEATMAP_FLUSH_SEC                 | Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco                                                                                                              | 10      |
| GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS | Giorni di retention del log delle azioni di gruppo (vedi sopra)                                                                                                      | 90      |
| TRANSIT_STOP_MIN_H                | Ore di permanenza minime perché una visita in area conti come <b>sosta</b> e non come semplice attraversamento (ricerca per aree di transito e notifica cambio area) | 3       |
| TRANSIT_STOP_MAX_SOG_KN           | Velocità minima osservata sotto cui la nave è considerata davvero ferma (solo per le visite recenti, con posizioni ancora in archivio)                               | 0.5     |

| Chiave                             | Significato                                                                                                                         | Default |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TRANSIT_MIN_KN                     | Velocità media minima implicita di una traversata diretta fra due aree: sotto questa, il tempo trascorso è considerato troppo lungo | 4       |
| TRANSIT_MIN_SLACK_H                | Soglia minima del limite temporale, per non penalizzare le aree vicine                                                              | 12      |
| TRANSIT_MAX_GAP_DAYS               | Tetto massimo del limite temporale, qualunque sia la distanza                                                                       | 30      |
| TRANSIT_MAX_ROWS                   | Numero massimo di navi restituite da una ricerca per aree di transito                                                               | 500     |
| AREA_CHANGE_REQUIRE_STOP           | Notifica cambio area solo se la nave ha <b>sostato</b> nell'area di partenza                                                        | true    |
| AREA_CHANGE_REQUIRE_PLAUSIBLE_TIME | Notifica cambio area solo se lo scalo di partenza è                                                                                 | true    |

| Chiave                                    | Significato                                                            | Default           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                           | abbastanza recente da spiegare l'arrivo                                |                   |
| <code>AREA_CHANGE_SKIP_OVERLAPPING</code> | Nessuna notifica cambio area fra due aree le cui bbox si sovrappongono | <code>true</code> |
| <code>RISK_*</code>                       | Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)          | vari              |

## `bounding-boxes.json` — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. **Il modo consigliato per gestirle è la schermata  Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 16.60] }
```

| Campo                        | Significato                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| chiave ( <code>bari</code> ) | Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code> )           |
| <code>name</code>            | Nome mostrato nell'interfaccia                                                        |
| <code>keyword</code>         | (Facoltativa, può essere <code>null</code> ) filtra le “Navi attese” per destinazione |
| <code>sw</code>              | Angolo Sud-Ovest <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali                            |
| <code>ne</code>              | Angolo Nord-Est <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali                             |

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

## Backup, ripristino e deploy

The screenshot shows the 'Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, and a section for 'GNV ORION' with a status checkmark. Below these are 'Manuale amministratore', 'Manuale utente', and 'Log attività'. The main content area is titled 'Tracking porti - Toscana' with a green 'ATTIVO' status. It features a top navigation bar with tabs: Generali, Notifiche, Aree, Integrazioni esterne, Parametri, Backup / Ripristino (selected), Log attività, Log API, and Diagnostica AIS. The 'Backup / Ripristino' section is divided into 'AUTO-BACKUP LOCALE' and 'BACKUP COMPLETO'. Under 'AUTO-BACKUP LOCALE', there's a 'Backup automatico' section with a list of five automatic backups, each showing a timestamp and size, and a 'Ripristina' button. Below this is the 'BACKUP COMPLETO' section with 'Esporta tutto' and 'Importa tutto' buttons. The 'Esporta tutto' button is highlighted. At the bottom, there's a 'DATI' section with 'Esporta CSV' and 'Backup database' buttons. The 'Esporta CSV' button is highlighted.

*Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.*

Da **Impostazioni** → **Backup** (visibile solo agli amministratori) **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati.

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).

- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/` ), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties` .

## Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto [AISStream-Uptime](#) di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata ( <https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi> ) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .