


-





Používanie grafického používateľského rozhrania umožňuje používateľovi:

- Použite myši na výber a spustenie programov
- Zadajte textových príkazov

Použitie rozhrania CLI na prepínači alebo smerovači umožňuje sieťovému technikovi:

- Spustenie sieťových programov v CLI rozhraní za použitia klávesnice
- Zadanie textových príkazov za použitia klávesnice

Existuje veľa rôznych variantov systému Cisco IOS:

- IOS pre prepínače, smerovače a ďalšie sieťové zariadenia od Cisco
- IOS číslované verzie pre dané sieťové zariadenia





OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE





Význam OS

Všetky zariadenia majú

Verziu al. funkcie IOS je

IOS a funkcionalitu v predvolenom nastavení.

možné inovovať.

IOS je možné stiahnuť z

cisco.com.





9 umb

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk

3



Prístup do IOS

Tri najbežnejšie spôsoby prístupu do IOS sú:

- Konzolové rozhranie sériové rozhranie, ktoré sa používa predovšetkým na správu (počiatočná konfigurácia smerovača).
- Secure Shell (SSH) pre vzdialené a bezpečné vytvorenie CLI relácie po sieti.
 Overenie používateľa, heslá a príkazy odoslané cez sieť sú šifrované.
 Používajte SSH namiesto Telnet vždy, ak to je možné.
- **Telnet** pre vzdialené vytvorenie CLI relácie cez virtuálne rozhranie po sieti. Overenie používateľa, heslá a príkazy sa po sieti posielajú ako čistý text.

Poznámka: Port AUX je na staršia metóda pre založenie CLI relácie na diaľku prostredníctvom telefonického dial-up pripojenia pomocou modemu.





OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE












Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk







Základné módy

Používateľský mód (user-EXEC) umožňuje len obmedzený počet základných príkazov na monitorovanie.

- Často sa označuje ako "režim len pre zobrazenie".
- Predvolene nie je na prístup do módu nastavená žiadna autentifikácia, ale mal by byť zabezpečený.

Privilegovaný mód (piviledged-EXEC) umožňuje vykonanie príkazov na konfiguráciu a správu.

- Často sa označuje ako "enable mód", pretože od používateľa vyžaduje príkaz enable.
- Predvolene nie je na prístup do módu nastavená žiadna autentifikácia, ale mal by byť zabezpečený.

Command Mode	Description	Default Device Prompt
User Exec Mode	 Mode allows access to only a limited number of basic monitoring commands. It is often referred to as "view-only" mode. 	Switch> Router>
Privileged EXEC Mode	 Mode allows access to all commands and features. The user can use any monitoring commands and execute configuration and management commands. 	Switch# Router#

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk

7



Konfiguračné módy

Hlavný režim pre konfiguráciu globálny konfiguračný mód (angl. *global configuration*).

- Príkaz pre vstup do módu configure terminal.
- Zmeny vykonané v tomto móde ovplyvňujú prevádzku zariadenia.

Špecifické režimy pre ďalšiu konfiguráciu sú prístupné z globálneho konfiguračného módu. Každý z týchto režimov umožňuje konfiguráciu konkrétnej časti alebo funkcie zariadenia s IOS.

- Mód rozhrania konfigurácia jedného zo sieťových rozhraní.
- Line mód konfigurácia konzoly, AUX, Telnet alebo SSH prístupu.















Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk



Navigácia medzi módmi

Na presun medzi módmi sa používajú rôzne príkazy:

- Ak chcete prejsť z používateľského módu do privilegovaného módu enable.
- Pre návrat do používateľského módu použite príkaz disable.

Prechod z konfiguračných režimov je možné docieliť rôznymi spôsobmi:

- exit Používa sa na presun z určitého režimu do predchádzajúceho režimu, napr. z režimu rozhrania do globálnej konfig. módu.
- **end** Môže sa použiť na opustenie globálneho konfiguračného módu a to bez ohľadu na to, v ktorom konfiguračnom režime sa nachádzate.
- ^z funguje rovnako ako príkaz end.


















Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk

9





















Správy pri prístupe

Angl. banner messager sú správy zobrazené pri prístupe na zariadenie. Tieto správy sú dôležitou súčasťou právneho procesu v prípade, že niekto bude stíhaný za vzniknutie do zariadenia.

Konfigurácia správy sa realizuje príkazom banner motd ZNAK [správa] ZNAK v globálnej konfigurácii. Vymedzujúci ZNAK môže mať ľubovoľný znak označujúci začiatok a koniec správy (napr. # \$% ^ & *), nesmie sa vyskytovať v texte správy.

banner motd * IT AKADEMIA *













Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk

19



Ukladanie bežiacej konfigurácie

Cisco zariadenia používajú súbory bežiacej a štartovacej konfigurácie (angl. running, startup configuration)

Súbor bežiacej konfigurácie je uložený v RAM pamäti a obsahuje aktuálnu konfiguráciu na zariadení.

- Konfiguračné zmeny sú uložené v tomto súbore.
- Pri prerušení napájania je konfigurácia stratená.
- Na zobrazenie konfigurácie je príkaz show running-config

Súbor štartovacej konfigurácie je uložený v NVRAM a obsahuje konfiguráciu, ktorú zariadenie použije pri reštarte.

- Pri prerušení napájania je konfigurácia nie je stratená.
- Na zobrazenie konfigurácie je príkaz show startup-config

Na uloženie konfigurácie použite príkaz:

copy running-config startup-config





OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE











Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk



Zmena bežiacej konfigurácie

Ak nemali príkazy realizované pri konfigurácii požadovaný efekt, môžu sa odstrániť jednotlivo al. sa zariadenie môže reštartovať do poslednej uloženej konfigurácie pomocou príkazu reload.

- Príkaz obnoví spúšťaciu konfiguráciu.
- Pri zadaní príkazu sa zobrazí výzva, či sa majú zmeny uložiť. Ak chcete zamietnuť zmeny, zadajte n alebo no.

Prípadne, ak boli neželané zmeny už uložené do štartovacej konfigurácie, môže byť potrebné vymazať celú konfiguráciu pomocou príkazu:

erase startup-config















Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.itakademia.sk

21



