

# Polia, pretypovanie, ukazovatele

Základy procedurálneho programovania 1, 2020

Ing. Marek Galinski, PhD.




# Jednorozmerné polia



## Základy práce s poliami

- Pole štruktúra zložená z niekoľkých prvkov rovnakého typu
- Pri statickom poli veľkosť pola musí byť známa v čase prekladu
- Hodnoty nie sú inicializované

TYP x[N];





#### Definícia statického poľa

```
#define N 10
int x[N], y[N+1], z[N*2];
```

x má 10 prvkov poľa, od indexu 0 po index 9
y má 11 prvkov poľa, od indexu 0 po index 10
z má 20 prvkov poľa, od indexu 0 po index 19



#### Zistenie veľkosti poľa

```
int i, n;
int pole[]= { 3, 6, 9, 12, 15 };
n = sizeof(pole)/sizeof(int);
```

- Nikdy nepristupujte k prvkom poľa mimo stanovené hranice.
- Program môže spadnúť, može dávať nesprávne výsledky



#### Pole ako parameter funkcie

- Funkcii sa odovzdáva v parametri iba adresa poľa, nie veľkosť
- Veľkosť preto treba oznámiť samostatným parametrom

```
int maximum(int pole[], int n)
```



### Zmena prvkov poľa vo funkcii

- Pole sa prenáša prostredníctvom adresy, nevytvára sa lokálna kópia
- Zmeny hodnôt prvkov sa prejavia aj mimo funkcie, kde sa zmena udiala



## Príkaz switch





- Výraz, podľa ktorého sa rozhoduje
- Dátový typ výrazu musí byť typu int (alebo char?)
- Každá vetva sa ukončuje príkazom break
- V každej vetve môže byť viac príkazov, zátvorky nie sú nutné
- Vetva default vtedy, ak sa nevykonala žiadna iná.
  - Nemusí byť na konci, ale je to zvyk
- Break ukončuje vykonávanie switch bloku
  - Poroz na switch v cykle a cyklus v bloku switch



#### Príkaz switch

· Výraz, podľa ktorého sa rozhoduje

```
switch (vyraz) {
   case hodnota_1 : prikaz_1; break;
   ...
   case hodnota_n : prikaz_n; break;
   default : prikaz_def; break;
}
```



#### Príkaz switch

Viacero hodnôt – tie isté príkazy

```
switch (vyraz) {
   case h_1 :
   case h_2 :
   case h_3 : prikaz_123; break;
   case h_4 : prikaz_4; break;
   default : prikaz_def; break;
}
```



# Typová konverzia





- Prevod premennej určitého typu na iný typ
  - Napr. int na double
- Dva druhy typových konverzií
  - Implicitná deje sa sama od seba, automaticky
  - Explicitná vynútená, požadovaná



## Implicitná konverzia

- Pred vykonaním operácie sa jednotlivé operandy konvertujú
  - Napr. char alebo short int sa konvertujú na int
- Ak majú dva operandy jednej operácie rôzny typ, nižšia priorita je konvertovaná na vyššiu, nasledovne:

```
int ⇒ unsigned int
unsigned int ⇒ long
long ⇒ unsigned long
unsigned long ⇒ float
float ⇒ double
double ⇒ long double
```



### Implicitná konverzia

• Pri operácii priradenia sa pravá strana prispôsobí l'avej strane

```
double x; int i; int i;

x = 5; i = 'A'; i = 5.0;
```



#### Explicitná konverzia

 Jazyk C dovoľule takmer ľubovoľnú konverziu, nie vždy to však má zmysel, nemusí to byť vhodné

```
(int) char_vyraz - prevod znaku na ordinálne číslo
(char) int_vyraz - prevod ordinálneho čísla na znak
(int) double_vyraz - odrezanie desatinnej časti
(double) int_vyraz - prevod celého čísla na reálne
(double) float_vyraz - zväčšenie presnosti
```



## Ukazovatele






- Ukazovatele = pointer, smerníky
- Ukazovateľ je premenná, jeho hodnota je adresa v pamäti
- Objekt typu ukazovateľ obsahuje informáciu o tom, kde je umiestnený iný údajový objekt
  - Ukazovateľ na premennú
  - Ukazovateľ na funkciu
  - Ukazovateľ na štruktúru



#### Ukazovatele

- Ukazovatele = ukazujú na špecifickú adresu v pamäti
- Program môže skočiť na túto adresu v pamäti a prečítať z nej hodnotu
- V pamäti môžeme uchovávať aj inú adresu








Už sme sa s tým troche stretli

Ukazovateľ – ukazovateľ na súbor

Adresa – načítanie hodnoty do premennej





#### Ukazovatele

- Ukazovateľ je definovaný pomocou \*
- Klasická celočíselná premenná int i
- Ukazovateľ na celočíselnú premennú int \*p\_i

#### Definícia

```
int i;
int *p_i;
```





Definícia

- Zatiaľ je však ukazovateľ nepoužiteľný má iba vyhradené miesto, nemá priradenú adresu.
- Ukazuje na náhodné miesto v pamäti, to nikdy nedopadne dobre.
  - Prístup do pamäte, kde program nemá povolené pristupovať





- Priradenie hodnoty do ukazovateľa referenčný operator &
- Úlohou ukazovateľa je ukazovať na nejakú premennú
- Každá premenná je na nejakej adrese
- Adresu musíme poznať, ak ju chceme nastaviť do ukazovateľa
- Referenčný operátor

$$p = \&i$$



#### Ukazovatele

- Sprístupnenie hodnoty, kam ukazovatel ukazuje
  - dereferenčný operator \*
- Hviezdička má dva významy

```
    int *p;
    Definícia ukazovateľa – tu definícia premennej p typu ukazovateľ na int
    Použitie dereferenčného operátora – tu prístup k premennej, na ktorú ukazuje p
```



## Základy práce s ukazovateľmi

```
- správne
pi = &i;
p i = \&(i + 3); - chyba: (i + 3) nie je premenná

    chyba: konštanta nemá adresu


p i = &15;

    chyba: priraďovanie absolútnej

pi = 15;
                    adresy
                   - chyba: priraďovanie adresy
i = p i;
                   - chyba: priraďovanie adresy
i = &p i;
                   - správne, ak p i bol inicializovaný
*p i = 4;
```




## Základy práce s ukazovateľmi





### Základy práce s ukazovateľmi





#### **Footnotes**

Prednáška je dostupná na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=C4Dg767US\_g

V prednáške boli použité materiály zo slidov prednášok ZPrPr1 od Gabriely Grmanovej.



