РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>10</u>

Дисциплина «Администрирование сетевых подсистем»

<u>Тема «Расширенные настройки SMTP-сервера»</u>

Студент: Щербак Маргарита Романовна

Ст. билет: 1032216537

Группа: НПИбд-02-21

МОСКВА

2023 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Задание

- 1. Настроить Dovecot для работы с LMTP.
- 2. Настроить аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
- 3. Настроить работу SMTP-сервера поверх TLS.
- 4.Скорректировать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Выполнение

1. Настройка LMTP в Dovecote

- 1. На виртуальной машине server вошла под своим пользователем и открыла терминал. Перешла в режим суперпользователя. В дополнительном терминале запустила мониторинг работы почтовой службы.
- 2. Добавила в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис.1.1).

Рис.1.1. Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf

3. Настроила в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf заменила определение сервиса lmtp на запись, представленную на рис.1.2. Эта запись определяет расположение файла с описанием прослушиваемого unix-сокета, а также задаёт права доступа к нему и определяет принадлежность к группе и пользователю postfix.

```
mc [root@server.mrshcherbak.net]:/etc/dovecot/conf.d
10-master.conf
                       [-M--] 0 L:[ 53+24 77/133] *(1918/3642b) 0010 0x00A
service lmtp {
 unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
mode = 0600
 #inet_listener lmtp {
    # Avoid making LMTP visible for the entire internet
    #address =
 # Most of the memory goes to mmap()ing files. You may need to increase this
# limit if you have huge mailboxes.
#vsz_limit = $default_vsz_limit
service pop3 {
   Max. number of POP3 processes (connections)
  #process_limit = 1024
service submission {

# Max. number of SMTP Submission processes (connections)

#process_limit = 1024
                       2
Save
                                                3
Mark
                                                                        4
Replac
```

Рис.1.2. Настройка в Dovecot сервиса lmtp для связи с Postfix

4. Переопределила в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокет (рис.1.3).

```
[root@server.mrshcherbak.net~conf.d] \#~postconf~-e~'mailbox\_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'] + lmtp:unix:private/dovecot-lmtp' +
```

Рис.1.3. Выполнение команды

5. В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf задала формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена (рис.1.4).

```
mc [root@server.mrshcherbak.net]:/etc/dovecot/conf.d
                     [BM--] 0 L:[ 45+ 6 51/128] *(2476/5247b) 0097 0x061
auth_username_translation =
 Username formatting before it's looked up from databases. You can use
  the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
 If you want to allow master users to log in by specifying the master
  username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
  support for it), you can specify the separator character here. The format
  is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "\star" as the
  separator, so that could be a good choice.
#auth_master_user_separator =
# Username to use for users logging in with ANONYMOUS SASL mechanism
auth_anonymous_username = anonymous
# Maximum number of dovecot-auth worker processes. They're used to execute
# blocking passdb and userdb queries (eg. MySQL and PAM). They're
#auth_worker_max_count = 30
# name returned by gethostname(). Use "$ALL" (with quotes) to allow all keytab
#auth_gssapi_hostname =
  Kerberos keytab to use for the GSSAPI mechanism. Will use the system
                                                         4Replac
                  2Save
```

Рис.1.4. Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

6. Перезапустила Postfix и Dovecot (рис.1.5).

```
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# systemctl restart postfix
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# systemctl restart dovecot
```

Рис.1.5. Выполнение команд

7. Из-под учётной записи своего пользователя отправила письмо с клиента (рис.1.6).

```
[mrshcherbak@client.mrshcherbak.net ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" mrshcherbak@mrshcherbak.net
```

Рис.1.6. Отправка письма с клиента

Просмотрела логи при мониторинге почтовой службы (рис.1.6). Пользователь mrshcherbak устанавливает соединение с почтовым сервером через SMTP. Почтовый сервер принимает запрос от клиента mrshcherbak.net с IP-адресом 192.168.1.31, начинает обработку сообщения с идентификатором 20231203125459 от отправителя mrshcherbak. Сообщение добавляется в очередь для последующей обработки. Почтовый сервер закрывает соединение с клиентом после завершения этапа принятия данных. Dovecot, сервер для обработки входящей почты, устанавливает соединение для обработки сообщения. Dovecot получает и

обрабатывает сообщение для пользователя mrshcherbak. Почтовый сервер передает сообщение Dovecot для доставки пользователю mrshcherbak через протокол IMAP. Успешное сохранение сообщения в почтовом ящике пользователя mrshcherbak. Удаление сообщения из очереди после успешной обработки.




Рис.1.6. Мониторинг почтовой службы

Доставка сообщений в почтовый ящик (почтового клиента) (рис.1.7).




Рис.1.7. Проверка доставки писем

8. На сервере просмотрела почтовый ящик пользователя и убедилась, что отправленное с клиента письмо доставлено в почтовый ящик на сервере (рис.1.8).

```
root@server:/etc/dovecot/conf.d
                                                                               mrshcherbak@server:~ --- mail
[mrshcherbak@server.mrshcherbak.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22. Type `?' for help
/home/mrshcherbak/Maildir: 4 messages 2 unread
                                                     18/684
    1 mrshcherbak
                               2023-12-03 10:52
                                                                "Test1
    2 mrshcherbak
                               2023-12-03 10:57
                                                     18/684
                                                               "Test3
    3 mrshcherbak@client.m 2023-12-03 12:53
                                                     21/880
                                                               "LMTP test
    4 mrshcherbak@client.m 2023-12-03 13:06
                                                               "LMTP test
```

Рис.1.8. Проверка доставки писем

2. Настройка SMTP-аутентификации

1. В файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf определила службу аутентификации пользователей (рис.2.1).

Фрагмент конфигурации в файле настраивает службу аутентификации пользователей.

service auth: начало блока конфигурации службы аутентификации.

Unix_Listener /var/spool/postfix/private/auth : определение Unix сокета для службы аутентификации, используемого Postfix.

group = postfix: группа, к которой принадлежит сокет.

User = postfix: пользователь, которому принадлежит сокет.

mode = 0660: режим доступа к сокету.

unix_listener auth-userdb: определение Unix сокета для процесса аутентификации пользователей.

mode = 0600: режим доступа к сокету аутентификации пользователей.

user = dovecot: пользователь, которому принадлежит сокет аутентификации пользователей.

```
ⅎ
                                                                                                                                                      mc [root@se
         mc [root@server.mrshcherbak.net]:/etc/dovecot/conf.d ×
                                                                                                                                                                           mr
etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
# used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
# full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
# get the results of everyone's userdb lookups.
     The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
      group = postfix
user = postfix
mode = 0660
  # Postfix smtp-auth
  unix_listener auth-userdb {
  # Auth process is run as this user.
  #user = $default_internal_user
service auth-worker {
  # Auth worker process is run as root by default, so that it can access # /etc/shadow. If this isn't necessary, the user should be changed to
                                      2
UnWrap
                                                                               3Quit
                                                                                                                        4Hex
Help
```

Рис.2.1. Содержимое файла /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

- 2. Для Postfix задала тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету, а также настроила Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины, обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок. В настройках Postfix ограничила приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети. Действия представлены на рис.2.2.
 - postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot': команда устанавливает тип аутентификации SASL для smtpd в значение "dovecot". Таким образом, Postfix будет использовать Dovecot для аутентификации пользователей.
 - postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth': устанавливает путь к unix-сокету для аутентификации SASL. Значение "private/auth" указывает на сокет, используемый Dovecot для аутентификации.
 - postconf -e 'smtpd recipient restrictions = reject unknown recipient domain,

permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit': здесь настроены ограничения для приема почты. Каждый параметр разделенный запятой представляет собой различные правила:

- reject_unknown_recipient_domain: отклоняет почту с неизвестным доменом получателя.
- permit_mynetworks: разрешает отправку почты от клиентов в локальной сети, указанной в mynetworks.
- reject_non_fqdn_recipient: отклоняет почту, если домен получателя не является полностью доменным именем.
- reject_unauth_destination: отклоняет почту с неподтвержденным адресом назначения.
- reject_unverified_recipient: отклоняет почту с неподтвержденным получателем.
- permit: разрешает все остальные случаи.
- postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8': команда определяет список сетей (mynetworks), которые считаются локальными. В данном случае, указана сеть 127.0.0.0/8, что включает в себя все IP-адреса в диапазоне от 127.0.0.1 до 127.255.255.255. Это позволяет ограничить прием почты только из локальной сети.

```
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, pe
rmit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# [
```

Рис.2.2. Выполнение команд

3. Для проверки работы аутентификации временно запустила SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого в файл /etc/postfix/master.cf внесла изменения (рис.2.3).




Рис.2.3. Редактирование файла /etc/postfix/master.cf

4. Перезапустила Postfix и Dovecot (рис.2.4).

```
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# systemctl restart postfix
[root@server.mrshcherbak.net conf.d]# systemctl restart dovecot
```

Рис.2.4. Выполнение команд

5. На клиенте установила telnet (рис.2.5).




Рис.2.5. Установка telnet

6. На клиенте получила строку для аутентификации, подключилась к SMTP-серверу посредством telnet и протестировала соединение, введя EHLO test. Проверила авторизацию и завершила сессию. Действия представлены на рис. 2.6.

```
[root@client.mrshcherbak.net postfix]# printf 'mrshcherbak\x00mrshcherbak\x00Rastamana035' | base64
bXJzaGNoZXJiYWsAbXJzaGNoZXJiYWsAUmFzdGFtYW5hMDM1
[root@client.mrshcherbak.net postfix]# telnet server.mrshcherbak.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.mrshcherbak.net.
Escape character is '^]'.
220 server.mrshcherbak.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.mrshcherbak.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bXJzaGNoZXJiYWsAbXJzaGNoZXJiYWsAUmFzdGFtYW5hMDM1
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.mrshcherbak.net postfix]#
```

Рис.2.6. Выполнение команд

3. Настройка SMTP over TLS

1. Настроила на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопировала необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/ в соответствующие подкаталоги. Сконфигурировала Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности. Действия представлены на рис.3.1.

```
[root@server.mrshcherbak.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.mrshcherbak.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.mrshcherbak.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.mrshcherbak.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.mrshcherbak.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.mrshcherbak.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mrshcherbak.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.mrshcherbak.net ~]# ]
```

Рис.3.1. Выполнение команд

2. Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файл /etc/postfix/master.cf внесла изменения (рис.3.2).




Рис.3.2. Редактирование файла /etc/postfix/master.cf

3. Настроила межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission и перезапустила Postfix (рис.3.3).




Рис.3.3. Выполнение команд

4. На клиенте подключилась к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl и протестировала подключение по telnet, проверила аутентификацию (рис.3.4 – рис.3.6).



Рис. 3.4. Подключение к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl




Рис.3.5. Подключение к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl



Рис. 3.6. Тестирование подключения и проверка аутентификации

5. Проверила корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера указала порт 587, STARTTLS и обычный пароль (рис.3.7 – рис.3.9).




Рис.3.7. Настройка учетной записи




Рис. 3.8. Проверка отправки почтовых сообщений с клиента




Рис. 3.9. Проверка отправки почтовых сообщений с клиента

4. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перешла в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместила конфигурационные файлы Dovecot и Postfix (рис.4.1).

```
[root@server.mrshcherbak.net postfix]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mrshcherbak.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.mrshcherbak.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mrshcherbak.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.mrshcherbak.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.mrshcherbak.net server]# [
```

Рис.4.1. Выполнение команд

2. Внесла соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTPсервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh (рис.4.2 – рис.4.3).




Рис.4.2. Содержимое файла /vagrant/provision/server/mail.sh



Рис.4.3. Содержимое файла /vagrant/provision/server/mail.sh

3. Внесла изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив установку telnet (рис.4.4).

```
mc[root@server.mrshcherbak.net]:/vagrant/provision/... ×

/vagrant/provision/client/mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис.4.4. Содержимое файла /vagrant/provision/client/mail.sh

Вывод: таким образом, в ходе выполнения л/р №10, я приобрела практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Пример: auth username format = %Ln@%Ld

В данном примере %Ln представляет логин пользователя, а %Ld представляет домен.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Почтовый Relay-сервер выполняет функцию передачи почты между различными почтовыми серверами. Он принимает почту от клиента и передает ее по маршруту доставки к почтовому серверу назначения. Это позволяет почтовым серверам в сети взаимодействовать и передавать сообщения между различными доменами.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Угрозы безопасности при настройке почтового сервера как Relay-сервера могут включать в себя:

- возможность использования сервера злоумышленниками для пересылки спама или злоупотребления ресурсами.
- злоумышленники могут использовать Relay-сервер для создания высокой нагрузки на сервер, что может привести к отказу в обслуживании (DoS) или снижению производительности.
- злоумышленники могут попытаться перехватить почту, передаваемую через Relay-сервер, для получения конфиденциальной информации.
- злоумышленники могут использовать Relay-сервер для массовой отправки спама. Это может привести к блокировке вашего сервера почтовыми сервисами и плохой репутации вашего IP-адреса.
- Злоумышленники могут использовать ваш сервер для отправки вредоносных вложений. Это может включать в себя различные виды вредоносных программ, вредоносных ссылок и т. д.
- Злоумышленники могут попытаться использовать ваш почтовый сервер в качестве прокси-сервера для скрытия своего местоположения и исходного IP-адреса при проведении вредоносных действий.

Для предотвращения этих угроз, необходимо правильно настраивать Relayсервер, включая ограничение доступа и введение механизмов аутентификации.