Manual de usuario

LDA Inventory · versión 1.0

Acceder a LDA Inventory

Aquí puedes iniciar sesión con tu cuenta de la tienda para consultar el catálogo y utilizar las opciones disponibles para tu perfil.

Paso a paso

1. Abre la aplicación. Si no tienes una sesión activa, verás el formulario de **Inicio de sesión**.
2. Escribe tu correo en **Correo electrónico**. Verás la dirección que has introducido.
3. Escribe tu contraseña en **Contraseña**. Los caracteres quedarán ocultos.
4. Pulsa **Iniciar sesión**. Mientras se comprueba tu acceso, verás un indicador de espera; si se acepta, aparecerá el catálogo y tu perfil en la barra superior.
5. Cuando termines, pulsa **Cerrar sesión**; si no ves esa opción en la barra superior, búscala en el menú. Volverás al formulario de acceso.

Notas

- Las opciones dependen de tu perfil. Solo el administrador puede crear productos.
- Si tu sesión sigue activa al abrir la aplicación, puedes entrar directamente al catálogo sin completar el formulario de nuevo.

Si algo no funciona

- Si dejas el correo o la contraseña vacíos, aparece **«Ingresa el correo y la contraseña de demostración local.»**. Completa ambos campos y pulsa **Iniciar sesión**. Ese es el texto actual del aviso, aunque no estés usando una demostración.
- Si aparece **«No se pudo iniciar sesión.»**, revisa los datos introducidos y vuelve a intentarlo.
- Si aparece **«Sesión rechazada»**, pulsa **Volver a iniciar sesión**. Verás de nuevo el formulario de acceso.
- Si aparece **«No se pudo verificar la sesión»**, no se muestra el catálogo. Pulsa **Reintentar** si está disponible para volver a comprobar tu acceso.

Consultar el catálogo y buscar productos

Aquí puedes consultar los productos, revisar sus precios y existencias, y encontrar un producto por su nombre o mediante su etiqueta QR.

Paso a paso

1. Entra al catálogo después de iniciar sesión. Verás **Catálogo** y las tarjetas de los productos disponibles.
2. Revisa una tarjeta. Verás el nombre, el precio si está registrado y las existencias que corresponden a tu perfil.
3. Escribe parte del nombre en **Nombre o código**. Verás los productos que coinciden mientras escribes.
4. Para quitar el filtro, pulsa **Limpiar búsqueda**. El campo quedará vacío y volverás a ver todos los productos del catálogo cargado.
5. Si aparece **Escanear código QR**, púlsalo y coloca la etiqueta QR del producto dentro del recuadro. Al leerla, volverás al catálogo y verás la búsqueda correspondiente. Si pulsas **Cancelar**, volverás sin cambiar la búsqueda anterior.
6. Para consultar de nuevo los datos, pulsa **Actualizar catálogo** en la barra superior o en el menú. Verás el catálogo actualizado cuando termine la carga; si tenías una búsqueda, se conservará.
7. Pulsa **Detalles** en el producto que te interese. Verás su ficha con información adicional.

Notas

- La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas ni exige escribir los acentos. Si escribes varias palabras, todas deben coincidir con el mismo producto.
- Como vendedor, ves las existencias de tu sucursal. Como administrador, ves las existencias por sucursal.
- El acceso a la cámara solo se ofrece en Android y iOS; si no aparece, utiliza la búsqueda escrita.
- Los campos de costo permanecen ocultos hasta que ingreses el PIN de costo; no aparecen como parte de la consulta normal de las tarjetas.

Si algo no funciona

- **«Sin resultados»** indica que ningún producto coincide con tu búsqueda. Cambia lo que escribiste o pulsa **Limpiar búsqueda**.
- **«Aún no hay productos»** indica que el catálogo está vacío. Los productos aparecerán cuando estén disponibles.

- Si ves **«Catálogo no disponible»** y **«Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.»**, revisa tu conexión y pulsa **Reintentar**.
- **«Sin precio»** indica que el producto no tiene un precio registrado; no significa que sea gratuito.
- **«Agotado»** indica que no hay existencias en la sucursal mostrada. **«Sin entrada registrada»** señala que todavía no se ha registrado una entrada para esa sucursal.
- Si el escáner muestra **«No se permitió el acceso a la cámara. Actívalo en Ajustes para poder escanear códigos QR.»**, habilita el permiso en los ajustes del dispositivo antes de volver a intentarlo. Puedes pulsar **Cerrar** para regresar al catálogo.
- Si aparece **«Este dispositivo no tiene una cámara disponible.»**, pulsa **Cerrar** y utiliza la búsqueda escrita.

Consultar la ficha de un producto

Aquí puedes revisar el precio, las existencias y la etiqueta QR de un producto. Si eres administrador, también puedes consultar información adicional y acceder a las opciones de precio e inventario.

Paso a paso

1. Busca el producto en el catálogo y pulsa **Detalles** en su tarjeta. Se abrirá **Detalles del producto** con su nombre.
2. Revisa **Precio de lista** y **Modo de precio**, si el producto tiene un precio registrado. Verás el importe y cómo se aplica el IVA al precio.
3. Consulta las existencias. Como vendedor, verás **Existencias** para tu sucursal; como administrador, verás las cantidades por sucursal.
4. Si eres administrador, revisa **Tratamiento de IVA**, **Tasa de IVA** y **Unidad**, cuando correspondan. Verás también cuántos decimales utiliza el producto para sus cantidades.
5. Desplázate por la ficha si es necesario. Verás la etiqueta QR al final de la información.
6. Pulsa **Cerrar detalles**. La ficha se cerrará y volverás al catálogo.

Notas

- Si eres administrador y las opciones están disponibles, **Editar precio / IVA** abre el formulario de precio y **Registrar entrada de inventario** abre el acceso al registro de una entrada.
- Los campos de costo permanecen ocultos hasta que ingreses el PIN de costo. Como administrador, puedes iniciar esa consulta con **Ver costo**. Al cerrar y volver a abrir la ficha, el costo queda oculto de nuevo.
- El vendedor no dispone de **Ver costo**, **Editar precio / IVA** ni **Registrar entrada de inventario** en esta ficha.

Si algo no funciona

- Si no ves las líneas de precio en la ficha y la tarjeta indica **«Sin precio»**, todavía no hay un precio registrado.
- **«Agotado»** indica que no hay existencias en la sucursal correspondiente. **«Sin existencias en sucursales»** indica que el producto no tiene existencias registradas en las sucursales mostradas.
- Si aparece **«Costo no disponible»** después de ingresar el PIN, no hay un costo disponible para mostrar.

- Si no alcanzas a ver todas las opciones, desplázate dentro de la ficha: la información puede ocupar más espacio que la pantalla.

Crear un producto

Aquí puedes registrar el nombre, la unidad y los decimales de un producto nuevo. Esta opción está disponible para el administrador.

Paso a paso

1. Desde el catálogo, pulsa **Crear producto**. Verás el formulario **Crear producto**.
2. Completa **Nombre del producto** con un nombre de entre 1 y 120 caracteres, sin espacios al principio ni al final. Verás el nombre escrito en el campo.
3. Completa **Identificador de unidad** con la unidad que utilizarás, por ejemplo, pieza. Verás la unidad escrita y la ayuda del campo. Debe empezar con una letra minúscula y tener de 1 a 32 caracteres; solo admite letras de la a a la z en minúscula, números, guiones bajos y guiones.
4. En **Decimales del producto**, selecciona cuántos decimales usarás en las cantidades, de 0 a 6. Verás el número elegido; selecciona 0 si trabajarás con cantidades enteras.
5. Revisa los datos y pulsa **Crear**. Verás un indicador de espera mientras se procesa la solicitud; los campos no se podrán editar durante ese tiempo.
6. Espera la confirmación **«Producto creado correctamente»**. El formulario de creación se cerrará y se actualizará el catálogo. Si está disponible la edición de precios y el nuevo producto aparece en la actualización, se abrirá su formulario de precio para que continúes; el precio no se guarda automáticamente.

Notas

- Crear el producto no registra por sí solo su precio ni una entrada de inventario.
- Los campos de costo permanecen ocultos hasta que ingreses el PIN de costo; no forman parte de este formulario de creación.
- La confirmación de creación desaparece después de unos segundos.
- Si necesitas regresar al catálogo antes de enviar, pulsa **Volver**. Verás de nuevo el catálogo.

Si algo no funciona

- Si faltan datos, puedes ver **«El nombre del producto es obligatorio.»**, **«La unidad es obligatoria.»** o **«Los decimales son obligatorios.»** junto a los campos. Completa los campos señalados y pulsa **Crear** otra vez.
- Si el nombre o la unidad no son válidos, verás un aviso junto al campo correspondiente. Revisa las reglas del paso a paso y corrige ese dato antes de volver a crear.

- Si aparece **«El resultado es incierto. Reintenta la misma solicitud antes de editar.»**, los campos quedan bloqueados. Pulsa **Reintentar misma solicitud** para comprobar esa misma creación antes de intentar editar o registrar otro producto.
- Si aparece **«Se rechazó la creación del producto. No tienes permiso para crear productos.»**, tu cuenta no tiene autorización para realizar esa acción.
- Si no ves **Crear producto**, comprueba que estás en el catálogo con una cuenta de administrador. La opción no está disponible para el vendedor.

Preparar y registrar una venta

Aquí puedes agregar productos al carrito, ajustar cantidades, revisar el total, elegir el método de pago y registrar una venta. Al finalizar, puedes consultar su comprobante en pantalla.

Paso a paso

1. Con tu sesión de vendedor, toca **Agregar** en la tarjeta de un producto del catálogo. Verás una unidad agregada y los controles para cambiar su cantidad.
2. Usa **+** para aumentar la cantidad o **–** para disminuirla de una unidad en una unidad. Verás la cantidad actualizada; cuando queda una unidad o menos, aparece la papelera en lugar del control para disminuir. Toca la papelera si quieres quitar el producto: desaparecerá del carrito.
3. Si necesitas escribir una cantidad, toca el número del producto. Verás el campo **Cantidad**, acompañado de su unidad y de la indicación de enteros o decimales permitidos. Escribe el valor y toca **Actualizar cantidad**: verás la nueva cantidad. Si tocas **Cancelar**, se cerrará la edición sin guardar ese cambio.
4. Toca el botón con el icono de carrito. Se abrirá **Carrito**, donde verás los productos y sus cantidades. Puedes ajustarlos desde allí; si necesitas regresar al catálogo, toca **Seguir vendiendo** y volverás a ver los productos.
5. Activa **Factura** si corresponde. Verás recalcularse el total y, cuando corresponda, **IVA adicional**, además de **Subtotal** y **Total**. Espera a que termine **Calculando…** antes de cobrar.
6. En **Método de pago**, elige **Efectivo**, **Tarjeta** o **Transferencia**. Verás seleccionada tu elección.
7. Revisa los productos, las cantidades y el total, y toca **Cobrar** una vez. Verás un indicador de espera y los controles quedarán temporalmente desactivados. Un segundo toque durante esa espera no inicia otro cobro.
8. Cuando aparezca **Venta registrada**, revisa el folio, el código QR, los productos y sus importes. Verás también el total, el método de pago, **Con factura** o **Sin factura**, la fecha y hora y la sucursal.
9. Después de revisar el comprobante, toca **Nueva venta**. Volverás al catálogo con el carrito vacío, listo para preparar otra venta.

Notas

- Esta función corresponde a la sesión de vendedor; el carrito no se muestra en la sesión de administrador.
- **Factura** calcula el IVA para una venta facturada. No significa que se emita una factura desde esta pantalla.

- El comprobante se consulta en pantalla; la impresión de tickets no está disponible.
- Si ves **Venta repetida (ya registrada)** al reintentar, estás viendo la confirmación de la misma venta, no un segundo cobro.
- Si aparece un comprobante pendiente de revisar, revísalo y toca **Nueva venta** antes de continuar. La aplicación puede mostrarlo aunque hayas cerrado antes el carrito.
- Las pantallas se contrastaron con las vistas y sus pruebas; su verificación visual en la aplicación está pendiente.

Si algo no funciona

- **Agotado**: no puedes agregar una unidad con las existencias disponibles. Si el botón **+** está desactivado, no puedes seguir aumentando la cantidad con las existencias actuales.
- **Escribe una cantidad.**, **La cantidad debe ser mayor que cero.**, **Este producto solo admite cantidades enteras.** o **Escribe una cantidad válida, por ejemplo 2 o 1.5.**: corrige el valor. Para decimales, usa el punto y respeta el máximo indicado junto al campo.
- Si el campo indica que solo hay cierta cantidad en existencia, escribe una cantidad que no la supere. El intento anterior no cambia la cantidad del carrito.
- **El carrito está vacío. Agrega productos desde el catálogo.**: toca **Seguir vendiendo** y agrega un producto; no puedes cobrar un carrito vacío.
- **No se pudo calcular el total**: toca **Reintentar** junto al aviso. **Cobrar** permanecerá desactivado hasta que haya un cálculo válido.
- **Sin existencias suficientes** o **No hay existencias suficientes para completar la venta.**: disminuye la cantidad o quita el producto afectado y revisa el nuevo total.
- **El total cambió. Revisa el nuevo total y vuelve a cobrar.**: revisa el importe actualizado antes de tocar otra vez **Cobrar**.
- **Un producto del carrito no tiene precio; pide al administrador que lo configure.**: solicita al administrador que configure el precio antes de continuar.
- **No se pudo completar la venta. Revisa el carrito e inténtalo de nuevo.**: revisa los productos y espera el nuevo cálculo antes de intentar cobrar otra vez.
- **No sabemos si la venta se registró. Reintenta la misma venta antes de editar.**: no prepares otra venta para sustituirla. El carrito queda sin posibilidad de edición; toca **Reintentar** para resolver la misma venta sin duplicar el cobro.
- **Tu sesión ya no permite registrar ventas. Vuelve a iniciar sesión.**: inicia sesión de nuevo para continuar.

Devolver, reemplazar o cambiar productos de una venta

Aquí puedes localizar una venta de tu sucursal y registrar una devolución, un reemplazo por defecto de fábrica o un cambio por otros productos. Antes de confirmar una devolución o un cambio, puedes revisar el reembolso o la diferencia calculada.

Paso a paso

Localizar la venta

1. Con tu sesión de vendedor, abre **Correcciones**. Verás el campo **Folio**, el botón **Buscar** y **Ventas recientes (últimos 15 días)**.
2. Escribe el folio que aparece en el comprobante y toca **Buscar**, o toca una venta de la lista de ventas recientes. Verás el detalle de esa venta, con su fecha, total, método de pago y **Con factura** o **Sin factura**.
3. Revisa **Vendido**, **Devuelto** y **Restante** para cada producto, además de **Corregible hasta**, que muestra la fecha y hora límite. Verás qué cantidades quedan disponibles para corregir. Si no es la venta que buscas, toca **Volver a la búsqueda** y regresarás a la lista y al campo de búsqueda.

Registrar una devolución

1. En el detalle de la venta, toca **Devolver**. Verás el formulario **Devolución**.
2. Marca **Devolver este producto** en cada producto que corresponda y escribe la **Cantidad a devolver** sin superar el **Máximo** indicado. Verás las opciones **En buen estado** y **Defecto de fábrica**; selecciona el estado del producto que recibes.
3. Elige un **Motivo**: **Cambio de opinión**, **Producto equivocado**, **Defecto de fábrica** u **Otro**. Si necesitas añadir información, escribe en **Nota (opcional)**. Al completar los datos válidos, verás el cálculo en **Reembolso**.
4. Espera el cálculo y revisa **Total a reembolsar** y **Se reembolsa por**. Toca **Confirmar devolución**: mientras se registra no podrás editar ni confirmar otra vez; al completarse verás **Devolución registrada**, los productos y el total reembolsado.

Registrar un reemplazo por defecto de fábrica

1. En el detalle de la venta, toca **Reemplazar (defecto de fábrica)**. Verás **Reemplazo por defecto de fábrica**, el motivo fijo y **Sin costo para el cliente**.
2. Marca **Reemplazar este producto**, escribe la **Cantidad a reemplazar** sin superar el **Máximo** y, si lo necesitas, completa **Nota (opcional)**. Con al menos un producto seleccionado y cantidades válidas, se habilitará **Confirmar reemplazo**.

3. Toca **Confirmar reemplazo**. Los controles se desactivarán mientras se registra; al terminar verás **Reemplazo registrado**, las cantidades y **Sin costo**.

Registrar un cambio por otros productos

1. En el detalle de la venta, toca **Cambiar producto**. Verás **Cambio de producto**, con las secciones **Productos a devolver** y **Productos nuevos**.
2. Marca **Devolver este producto**, escribe la **Cantidad a devolver** y selecciona **En buen estado** o **Defecto de fábrica**. Elige el **Motivo** y, si hace falta, completa **Nota (opcional)**. Verás tus selecciones y cantidades en el formulario.
3. En **Catálogo**, toca **Agregar** junto a cada producto nuevo y escribe su cantidad en el campo **Cantidad**, acompañado de la unidad. Verás el producto en **Productos nuevos**; puedes retirarlo con la papelera **Quitar**.
4. Espera el cálculo de **Diferencia**. Verás el valor devuelto, el total de productos nuevos y uno de estos resultados: **El cliente paga**, **Se reembolsa** o **Sin diferencia**. Si el cliente debe pagar, elige **Método de pago de la diferencia**; verás seleccionada la opción elegida. El importe se calcula, no se escribe.
5. Revisa el resultado y toca **Confirmar cambio**. Los controles se desactivarán mientras se registra, sin iniciar otro cobro si vuelves a tocar durante la espera. Al completarse verás **Cambio registrado**, los productos devueltos y nuevos y el importe pagado o reembolsado, o **Sin diferencia**.

Revisar el comprobante y continuar

1. Revisa el comprobante de la corrección y toca **Volver a la venta**. Se volverá a consultar la venta y verás sus cantidades actualizadas.
2. Si quieres localizar otra venta, toca **Nueva búsqueda** en el comprobante. Volverás a la búsqueda con la lista de ventas recientes actualizada.

Notas

- Las correcciones están disponibles para ventas de tu sucursal dentro del plazo de 15 días. La fecha mostrada es orientativa: al calcular o confirmar, la aplicación comprueba si la operación todavía está permitida.
- Si no queda cantidad restante en ningún producto, las tres acciones de corrección estarán desactivadas. Un producto devuelto por completo no se puede seleccionar otra vez.
- En devoluciones y cambios, el reembolso se calcula con el método de pago de la venta original. Para los productos nuevos de un cambio, el catálogo solo ofrece productos con precio.
- Para cambiar por el mismo producto, usa el reemplazo por defecto de fábrica, no el cambio por otros productos.

- La nota admite hasta 500 caracteres. Es opcional en las tres operaciones.
- Si una devolución con factura muestra **Venta con factura: el administrador emitirá la nota de crédito**, corresponde al administrador realizar esa gestión. En un cambio con factura verás **Venta con factura: el administrador gestionará el ajuste de la factura**. No son documentos emitidos desde estas pantallas.
- **Devolución repetida (ya registrada)**, **Reemplazo repetido (ya registrado)** o **Cambio repetido (ya registrado)** indican la confirmación de la misma corrección tras un reintento, no una operación adicional.
- Las pantallas se contrastaron con las vistas y sus pruebas; su verificación visual en la aplicación está pendiente.

Si algo no funciona

- **Escribe el folio del ticket.**: completa **Folio** con el dato del comprobante. Si se indica que el formato no es válido, cópialo tal como aparece, incluidos los guiones.
- **No se encontró una venta con ese folio en esta sucursal (últimos 15 días)**: comprueba el folio, la sucursal y la fecha de la venta.
- **Hay más de una venta con ese folio. Elige la venta en la lista de ventas recientes.**: selecciona la venta por sus datos en esa lista.
- **No hay ventas recientes**: la lista está vacía. **No se pudieron cargar las ventas recientes.**: toca **Reintentar** para volver a cargarla. **No se pudo buscar la venta. Intenta de nuevo.**: vuelve a tocar **Buscar**.
- **Esta venta no se puede corregir en este momento.**: no se ha abierto una venta disponible para corregir. Si aparece **La venta ya está fuera del plazo de 15 días para correcciones.**, esa operación ya no está permitida.
- Si el campo de cantidad muestra un error, escribe un valor mayor que cero, respeta los enteros o decimales permitidos y no superes lo restante. Si aparece **La nota admite como máximo 500 caracteres.**, acorta la nota para poder confirmar.
- **No se pudo calcular el reembolso.** o **No se pudo calcular el cambio.**: toca **Reintentar** en la sección del cálculo. No podrás confirmar hasta que termine un cálculo válido; después de editar, espera el nuevo resultado.
- **Sin existencias suficientes para reemplazar**: no hay existencias suficientes para ese reemplazo. **Sin existencias suficientes para los productos nuevos.** o **Sin existencias suficientes** en el cambio: reduce la cantidad o quita el producto nuevo afectado y revisa el cálculo.
- **La cantidad supera lo que queda por devolver. Revisa las cantidades.** o **La cantidad supera lo que queda por reemplazar. Revisa las cantidades.**: vuelve a consultar la venta y ajusta las cantidades a lo restante.
- **Este producto ya está en el cambio. Edita su cantidad.**: modifica la cantidad del producto que ya agregaste. **Este producto se está devolviendo. Para el mismo**

producto usa el reemplazo.: quita ese producto de los productos nuevos; para un reemplazo por defecto de fábrica, vuelve a la venta y elige esa operación.

- **El monto a pagar cambió. Revisa el nuevo cálculo y confirma de nuevo.**: revisa la diferencia actualizada antes de volver a confirmar el cambio.
- **La devolución fue rechazada. Revisa los datos e intenta de nuevo.**, **El reemplazo fue rechazado. Revisa los datos e intenta de nuevo.** o **El cambio fue rechazado. Revisa los datos e intenta de nuevo.**: revisa el formulario y corrige lo necesario. En devoluciones y cambios, espera el nuevo cálculo antes de confirmar otra vez.
- **No sabemos si la devolución se registró. Reintenta la misma devolución antes de hacer otro cambio.**, **No sabemos si el reemplazo se registró. Reintenta el mismo reemplazo antes de hacer otro cambio.** o **No sabemos si el cambio se registró. Reintenta el mismo cambio antes de hacer otro.**: los campos quedan sin posibilidad de edición. Toca **Reintentar** para resolver esa misma operación; no prepares otra para sustituirla.
- **Hay otra corrección sin confirmar. Reinténtala antes de registrar una nueva.**: resuelve primero la corrección pendiente. **Hay una corrección registrada pendiente de revisar. Abre su comprobante para continuar.**: vuelve a **Correcciones** y revisa el comprobante antes de continuar.
- **No se pudo actualizar la venta.** después de revisar un comprobante: toca **Reintentar** para consultar de nuevo las cantidades, o **Nueva búsqueda** para volver a buscar. Este aviso no pide registrar otra corrección.
- **Tu sesión cambió. Inicia sesión de nuevo para continuar.**: inicia sesión de nuevo antes de continuar.

Actualizar precios y registrar inventario

Aquí puedes ajustar el precio y el IVA de un producto y registrar las cantidades que ingresan a una sucursal. Estas acciones están disponibles para el administrador.

Paso a paso

Cambiar el precio y el IVA

1. Abre la ficha del producto y pulsa **Editar precio / IVA**. Verás el formulario del mismo nombre con los datos del producto.
2. Escribe el **Precio de lista (MXN)**, sin signo negativo y con un máximo de dos decimales; usa punto decimal. Verás el importe en el campo.
3. En **Modo de precio**, selecciona **IVA incluido** o **IVA adicional en factura**. Verás la opción elegida.
4. En **Tratamiento de IVA**, selecciona **Gravado**, **Tasa 0%** o **Exento**. Con Gravado puedes editar la **Tasa de IVA (%)**, mayor que cero y hasta 100; con Tasa 0% verás cero sin poder editarlo; con Exento verás **Tasa de IVA: No requerida**.
5. Pulsa **Guardar precio / IVA**. Si se confirma el cambio, verás **Precio guardado** y se actualizará el catálogo.

Registrar una entrada

1. Abre la ficha del producto y pulsa **Registrar entrada de inventario**. Verás la solicitud del PIN; créalo o introdúcelo y pulsa **Continuar** para ver el formulario de entrada.
2. Selecciona **Sucursal** y escribe la cantidad en el campo **Cantidad**, que incluye la unidad del producto. Verás la sucursal y la cantidad elegidas; respeta los decimales indicados y usa una cantidad mayor que cero.
3. Escribe el **Costo unitario (MXN)** con punto decimal y un máximo de dos decimales. Con los datos válidos completos verás **Total de la línea (truncado)**: el importe se corta a centavos, sin redondear hacia arriba.
4. Pulsa **Registrar entrada**. Verás **Confirmar entrada de inventario**, con el producto, la sucursal, la cantidad, el costo unitario y el total.
5. Revisa el resumen. Pulsa **Corregir** para regresar conservando lo escrito, o **Confirmar** para enviarlo. Si se registra, verás **Entrada registrada.** y se actualizará el catálogo.

Notas

- Cambiar el precio no registra una entrada de inventario: son acciones separadas.
- En pantallas amplias puedes consultar el precio actual y la vista previa; al registrar entradas también puedes consultar las existencias por sucursal y el último costo unitario.

- La revisión visual de estas pantallas en la aplicación está pendiente; las instrucciones se contrastaron con las pantallas y las pruebas disponibles.

Si algo no funciona

- **El precio de lista es obligatorio.**: completa el importe antes de guardar. Revisa también las selecciones de modo y tratamiento de IVA.
- **La sucursal es obligatoria.**, **La cantidad es obligatoria.** o **El costo unitario es obligatorio.**: completa los campos señalados antes de registrar la entrada.
- **La cantidad debe ser mayor que cero.**: corrige la cantidad; no uses cero ni excedas los decimales permitidos para el producto.
- **Se rechazó la entrada de inventario.**: revisa los datos antes de volver a intentarlo; no se muestra una confirmación de registro.
- **El resultado es incierto. Reintenta la misma solicitud antes de editar.**: pulsa **Reintentar misma solicitud**. Los datos quedan sin posibilidad de edición mientras se aclara el resultado; en las entradas volverás a revisar la confirmación antes de enviar.

Trasladar productos entre sucursales

Aquí puedes enviar productos de una sucursal a otra y revisar las cantidades antes de confirmar. Esta acción está disponible para el administrador.

Paso a paso

1. Desde el catálogo, pulsa **Traslados**. Verás **Traslado entre sucursales**.
2. Selecciona **Sucursal de origen** y **Sucursal de destino**. Verás las dos sucursales elegidas; deben ser distintas.
3. Selecciona un **Producto** y escribe su **Cantidad**. Verás la unidad y los decimales admitidos; usa una cantidad positiva con punto decimal cuando corresponda.
4. Si necesitas trasladar más productos, pulsa **Agregar producto**. Verás otra línea para seleccionar un producto distinto y su cantidad. Puedes incluir hasta 50 productos; **Quitar producto** elimina una línea cuando hay más de una.
5. Pulsa **Registrar traslado**. Verás **Confirmar traslado**, con las sucursales y los productos que vas a enviar. Si las existencias cargadas no alcanzan o no hay entrada registrada, verás una advertencia; puedes continuar con el envío.
6. Pulsa **Cancelar** si necesitas regresar a revisar los datos, o **Confirmar y enviar** para registrar el traslado. Si se confirma, verás **Traslado registrado correctamente.** y el formulario quedará preparado para otro traslado.

Notas

- La advertencia de existencias no bloquea el envío. La aplicación comprueba las existencias al ejecutar el traslado; la advertencia por sí sola no confirma ni rechaza la operación.
- En pantallas amplias puedes ver un resumen del traslado y las existencias cargadas de la sucursal de origen.
- La revisión visual de esta pantalla en la aplicación está pendiente; las instrucciones se contrastaron con la pantalla y las pruebas disponibles.

Si algo no funciona

- **Se necesitan al menos dos sucursales para registrar un traslado.** o **No hay productos disponibles para trasladar.**: no puedes iniciar un traslado hasta que haya sucursales y productos disponibles.
- **Selecciona la sucursal de origen y la de destino.**: completa ambas selecciones.
- **La sucursal de origen y la de destino deben ser distintas.**: cambia una de las sucursales.

- **La cantidad debe ser un número positivo escrito con punto decimal.**: corrige la cantidad y respeta los decimales del producto.
- **No se pudo confirmar el resultado. Reintenta el mismo envío antes de editar.**: pulsa **Reintentar mismo envío**. Verás los datos conservados sin poder modificarlos; se vuelve a enviar la misma operación.
- **El traslado ya estaba registrado; el servidor devolvió el recibo original.**: la aplicación reconoce el registro anterior; no significa que se haya creado otro traslado.
- **Tu sesión expiró. Inicia sesión para continuar.**: vuelve a iniciar sesión antes de continuar.

Revisar avisos de traslados

Aquí puedes consultar los traslados recibidos en tu sucursal y marcar los avisos que ya revisaste. Esta bandeja está dirigida al vendedor.

Paso a paso

1. Abre **Avisos de traslados**, desde **Menú** o desde el botón de la barra superior, según tu pantalla. Verás la bandeja con ese título.
2. Revisa las tarjetas de los avisos. Verás el encabezado **Traslado del** seguido de la fecha y la hora, los productos y sus cantidades, y el estado **Sin leer** o **Leído**. El encabezado no indica la sucursal de origen.
3. Pulsa **Marcar como leído** en un aviso que ya revisaste. Mientras se guarda verás **Marcando…**; cuando se confirme, verás **Leído** y desaparecerá ese botón. El aviso permanecerá en la lista.
4. Pulsa **Volver** o **Inicio** para salir de la bandeja. Verás el panel anterior o el catálogo, respectivamente.

Notas

- Abrir la bandeja no marca los avisos como leídos: debes hacerlo expresamente en cada aviso.
- En pantallas amplias puedes ver un resumen con las cantidades de avisos leídos y sin leer.
- La revisión visual de esta pantalla en la aplicación está pendiente; las instrucciones se contrastaron con la pantalla y las pruebas disponibles.

Si algo no funciona

- **Cargando avisos de traslados…**: la bandeja todavía está obteniendo la información.
- **Sin avisos de traslados** y **Cuando te envíen un traslado, aparecerá aquí.**: la lista se cargó y no tiene avisos.
- **No se pudieron cargar los avisos de traslados.** y **No es posible confirmar si hay avisos sin leer.**: no interpretes el fallo como una bandeja vacía. Pulsa **Reintentar** cuando esté disponible.
- **Producto no disponible**: el aviso no puede mostrar el nombre del producto en ese momento; no sustituye ese nombre por otro producto.

Consultar los movimientos de inventario

Aquí puedes revisar los cambios de inventario, filtrar por sucursal y asignar o corregir el nombre que aparece para un vendedor. Esta pantalla está disponible para el administrador.

Paso a paso

1. Pulsa **Movimientos** en la barra superior o en **Menú**, según tu pantalla. Verás la lista de movimientos.
2. Abre el selector de sucursal, que inicialmente muestra **Todas**, y elige una sucursal. Verás la lista correspondiente; selecciona Todas para volver a consultar el conjunto.
3. Revisa cada movimiento. Verás el tipo, el producto, la cantidad con su signo y unidad, la sucursal, la fecha y la persona responsable. Las entradas y los traslados muestran **Administrador** como responsable.
4. Pulsa **Actualizar** para consultar de nuevo los movimientos. Verás la lista recargada con el filtro que mantengas seleccionado.
5. Si aparece **Asignar nombre** o **Editar nombre** junto a un vendedor, pulsa esa acción. Verás un cuadro con el campo **Nombre del vendedor**.
6. Escribe un nombre y pulsa **Guardar**. Si se confirma, el cuadro se cerrará y verás el nombre actualizado en los movimientos cargados de ese vendedor. Si pulsas **Cancelar**, regresarás a la lista sin confirmar el formulario.
7. Pulsa **Volver** o **Inicio** para salir. Verás el panel anterior o el catálogo, respectivamente.

Notas

- Las cantidades positivas representan entradas y las negativas, salidas. Los traslados aparecen como **Traslado (salida)** en origen y **Traslado (entrada)** en destino.
- Las filas del administrador no ofrecen las acciones para cambiar el nombre de un vendedor.
- En pantallas amplias puedes consultar un resumen del filtro y de los movimientos cargados.
- La revisión visual de esta pantalla en la aplicación está pendiente; las instrucciones se contrastaron con la pantalla y las pruebas disponibles.

Si algo no funciona

- **No hay movimientos**: la consulta actual no tiene registros para mostrar.
- **No se pudieron cargar los movimientos**: pulsa **Reintentar** para consultar de nuevo.
- **Movimiento ilegible**: la aplicación no puede presentar ese registro como un movimiento válido; no lo interpretes como una cantidad de cero.

- **Escribe un nombre de 1 a 120 caracteres.**: corrige el nombre antes de guardar.
- **No se pudo confirmar el cambio. Reintenta con el mismo nombre.**: el campo queda sin posibilidad de edición. Pulsa **Reintentar** para confirmar el mismo cambio, sin escribir otro nombre.

Proteger la vista de costos y personalizar la apariencia

Aquí puedes usar un PIN para evitar mostrar costos por accidente, cambiar la apariencia y orientarte con los controles de navegación. El acceso a costos corresponde al administrador; el PIN no cambia los permisos de tu cuenta.

Paso a paso

Crear, usar y cambiar el PIN

1. Como administrador, abre la ficha de un producto y pulsa **Ver costo**, o pulsa **Registrar entrada de inventario**. Si es la primera vez en este equipo, verás **Crea un PIN**.
2. Escribe de cuatro a seis dígitos en **PIN** y repítelos en **Confirmar PIN**. Pulsa **Continuar**; si coinciden, verás el costo disponible o el formulario de entrada que solicitaste.
3. Si ya tienes un PIN, verás **Ingresa el PIN**. Escríbelo en **PIN** y pulsa **Continuar**; si es correcto, se abrirá únicamente la vista que solicitaste. **Cancelar** cierra la solicitud sin mostrar el costo ni abrir la entrada.
4. Para cambiarlo, entra al formulario de inventario y pulsa **Cambiar PIN**. Verás **PIN actual**, **PIN nuevo** y **Confirmar PIN**; completa los tres y pulsa **Guardar PIN**. Si se acepta, el cuadro se cerrará y el PIN nuevo sustituirá al anterior.
5. Sal del formulario con **Volver** o **Inicio**, o cierra la ficha del producto y vuelve a abrirla. Verás que el costo vuelve a estar oculto o que necesitas introducir el PIN otra vez para registrar una entrada.

Cambiar el tema y navegar

1. Abre **Menú** cuando esté disponible. Verás las acciones de tu cuenta; pulsa una para abrir su pantalla. **Cerrar menú** o tocar fuera del panel lo cierra.
2. Localiza el botón de tema, en el menú o en la barra superior según tu pantalla. Verás el estado **Tema: Sistema**, **Tema: Claro** o **Tema: Oscuro**.
3. Pulsa el botón de tema para cambiar de Sistema a Claro, de Claro a Oscuro y de Oscuro a Sistema. Verás el nuevo estado y la apariencia correspondiente; Sistema sigue la apariencia del equipo y la elección se conserva para próximas aperturas.
4. Desde un panel abierto, pulsa **Volver** para regresar al panel anterior o **Inicio** para regresar al catálogo. Verás el destino correspondiente; durante un envío estos controles pueden quedar desactivados.
5. Pulsa **Actualizar catálogo**, en el menú o en la barra superior, para consultar de nuevo los productos. Verás el catálogo actualizado cuando finalice la carga. **Cerrar sesión** permite salir de tu cuenta.

Notas

- El PIN se guarda en este equipo: es una ayuda de privacidad visual, no sustituye el inicio de sesión ni los permisos de tu cuenta. No deja todos los costos abiertos de forma permanente.
- Si olvidas el PIN, la propia aplicación indica que debes borrar los datos de la app en este equipo. No hay una opción de recuperación del PIN en este cuadro; antes de borrar datos, solicita ayuda para revisar las consecuencias.
- El vendedor no dispone de **Ver costo**.
- La revisión visual de estas pantallas en la aplicación está pendiente; las instrucciones se contrastaron con las pantallas y las pruebas disponibles.

Si algo no funciona

- **El PIN debe tener de 4 a 6 dígitos.**: usa únicamente números y respeta esa longitud.
- **Los PIN no coinciden.**: vuelve a escribir el mismo PIN en ambos campos del PIN nuevo.
- **PIN incorrecto.**: revisa el PIN introducido; para cambiarlo también debes proporcionar el PIN actual correcto.
- **No se pudo leer el PIN. Intenta de nuevo.** o **No se pudo guardar o verificar el PIN. Intenta de nuevo.**: cierra el cuadro con **Cancelar** y vuelve a abrir la acción.
- **Costo no disponible** después de introducir el PIN: la vista se autorizó, pero no hay un costo disponible para mostrar; no significa que el costo sea cero.