Linux

Nová cesta – ip

Výpis nastavení

```
ip address show
ip addr show dev eth0
ip a s
ip a
```

Přidání a odebrání adresy rozhraní

```
ip addr add 192.168.68.1/24 dev eth0 ip addr del 192.168.68.1/255.255.255.0 dev eth0
```

Aktivace a deaktivace rozhraní

```
ip link set dev eth0 up
ip link set dev eth0 down
```

Nastavení výchozí brány (GateWay)

ip route add default via 192.168.69.1

Další manipulace s routovací (směrovací) tabulkou

```
ip route add 172.16.0.0/24 via 192.168.69.1 ip route del 172.16.0.0/24 via 192.168.69.1
```

Výpis routovací tabulky

```
ip route show
ip r s
```

Stará cesta – ifconfig, route

Výpis nastavení

```
ifconfig
ifconfig eth0
ifconfig -a
```

Změna IP adresy a masky rozhraní

ifconfig eth0 192.168.69.1 netmask 255.255.255.0

Aktivace a deaktivace rozhraní

```
ifconfig eth0 up ifconfig eth0 down
```

Přidání další adresy k rozhraní

```
ifconfig eth0:1 192.168.68.10 netmask 255.255.255.0 (Je nutné vytvořit další virtuální rozhraní.)
```

Nastavení výchozí brány (GateWay)

```
route add default gw 192.168.69.1
```

Další manipulace s routovací (směrovací) tabulkou

```
route add -net 172.16.0.0 gw 192.168.69.1 netmask 255.255.255.0 eth1 (do sítě 172.16.0.0 s maskou 255.255.255.0 půjdu přes 192.168.69.1)
```

Výpis routovací tabulky

route

Network address translation - NAT

Zapnu předávání paketů mezi sítěmi – forwarding

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
nebo (echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)
```

Překlad adres

```
iptables -t nat -L iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -j MASQUERADE
```

Routerboatrd (Mikrotik)

Výpis nastavení

/ip address print

Přidání a odebrání adresy rozhraní

```
/ip address add address=172.30.0.16/24 interface=ether1
/ip address remove numbers=1
/ip route edit number=0
```

Aktivace a deaktivace rozhraní

/ip address enable numbers=1
/ip address disable numbers=1

Nastavení výchozí brány (GateWay)

/ip route add gateway=172.30.0.222

Výpis routovací tabulky

/ip route print

Další manipulace s routovací (směrovací) tabulkou

```
/ip route add dst-address=172.16.50.0/24 gateway=192.168.14.15 /ip route remove numbers=2
```

Network address translation - NAT

Překlad adres

```
/ip firewall nat print
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.14.0/24
action=masquerade
```