# OpenCV 주요 함수

### Mat imread(const String& filename, int flags = IMREAD\_COLOR);

- filename : 불러올 영상 파일의 이름
- 파일의 이름만 지정할 경우 프로그램 폴더 내에 위치한 파일을 불러옴.
- 다른 폴더의 파일을 불러오려면 '절대 경로' 또는 '상대 경로' 형식으로 파일 위치 지정.
- flags : 영상 파일 불러오기 옵션 플래그. ImreadModes 열거형 상수를 지정
- 영상 파일을 불러올 때 사용할 컬러 모드와 영상 크기를 지정
- ImreadModes 열거형 상수를 지정 가능.

ImreadModes 열거형 상수	설명
IMREAD_UNCHANGED	입력 파일에 지정된 그대로의 컬러 속성 사용.
IMREAD_GRAYSCALE	1채널 그레이스케일 영상으로 변환하여 불러옴.
IMREAD_COLOR	3채널 BGR컬러 영상으로 변환하여 불러옴. (default 값)
IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2	크기를 1/2로 줄인 1채널 그레이스케일 영상.
IMREAD_REDUCED_COLOR_2	크기를 1/2로 줄인 3채널 BGR 영상
IMREAD_IGNORE_ORIENTATION	EXIF에 저장된 방향 정보를 사용하지 않음.

- 반환값 : 불러온 영상 데이터(Mat 객체)
- filename으로 지정된 파일이 존재하지 않거나 잘못된 형식의 영상파일이라면 비어있는 Mat 객체를 반환.
- imread() 함수 사용 후 Mat::empty()를 이용하여 Mat 객체가 제대로 생성되었는지 확 인할 것.

## bool imwrite(const String& filename, InputArray img, const std::vector<int>& params = std::vector<int>());

- filename : 저장할 영상 파일 이름
- imwrite() 함수는 img 변수에 저장되어 있는 영상 데이터를 filename 이름의 파일로 저 장함.
- 영상 파일 형식은 filename 문자열에 포함된 파일 확장자를 따름.
- img : 저장할 영상 데이터 (Mat 객체)
- params : 저장할 영상 파일 형식에 의존적인 파라미터(플래그 & 값) 쌍
- params 인자의 형식은 std::vector<int> 타입으로 지정
- 옵션 플래그와 실제 값을 정수 값 두 개의 쌍으로 지정

- ex) img 변수에 저장된 영상을 lenna.jpg 파일로 저장할 때 JPEG 압축률을 95%fh 지 정하고 싶을 때의 params 인자 코드

vector<int> params;

params.push\_back(IMWRITE\_JPEG\_QUALITY);

params.push\_back(95);

imwrite("lenna.jpg", img, params);

- 위 코드에서 IMWRITE\_IPEG\_OALITY 플래그가 IPEG 압축률을 의미하는 옵션 플래그.
- 반환값 : 정상적으로 저장하면 TRUE, 실패하면 FALSE 반환

### bool Mat::empty() const

• 반환값 : 행렬의 rows 또는 cols 멤버 변수가 0이거나, data 멤버 변수가 NULL이면 true를 반환.

### void namedWindow(const String& winname, int flags = WINDOW\_AUTOSIZE);

- winname : 영상 출력 창 상단에 출력되는 창 고유 이름. 이 문자열로 창을 구분함.
- Windows 운영 체제는 각각의 창을 구분하기 위해 handle이라는 숫자 값을 사용.
- OpenCV에서는 각각의 창에 고유한 문자열을 부여하여 각각의 창을 구분.
- flags : 생성되는 창의 속성을 지정하는 플래그. WindowFlags 열거형 상수를 지정.

WindowFlags 열거형 상수	설명
WINDOW_NORMAL	영상 출력 창의 크기에 맞게 영상 크기가 변경되어 출력.
	사용자 임의로 창 크기 변경 가능
WINDOW_AUTOSIZE	출력하는 영상 크기에 맞게 창 크기 자동 설정.
	사용자 임의로 창 크기 변경 불가능 (default 값)
WINDOW_OPENGL	OpenGL 지원

- 현재 사용 중인 모니터 해상도보다 큰 영상을 화면에 출력하려고 할 경우, WINDOW\_AUTOSIZE 속성으로 생성된 창에서는 영상의 일부가 화면에 표시되지 않을 수 있음.
- 생성한 창 크기를 마우스 또는 resizeWindow() 함수를 이용하여 변경을 원한다면 flags 인자에 WINDOW\_NORMAL을 지정해야함.

## void destroyWindow(const String& winname); void destroyAllWindows();

• winname : 소멸 시킬 창 이름.

- 일반적으로 OpenCV 응용 프로그램이 완전히 종료될 때 운영 체제에 의해 OpenCV 응용 프로그램이 사용하던 모든 자원이 해제됨.
- 이 때, namedWindow() 함수에 의해 만들어진 창도 모두 자동으로 닫힘.
- 하지만 프로그램 동작 중에 창을 닫고 싶을 때에는 destroyWindow() 나 destroyAllWindows() 함수를 사용함.

### void moveWindow(const String& winname, int x, int y);

- winname : 위치를 이동할 창의 이름
- winname의 이름을 가진 창을 (x, y) 좌표 위치로 이동시킴.
- 이때 좌표는 모니터 전체 화면에서의 좌표, 모니터 좌측 상단을 원점으로 함.
- x : 창이 이동할 위치의 x 좌표
- y : 창이 이동할 위치의 y 좌표

#### void resizeWindow(const String& winname, int width, int height);

- winname : 크기를 변경할 창 이름
- winname을 가진 창의 크기를 가로 width, 세로 height 크기에 맞게 변경함.
- 인자로 전달되는 width, height 값은 창 전체 크기가 아닌 창의 view 영역에 나타나는 영상 크기를 의미함.
- 따라서 resizeWindow() 함수에 의해 변경된 창 크기는 제목 표시줄과 경계선 두꼐로 인해 전달한 인자의 값보다 조금 더 크게 됨.
- WINDOW\_AUTOSIZE 플래그를 사용하여 만들어진 영상 출력창은 이 함수로 크기 조정이 불가능함.

● width : 창의 가로 크기

• height : 창의 세로 크기

### void inshow(const String& winname, InputArray mat);

• winname : 영상을 출력할 대상 창 이름

• mat : 출력할 영상 데이터(Mat 객체)

- winname의 이름을 가진 창에 mat 인자로 전달된 영상 데이터를 출력함.

mat 객체에 저장된 영상 데이터 타입	imshow()의 출력 형태
1채널 8비트 uchar 자료형(그레이스케일)	픽셀 값 그대로 그레이스케일 밝기 형태로
	출력
3채널 uchar 컬러 영상	색상 채널이 Blue, Green, Red 순서로 되
	어 있다고 간주하여 색상 표현
부호 없는 16, 32 비트 정수형	행렬 원소 값을 256으로 나눈 값을 영상
	의 밝기 값으로 사용.
32, 64 비트 실수형 행렬	행렬 원소에 255를 곱한 값을 밝기 값으
	로 사용.

- InputArray 타입은 Mat, Vector<T> 등 다양한 객체를 표현할 수 있는 인터페이스 클래스임.
- 주로 OpenCV 함수 입력에 해당하는 인자의 자료형으로 사용됨. 즉, InputArray 클래스의 인자에 Mat 클래스 타입의 변수를 전달함.

### int waitKey(int delay = 0);

- delay : 키 입력을 기다릴 시간(밀리초 단위). delay  $\leq 0$  이면 무한히 기다림.
- 반환값 : 눌린 키의 ASCII code 값. 지정 시간 동안 키가 눌리지 않았으면 -1을 반환.
- imshow() 함수만으로는 화면에 영상이 나타나지 않음.
- imshow() 함수 호출 이후 waitKey() 함수를 호출해야 화면 그리기 이벤트가 동작하여 화면에 정상적으로 출력됨.
- 즉, imshow() 함수와 waitKey() 함수는 연속하여 호출하는 형태로 사용.