
# Struktura formátu ABO souboru





#### Struktura souboru:



#### Popis struktury:

Pozn: Podporovaná znaková sada pro ABO formáty je Windows-1250

## 1. Uživatelské návěští ABO souboru

byty	obsah	popis
1 – 4	UHL1	text označení uživatelského návěští
5 – 10		datum ve tvaru DDMMRR
11 – 30		20 alfanum.znaků zkráceného názvu organizace, doplněných případně
11 – 30		mezerami zprava
31 – 40		přidělené číslo komitenta s příp.vodícími nulami
31 – 40		(Fio Banka nepřiděluje, vyplňte nulami)
41 – 43		počátek intervalu přidělených čísel účetních souborů (001)
44 – 46		konec intervalu přidělených čísel účetních souborů (999)
47 – 48	CR a LF	ukončovací znaky

### 2. Hlavička účetního souboru

byty	obsah	popis	
1	1	neměnný typ vstupní zprávy pro hlavičku souboru	
2	(mezera)	oddělovač	
3 – 6	1501 nebo 1502	Druh dat: 1501 pro účetní soubor s příkazy k úhradě 1502 pro účetní soubor s příkazy k inkasu	
7	(mezera)	oddělovač	
8 – 10		SSS - číslo účetního souboru v rozsahu 001-999	
11 – 13		PPB - vyplňte nulami	
14	(mezera)	oddělovač	
15 – 18	2010 nebo 8330	Směrový kód banky	
19 – 20	CR a LF	ukončovací znaky	

3. Hlavička skupiny

max. počet bytů	obsah	popis
1	2	neměnný typ vstupní zprávy pro hlavičku skupiny
1	(mezera)	oddělovač
17	PPPPPP-UUUUUUUUUU	číslo účtu příkazce (nepovinná položka), "PPPPP" = předčíslí účtu - "UUUUUUUUU" = číslo účtu
17		Číslo účtu příkazce smí být ve skupině uvedeno pouze jednou, je-li uvedeno v <b>Hlavičce skupiny</b> , neuvádí se v <b>Položkách</b>
1	(mezera)	oddělovač
15		celková částka převodů/inkas ve skupině v haléřích
1	(mezera)	oddělovač
6		datum splatnosti ve tvaru DDMMRR
2	CR a LF	ukončovací znaky

# 4. Položka

max. počet bytů	obsah	popis
17		číslo účtu příkazce (nepovinná položka), "PPPPP" = předčíslí účtu - "UUUUUUUUU" = číslo účtu
	PPPPPP-UUUUUUUUUU	Číslo účtu příkazce smí být ve skupině uvedeno pouze jednou, je-li uvedeno v <b>Hlavičce skupiny</b> , neuvádí se v <b>Položkách</b>
1	(mezera)	oddělovač
17	PPPPP-UUUUUUUUU	číslo účtu příjemce/inkasovaného "PPPPP" = předčíslí účtu - "UUUUUUUUU" = číslo účtu
1	(mezera)	oddělovač
15		částka převodu/inkasa v haléřích
1	(mezera)	oddělovač
10		variabilní symbol
1	(mezera)	oddělovač
4		Směrový kód banky
4		konstantní symbol
1	(mezera)	oddělovač
10		specifický symbol (nepovinná položka - v případě neuvedení nahraďte mezerou)
1	(mezera)	oddělovač
3 + 4*35	AV:	"AV:"= povinný text uvozující AV–pole, je-li položka uvedena; vlastní text pro AV-pole ("zpráva pro příjemce"), (nepovinná položka - v případě neuvedení nahraďte mezerou
2	CR a LF	ukončovací znaky

5. Konec skupiny

byty	obsah	popis
1	3	neměnný typ vstupní zprávy pro konec skupiny
2	(mezera)	oddělovač
3	+	neměnný typ vstupní zprávy pro konec skupiny
4 – 5	CR a LF	ukončovací znaky

## 6. Konec souboru

byty	obsah	popis
1	5	neměnný typ vstupní zprávy pro konec souboru
2	(mezera)	oddělovač
3	+	neměnný typ vstupní zprávy pro konec souboru
4 – 5	CR a LF	ukončovací znaky