

PRÁCA S PEVNÝM DISKOM

LVM (LOGICAL VOLUME MANAGEMENT)



Teoretická časť

LVM (Logical Volume Management) predstavuje abstraktnú vrstvu, ktorá umožňuje namiesto fyzických diskových oddielov pracovať s logickými oddielmi. Majme napríklad 3 disky s veľkosťami 40 GB, 50 GB, 60 GB. Najskôr z nich vytvoríme PVs (Physical Volumes, v slovenskom preklade Fyzické zväzky), potom ich spojíme do VG (Volume Group – Skupina zväzkov) a na VG vytvoríme LVs (Logical Volumes – Logické zväzky), napr. dva s veľkosťami 80 GB a 70 GB. S LVs už potom môžeme pracovať ako s bežnými diskovými oddielmi.

Ďalšou výhodou *LVM* je možnosť plynulého zväčšovania *LV*s aj v prípade, že sú pripojené a používajú sa.



Pomôcky

Virtuálny stroj s CentOS 7 vytvorený vo *VMware vSphere*. Úloha je určená pre jedného žiaka.



Úlohy

- 1. Pred spustením virtuálneho stroja doňho pridajte päť diskov s veľkosťami postupne 700 MB, 600 MB, 500 MB, 400 MB a 300 MB.
- 2. Spustite virtuálny stroj, prihláste sa do grafického režimu ako root.

Použitie tohto učebného materiálu je určené výhradne pre Duálne vzdelávanie realizované SPŠ elektrotechnickou Košice v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Autor: J. Ploščica Verzia 3 Predmet: ZIL, 1. ročník

Strana 1 z 5

- 3. Príkazom **pvs** si zobrazte zoznam existujúcich *PVs.* V predvolenej inštalácii CentOS 7 vytvára samostatnú bootovaciu partíciu /dev/sda1 a ďalšia partícia /dev/sda2 je *PV.* Zobrazte si aj presnejšie informácie o *PVs* príkazom **pvdisplay**.
- 4. Príkazom **vgs** si zobrazte zoznam existujúcich *VG.* V predvolenej inštalácii CentOS 7 vytvára jednu *VG* s názvom *centos.* Zobrazte si aj presnejšie informácie o *VG*s príkazom **vgdisplay**.
- 5. Príkazom **Ivs** si zobrazte zoznam existujúcich *LVs.* V predvolenej inštalácii CentOS 7 vytvára dva *LVs: root*, na ktorý je pripojený systém a *swap*, na ktorom je odkladací oddiel. Zobrazte si aj presnejšie informácie o *LVs* príkazom **Ivdisplay**.
- 6. Vytvorte zo všetkých pridaných diskov *PVs* príkazom **pvcreate /dev/sdb** /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf.
- 7. Zobrazte si informácie o vytvorených *PVs* postupne príkazmi **pvs** a **pvdisplay**. Vo výstupe príkazu **pvdisplay** si všimnite informácie o *Physical Extens (PE)* zatiaľ neboli vytvorené.
- 8. Vytvorte *VG* s názvom *vg00* a zahrňte do nej *PVs /dev/sdb*, */dev/sdc*, */dev/sdd*. Použite príkaz **vgcreate vg00 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd**.
- 9. Príkazom **pvs** si overte, že /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd naozaj patria do vg00.
- 10. Príkazom **pvdisplay** si overte, že na *PVs /dev/sdb*, */dev/sdc*, */dev/sdd* boli vytvorené *PE* s veľkosťou 4 MB, ale zatiaľ neboli alokované.
- 11. Príkazom **vgs** si overte existenciu *VG* s názvom *vg00*, z výpisu je vidieť, že obsahuje 3 *PV* a zatiaľ je na nej vytvorených 0 *LV*.
- 12. Zistite si podrobnejšie informácie o *VGs* príkazom **vgdisplay**; aj z tohto výpisu je vidieť, že žiadne *PE* ešte nie sú alokované.
- 13. Vytvorte na *vg00 LV* s názvom *lv00* s veľkosťou 500 MB príkazom **lvcreate -n lv00 -L 500M vg00**.
- 14. Príkazom **pvdisplay** si overte, že na *PV /dev/sdb* už sú alokované *PE*, na ostatných *PV*s sú zatiaľ všetky *PE* voľné znamená to, že logický oddiel *Iv00* sa fyzicky nachádza na */dev/sdb*.
- 15. Zväčšite *lv00* na veľkosť 600 MB príkazom **lvextend /dev/vg00/lv00 -L 600M**.
- 16. Zväčšite Iv00 o veľkosť 50 MB príkazom Ivextend /dev/vg00/Iv00 -L +50M.

Autor: J. Ploščica Predmet: ZIL, 1. ročník Verzia 3 Strana 2 z 5

- 17. Overte, že logický oddiel *lv00* sa fyzicky stále nachádza na */dev/sdb.* Použite postupne príkazy **pvs**, **pvdisplay** a **lvdisplay -m**.
- 18. Zväčšite /v00 o 10% celého vg00 príkazom lvextend /dev/vg00/lv00 -l +10%VG.
- 19. Keďže celková veľkosť *Iv00* presiahla veľkosť 700MB, museli byť alokované aj *PE* z iného *LV.* Overte, že na */dev/sdb* už nie sú voľné *PE* a zistite, časť ktorého *PV* bola pridaná do *Iv00*.
- 20. Skúste z *vg00* odstrániť *PV*, o ktorom ste zistili, že sa používa v *lv00*. V prípade, že je to */dev/sdc* použite príkaz **vgreduce vg00 /dev/sdc**, príkaz sa nevykoná, namiesto toho sa objaví systémová hláška *Physical volume "dev/sdc" still in use*.
- 21. Odstráňte z *vg00 PV*, ktorý sa nepoužíva, v prípade, že je to */dev/sdd* použite príkaz **vgreduce vg00 /dev/sdd**. Príkazmi **pvs** a **pvdisplay** overte, že */dev/sdd* už nie je súčasťou *vg00*.
- 22. Pridajte do *vg00 PV /dev/sd*e príkazom **vgextend vg00 /dev/sde**.
- 23. Zväčšite *lv00* o 10% z voľného miesta na *vg00* príkazom **lvextend** /dev/vg00/lv00 -l +10%FREE.
- 24. Overte, že v /v00 sa fyzicky stále používajú iba /dev/sdb a /dev/sdc.
- 25. Zväčšite /v00 tak, že doňho pridáte 50% kapacity /dev/sde. Použite príkaz **Ivextend /dev/vg00/Iv00 -I +50%PVS /dev/sde**. Overte, že logický oddiel /v00 je fyzicky umiestnený na celom /dev/sdb a častiach /dev/sdc a /dev/sde.
- 26. LVs môžeme aj zmenšovať. Kým na nich nie sú uložené žiadne dáta a nie sú ani v systéme pripojené, objaví sa síce varovná hláška, ale v skutočnosti sa nemôže nič stať. Zmenšite Iv00 najskôr o 10% celého Iv00 príkazom Ivreduce /dev/vg00/Iv00 -I -10%LV, potom na 50% kapacity celého vg00 príkazom Ivreduce /dev/vg00/Iv00 -I 50%VG, nakoniec na veľkosť 750MB príkazom Ivreduce /dev/vg00/Iv00 -L 750M. Zistite, ktoré PVs sa momentálne používajú v Iv00.
- 27. Na *vg00* vytvorte ďalší *LV*, nech má názov *lv01* a veľkosť 800 MB. Vhodným príkazom overte, že časť *PV /dev/sdc* je súčasťou *lv00* aj *lv01*.
- 28. Vytvorte ďalšiu *VG*, nech má názov *vg01* a patrí do nej *PV /dev/sdf*. Na *vg01* vytvorte *LV* s názvom *lv10* a veľkosťou 75% veľkosti *vg01*.
- 29. LV Iv00 a Iv01 naformátujte na súborový systém ext4, Iv10 na xfs.

Autor: J. Ploščica Predmet: ZIL, 1. ročník Verzia 3 Strana 3 z 5

- 30. V priečinku /mnt vytvorte priečinky lvmount01, lvmount02 a lvmount03 a pripojte do nich postupne lv00, lv01 a lv10.
- 31. Zeditujte súbor /etc/fstab a dopíšte doňho príslušné riadky, ktoré zabezpečia, že LVs budú pripojené aj po reštarte systému. Systém reštartujte.
- 32. Na *Iv00* vytvorte priečinok *dir1* a v ňom súbory *file01* a *file02*. Súbor *file01* si otvorte v editore *vim* a dopíšte doňho nejaký text.
- 33. Chcete si overiť, že môžete zväčšovať kapacitu *Iv00* aj v prípade, keď je pripojený a naviac pracujete so súborom, ktorý sa na ňom nachádza. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - a) Otvorte si ďalší terminál.
 - b) Príkazom **df -h** si zobrazte zoznam pripojených oddielov, všimnite a zapamätajte si veľkosť *lv00*.
 - c) Zväčšite Iv00 o voľné miesto na vg00.
 - d) Zistite veľkosť *lv00* z výstupu príkazu **lvdisplay**.
 - e) Zistite veľkosť oddielu *Iv00* z výstupu príkazu **df -h** a porovnajte ju s veľkosťou získanou z predchádzajúceho bodu. Rozdiel vznikol tým, že časť *Iv00*, o ktorú bol zväčšený ešte nie použiteľná, lebo nie je naformátovaná.
 - f) Do súboru *file01* dopíšte v editore *vim* ďalší text a zmeny uložte.
 - g) Doformátujte *lv00* použitím príkazu **resize2fs /dev/vg00/lv00**. Príkazom **df** -h overte, že *lv00* už má správnu veľkosť.
 - h) Do súboru *file01* dopíšte v editore *vim* ďalší text a zmeny uložte.
- 34. Zavrite editor vim.
- 35. Zväčšite *lv10* o voľné miesto na *vg01*. Toto *LV* je naformátované na súborový systém *xfs*; doformátujte ho použitím príkazu **xfs_growfs /dev/vg01/lv10**.
- 36. *PV /dev/sdd* nie je zatiaľ súčasťou žiadnej *VG*. Chcete ho pridať do *vg00* aj *vg01* a následne zväčšiť *Iv01* a *Iv10*. Postupujte podľa nasledovných pokynov:
 - a) Odstráňte *PV /dev/sdd* príkazom **pvremove /dev/sdd**.
 - b) Pomocou programu *fdisk* vytvorte na */dev/sdd* dve primárne partície: *sdd1* s veľkosťou 250MB, *sdd2* s veľkosťou do konca disku */dev/sdd*.
 - c) Z /dev/sdd1 a /dev/sdd2 vytvorte PVs.

Autor: J. Ploščica Verzia 3 Predmet: ZIL, 1. ročník

Strana 4 z 5

- d) *PV /dev/sdd1 pridajte do vg00*, zväčšite *lv01* o vzniknuté voľné miesto na *vg00*, doformátujte *lv01*.
- e) *PV /dev/sdd2 pridajte do vg01*, zväčšite *lv10* o vzniknuté voľné miesto na *vg01*, doformátujte *lv10*.
- 37. Odmountujte *lv10* a zmažte aj priečinok */mnt/lvmount03*.
- 38. Z *lv10* vytvorte odkladací oddiel pomocou programu *mkswap*, ak je to potrebné použite prepínač *-f.*
- 39. Swap na Iv10 aktivujte.
- 40. Zmeňte aj záznam v /etc/fstab, aby bol swap aktívny aj po reštarte systému.
- 41. Deaktivuje a postupne odstráňte všetko, čo ste vytvorili. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - a) Vráťte do pôvodného stavu /etc/fstab.
 - b) Odmountujte LVs, z /mnt zmažte priečinky lvmount01 a lvmount02. Deaktivujte swap na lv10.
 - c) Odstráňte všetky vytvorené *LV*s príkazom **lvremove /dev/vg00/lv00** /dev/vg00/lv01 /dev/vg01/lv10.
 - d) Odstráňte všetky vytvorené VGs príkazom vgremove /dev/vg00 /dev/vg01.
 - e) Odstráňte všetky vytvorené *PV*s príkazom **pvremove /dev/sdb /dev/sdc** /dev/sdd1 /dev/sdd2 /dev/sde /dev/sdf.
 - f) Vypnite virtuálny stroj, odstráňte z neho všetky pridané disky, disky vymažte aj z *datastoru*.

Autor: J. Ploščica Predmet: ZIL, 1. ročník Verzia 3 Strana 5 z 5