PHASE/0 と ASE を連携して利用する

1. 概要

PHASE/0 lt, Atomic Simulation Environment (ASE)

(Ask Hjorth Larsen, Jens Jørgen Mortensen, Jakob Blomqvist et al. "The atomic simulation environment—a Python library for working with atoms" J. Phys.: Condens. Matter 29 (2017) 273002, https://wiki.fysik.dtu.dk/ase/) と連携して利用することが可能です。本稿ではそのための手続きを説明します。なお、現バージョンで対応するのは ASE バージョン 3.18.1 です。

2. ASE のインストール方法

ASE は、Python 2.7 以上もしくは 3.4 以上の環境で動作します。

そこで、まずは Python 2.7 以上もしくは 3.4 以上の環境を準備します。また、NumPy (https://docs.scipy.org/doc/numpy/)は必須です。さらに、必須ではありませんがいくつかの機能は SciPy (https://www.scipy.org/)、Matplotlib (https://matplotlib.org/)に依存します。これらは、事前にインストールしておくことが望ましいです。インストールは、pip (https://pip.pypa.io/en/stable/)を利用すると簡単に行えます。pip は、Python 2.7.9 以上もしくは 3.4 以上には標準インストールされています。もし Python 2.7.9 未満のバージョンを利用している場合、pip のインストールから始めることが推奨されます。pip は、Python 2.7 以上を利用しているのであれば get_pip.py スクリプト

(https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py)を適当なディレクトリーから実行すればインストールできます。

pip がインストールされている環境では、NumPy, SciPy, Matplotlib は以下の要領でインストールすることができます。

\$ pip install --upgrade --user numpy scipy matplotlib

上記の要領で NumPy, SciPy, Matplotlib のインストールができたら、以下のコマンドによって ASE をインストールします。

pip install --upgrade --user ase

上述のコマンドでインストールの場合,

\$HOME/.local/lib/pythonX.Y/site-packages/ase 以下に ASE がインストールさ

れます。必須ではありませんが、\$HOME/.local/bin を環境変数 PATH に加えておくと 便利に利用できます。

PHASE/0 を ASE と連携して利用するには、phase0_ase/ase 以下にあるファイルを対応する位置にコピーします。もしくは、ase フォルダーを丸ごと上書きコピーしてください。ただし、formats.py は上書きコピーになるので、バックアップを取っておくことを推奨します。 ASE バージョン 3.18.1 の場合は単純なコピーではなく手動でマージする必要があります。

- ase/io/formats.py
- ase/io/phase0.py
- ase/calculators/phase0.py

3. 利用方法

3.1 準備

ASE から PHASE/0 を利用する場合、環境変数を設定する必要があります(座標データをコンバートするだけならば不要)。以下の環境変数を設定します。

ASE_PHASE0_COMMAND	PHASE/0 を実行するコマンドを指定します。たと
	えば
	export ASE_PHASEO_COMMAND='mpirunp -n 2 phase'
	など
PHASE_PP_PATH	PHASE/0 で読み込める擬ポテンシャルデータが置
	かれているディレクトリーを指定します。たとえば
	export PHASE_PP_PATH=\$HOME/pp
	など。

3.2 ase.calculators.phase0.phase0の利用方法

PHASE/0 を ASE のエンジンとして利用する場合, ase.calculators.phase0.phase0 クラスを利用します。たとえば、以下の要領でインスタンス化します。

from ase.calculators.phase0 import phase0
phase = phase0(ecut=25, stress=True)

コンストラクターに渡す引数によって PHASE/0 の計算条件をカスタマイズすることができます。引数は、キーワード = 値 という形式で指定します。すべてのキーワードにデフォルト値が設定されているので、phase0() としてインスタンス化しても計算を実行することはできます。

phaseO クラスのコンストラクターに渡せるキーワードとその説明は、以下の通り。

キーワード	説明
ecut	カットオフエネルギー。単位は Rydberg. デ
	フォルト値は 25 Rydberg.
symmetry	対称性を考慮するかどうかを真偽値(True も
	しくは False)で指定する。デフォルト値は
	True.
symmetry_check_criterion	対称性判定の閾値。デフォルト値は 1e-12.
inversion	反転対称性がある場合にそれを積極的に活用
	するかどうかを指定する。デフォルト値は
	False.
stress	ストレステンソルを計算するかどうかを真偽
	値で指定する。デフォルト値は False.
stress_correction	stress=True の場合に,ストレステンソル計算
	の補正を行うかどうかを指定する真偽値。デ
	フォルト値は True.
kpts	k 点サンプリングを指定する。カンマ区切り
	で整数を3つ指定するか、実数を1つ指定す
	る。カンマ区切りで整数を3つ指定する場合,
	a,b,c 軸の分割数と解釈される。実数を 1 つ
	指定する場合、水点の逆空間における"密度"
	と解釈される。デフォルト値は3.5.
gamma	k 点サンプリングとして Γ 点のみを使用する
	かどうかを指定する真偽値。True の場合,
	kpts の設定は無視される。デフォルト値は
	False.
mobile	原子の mobile 属性を指定する。デフォルト値
	は False.
spin	スピンを考慮した計算を行うかどうかを指定
	する真偽値。デフォルト値は False.
zeta	スピンを考慮する計算の場合に、元素ごとの
	初期スピン分極を指定する Python
	dictionary.
	zeta={elem1:zeta1,elem2:zeta2,} のように
	指定する。この例では、elem1 という元素の

	·
	初期スピン分極は zeta1 に, elem2 という元
	素の初期スピン分極は zeta2 になる。指定の
	ない元素はスピン分極 0 が採用される。
preproc	PHASE/0 を preparation モードで実行する
	かどうかを指定する真偽値。デフォルト値は
	False.
dE	SCF 計算の収束判定条件を指定する実数。デ
	フォルト値は 1.0e-9.
pp	利用する擬ポテンシャルファイルを指定する
	Python dictionary.
	pp={elem1:pp1,elem2:pp2}のように指定す
	る。この例では,elem1 という元素に pp1 と
	いう擬ポテンシャルファイルが, elem2 とい
	う元素に pp2 という擬ポテンシャルファイル
	が割り当てられる。指定がない場合、
	PHASE_PP_PATH で指定されるディレクト
	リーの下から検索し、得られた擬ポテンシャ
	ルファイルが採用される。

3.3 ase.io モジュールの利用方法

ase.io モジュールは、外部ファイルの原子配置座標データを ASE の原子配置データオブジェクトに割り付けるための関数が定義されたモジュールです。read および write という関数を利用することができます。次のように利用することができます。

```
import ase.io.read
import ase.io.write

atoms = ase.io.read(filename,index=None,format=None, **kwargs)
ase.io.write(filename,atoms,format=None,**kwargs)
```

**kwargs は、原子配置データファイルの種類に応じたオプションです。利用できるオプションは以下の通り。

read 関数

オプション	説明
filename	座標データファイル名を指定する。

	nfinp.data ファイルというファイル名の場合
	PHASE/0 の入力ファイル, nfdynm.data と
	いうファイル名の場合 PHASE/0 の出力ファ
	イルとみなされる。このようなファイル名以
	外でも、後述の format オプションによって
	ファイルの種類を指定することができる。
format	PHASE 入力ファイルの場合 phase0,出力フ
	ァイル(nfdynm.data ファイル)の場合
	phase0-out を指定します。入力ファイルの場
	合 nfinp.data, 出力ファイルの場合
	nfdynm.data というファイル名のファイルを
	利用する場合 format 指定は不要です。
index	フレームデータの場合に、どのフレームを読
	み込むかを整数値で指定する。負の値の場合
	は最後のフレームを読み込む。もしくは,
	Python の slice を指定することによって複数
	のフレームを取り込むことも可能であり、こ
	の場合の返り値は Atoms のリストとなる。
	Python の slice は、以下のように作成するこ
	とができる。
	slice(start,end,step)
	start に始インデックスを 0 始まりで指定す
	る。end に終インデックスを指定する。step
	に、スキップするフレーム数を指定する。end
	は、たとえば-1を指定すると最終フレームを
	指定することができる。詳しくは Python の
	slice のドキュメントを参照されたい。
wrap	周期境界条件を考慮して単位胞に収まらない
	原子を収めるかどうかを指定する真偽値。デ
	フォルト値は False.
fname_from_fnamesdata	ファイル名を file_names.data ファイルから
	読み込むかどうかを指定する真偽値。True の
	場合、 filename の指定は無視され、
	file_names.data ファイルから読み込まれる
	ファイル名が採用される。デフォルト値は
	False.
	I

write 関数

. 427	
オプション	説明
filename	座標データファイル名を指定する。PHASE/0
	に関しては、書き出しに対応しているのは入
	力パラメーターファイルのみである。
format	PHASE/0 入力の場合 phase0 を指定します。
	ファイル名が nfinp.data の場合個の指定は不
	要です。なお,write 関数は nfdynm.data フ
	ァイルの出力には対応していません。
atoms	原子配置を表す Atoms オブジェクトのイン
	スタンス
cartesian	カルテシアン座標で書き出すかどうかを指定
	する真偽値。デフォルト値は False.
angstrom	Å 単位で書き出すかどうかを指定する真偽
	値。デフォルト値は False (Bohr 単位で書き
	出される).
mobile	"mobile"属性値を設定する真偽値。すべての
	原子について同じ値を設定することしかでき
	ない。デフォルト値は False.

3.4 ASE 利用例

ASE を利用した Python スクリプトの例を紹介します。

例 1. CIF から結晶構造を読み込み、構造最適化を施す

```
from ase.calculators.phase0 import phase0
1
2
     from ase.optimize import QuasiNewton
3
     from ase import io
4
     atoms = io.read('coordinate.cif')
5
     #何か処理を行う。。。
6
     # . . .
7
8
     # . . .
    #phase0 オブジェクトを作成
10
```

```
11
     phase = phase0(ecut=36, kpts=3.0, spin=True, zeta={ 'Fe':0.2})
     #phase0 オブジェクトを atoms オブジェクトに設定
12
13
     atoms.set calculator(phase)
     #QuasiNewton ソルバーのオブジェクトを作成,実行
14
15
     qn = QuasiNewton(atoms, trajectory='ase.traj')
16
     qn.run(fmax=0.01)
17
     #結果解析
18
     result = io.read('ase.traj')
19
     result.get potential energy()
20
21
```

まず1行目から3行目で必要なモジュールやクラスを読み込んでいます。1行目で読み込んでいるのはphase0クラスであり、PHASE/0を利用して計算する場合に必要となります。2行目ではQuasiNewtonクラスを読み込んでいます。このクラスは、ASEに組み込まれている準ニュートンソルバーを使った構造最適化を行うことができるクラスです。3行目で読み込んでいるのはread 関数であり、座標データファイルから ASE の原子配置を表すオブジェクトを作成することができる関数です。

5 行目からが実際の処理です。まず 5 行目で coordinate.cif というファイルから原子配置データを読み込んでいます。このケースでは拡張子が'cif'であり CIF であることが明らかなため、ファイルの種類を指定する必要はありませんが format オプションによって明示的に指定することもできます。atoms オブジェクトに必要に応じて処理を施し、11 行目では phase0 オブジェクトを作成しています。phase0 オブジェクトは引数で計算条件をいろいろ設定することが可能です(PHASE/0 のすべての機能が利用できるわけではありません)。13 行目では、atoms オブジェクトに phase0 calculator のオブジェクトを設定しています。15 行目では QuasiNewton ソルバーオブジェクトを atoms を引数に取りながら作成しています。このように記述することによって、atoms に記録されている原子配置データを PHASE/0 を使って最適化することができます。16 行目で QuasiNewton クラスの run メソッドを使って最適化を走らせています。最後に、18、19 行目で結果ファイルを読み込み、必要に応じて解析作業を行っています。

例 2. nfdynm.data から結晶構造を読み込み、PHASE/0 入力を作成する

- from ase.calculators.phase0 import phase0
- 2 from ase.io import read

```
3
4
     atoms = read('nfdynm.data')
5
     #何か処理を行う。。。
     # . . .
6
7
     # . . .
8
9
     #nfinp.data および file names.data ファイルを出力
10
     phase = phase0()
11
     phase.export input(atoms)
```

1 行目と 2 行目で必要なモジュールやクラスを読み込んでいます。1 行目で phase0 の入力を出力するためのクラス, 2 行目で座標データから ASE の原子配置オブジェクトを作成する関数を読み込んでいます。

4 行目の処理で、原子配置データを nfdynm.data ファイルから読み込んでいます。 nfdynm.data ファイルは、ファイル名によって PHASE/0 の出力フォーマットであることが 判定できるので、座標データの種類に関する指定は特にしていません。読み込んだあと必要 に応じて処理を施した後 10 行目で phase0 オブジェクトを作成し、11 行目で PHASE/0 で そのまま利用できる形式の入力パラメーターファイルを出力しています。

3.5 phasew.py の利用方法

本パッケージには ASE を利用した phasew.py というスクリプトが付属しています。このスクリプトは PHASE/0 のラッパーとなっており、たとえば CIF から手軽に構造最適化や状態方程式の計算が行いたい、という場合に有用です。phase0_ase/bin の下にあります。たとえば、以下のようなコマンドによって構造最適化を行うことができます。

```
export ASE_PHASEO_COMMAND='mpirun -np 4
$HOME/phase0_2018.01/bin/phase ne=2 nk=2'
export PHASE_PP_PATH=$HOME/pp
$HOME/phase0_ase/bin/phasew.py -f foo.cif -e 16 -k 4,8,1
```

phasew.py スクリプトは、-h オプションをつけて実行すると以下のようなヘルプメッセージを表示させることができます。

```
$ phasew.py -h
Usage: phasew.py [options]
```

```
PHASE/O wrapper script. environment variable ASE PHASEO COMMAND and
PHASE PP PATH must be set prior to the execution of this script.
ASE PHASEO COMMAND specifies the command used to boot PHASE/O. example :
'mpirun -np 8 phase ne=2 nk=4'. PHASE_PP_PATH specifies the directory under
which the PHASE/O pseudopotential files reside. example : $HOME/pp
Options:
 -h, --help
                 show this help message and exit
 -f COORD_FILE, --file=COORD FILE
                   the file name for the coordinate file. Required.
 -i INDEX, --index=INDEX
                   the index of the coordinate if the specified file
                    supports frame. defaults to -1, i.e., the last frame
 -t COORD_TYPE, --type=COORD_TYPE
                   type of the coordinate file. defaults to None, in
                   which case the ase resolver resolves the file type
 -e ECUT, --ecut=ECUT cutoff energy for the WFs in Rydberg units. the
                   default value is 25
 -k KPTS, --kpts=KPTS specify the kpoint sampling. specify either one float
                   value or three comma-seperatred integers.
                   the former specifies the density of the kpoints in
                   A^-1 units.
                                                      the latter
                   corresponds to the mesh for the a,b and c axis. the
                   default value is 3.5
 -x FMAX, --fmax=FMAX convergence criterion (max. force) in eV/A units.
                   the default value is 0.01
 -s, --spin
                    enable this option in order to perform spin-polarized
                   calculations.
                    enable this option in order to disable symmetry.
 --nosvmm
 --inversion
                    enable this option in order to set the sw inversion
                   parameter to 'on'.
 -z ZETA, --zeta=ZETA specify the initial per-element spin polarization.
                   use the following format :
                   --zeta=elem1:zeta1,elem2:zeta2 ...
```

specify pseudopotential files in the following format

-p PP, --pp=PP

: --pp=elem1:pp1,elem2:pp2,...

-c, --clean

-m MODE, --mode=MODE specify the operation mode. one of : optimize, eos, preproc, or input_only. optimize : structural optimization by the ase quasi newton solver (default)

eos : equation of state calculation preproc :
 run PHASE/0 in preparation mode input_only : create input and exit

-d DELTA, --delta=DELTA
 the eps value for the calculate_eos method. does not make sense when --mode is not eos

-n NFOINTS, --npoints=NPOINTS
 the number of points for the calculate_eos method.
 does not make sense when --mode is not eos

利用可能なオプションは、下記の通り。

オプション	説明
-h,help	ヘルプメッセージを表示し、終了する。
-f COORD_FILE,file=COORD_FILE	計算対象としたい座標データファイルを指定
	する。必須オプション。
-i INDEX,index=INDEX	フレームデータの場合、対象としたいフレー
	ム番号を 0 始まりの整数で指定する。-1 を指
	定すると、最後のフレームが選択される。デフ
	オルト値は-1
-t COORD_TYPE,type=COORD_TYPE	座標データの種類を指定する。座標データの
	種類がファイル名から判定できる場合 None
	を指定すれば ASE が判定する。 指定がある場
	合, その指定が優先される。デフォルト値は
	None.
-e ECUT,ecut=ECUT	カットオフエネルギーを Rydberg 単位で指定
	する。デフォルト値は 25.
-k KPTS,kpts=KPTS	★ 点サンプリングを指定する。カンマ区切りで
	整数を3つ指定するか、実数を1つ指定する。
	カンマ区切りで整数を 3 つ指定する場合, a,b ,
	c軸の分割数と解釈される。実数を 1 つ指定す
	る場合, 🛦 点の逆空間における "密度" と解釈

	される。この場合の単位は 1/Å.デフォルト値
	は 3.5.
-x FMAX,fmax=FMAX	構造最適化の収束判定条件を指定する。収束
	 判定条件は原子間力の最大値であり、単位は
	eV/Å. デフォルト値は 0.01
-s,spin	スピンを考慮した計算を行う場合このオプシ
	ョンを有効にする。
nosymm	対称性を無効にしたい場合このオプションを
	有効にする。
inversion	系に反転対称性があり、それを活用して計算
	負荷を減らしたい場合にこのオプションを有
	効にする。
-z ZETA,zeta=ZETA	スピンを考慮する計算の場合に、元素ごとの
	初期スピン分極を指定する。
	zeta=elem1:zeta1,elem2:zeta2のように指
	定する。この例では、elem1 という元素の初期
	スピン分極は zeta1 に, elem2 という元素の
	初期スピン分極は zeta2 になる。指定のない
	元素はスピン分極 0 が採用される。-s もしく
	はspin をつけている場合に意味のある設定。
-p PP,pp=PP	利用する擬ポテンシャルファイルを指定す
	る。pp=elem1:pp1,elem2:pp2のように指
	定する。この例では、elem1 という元素に pp1
	という擬ポテンシャルファイルが、elem2 と
	いう元素に pp2 という擬ポテンシャルファイ
	ルが割り当てられる。指定がない場合,
	PHASE_PP_PATH で指定されるディレクト
	リーの下から検索し、得られた擬ポテンシャ
	ルファイルが採用される。
-m MODE,mode=MODE	このスクリプトの動作モードを指定する。
	optimize, eos, preproc, input_only のいずれ
	か。
	optimize:ASE 標準の準ニュートン法によっ
	て構造最適化を施す。
	eos:状態方程式計算を行う。
	preproc: PHASE/0 の"preparation モード"を

	走らせる
	input_only : PHASE/0 の入力ファイルを作成
	し、終了する。
-d DELTA,delta=DELTA	mode=eos の場合に、体積の上限と下限を決
	めるファクターを指定する。座標データファ
	イルの体積が V0 だったとすると, V0*(1-
	delta)から V0*(1+delta)の体積を考慮するよ
	うに動作する。デフォルト値は 0.1
-n NPOINTS,npoints=NPOINTS	mode=eosの場合に、体積を何点考慮するか
	を指定する。デフォルト値は 10.

計算結果は、拡張子 traj ファイルに格納されます(ファイル名の接頭辞は指定した座標データファイルの接頭辞となります)。 traj ファイルは座標やエネルギー、原子間力を格納することができる ASE の内部フォーマットです。その参照の仕方などについては ASE のウェブサイトなどを参照してください。手軽に解析をする方法としては、ASE の GUI を利用する方法があります。\$HOME/.local/bin にパスが通っていると仮定すると、以下の要領でASE の gui を起動することができます。

\$ ase gui foo.traj

この GUI から、原子配置の履歴や原子間力・エネルギーのグラフ表示などを行うことが可能です。

3.6 initial_replica_builder.py の利用方法

initial_replica_builder.py は、NEB 計算で利用できる初期レプリカ列を作成することができるスクリプトです。線形補完によるレプリカ列作成は PHASE/0 の標準の機能で実現できますが、initial_replica_builder.py を利用すると "IDPP 法" (Smidstrup S, Pedersen A, Stokbro K and Jónsson H "Improved initial guess for minimum energy path calculations" J. Chem. Phys. 140 214106) による初期レプリカ列の作成を行うことができます。このスクリプトも、phase0_ase/bin の下にあります。

initial_replica_builder.py を-h オプションをつけて実行すると以下のようなヘルプメッセージを表示させることができます。

\$ initial replica builder.py -h

Usage: initial_replica_builder.py [options]

create initial replicas for the PHASE/O NEB feature

Options:

-h, --help show this help message and exit

-i INITIAL_FILE, --initial=INITIAL_FILE

initial coordinates. Required

-f FINAL_FILE, --final=FINAL_FILE

final coordinates. Required

--initial format=INITIAL FORMAT

format for the initial coordinate file. Defaults to

phase0-out

--final_format=FINAL_FORMAT

format for the final coordinate file. Defaults to

phase0-out

-n NIMAGE, --nimage=NIMAGE

number of intermediate images. defaults to 6

-1, --linear specify this option in order to create replicas by

simple linear interpolation. the default is to create

replicas by the IDPP method.

利用可能なオプションは、下記の通り。

オプション	説明
-h,help	ヘルプメッセージを表示し、終了する。
-i INITIAL_FILE,initial=INITIAL_FILE	始状態の座標データファイルを指定する。必
	須オプション。
initial_format=INITIAL_FORMAT	始状態の座標データファイルの種類を指定
	する。この指定がない場合,PHASE/0 の出
	力形式 (F_DYNM 形式)であると判定され
	る。
final_format=FINAL_FORMAT	終状態の座標データファイルの種類を指定
	する。この指定がない場合,PHASE/0 の出
	力形式 (F_DYNM 形式)であると判定され
	る。
-n NIMAGE,nimage=NIMAGE	中間イメージの数を指定する。デフォルト値
	は6.

-1, --linear IDPP 法によってレプリカ列を求めるのがデフォルトの振る舞いであるが、このオプションをつけると線形補間によってレプリカ列を作成することができる。

レプリカ列は、imagex.data というファイルと initial_replicas.cif という CIF に記録されます。imagex.data (x は 0 始まりの整数)は PHASE/0 が NEB 計算時に外部ファイルとして読み込み可能な座標データファイルです。x=0 が始状態、x= nr-1 (nr はレプリカ数)が終状態に対応する座標データファイルです。中間イメージは、x=1 から x= nr-2 のファイルに記録されます。これらを PHASE/0 から参照するためには、以下のように入力ファイルを作成する必要があります。

```
multiple replica{
   structure{
       number of replicas = 6
       replicas{
          #tag replica number howtogive coordinates
          1
                      file
          2
                      file
          3
                      file
                      file
          5
                      file
                      file
       endpoint images = directin
}
```

multiple_replica ブロックの下の structure ブロックでレプリカ列の指定を行います。 number_of_replicas に中間イメージの数を指定し、その下の replicas ブロックにおいて中間 イメージの作成方法を指定します。file とするとファイルから読み込むという設定となります。また、endpointimages に file を指定すると始状態および終状態のデータをファイルから読み込むことができます。ただし、後述のように始状態と終状態のファイルからの読み込みには不具合があるので、現時点では入力パラメーターファイルで直接指定する方法を採

用する必要があります。

また、filenames.data に以下のような記述を行います。

```
&fnames

F_POT(1) = ...

/

&nebfiles

F_IMAGE(1) = './image1.data'

F_IMAGE(2) = './image2.data'

...

/
```

&nebfiles セクションを作成し、座標データファイルを指定します。 $F_{IMAGE(0)}$ および $F_{IMAGE(-1)}$ は始状態および終状態の座標データファイル用のファイルポインターであり、 $F_{IMAGE(1)}$ から $F_{IMAGE(N)}$ が中間イメージの座標データファイル用のファイルポインターです。 $P_{IMAGE(N)}$ は中間イメージの数です。

ただし、現バージョン(2018.01版)の PHASE/0 には、始状態および終状態をファイルから指定すると異常終了してしまう不具合があります。そこで、始状態および終状態の指定に関しては上述の方法ではなく入力パラメーターファイルに直接記述する方法を利用するようにしてください。