

# Оглавление

1. Включение Hyper-V .....	3
2. Настройка сети .....	3
2.1. Создание внутреннего виртуального коммутатора .....	3
2.2. Определение сетевого адаптера и назначение IP .....	3
2.3. Настройка NAT .....	4
3. Создание и предварительная настройка виртуальной машины .....	6
3.1. Создание виртуальной машины .....	6
3.2. Предварительная настройка виртуальной машины .....	9
4. Установка и первичная настройка ОС .....	11
5. Клонирование машины .....	20
6. Подключение между машинами .....	22
7. Подключение по SSH .....	23
8. Настройка GPU-узла .....	25
8.1. Получение информации о GPU на хосте .....	25
8.2. Добавление GPU-адаптера в ВМ .....	25
8.3. Подготовка драйверов CUDA через WSL .....	25
8.4. Копирование драйверов на GPU-узел .....	26
9. Установка slurm .....	30
9.1. Общая схема .....	30
9.2. Установка пакетов .....	30
9.3. Подготовка конфигурации Slurm .....	30
9.4. SSH-ключи между узлами .....	34
9.5. Запуск служб .....	34
10. Настройка серверной части (NFS и CUDA) .....	36
10.1. NFS-шеринг .....	36
10.2. Проверка пакетов CUDA .....	36
10.2.1. Проверка установленной версии CUDA .....	37
10.2.2. Обновление и установка CUDA Toolkit .....	37
11. Проверка CUDA .....	38
11.1. Запуск теста на CUDA-узле через Slurm .....	38
11.2. Пример 1 тестовой программы на CUDA .....	38
11.3. Пример 2 тестовой программы на CUDA .....	41
12. Проверка MPI .....	44



# 1. Включение Hyper-V

В Windows 10/11 роль Hyper-V можно включить через компоненты Windows.


1. Откройте **Параметры** → **Приложения** → **Приложения и возможности**.
2. Перейдите по ссылке **Программы и компоненты**.
3. В левом меню выберите **Включение или отключение компонентов Windows**.
4. Найдите пункт **Hyper-V** и поставьте галочку (можно включить и подкомпоненты: Hyper-V Management Tools, Hyper-V Platform).
5. Нажмите **OK** и перезагрузите компьютер по запросу.

## 2. Настройка сети

Цель — создать внутреннюю сеть для виртуальных машин и настроить NAT, чтобы они имели доступ к внешней сети через хост.

### 2.1. Создание внутреннего виртуального коммутатора

1. Запустите **Hyper-V Manager**.
2. В левой панели выберите нужный сервер (локальный компьютер).
3. В правой панели откройте **Virtual Switch Manager**....
4. Создайте **Internal** виртуальный коммутатор, например с именем `virtNet`



### 2.2. Определение сетевого адаптера и назначение IP

Откройте PowerShell **от имени администратора** и выполните: `ipconfig`

Найдите используемый адаптер Ethernet, к которому будет привязана внутренняя сеть:

```
Адаптер Ethernet Ethernet:  
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::5e3f:1016:6bb5:6e3e%3  
IPv4-адрес . . . . . : 192.168.0.169  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
```

Нужно выбрать IP-адрес, который будет выступать **адресом маршрутизатора/NAT-шлюза**. Обычно это:

- первый адрес: 10.200.x.1,  
или
  - последний адрес: 10.200.x.254.

## Просмотр и управление IP-адресами интерфейса

Посмотреть текущие IP-адреса: Get-NetIPAddress

Удалить IP-адрес: Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex <InterfaceIndex> -IPAddress <IP-адрес>

Добавить новый IP-адрес к виртуальному адаптеру (например, vEthernet (virtNet)).

New-NetIPAddress

```
-InterfaceAlias "vEthernet (virtNet)"  
-IPAddress 10.200.x.254  
-PrefixLength 24
```

Здесь:

- `InterfaceAlias` — имя виртуального адаптера (в скобках — имя вашего коммутатора),
  - `IPAddress` — выбранный адрес шлюза,
  - `PrefixLength` — длина префикса (для `/24` — это `24`).

```
0 PS C:\Users\lobanov.pmp> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (virtNet)" -IPAddres 10.200.169.254 -PrefixLength 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
279
280
281
282
283
284
285
286
287
287
```

### 2.3. Настройка NAT

Теперь нужно настроить трансляцию адресов (NAT), чтобы ВМ могли выходить в сеть через хост

Просмотр текущих NAT-правил:

```
Get-NetNat
```

```
Get-NetNatStaticMapping
```

Удаление существующего объекта NAT (если что-то настроено неправильно):

```
Remove-NetNat -Name <старое_имя_NAT>
```

Создание нового NAT для подсети 10.200.x.0/24:

```
New-NetNat -Name "hpcNAT" -InternalIPInterfaceAddressPrefix  
10.200.x.0/24
```



После этого вывод Get-NetNat должен показать один объект NAT с указанной подсетью.



```
C:\Users\gaarv> Get-NetNat



Name          : hpcNAT
ExternalIPInterfaceAddressPrefix :
InternalIPInterfaceAddressPrefix : 10.200.81.0/24
IcmpQueryTimeout          : 30
TcpEstablishedConnectionTimeout : 1800
TcpTransientConnectionTimeout : 120
TcpFilteringBehavior       : AddressDependentFiltering
UdpFilteringBehavior       : AddressDependentFiltering
UdpIdleSessionTimeout      : 120
UdpInboundRefresh          : False
Store          : Local
Active          : True
```

### 3. Создание и предварительная настройка виртуальной машины

#### 3.1. Создание виртуальной машины







### 3.2. Предварительная настройка виртуальной машины

Настройка виртуальной машины в программе Hyper-V Manager.

1. Установка оборудования:

- Добавление встроенных дисков (жесткий диск, DVD-дисковод, сетевой адаптер).
- Добавление SCSI-контроллеров (жесткий диск, DVD-дисковод, сетевой адаптер).

2. Порядок загрузки:

- Установка загрузочных устройств: жесткий диск (vlg\_cpu1.vhdx), DVD-дисковод (ubuntu.iso), сетевой адаптер (vtnet).

3. Безопасность:

- Включение безопасной загрузки.
- Установка операционной системы: Microsoft Windows.

4. Процессор:

- Установка виртуальных процессоров: 2.

5. SCSI-контроллер:

- Настройка жесткого диска (vlg\_cpu1.vhdx) и DVD-дисковода (ubuntu.iso).

6. Жесткий диск:



- Настройка расположения жесткого диска (расположение: 0, контроллер: SCSI-контроллер, виртуальный жесткий диск: D:\VMS\vg\_cpu1.vhdx).

7. DVD-дисковод:



- Настройка контроллера (SCSI-контроллер), расположения (1), файла образа (D:\miniweb\htdocs\ubuntu.iso).




8. Сетевой адаптер:



- Настройка контроллера (vtnet), VLAN ID (2), разрешение идентификации виртуальной локальной сети.







## 4. Установка и первичная настройка ОС



















| Под корневую директорию (/) выделяем **весь оставшийся объём** диска.





Отмечаем галочкой Install OpenSSH server (стоит обновить скриншот):



После установки войдите в систему по консоли Hyper-V и обновите пароль root и пакеты:

```
sudo -  
passwd  
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Установите необходимый софт:

```
sudo apt install -y \  
    nano slurmd \  
    openmpi-bin openmpi-doc libopenmpi-dev \  
    iputils-ping \  
    build-essential
```


Отключите автоматическую конфигурацию сети cloud-init (если она мешает вашей ручной настройке netplan):

```
sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
```

Содержимое файла:

```
network: {config: disabled}
```

В файле /etc/hosts укажите адреса и имена ваших будущих виртуальных машин:





```
GNU nano 6.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost  
10.200.81.101 cpu_1 cpu_1.hpc  
10.200.81.102 cpu_2 cpu_2.hpc  
10.200.81.111 gpu_1 gpu_1.hpc  
10.200.81.112 gpu_2 gpu_2.hpc  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters
```

## 5. Клонирование машины

Цель — быстро развернуть несколько одинаковых узлов (например, `cpu1`, `cpu2`, `gpu1`) на основе готовой эталонной ВМ.

1. **Обязательно выключите исходную ВМ.**
2. В Hyper-V Manager нажмите правой кнопкой по машине → **Export...** и выберите временную папку (например, `C:\tmp\export`).
3. После завершения экспорта при необходимости переименуйте текущую машину и её диск, добавив к имени букву, например:
  - `vlg_cpu01` → `vlg_cpu01a`.
4. Выполните **Import Virtual Machine...** и импортируйте ВМ из папки экспорта как **новую** машину (новый идентификатор).




После импорта:

- Переименуйте новую ВМ и её виртуальный диск в нужный вариант (например, `vlg_cpu02`).
- Старую ВМ можно вернуть к исходному имени, если это удобно.

На клоне измените IP-адрес в конфигурации сети, например в файле `/etc/netplan/50*.yaml`:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```



```
GNU nano 6.2                               50-cloud-init.yaml *
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
        - 10.200.81.102/24
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
        search:
          - hpc
      routes:
        - to: default
          via: 10.200.81.1
version: 2
```

Задайте уникальный IP для каждой машины в подсети `10.200.x.0/24`.

Измените имя хоста на новое:

```
hostnamectl set-hostname cpu_2
```

Примените изменения:

```
sudo netplan apply
```

```
sudo reboot
```

## 6. Подключение между машинами

На хосте (Windows) можно проверить IP-адреса:

```
Get-NetIPAddress
```


```
IPAddress          : 10.200.81.1
InterfaceIndex     : 4
InterfaceAlias     : vEthernet (virtnet)
AddressFamily      : IPv4
Type               : Unicast
PrefixLength       : 24
PrefixOrigin       : Manual
SuffixOrigin       : Manual
AddressState       : Preferred
ValidLifetime      :
PreferredLifetime :
SkipAsSource       : False
PolicyStore        : ActiveStore
```

Убедитесь, что:

- Все ВМ находятся в одной подсети (10.200.X.0/24).
- NAT настроен корректно, в Get-NetNat виден **один** объект NAT, остальные, если есть, лучше удалить:

```
Remove-NetNat -Name <лишний_NAT>
```

- На всех ВМ выбран верный сетевой адаптер:



На самих ВМ проверьте связь:

```
ping 10.200.X.101 # с sru1 на sru2
ping 10.200.X.102 # и т.д.
```

## 7. Подключение по SSH

Проверяем статус службы SSH:

```
systemctl status ssh
```

```
root@cpu1:~# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-09-25 11:03:53 UTC; 2min 7s ago
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
  Main PID: 1361 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4557)
   Memory: 2.0M
      CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1361 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 25 11:03:53 cpu1 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Sep 25 11:03:53 cpu1 sshd[1361]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 25 11:03:53 cpu1 sshd[1361]: Server listening on :: port 22.
Sep 25 11:03:53 cpu1 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Для подключения к ВМ по SSH через хост удобно настроить проброс портов в NAT.

На хосте (PowerShell от администратора) посмотрите текущие правила проброса и удалите лишние:

```
Get-NetNatStaticMapping
```

Придумайте и сохраните у себя ваше правило проброса портов:

```
10.200.81.101 cpu_1 40101
10.200.81.102 cpu_2 40102
10.200.81.111 gpu_1 40111
10.200.81.112 gpu_2 40112
```

На хосте (PowerShell от администратора) добавьте правило проброса:

```
Add-NetNatStaticMapping `

-NatName "vlgNAT" `

-ExternalIPAddress 0.0.0.0/0 `

-ExternalPort 40101 `

-InternalIPAddress 10.200.X.101 `

-InternalPort 22 `

-Protocol TCP
```

Повторите для каждого узла, меняя ExternalPort и InternalIPAddress.

Проверка из PowerShell:

```
ssh -p 40101 vlg@localhost
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh -p 40101 vlg@localhost
The authenticity of host '[localhost]:40101 ([127.0.0.1]:40101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jXWTI/HfOF8q8yl3wbuTAGBdZV+lnJfE50E7X3qw7Js.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:40101' (ED25519) to the list of known hosts.
vlg@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-153-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Sep 25 10:27:50 2025
vlg@cpu1:~$
```

Если подключение проходит — SSH настроен корректно.

## 8. Настройка GPU-узла

GPU-узел создаётся клонированием CPU-узла и добавлением GPU-партиционирования.

1. Клонируйте `cpu1` в новую машину `gpu1` (по шагам из [раздела 5](#)).
2. Запустите обе машины и проверьте, что они **пингуют** друг друга.

### 8.1. Получение информации о GPU на хосте

На хосте:

- Для Windows 11:

```
Get-VMHostPartitionableGpu
```

- Для Windows 10:

```
Get-VMPartitionableGpu
```

Очень важно выбрать именно **NVIDIA-ускоритель**: в строке `InstancePath` будет `VEN_10DE` (код производителя NVIDIA).

### 8.2. Добавление GPU-адаптера в ВМ

Пример команды:

```
Add-VMGpuPartitionAdapter `

-VMName "vlg_gpu01" `

-InstancePath "\?\

\PCI#VEN_10DE&DEV_2487&SUBSYS_40741458&REV_A1#4&d0467e6&0&0008#{064092

b3-625e-43bf-9eb5-dc845897dd59}\GPUPARAV" `

-MinPartitionVRAM 0 -MaxPartitionVRAM 1000000000

-OptimalPartitionVRAM 1000000000 `

-MinPartitionCompute 0 -MaxPartitionCompute 1000000000

-OptimalPartitionCompute 1000000000
```

Если у вас только одна видеокарта и команда ругается на `-InstancePath`, можно пропустить этот параметр — Hyper-V возьмёт доступный GPU по умолчанию.

В PowerShell (от имени администратора) настраиваем узлы с CUDA:

```
PS C:\Users\gaar.vs> Set-VM -VMName vlg_gpu01 -GuestControlledCacheTypes $true -LowMemoryMappedIoSpace

3GB -HighMemoryMappedIoSpace 32GB
```

### 8.3. Подготовка драйверов CUDA через WSL

На хосте нужно получить драйверы, которые использует WSL.

1. Найдите путь к драйверам видеокарты, например:

```
PS C:\Users\gaar.vs> Get-CimInstance -ClassName Win32_VideoController -Property *
```

```
InstalledDisplayDrivers      : C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0af

ec3f2050014a0\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileReposit

ory\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\

System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0\nv

ldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.in

f_amd64_0afec3f2050014a0\nvldumdx.dll
```

В данном случае путь:

C:

```
\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0\
```

2. Убедитесь, что в каталоге C:\Windows\System32\lxss\lib есть файлы:

- libcuda.so
- libd3d12core.so
- libnvoptix.so.1

Если их нет:

```
wsl --update  
wsl --install  
wsl -shutdown
```

При установке создайте пользователя WSL, затем зайдите в него:

```
wsl
```

Внутри WSL:

```
cd /usr/lib/wsl/lib  
ls
```

тут должны быть все файлы.

Далее смонтируйте диск C:

```
sudo mkdir -p /mnt/c  
sudo mount -t drvfs C: /mnt/c  
ls /mnt/c/Users # проверка
```

Скопируйте библиотеку в удобное место на диске C:

```
sudo cp -r /usr/lib/wsl/lib /mnt/c/lib
```

#### *8.4. Копирование драйверов на GPU-узел*

Включите VM gpu1. С хоста скопируйте каталоги с драйверами (через проброшенный SSH-порт, к примеру 40111):

```
scp -r -P 40111 "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0" vlg@localhost:/tmp/  
scp -r -P 40111 "C:\Windows\System32\lxss\lib" vlg@localhost:/tmp/  
# или путь /mnt/c/lib, если копировали из WSL туда
```

На BM (от root):

```
cd /usr/lib  
mkdir -p wsl/drivers
```

```
mv /tmp/nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0 /usr/lib/wsl/drivers/  
mv /tmp/lib /usr/lib/wsl/
```

```
chown -R root:root /usr/lib/wsl/*  
chmod -R 755 /usr/lib/wsl/*
```

Создайте конфиги:

```
cd /etc/ld.so.conf.d/  
nano ld.wsl.conf
```

Содержимое, например:

```
GNU nano 6.2  
/usr/lib/wsl/lib
```

ld.wsl.conf \*

Затем:

```
cd /etc/profile.d/  
nano wsl.sh
```

Пример содержимого:

```
GNU nano 6.2  
export PATH=$PATH:/usr/lib/wsl/lib
```

wsl.sh \*

Сделайте скрипт исполняемым:

```
chmod +x /etc/profile.d/wsl.sh
```

Создайте необходимые симлинки:

```
ln -sf /usr/lib/wsl/lib/libd3d12core.so /usr/lib/wsl/lib/  
libD3D12Core.so  
ln -sf /usr/lib/wsl/lib/libnvoptix.so.1 /usr/lib/wsl/lib/  
libnvoptix_loader.so.1  
ln -sf /usr/lib/wsl/lib/libcuda.so /usr/lib/wsl/lib/  
libcuda.so.1
```

Соберите ядро для dxgkrnl:

```
curl -fsSL https://content.staralt.dev/dxgkrnl-dkms/main/install.sh |  
sudo bash -es
```

**Перезапустите ВМ** и проверьте:

```
nvidia-smi
```

Если всё прошло успешно, вы увидите информацию об ускорителе:

```
root@otellogpu1:~# nvidia-smi
Mon Oct 27 15:44:44 2025
+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NVIDIA-SMI 580.102.01      Driver Version: 581.57      CUDA Version: 13.0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name      Persistence-M | Bus-Id      Disp.A  | Volatile Uncorr. ECC | | | | | |
| Fan  Temp      Perf          Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|          |          |          |          |          |          |          | MIG M. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0  NVIDIA GeForce RTX 5070      On          00000000:01:00.0 | 1112MiB / 12227MiB | 2%       Default      N/A |
| 0%   47C     P8          18W / 250W |          |          |          |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Processes:
+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  GI  CI          PID  Type  Process name          GPU Memory |
| ID   ID          ID   ID          ID          Usage      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Ошибка вида:

NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running. Failed to properly shut down NVML: Driver Not Loaded

означает, что драйвер вашей видеокарты отличается от драйвера на узле. Необходимо переустановить драйвер.

При ошибке вида:

Failed to initialize NVML: GPU access blocked by the operating system

проверьте, перезагружали ли ВМ, и при необходимости повторите шаги настройки.

#### [Удаление собранного драйвера \(при необходимости\)](#)

Если после нескольких попыток проблема не решается, можно полностью удалить собранный драйвер `dxgkrnl` и выполнить установку заново. Для удаления используйте следующие команды:

```
sudo modprobe -r dxgkrnl 2>/dev/null || true
for v in $(dkms status dxgkrnl 2>/dev/null | sed -n 's/dxgkrnl\/
\([0-9a-f]\+\)\.*\/\1/p' | sort -u); do
    sudo dkms remove -m dxgkrnl -v "$v" --all || true
done
sudo rm -rf /usr/src/dxgkrnl-* 2>/dev/null
sudo rm -rf /var/lib/dkms/dxgkrnl 2>/dev/null
sudo find /lib/modules -type f -name 'dxgkrnl.ko*' -delete
sudo find /lib/modules -type d -path '*/drivers/hv/dxgkrnl' -empty -delete
```

```
sudo depmod -a
sudo rm -rf /tmp/WSL2-Linux-Kernel 2>/dev/nul
sudo reboot
```

После успешной настройки можно [клонировать](#) GPU-машину по аналогии с CPU-узлами, не забывая снова прорасывать GPU через Add-VMGpuPartitionAdapter и настраивать VM через Set-VM.

## 9. Установка slurm

### 9.1. Общая схема

- На **главном узле** устанавливается служба `slurmctld`.
- На **рабочих узлах** — `slurmd`.
- Для аутентификации используется `munge`.

Убедитесь, что библиотека `munge` установлена на всех узлах.

### 9.2. Установка пакетов

На всех узлах (от root):

```
apt install -y slurm-wlm munge
```

Проверьте каталог ключей `munge` (обычно `/etc/munge/`):

- На всех узлах ключ должен быть **одинаковый** (значения `md5sum` совпадают).
- Если хэши различаются, скопируйте ключи с основного узла на остальные и исправьте владельца:

```
chown -R munge:munge /etc/munge
chmod 700 /etc/munge
systemctl restart munge
```

### 9.3. Подготовка конфигурации Slurm

Конфигурация по умолчанию — `/etc/slurm/slurm.conf`.

Сгенерировать конфиг удобнее через [Slurm System Configuration Tool](#) (веб-форма):

Находим используемый домен:

```
cat /etc/resolv.conf
```

В конце файла указано:

**search hpc**

Укажите домен и имя кластера:



Cluster Name

 ClusterName: 

В поле контроллера укажите **главный узел**:

**Control Machines**

Define the hostname of the computer on which the Slurm

SlurmctldHost: Primary C

В разделе узлов перечислите все узлы кластера (можно использовать маски / регулярки):

## Compute Machines

Define the machines on which user applications can run. You can also specify addresses of these *slurmd -C* on each compute node will print its physical configuration (sockets, cores, real memory) into partitions with a wide variety of configuration parameters. Manually edit the *slurm.conf* pro

**NodeName:** Compute nodes

**NodeAddr:** Compute node addresses (optional)

**PartitionName:** Name of the one partition to be created

**MaxTime:** Maximum time limit of jobs in minutes or INFINITE

- Адреса оставляем пустыми
- В третьем поле указываем любое название
- В четвёртом поле можем указать максимально время выполнение задачи

В разделе ресурсов укажите количество CPU/ядер:

The following parameters describe a node's configuration:

**CPUs:** Count of processors

**Sockets:** Number of physical

**CoresPerSocket:** Number of

**ThreadsPerCore:** Number

**RealMemory:** Amount of r

Пользователя демона Slurm оставьте *slurm*:

## Slurm User

The Slurm controller (*slurmctld*) can run:

**SlurmUser**

Остальные параметры (очереди, интерконнект, prolog/epilog и т.п.) можно оставить по умолчанию:

## State Preservation

Define the location of a directory where the slurmctld daemon should also be defined. This must be a unique directory on each node.

**StateSaveLocation:** Slurmctld state save location

**SlurmdSpoolDir:** Slurmd state save location

Define when a non-responding (DOWN) node is returned to service. Select one value for **ReturnToService**:

- 0:** When explicitly restored to service by an administrator.
- 1:** Upon registration with a valid configuration only if it was previously DOWN.
- 2:** Upon registration with a valid configuration.

## Scheduling

Define the mechanism to be used for controlling job ordering.

Select one value for **SchedulerType**:

- Backfill:** FIFO with backfill
- Builtin:** First-In First-Out (FIFO)

## Interconnect

Define the node interconnect used.

Select one value for **SwitchType**:

- HPE Slingshot:** HPE Slingshot proprietary interconnect
- None:** No special handling required (InfiniBand, Myrinet, Ethernet, etc.)

## Default MPI Type

Specify the type of MPI to be used by default. Slurm will configure the appropriate environment variables.

Select one value for **MpiDefault**:

- MPI-PMI2:** (For PMI2-supporting MPI implementations)
- MPI-PMIx:** (Exascale PMI implementation)
- None:** This works for most other MPI types.

## Process Tracking

Define the algorithm used to identify processes.

Select one value for **ProctrackType**:

- Cgroup**: Use Linux *cgroup* to track processes.
- LinuxProc**: Use parent process table to track processes.
- Pgid**: Use Unix Process Group ID to track processes.

## Resource Selection

Define resource (node) selection algorithm to be used.

Select one value for **SelectType**:

- cons\_tres**: Allocate individual processors, memory, GPUs, and other trackable resources.
- Linear**: Node-base resource allocation, does not manage individual processor allocation.

## Task Launch

Define a task launch plugin. This may

- None**: No task launch actions
- Affinity**: CPU affinity support (see below)
- Cgroup**: Allocated resources constrained by cgroup

## Event Logging

Slurmctld and slurmd daemons can each be configured to log to a file.

**SlurmctldLogFile**

**SlurmdLogFile** (if applicable)

## Job Accounting Gather

Slurm accounts for resource use per job. System specific accounting information is gathered.

Select one value for **JobAcctGatherType**:

- None**: No job accounting
- cgroup**: Specific Linux cgroup information gathered
- Linux**: Specific Linux process table information gathered

## Job Accounting Storage

Used with the Job Accounting Gather Slurm can store the accounting information in a database. Select one value for **AccountingStorageType**:

- None**: No job accounting storage
- SlurmDBD**: Write job accounting to SlurmDBD (database)

## Process ID Logging

Define the location into which we can record the daemon's process ID.

`/var/run/slurmctld.pid` **SlurmctldPidFile**

`/var/run/slurmd.pid` **SlurmdPidFile**

Сохраните сгенерированный `slurm.conf` и скопируйте его на главный узел в `/etc/slurm/slurm.conf`.

Проверьте, что файл читается всеми:

```
chmod 644 /etc/slurm/slurm.conf
```

Скопируйте конфиг на остальные узлы (`scp`, `rsync`) в тот же путь.

Создайте конфиг `cgroup.conf`:

```
sudo nano /etc/slurm/cgroup.conf
```

Минимальное содержимое:

```
CgroupAutomount=true
```

```
ConstrainCores=no
```

```
ConstrainRAMSpace=no
```

Скопируйте этот файл на все узлы и убедитесь, что у него права на чтение (644).

### 9.4. SSH-ключи между узлами

От обычного пользователя (не `root`) на главном узле:

```
ssh-keygen      # параметры по умолчанию
```

```
ssh-copy-id <имя_узла_1>
```

```
ssh-copy-id <имя_узла_2>
```

```
...
```

Это нужно для запуска задач и администрирования без постоянного ввода пароля.

### 9.5. Запуск служб

На рабочих узлах:

```
sudo systemctl restart slurmd
```

На главном узле:

```
sudo systemctl restart slurmctld
```

Проверьте состояние:

```
systemctl status slurmd  
systemctl status slurmctld
```

Убедитесь, что все файлы и директории, указанные в `slurm.conf`, существуют и принадлежат пользователю `slurm`:

```
chown -R slurm:slurm /var/spool/slurm*
```

Если их нет, то создаем их. Важно помнить, что там могут быть не только файлы, но и директории.

Проверьте видимость узлов:

```
sinfo  
scontrol show nodes
```

```
user@cpu1:~$ sinfo  
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST  
xuxa*          up    infinite      4  idle  cpu[1-2],gpu[1-2]
```

## 10. Настройка серверной части (NFS и CUDA)

### 10.1. NFS-шиеринг

На **главном узле** (сервер):

```
sudo apt install -y nfs-kernel-server
```

На остальных узлах (клиенты):

```
sudo apt install -y nfs-common
```

Создайте каталог на всех узлах:

```
sudo mkdir -p /mnt/share
```

Добавьте строку на **главном узле**:

```
/mnt/share    *(rw,sync,no_subtree_check)
```

```
GNU nano 6.2                               /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#                           to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/mnt/share    *(rw,sync,no_subtree_check)
```

Примените настройки:

```
sudo exportfs -ra
```

```
sudo systemctl status nfs-server
```

```
root@cpul:/etc# systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (exited) since Thu 2025-11-06 09:15:00 UTC; 14min ago
    Main PID: 1742 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 4ms

Nov 06 09:14:59 cpul systemd[1]: Starting NFS server and services...
Nov 06 09:14:59 cpul exportfs[1741]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
Nov 06 09:15:00 cpul systemd[1]: Finished NFS server and services.
root@cpul:/etc#
```

На клиентских узлах смонтируйте ресурс:

1. Откройте /etc/fstab и добавьте строку

```
cpul:/mnt/share    /mnt/share    nfs    defaults    0 0
```

2. Примените настройку:

```
sudo mount -a
```

Проверьте, что файл, созданный на главном узле в /mnt/share, виден на всех клиентах.

### 10.2. Проверка пакетов CUDA

На **основном узле** (сервере, где выполняется компиляция CUDA-кода) необходимо:

1. Проверить наличие и версию nvcc.
2. При необходимости установить актуальную версию CUDA Toolkit.
3. Собрать тестовый CUDA-пример.

4. Запустить его на GPU-узле через Slurm.

#### 10.2.1. Проверка установленной версии CUDA

Проверьте, установлен ли компилятор `nvcc` и какую версию он использует:

```
nvcc --version
```

`nvcc` — это обёртка над `gcc`, которая компилирует CUDA-код.

Если команда не найдена или версия слишком старая, имеет смысл обновить CUDA Toolkit.

#### 10.2.2. Обновление и установка CUDA Toolkit

При наличии старого пакета из репозитория дистрибутива (например, `nvidia-cuda-toolkit` в Ubuntu) его лучше удалить, чтобы он не конфликтовал с «официальной» версией CUDA от NVIDIA:

```
sudo apt remove --purge -y nvidia-cuda-toolkit
```

Далее добавьте официальный репозиторий CUDA.

Подставьте свою версию Ubuntu:

1. `ubuntu2204` для Ubuntu 22.04

2. `ubuntu2404` для Ubuntu 24.04

и т.п.

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
```

```
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb
```

```
sudo apt update
```

Установите нужную ветку CUDA Toolkit (например, 12.8):

```
sudo apt install -y cuda-toolkit-12-8
```

Добавьте CUDA в `PATH` и `LD_LIBRARY_PATH` (пример для bash/WSL):

```
echo 'export PATH=/usr/local/cuda-12.8/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
echo 'export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-12.8/lib64:$LD_LIBRARY_PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Проверьте, что теперь используется нужная версия:

```
nvcc -version
```

## 11. Проверка CUDA

Сначала узнаём вычислительную способность видеокарты на CUDA-узле:

```
nvidia-smi --query-gpu=compute_cap --format=csv, noheader
```

Например, если вывод:

```
8.9
```

то архитектура для nvcc будет sm\_89 (число без точки).

Далее на **основном узле** компилируем тестовый файл, например `hello.cu`:

```
nvcc -arch=sm_89 hello.cu -o hello
```

После успешной компиляции перенесите бинарник в общий каталог, доступный всем узлам (NFS):

```
mv hello /mnt/share
```

### 11.1. Запуск теста на CUDA-узле через Slurm

Запускаем тестовый бинарник на конкретном узле с GPU (имя узла подставьте своё):

```
srun --nodelist=<название_CUDA-узла> --time=00:10:00 /mnt/share/hello
```

Если всё настроено корректно:

- задание в Slurm успешно стартует,
- бинарник выполняется без ошибок,
- при этом nvidia-smi на CUDA-узле должен показывать загрузку GPU процессом Slurm.

### 11.2. Пример 1 тестовой программы на CUDA

Ниже приведён пример простой программы на CUDA, которая не столько считает, сколько выводит информацию об устройстве. Её можно использовать как тест для проверки корректности настроек:

```
#include "cuda_runtime.h"
#include <stdio.h>
#include "device_launch_parameters.h"

#define DIM 1000
#define N 50000

__global__ void add(int* a, int* b, int* c);

void infoAboutDevices(void);

int main(void) {
    infoAboutDevices();
    return 0;
}
```

```

__global__ void add(int* a, int* b, int* c) {
    int tid = blockIdx.x;      // this thread handles the data at its thread
id
    if (tid < N)
        c[tid] = a[tid] + b[tid];
}

void infoAboutDevices(void) {
    cudaDeviceProp prop;
    int count;
    cudaGetDeviceCount(&count);
    cudaGetDeviceProperties(&prop, 0);
    printf("    --- General Information for device %d ---\n", 0);
    printf("Name: %s\n", prop.name);
    printf("Compute capability: %d.%d\n", prop.major, prop.minor);
    printf("Clock rate: %d\n", prop.clockRate);
    printf("Device copy overlap: ");
    if (prop.deviceOverlap)
        printf("Enabled\n");
    else
        printf("Disabled\n");
    printf("Kernel execution timeout : ");
    if (prop.kernelExecTimeoutEnabled)
        printf("Enabled\n");
    else
        printf("Disabled\n");

    printf("    --- Memory Information for device %d ---\n", 0);
    printf("Total global mem: %ld\n", prop.totalGlobalMem);
    printf("Total constant Mem: %ld\n", prop.totalConstMem);
    printf("Max mem pitch: %ld\n", prop.memPitch);
    printf("Texture Alignment: %ld\n", prop.textureAlignment);

    printf("    --- MP Information for device %d ---\n", 0);
    printf("Multiprocessor count: %d\n",
prop.multiProcessorCount);
}

```

```

printf("Shared mem per mp:  %ld\n", prop.sharedMemPerBlock);
printf("Registers per mp:  %d\n", prop.regsPerBlock);
printf("Threads in warp:  %d\n", prop.warpSize);
printf("Max threads per block:  %d\n",
       prop.maxThreadsPerBlock);
printf("Max thread dimensions:  (%d, %d, %d)\n",
       prop.maxThreadsDim[0], prop.maxThreadsDim[1],
       prop.maxThreadsDim[2]);
printf("Max grid dimensions:  (%d, %d, %d)\n",
       prop.maxGridSize[0], prop.maxGridSize[1],
       prop.maxGridSize[2]);
printf("\n");
}

```

Рекомендуемый рабочий процесс:

1. Сохранить этот код в файл `hello.cu` на **основном узле**.

2. Скомпилировать с нужной архитектурой:

```
nvcc -arch=sm_89 hello.cu -o hello
```

3. Переместить бинарник в общий каталог `/mnt/share`.

4. Запустить через Slurm на узле с GPU:

```
srun --nodelist=<название CUDA-узла> --time=00:10:00 /mnt/share/hello
```

После запуска должна вывестись некоторая информация о видеокарте. Например:

```

--- General Information for device 0 ---
Name: NVIDIA GeForce RTX 5070
Compute capability: 12.0
Clock rate: 2512000
Device copy overlap: Enabled
Kernel execution timeout : Enabled
--- Memory Information for device 0 ---
Total global mem: 12820480000
Total constant Mem: 65536
Max mem pitch: 2147483647
Texture Alignment: 512
--- MP Information for device 0 ---
Multiprocessor count: 48
Shared mem per mp: 49152
Registers per mp: 65536

```

```
Threads in warp: 32
Max threads per block: 1024
Max thread dimensions: (1024, 1024, 64)
Max grid dimensions: (2147483647, 65535, 65535)
```

### 11.3. Пример 2 тестовой программы на CUDA

Ниже приведён простой пример программы на CUDA, которая проверяет корректность выделения памяти узлам.

```
// file: simple_cuda_malloc.cu

#include <cuda_runtime.h>
#include <stdio.h>

#define CUDA_CHECK(call) \
    do { \
        cudaError_t err = (call); \
        if (err != cudaSuccess) { \
            fprintf(stderr, "CUDA error %s:%d: %s\n", \
                __FILE__, __LINE__, \
                cudaGetErrorString(err)); \
            return 1; \
        } \
    } while (0)

int main() {
    int N = 10;
    size_t bytes = N * sizeof(int);

    // --- хостовая (CPU) память ---
    int *h_data = (int*)malloc(bytes);
    if (!h_data) {
        fprintf(stderr, "Host malloc failed\n");
        return 1;
    }

    // инициализация данных на хосте
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        h_data[i] = i;
    }
}
```

```

}

// --- память на устройстве (GPU) ---

int *d_data = NULL;

// выделяем память на GPU
CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&d_data, bytes));

// копируем данные с хоста на устройство
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_data, h_data, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));

// для примера обнулим данные на устройстве
CUDA_CHECK(cudaMemset(d_data, 0, bytes));

// копируем данные обратно на хост
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(h_data, d_data, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost));

// выводим результат
printf("Данные после cudaMemcpy (должны быть нули):\n");
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    printf("%d ", h_data[i]);
}
printf("\n");

// освобождаем память
CUDA_CHECK(cudaFree(d_data));
free(h_data);

// корректно завершаем работу с CUDA
CUDA_CHECK(cudaDeviceReset());

return 0;
}

```

Ожидаемый вывод: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Если вы получили ошибку «CUDA error /home/otello/test.cu:37: out of memory», значит, система получает данные о карте, но не может выделить ресурсы.

Одна из причин – минимальный показатель загрузки и памяти при выделении доступа к ускорителю были нулевые. Попробуйте их увеличить до 10% от максимальной:

```
Add-VMGpuPartitionAdapter -VMName <название_BM> -InstancePath
"\\"?
\PCI#VEN_10DE&DEV_2F04&SUBSYS_F3261569&REV_A1#740E0A73882DB04800
#{064092b3-625e-43bf-9eb5-dc845897dd59}\GPUPARAV"
-MinPartitionVRAM 100000000 -MaxPartitionVRAM 1000000000
-OptimalPartitionVRAM 1000000000 -MinPartitionCompute 100000000
-MaxPartitionCompute 1000000000 -OptimalPartitionCompute
1000000000
```

## 12. Проверка MPI

mpi\_test.cpp:

```
#include <mpi.h>
#include <iostream>

int main(int argc, char** argv) {
    // 1. Инициализируем MPI
    MPI_Init(&argc, &argv);

    // 2. Получаем число процессов
    int world_size;
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);

    // 3. Получаем номер текущего процесса
    int rank;
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

    // 4. Узнаём имя узла
    char node_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
    int name_len;
    MPI_Get_processor_name(node_name, &name_len);

    // 5. Печатаем информацию
    std::cout << "Hello from rank " << rank
        << " of " << world_size
        << " on node " << node_name << std::endl;

    // 6. Завершаем MPI
    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```

Компилируем программу на главном узле:

```
mpicxx mpi_test.cpp -o mpi_test
```

Переносим исполняемый файл в /mnt/share.

В /mnt/share создаём файл `mpi_test.slurm` с вашими значениями параметров `--partition` и `--nodelist`:

```
#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=mpi_test
#SBATCH --partition=hpc_part
#SBATCH --nodelist=cpu1,cpu2,gpu1,gpu2
#SBATCH --ntasks-per-node=2
#SBATCH --output=mpi_test.out
#SBATCH --error=mpi_test.err

mpirun /mnt/share/mpi_test
```

Если файл создавался в Windows, необходимо конвертировать переносы из CRLF в LF:

```
dos2unix mpi_test.slurm
```

Отправить файл в работу:

```
sbatch mpi_test.slurm
```

Открыть вывод:

```
cat mpi_test.out
```

Пример вывода:

```
Hello from rank 0 of 8 on node cpu1
Hello from rank 1 of 8 on node cpu1
Hello from rank 4 of 8 on node gpu1
Hello from rank 5 of 8 on node gpu1
Hello from rank 2 of 8 on node cpu2
Hello from rank 3 of 8 on node cpu2
Hello from rank 6 of 8 on node gpu2
Hello from rank 7 of 8 on node gpu2
```