TP: Configuration d'une sauvegarde Veeam Backup vers TrueNAS

Objectif

Configurer une solution de sauvegarde d'une VM Windows Server en utilisant Veeam Backup & Replication avec stockage sur un serveur TrueNAS.

Prérequis

- Une VM Windows Server fonctionnelle
- · Une VM TrueNAS Core fonctionnelle
- Veeam Backup & Replication installé sur un serveur (peut être la VM Windows Server ou une autre machine)
- · Connexion réseau entre toutes les Vms

Partie 1 : Configuration du stockage TrueNAS

Étape 1 : Configuration d'un partage SMB sur TrueNAS

- 1. Connectez-vous à l'interface web de TrueNAS (http://IP_TrueNAS)
- 2. Créez un pool de stockage (si ce n'est pas déjà fait) :

Allez dans "Storage" > "Pools"

Cliquez sur "Add" pour créer un nouveau pool

Sélectionnez les disques disponibles et configurez le niveau RAID souhaité

Nommez le pool (ex: "VeeamBackup")

3. Créez un dataset pour les sauvegardes Veeam :

Sélectionnez votre pool de stockage

Cliquez sur "Add Dataset"

Nommez-le (ex: "veeam_backups")

Définissez les options selon vos besoins (quota, compression, etc.)

Cliquez sur "Save"

4. Activez le service SMB :

Allez dans "Services"

Activez le service "SMB"

Cliquez sur l'icône "Configure" à côté de SMB

Configurez le groupe de travail (ex: "WORKGROUP")

Cliquez sur "Save"

5. Créez un partage SMB :

Allez dans "Sharing" > "Windows Shares (SMB)"

Cliquez sur "Add"

Sélectionnez le dataset créé précédemment ("veeam_backups")

Nommez le partage (ex: "VeeamBackups")

Cochez "Allow Guest Access" si nécessaire (non recommandé en production)

Cliquez sur "Save"

6. Créez un utilisateur pour les accès Veeam :

Allez dans "Accounts" > "Users"

Cliquez sur "Add"

Créez un utilisateur (ex: "veeamuser") Définissez un mot de passe sécurisé

Cliquez sur "Save"

7. Configurez les permissions sur le dataset :

Retournez dans "Storage" > "Pools"

Cliquez sur les trois points à côté du dataset "veeam_backups"

Sélectionnez "Edit Permissions"

Ajoutez l'utilisateur "veeamuser" avec les permissions complètes

Cliquez sur "Save"

Partie 2 : Configuration de Veeam Backup & Replication

Étape 1: Installation de Veeam Backup & Replication

- 1. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez et installez Veeam Backup & Replication sur votre serveur de sauvegarde
- 2. Lancez la console Veeam Backup & Replication

Étape 2 : Ajout du référentiel de sauvegarde

- 8. Dans la console Veeam, allez dans "Backup Infrastructure" > "Backup Repositories"
- 9. Cliquez sur "Add Repository" dans le ruban
- 10. Sélectionnez "Microsoft Windows server" comme type de référentiel
- 11. Donnez un nom au référentiel (ex: "TrueNAS-Repo")
- 12. À l'étape suivante, sélectionnez le serveur où est installé Veeam
- 13. Pour le chemin, cliquez sur "Browse" et sélectionnez "Add share"
- 14. Entrez l'adresse du partage SMB de TrueNAS : \\IP_TrueNAS\VeeamBackups
- 15. Fournissez les identifiants de l'utilisateur TrueNAS créé précédemment :

Nom d'utilisateur : veeamuser

Mot de passe : [votre mot de passe]

- 16. Validez le chemin réseau
- 17. Configurez les options avancées selon vos besoins :

Limitation de simultanéité

Déduplication si disponible

Compression

18. Terminez l'assistant

Étape 3 : Configuration de la tâche de sauvegarde

- 1. Dans la console Veeam, cliquez sur "Backup & Replication" > "Jobs" > "Backup Job"
- 2. Cliquez sur "New Backup Job"
- 3. Donnez un nom à la tâche (ex: "WindowsServer-Backup")
- 4. À l'étape "Virtual Machines", cliquez sur "Add" et sélectionnez votre VM Windows Server
- 5. À l'étape "Storage", sélectionnez le référentiel que vous avez créé précédemment ("TrueNAS-Repo")
- 6. Configurez la planification de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire, etc.)
- 7. Configurez les options de rétention (combien de points de restauration conserver)
- 8. Terminez l'assistant

Étape 4 : Exécution et vérification de la sauvegarde

- 1. Dans la console Veeam, cliquez avec le bouton droit sur la tâche de sauvegarde créée
- 2. Sélectionnez "Start"
- 3. Suivez la progression de la sauvegarde
- 4. Une fois terminée, vérifiez le statut et les journaux
- 5. Sur le serveur TrueNAS, vérifiez que les fichiers de sauvegarde ont bien été créés dans le dataset

Vérification et restauration (test)

Étape 1 : Test de restauration

- 1. Dans la console Veeam, allez dans "Backup & Replication" > "Backups"
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur la sauvegarde de votre VM Windows Server
- 3. Sélectionnez "Restore entire VM" ou "Restore VM files" selon vos besoins
- 4. Suivez l'assistant de restauration pour tester la récupération

Étape 2 : Vérification régulière

- 1. Configurez des rapports de sauvegarde dans Veeam
- 2. Programmez des tests de restauration réguliers
- 3. Vérifiez périodiquement l'espace disponible sur votre TrueNAS

Résolution des problèmes courants

- · Vérifiez les permissions sur le partage TrueNAS
- · Assurez-vous que le service SMB fonctionne correctement sur TrueNAS
- · Vérifiez la connectivité réseau entre Veeam et TrueNAS
- · Consultez les journaux Veeam pour identifier les erreurs spécifiques