Annidamento (nidificazione)

▶ Una routine può chiamare al suo interno un'altra routine (annidamento, nesting)

PROG: CALL SUB1 LR \leftarrow PC

SUB1: CALL SUB2 LR \leftarrow PC

- Prima di chiamare la seconda routine bisogna salvare il contenuto del registro di collegamento per non perderlo al momento della seconda chiamata
- Con un numero qualsiasi di chiamate annidate, l'indirizzo di rientro è l'ultimo generato. La situazione è la stessa per tutti i rientri che concludono mano a mano le chiamate annidate
- I rientri sono in ordine inverso rispetto alle chiamate, quindi l'ultimo indirizzo di rientro salvato sarà il primo da ripristinare, ovvero in ordine LIFO last-in-first-out
- Alcuni processori come parte dell'esecuzione della chiamata a routine impilano l'indirizzo di ritorno sulla pila e aggiornano SP, quindi l'istruzione di return preleva l'indirizzo di ritorno dalla pila, senza aver bisogno di un registro di collegamento. Si dice che il meccanismo di chiamata si serve della pila in modo implicito

ref Trampatana

Passaggio di parametri nei registri

Il sottoprogramma calcola la somma della lista di numeri. Il programma chiamante passa al sottoprogramma la dimensione della lista **N** in R2, e la posizione della lista in R4. Il sottoprogramma restituisce il risultato lasciandolo in R3.

Programm	na chiamante					
	Load	R2, N	Il parametro 1 è la dimensione della lista			
	Move	R4, #NUM1	Il parametro 2 è la locazione della lista			
	Call	TOTALE	Chiama il sottoprogramma			
	Store	R3, SOMMA	Immagazzina il risultato			
Sottoprogr	ramma					
TOTALE:	Subtract	SP, SP, #4	Salva in pila R5			
	Store	R5, (SP)				
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0			
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero			
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somma			
	Add	R4, R4, #4	Incrementa di 4 il puntatore			
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore			
	Branch_if_[R2]>0	CICLO				
	Load	R5, (SP)	Ripristina il contenuto di R5			
	Add	SP, SP, #4				
	Return		Rientra al programma chiamante			
	Return		reciti ai programma emamante			

- Il programma chiamante memorizza il risultato in R3 all'indirizzo SOMMA
- Il sottoprogramma usa R5 per
 leggere un valore dalla memoria (prima istruzione in CICLO)
 - Poiché R5 potrebbe essere usato dal programma chiamante, il sottoprogramma appena inizia salva R5 sulla pila, e quindi lo ripristina prima di rientrare al chiamante

Passaggio di parametri


- Vi sono due modi principali di passaggio di parametri e/o valori di ritorno
 - tramite registri, o
 - nella pila
- Quale dei due modi viene scelto dipende dal programma (si possono scegliere modi diversi per chiamate diverse)
- L'uso dei registri per passare i parametri è molto rapido e pratico, tuttavia i registri sono in numero limitato
- L'uso della pila permette di passare qualsiasi numero di parametri

Prof. Tramontana

Passaggio di parametri in pila

Il programma chiamante passa NUM1 e N al sottoprogramma impilandoli. Al rientro dal sottoprogramma, legge dalla pila il risultato e lo conserva in SOMMA, quindi svuota la pila. Livello 2 è il livello in cui si trova la pila quando inizia l'esecuzione del sottoprogramma

Move	R2, #NUM1	Impila i parametri
Subtract	SP, SP, #4	1 1
Store	R2, (SP)	
Load	R2, N	
Subtract	SP, SP, #4	
Store	R2, (SP)	
Call	TOTALE	Chiama il sottoprogramma (cima della pila a livello 2)
Load	R2, 4(SP)	Spila il risultato e conservalo in SOMMA
Store	R2, SOMMA	
Add	SP, SP, #8	Ripristina la cima della pila (cima della pila a livello 1)
:		



Prof. Tramontana

Passaggio di parametri in pila

TOTALE:	Subtract	SP, SP, #16	Salva in pila i registri
	Store	R2, 12(SP)	
	Store	R3, 8(SP)	
	Store	R4, 4(SP)	
	Store	R5, (SP)	(cima della pila a livello 3)
	Load	R2, 16(SP)	Inizializza il contatore a n
	Load	R4, 20(SP)	Inizializza il puntatore alla lista
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somn
	Add	R4, R4, #4	Incrementa di 4 il puntatore
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore
	Branch_if_[R2]>0	CICLO	
	Store	R3, 20(SP)	Impila il risultato
	Load	R5, (SP)	Ripristina i registri
	Load	R4, 4(SP)	
	Load	R3, 8(SP)	
	Load	R2, 12(SP)	
	Add	SP, SP, #16	(cima della pila a livello 2)
	Return		Rientra al programma chiamante

Il sottoprogramma salva in pila i registri che userà (R2, R3, R4, R5), così la pila raggiunge il livello 3. Si usa la modalità di indirizzamento con indice e spiazzamento

- Quindi, il sottoprogramma legge i parametri dalla pila (num elementi e puntatore lista)
- Al termine del calcolo della somma mette il risultato in pila (sovrascrivendo il puntatore alla lista), e ripristina i registri

Prof. Tramontana

Note su passaggio di parametri

 Alcuni calcolatori hanno istruzioni speciali per caricare e memorizzare più registri in pila. Es.

StoreMultiple R2-R5, -(SP)

- memorizza i registri sorgenti da R2, R3, R4 e R5 in pila, e SP è aggiornato in modo appropriato, ovvero decrementato di 4 prima di memorizzare ciascun registro
- Analogamente l'istruzione seguente carica dalla pila i valori che erano stati conservati


LoadMultiple R2-R5, (SP)+

Metodi di passaggio di parametri: il primo parametro passato, NUM1 è l'indirizzo del primo elemento della lista, quindi è un riferimento; il secondo parametro passato, n, è il numero di elementi. Pertanto, in senso logico, il primo parametro è passato per riferimento, il secondo è passato per valore

amontana 43

Area di attivazione


- La parte sommitale della pila, contenente dall'alto: registri salvati, eventuali variabili locali, e parametri passati, è detta area di attivazione (stack frame, o activation record) della routine
- ▶ La cima della pila è sempre puntata da SP
- Il registro puntatore FP (frame pointer), puntatore all'area di attivazione, è utile per accedere ai parametri passati alla routine
- FP punta all'interno dell'area di attivazione: i parametri passati si possono leggere con indice e spiazzamento: 4(FP), etc.; e le variabili locali con -4(FP), etc.
- FP ha valore costante per tutta l'esecuzione della routine
- Il programma chiamante impila i parametri, quindi chiama la routine
- La routine impila FP (in uso da parte del chiamante), e aggiorna FP con il valore di SP, quindi impila variabili locali e registri da salvare
- Alla fine dell'esecuzione, la routine dealloca registri salvati, variabili locali e valore di FP salvato, ripristinando FP, quindi esegue return
- Il programma chiamante ha la responsabilità di deallocare i parametri



44

Aree di attivazione con annidamento

- Le aree di attivazione di sottoprogrammi annidati sono contenute nella pila una sopra l'altra. I valori di FP conservati in pila sono concatenati, ovvero il valore di FP conservato sopra punta a quello sotto, etc.
- Si abbia il programma principale PRO che chiama la routine SUB1, che a sua volta chiama la routine SUB2, il passaggio di parametri avviene tramite pila, il collegamento si serve di LR
 - L'area di attivazione di SUB2 è sopra quella di SUB1. Viene mostrata la pila nel momento di massima espansione
 - Da sotto: PRO impila i parametri passati a SUB1; quindi SUB1 impila LR, FP, registri R2-R5, e dopo alcuni calcoli, un parametro passato a SUB2; quindi SUB2 impila FP, registri R2-R3
 - SUB1 impila LR poiché deve poi chiamare una routine e la pila non è usata in modo implicito
- I parametri sono letti dalla routine con Load Rn, X(FP), con X>0
- ▶ Il compito di eliminare i parametri tocca al chiamante



45

Program	nma principale				Primo s	ottoprogrami	ma		
		:			2100	SUB1:	Subtract	SP, SP, #24	Salva in pila i registri
2000	PRO:	Load	R2, PARAM2	Impila i parametri	2104		Store	LINK_reg,20(SP)	
2004		Subtract	SP, SP, #4	1	2108		Store	FP, 16(SP)	
2008		Store	R2, (SP)		2112		Store	R2, 12(SP)	
					2116		Store	R3, 8(SP)	
2012		Load	R2, PARAM1		2120		Store	R4, 4(SP)	
2016		Subtract	SP, SP, #4		2124 2128		Store Add	R5, (SP)	Talaidh ann an ann an Albandan
2020		Store	R2, (SP)		2128		Load	FP, SP, #16 R2, 8(FP)	Inizializza il puntatore all'area di attivazion Preleva il primo parametro
2024		Call	SUB1	Chiama il sottoprogramma	2136		Load	R3, 12(FP)	Preleva il secondo parametro
2028		Load	R2, (SP)	Immagazzina il risultato	2130		Loau :	K3, 12(11)	ricieva ii secondo parametro
2032		Store	R2, RIS				Load	R4, PARAM3	Impila un parametro da passare a SUB2
2036		Add	SP, SP, #8	Ripristina il livello della pi	l.		Subtract	SP, SP, #4	
				Kipristilla ii livello della pi	16		Store	R4, (SP)	
2040		prossima	istruzione				Call	SUB2	
c 1							Load	R4, (SP)	Spila il risultato ottenuto da SUB2
Secondo	sottoprogramı	па					Add	SP, SP, #4	
3000	SUB2:	Subtract	SP, SP, #12	Salva in pila i registri					
3004		Store	FP, 8(SP)				Store	R5, 8(FP)	Impila la risposta
		Store	R2, 4(SP)				Load	R5, (SP) R4, 4(SP)	Ripristina i registri
		Store	R3, (SP)				Load Load	R4, 4(SP) R3, 8(SP)	
		Add	FP, SP, #8	Inizializza il puntatore all'a	area di		Load	R2, 12(SP)	
		riuu	11, 51, #6	attivazione	area di		Load	FP, 16(SP)	
		Load	R2, 4(FP)	Preleva il parametro			Load	LINK reg,20(SP)	
		·	1(2), ((11)	releva ii parametro			Add	SP, SP, #24	
		Store	R3, 4(FP)	Impila il risultato di SUB2			Return		Rientro al programma principale
		Load	R3, (SP)	Ripristina i registri					
		Load	R2, 4(SP)						
		Load	FP, 8(SP)						
		Add	SP, SP, #12						
		Return		Rientro al sottoprogramma	1 Prof. Tramo	intana			46
					rivi. IIdilli	iiiaiia			

Ulteriori istruzioni macchina (S. 2.8)

- ▶ Fino adesso sono state usate istruzioni Load, Store, Move, Clear, Add, Subtract, Branch, Call, Return
- Altre istruzioni utili sono And, Or, Not

And R4, R2, R3

- calcola l'AND (prodotto) bit a bit degli operandi nei registri R2 e R3 e mette il risultato in R4
- Per azzerare i 3 byte a sinistra di R2, si usa And R2, R2, #0xFF
 - FF è l'esadecimale per 11111111, che viene esteso a sinistra con 0 per 3 byte (per riempire una parola di memoria). Con l'AND bit a bit la parte di R2 che rimane invariata è solo il byte più a destra

And R2, R2, #0xFF Move R3, #0x5A carica 5A in R3, 5A è il codice ASCII del carattere Z Branch_If_[R2]=[R3] TROVATOZ

Prof. Tramontana 47