

Symulator Escape







Konfiguracja ogólna



Enable MUL and DIV Complete Set of Comp.Oper Sign Extension of B/H/W Memory Oper on B/H/W



Załaduj konfigurację symulatora (File -> OpenFile) z pliku example.ecf







Lista i format instrukcji

Onfiguration - example.ecf												
File Help Instruction Encoding												
	Number of Opcodes Number of Registers Immediate 1 Size Immediate 2 Size Number of Formals		64 🛊		R-type							
			V		Орс	r1	r2	r3	r4	r5		
			32		I-type							
			16		Орс	r1	r2	imm1				
			26		J-type							
			5		Орс	imm2						
	Opcode Type			Mnemonic Representation						_		
	NOP	R-type										
	LDB	I-type		r2, i(r1)								
	LDH	I-type		r2, i(r1)								
	LDW	I-type		r2, i(r1)								
	STB	I-type		r2, i[r1]						▼		
General Options Instruction Encoding Microprogrammed Architecture Pipelined Architecture												

64 typy instr. → 6 bitowe pole typu instrukcji (*opcode*)

32 rejestry wewn. → 5 bitowe numery rejestrów (*formal fields: r1,r2,...*), R0 ... R31 Stałe w kodzie instrukcji (*immediate*):


imm1 – 16 bitów dla instrukcji Load/Store oraz skoków warunkowych (Bxx)

imm2 – 26 bitów dla instrukcji skoku bezwarunkowego (JMP)





Obsługa pliku rejestrów i mikrokod



Pamięć mikrokodu → 256 12-bitowych słów

Operacje na pliku rejestrów:

odczyt: RR ($Read\ Registers$) \rightarrow odczyt do A i B zaw. rej. o numerze z pól r1 i r2 zapis: WF1, WF2, WF3 ($Write\ Formal\ n$) \rightarrow zapis do rejestru o numerze z pola r1, r2, r3

Tablice skoków dla sterowania mikrokodem → 2

Rejestry dodatkowe (niezależnie od rejestrów R0..R31)





Projekt


Załaduj projekt (File -> OpenFile) z pliku example.mpr

Projekt (.mpr – microcode project)

Program w asemblerze (.cod - code)

Mikrokod (.mco - microcode)


Zawartość pamięci (.dat - data)










Podgląd pamięci










Mozliwość wybór rozmiaru(B/H/W) oraz kodowania (hex, un-, signed)







Praca krokowa i pułapki

Breakpoints

ПВ

굣

PC

Organisational Registers

luAR

0x00000000


= 0x00000000


0x00000000

0x00000000

0x00000010

View Help





Register File Registers

R 5

Zezwolenie na wykonanie wielu cykli zegara na raz

Czas (liczba cykli) działania programu

Wymuszenie 1 lub wielu cykli zegara

X

Aktualnie wykonywana (pobrana) instrukcja

Breakpoint condition met

OK

sters
= [0x00000000]
= [0x00000000]
= [0x00000000]
= [0x00000000]

_ | _ | × |

ustawienie pułapki na wartość 10 dla PC

! Uwaga: pułapka na np. PC=10 powoduje zatrzymanie programu gdy w PC pojawi się wartość 10, ale nie oznacza to, że instrukcja spod adresu 10 została wykonana





Instrukcje transferu

```
LDB
     Ry, i(Rx)
                  Load Byte: Ry.B \leftarrow Mem[Rx+i]
     Ry,i(Rx)
                  Load Half: Ry.H ← Mem[Rx+i]
LDH
     Ry, i(Rx)
                               Ry.W \( \text{Mem[Rx+i]}
LDW
                  Load Word:
     Ry, i(Rx)
                   Store Byte: Mem[Rx+i] ← Ry.B
STB
     Ry,i(Rx)
                   Store Byte: Mem[Rx+i] ← Ry.H
STH
     Ry, i(Rx)
                   Store Byte: Mem[Rx+i] ← Ry.W
STW
```

Format instrukcji LD i ST

6	5	5	16
opcode	numer Rx	numer Ry	į

Rx,Ry,Rz
 i - stała (liczba) 16-bitowa (2B), podczas operacji rozszerzana znakowo do 32-bitów
 label - etykieta linii programu w asemblerze (adres skoku)
 .B - bajt (8-bitów), Rx.B - najmniej znaczący bajt rejestru
 .H - półsłowo (16-bitów), Rx.H - mniej znaczące półsłowo rejestru
 .W - słowo (32-bity), Rx.W - cała zawartość 32-bitowego rejestru





Instrukcje arytmetyczne i logiczne

```
ADD
     Rx, Ry, Rz
                    Add:
                          Rz \leftarrow Rx+Ry
     Rx, Ry, Rz
                    Sub:
SUB
                          Rz \leftarrow Rx - Ry
MUL
     Rx, Ry, Rz
                   Mul: Rz \leftarrow Rx*Ry
                    Div: Rz \leftarrow Rx/Ry
DIV
     Rx, Ry, Rz
                    Add:
ADDI Rx,i,Ry
                          Ry ← Rx+i
                   Add:
                          Ry ← Rx-i
SUBI Rx, i, Ry
                          Ry ← Rx*i
MULI Rx, i, Ry
                   Add:
DIVI Rx, i, Ry
                          Ry ← Rx/i
                   Add:
     Rx, Ry, Rz
                   And: Rz \leftarrow Rx \& Ry
AND
OR
     Rx, Ry, Rz
                   Or: Rz \leftarrow Rx | Ry
XOR
     Rx, Ry, Rz
                    Xor:
                          Rz \leftarrow Rx^Ry
                   And: Ry ← Rx&i
ANDI Rx,i,Ry
                   Or: Ry \leftarrow Rx \mid i
ORI
     Rx,i,Ry
XORI Rx, i, Ry
                    Xor: Ry \leftarrow Rx^i
SLL Rx, Ry, Rz
                    Shift Left Logical: Rz ← Rx<<Ry
SRL
                    Shift Right Logical:
     Rx, Ry, Rz
                                            Rz \leftarrow Rx >> Ry
                    Shift Right Arithm.: Rz ← Rx>>Ry with sign
SRA
     Rx, Ry, Rz
SLLI Rx, i, Ry
                    Shift Left Logical: Ry ← Rx<<i
SRLI Rx, i, Ry
                    Shift Right Logical:
                                            Ry ← Rx>>i
SRAI Rx, i, Ry
                    Shift Right Arithm.: Ry ← Rx>>i with sign
```





Instrukcje skoków i pozostałe

Dla wszystkich skoków warunkowych:

```
BRcc: PC ← label(PC+offset) if condition(cc) == True
```

```
BRZ Rx, label Branch if Zero : condition Rx = 0 BRNZ Rx, label Branch if Not Zero : condition Rx \neq 0 BRGT Rx, label Branch if Greater Than : condition Rx > 0 BRGE Rx, label Branch if Grater or Equal : condition Rx > 0 BRLT Rx, label Branch if Less Than : condition Rx < 0 BRLE Rx, label Branch if Less of Equal : condition Rx < 0
```

Inne:

```
NOP No Operation
LIH Rx,i Load Immediate High: Rx[31..16] ← i.H
```






Tryby adresowania

Tryby adresowania są sposobem na zapisywanie lokalizacji operandów, biorących udział w operacji

Adresowanie natychmiastowe (Immediate) – operand w kodzie instrukcji



Adresowanie rejestrowe bezpośrednie (*Register Direct*) – operand w rejestrze

LDW R7,0x20(R3)

Adresowanie rejestrowe pośrednie z przesunięciem (*Register Indirect with Displacement*) - operand w komórce pamięci, której adres jest w rejestrze (+ przesunięcie)





Assembler – przykład: n!

R1 – wejściowa wartość n


R2 – wynik

! Transfery pomiędzy rejestrami realizowane są za pomocą dodawania R0 (który ma zawsze wartość zero)

Metoda iteracyjna: n! = n*(n-1)*(n-2)*...*1

```
ADDI R0,0x000A,R1
ADD R1,R0,R2
next SUBI R1,0x0001,R1
BRZ R1,halt
MUL R2,R1,R2
BRZ R0,next
halt BRZ R0,halt
```

ładowanie n=10 do R1 ładowanie do R2 wartość początkowej (n) dekrementacja n (R1 ← R1-1) skok gdy n=0 (koniec obliczeń) mnożenie wyniku przez n-1 (R2 ← R2*R1) skok bezwarunkowy (następny cykl obliczeń) stop



operandy (zapisane za pomocą różnych trybów adresowania)

