
- 1. Обжать патч корд
- 2. Настройка сетевого интерфейса Нажать пкм на значок интернет



Открыть параметры сети и Интернет


Дополнительные сетевые параметры




Настройка параметров адаптера

Просмотр сетевых адаптеров и изменение параметров подключения.


Настройка параметров адаптера




Выбираем порт который мы подключили к коммутатору, он обязательно должен гореть на коммутаторе зеленым и быть активным, для примера взят первый порт ethernet, по нему нажимаем правой кнопкой мыши



Свойства



Нажимаем 2 раза на ipv4 (TCP/IPv4)



Выбираем «Использовать следующий ір адрес» Вводим ір который будет в одной сети с коммутатором Например:



тут у коммутатора ip address 10.200.200.3/27 Значит для компьютера мы можем назначить 10.200.200.4 с маской 255.255.255.224

Для перевод маски из нотации CIDR использовать таблицу

/n	Netmask	32-n	Размер	/n	Netmask	32-n	Размер
/32	255.255.255	0	1	/18	255.255.192.0	14	16384
/31	255.255.255.254	1	2	/17	255.255.128.0	15	32768
/30	255.255.255.252	2	4	/16	255.255.0.0	16	65536
/29	255.255.255.248	3	8	/15	255.254.0.0	17	131072
/28	255.255.255.240	4	16	/14	255.252.0.0	18	262144
/27	255.255.255.224	5	32	/13	255.248.0.0	19	524288
/26	255.255.255.192	6	64	/12	255.240.0.0	20	1 Mi
/25	255.255.255.128	7	128	/11	255.224.0.0	21	2 Mi
/24	255.255.255.0	8	256	/10	255.192.0.0	22	4 Mi
/23	255.255.254.0	9	512	/9	255.128.0.0	23	8 Mi
/22	255.255.252.0	10	1024	/8	255.0.0.0	24	16 Mi
/21	255.255.248.0	11	2048	/7	254.0.0.0	25	32 Mi
/20	255.255.240.0	12	4096				
/19	255.255.224.0	13	8192	/0	0.0.0.0	0	4 Gi


После того как задали ір жмем ок, чтобы диалоговые окна закрылись.

3. Подключаемся в 3 порт на коммутаторе, проводом который от ноутбука, и 2 других провода втыкаем в 1 и 2 порт на коммутаторе


4. Для подключения коммутатора открываем Putty,



Там в где нужно ввести hostname или ip address вводим ip адрес коммутатора, порт будет автоматически выбран 23, а не 22, менять на 22 не нужно, должно быть 23



Конкретно тут 10.200.200.3 выбираем из списка telnet и под полем галочку Other, далее жмем open, открывается терминал



Вводим student1

Пароль student1, при вводе пароля символы на мониторе не отображаются, но он все равно вводится, нужно будет нажать enter как введете student1 Далее нужно понять, вошли ли вы в режим еп или нет Если рядом именем коммутатора в командной строке будет знак # значит он в режиме еп, если значка нет нужно прописать еп нажать enter и ввести пароль student1 или cisco

Далее пишем conf t и вы должны попасть в режим конфигурации пример sw(config)#


5.1 для того чтобы изменить hostname вы должны быть в режиме конфигурации вам нужно будет прописать hostname SW1-student пример:

```
firsov(config) #hostname SW1-student
SW1-student(config) #
```

5.2 чтобы создать пользователя пишем в том же режиме username ваше ФИО privilege 15 secret 1234 Пример:

SW1-student(config) #username firsovdmitriyalekseevich privilege 15 secret 1234 SW1-student(config) #

5.3 настроить порт согласно схеме




Нужно настроить порт 4

Пишем в том же режиме int gigabitEthernet 0/4 и жмем enter

```
SW1-student(config) #int gigabitEthernet 0/4
SW1-student(config-if) #
```

Вы перешли в режим config-if

В нем пишем switchport mode access жмем enter, пишем switchport access vlan (номер влана по варианту) конкретно в примере 13



SW1-student(config-if) #switchport mode access SW1-student(config-if) #switchport access vlan 13

Далее нам нужно выйти обратно в режим конфиг при помощи команды exit

```
SW1-student(config-if)#exit
SW1-student(config)#
```

5.4 для настройки port-channel в режиме конфиг пишем int port-channel 1

мы создаем и попадаем в канальный порт и в нем пишем switchport mode trunk

```
SW1-student(config) #int port-channel 1
SW1-student(config-if) #switchport mode trunk
```

Далее прописываем exit, чтобы выйти в режим конфигурации, теперь нужно настроить первый и второй порт для этого пишем пиши int gigabitEthernet 0/1

SW1-student(config)#int gigabitEthernet 0/1

Попадаем в режим config if для этого порта и пишем sh, чтобы выключить порт, switchport mode trunk Channel-group 1 mode active no sh, не забудьте, иначе порт не заработает

```
SW1-student(config-if) #sh
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
SW1-student(config-if) #switchport mode truk
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1-student(config-if) #switchport mode trunk
SW1-student(config-if) #channel-group 1 mode active
%EC-5-L3DONTBNDL2: Gig0/1 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.
```

После этого выходим при помощи exit и делаем все тоже самое для второго порта int gigabitEthernet 0/2

. . .

Выходим опять exit, порты настроены, далее нужно посмотреть конфиг, выходим в режим enable при помощи команды end

SW1-student (config) #end SW1-student#

ПИШЕМ wr m, чтобы сохранить конфиг на коммутаторе, если забудете, то придется все переписывать снова
Пишем show run


```
SW1-student#show run
Building configuration...

Current configuration : 2440 bytes
```

Держим кнопку enter чтобы увидеть весь конфиг Выделяем сохраняем весь конфиг в текстовый документ на рабочем столе.

6.Заходим обратно в компьютер

Нажать пкм на значок интернет



Открыть параметры сети и Интернет


Дополнительные сетевые параметры




Настройка параметров адаптера

Просмотр сетевых адаптеров и изменение параметров подключения.


Настройка параметров адаптера



Выбираем порт который мы подключили к коммутатору, он обязательно должен гореть на коммутаторе зеленым и быть активным, для примера взят первый порт ethernet, по нему нажимаем правой кнопкой мыши




Свойства



Нажимаем 2 раза на ipv4 (TCP/IPv4)

Общие		
тощие		
Параметры IP можно назначать ав поддерживает эту возможность. В параметры IP у сетевого администр	противном случае узнайте	
○ Получить IP-адрес автоматиче	ески	
— ● Использовать следующий IP-а	дрес:	
ІР-адрес:	192 . 168 . 56 . 1	
Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0	
Основной шлюз:		
○ Получить адрес DNS-сервера	автоматически	
— ● Использовать следующие адр	еса DNS-серверов:	
Предпочитаемый DNS-сервер:		
Альтернативный DNS-сервер:		
Подтвердить параметры при	выходе Дополнительно	

Выбираем «Использовать следующий ір адрес» Вводим ір который будет в одной сети с **СЕРВЕРОМ**, Если у сервера как на примере




172.16.110.45/27, то мы вводим 172.16.110.44 или 172.16.110.46 с маской 255.255.255.224(соответствует 27, если у вас префикс другой смотрите в таблицу выше для определения маски)

Жмем ок чтобы закрыть диалоговые окна

7.Перевтыкаем провод на коммутаторе из 3 порта в 4 и ждем пока он загорится зеленым

8. На компьютере открываем командную строку




Вводим ping и адрес сервера Пример:

Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\Господин>ping 172.16.110.45
```

Чтобы зайти на сервер заходим в проводник



И пишем в строке сверху <u>\\172.16.110.45</u>



Вам нужно будет ввести пароль и логин student1, чтобы скачать нужный рар файл с кодовой фразой, пароль для архива vlan(номер вашего влана по варианту) Скачали, переписали

Далее возвращаемся в командную строку и пишем arp -a

Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\Господин>arp -a_
```

Смотрим у кого ір сервера и переписываем физический адрес, это и есть мак адрес сервера