RECETA 6 DE 7

Caja y cobro

Emitir la cuenta, cobrar en efectivo o con tarjeta y liberar la mesa.

Casos de uso	CUN-007 · Cobrar Venta Cuenta, factura y pago en un solo paso	**Prepara**	Camarero (o caja / encargado)
Dónde	Atención en Mesa → Caja y Cobro	**Permisos**	Generar Factura · Registrar Cobro

Ingredientes

lo que necesita antes de empezar

- Haber iniciado sesión con un rol que tenga el permiso **Generar Factura** o **Registrar Cobro**.
- Una reserva en estado **Asistida** con consumos: pedidos en estado Listo. Si quedan pedidos sin despachar, la pantalla avisa «Hay N pedido(s) sin despachar en cocina: no se puede cobrar todavía.»
- Un camarero ve y cobra solo sus mesas; un usuario sin puesto de camarero (encargado / caja) ve todas las mesas Asistidas.

Preparación

paso a paso, tal como se ve en pantalla

Emitir la cuenta

1. Abra **Atención en Mesa → Caja y Cobro**. A la izquierda figura **Mesas para cobrar** (reservas Asistidas); cada mesa muestra el chip **Asistida** o **Cuenta emitida**.
2. Toque la mesa. El panel **Cuenta** lista **Cantidad**, **Producto**, **Precio** y **Subtotal** de cada consumo.
3. Si corresponde, aplique un **Descuento**: porcentaje (de 0 a 100 %) o monto fijo (no negativo y no mayor al subtotal). **Subtotal**, **IVA (21%)** y **Total** se recalculan al instante. Los precios de la carta son netos de IVA; el IVA se calcula sobre el importe con descuento.
4. Cuando el cliente pide la cuenta, presione **Imprimir Pre-Ticket**. El sistema genera la factura en estado Abierta y muestra el pre-ticket, que dice «NO VÁLIDO COMO FACTURA». Comunique al cliente el detalle. Si después cambia el descuento, la factura anterior queda Anulada y se emite una nueva.

Cobrar

1. En **Cobro** elija el medio de pago: **Efectivo** o **Tarjeta**.
2. Efectivo: si hay, cargue la **Propina**; escriba el **Monto recibido** (debe cubrir el total más la propina). El sistema calcula el **Cambio a entregar**.
3. Tarjeta: escriba el **Número de tarjeta** (de 13 a 19 dígitos). El sistema valida el número con el control de Luhn y muestra la marca y la terminación. Elija las **Cuotas**: 1, 3, 6 o 12 (simulación sin recargo financiero).
4. Presione **Registrar Cobro y Liberar Mesa** y confirme en el cuadro **Confirmar cobro**. Mientras se procesa, el menú lateral queda bloqueado.
5. En una única operación se registra el pago, la factura pasa a **Pagada**, la reserva a **Finalizada** y la mesa a **Libre**. Se abre el comprobante (Factura B PAGADA, con detalle del pago, QR simulado y código de verificación) con el botón **Imprimir** y vista previa.

Cómo saber que salió bien

- Aparece el mensaje «Cobro registrado. Factura X PAGADA y mesa N liberada.»
- La mesa desaparece de **Mesas para cobrar** y queda disponible para un nuevo grupo.
- Con tarjeta rechazada no cambia nada: la factura sigue Abierta, la reserva Asistida y la mesa Ocupada; se informa «La entidad bancaria rechazó la operación. No se registró ningún cobro: solicite otro medio de pago.» Vuelva a la elección del medio de pago.

Para probar en modo demostración (tarjetas de prueba)

- **4111 1111 1111 1111**: la entidad bancaria simulada la aprueba.
- Cualquier número válido que **termine en 0002** (por ejemplo, 4000 0000 0000 0002): la entidad bancaria simulada la rechaza.
- El número de tarjeta se guarda enmascarado. La pantalla no pide código de seguridad ni vencimiento.

Si algo se corta

mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Lo que dice la pantalla	Qué hacer
«La mesa X tiene pedidos sin despachar en cocina. Espere a que estén listos para cobrar.»	Cocina debe marcar el pedido como listo (receta Despachar pedido).
«La mesa no posee consumos pendientes de liquidación.»	La mesa no tiene pedidos listos. Registre y despache un pedido antes de cobrar.
«El descuento porcentual debe estar entre 0 y 100 %.» / «El descuento fijo no puede ser negativo ni superar el subtotal…»	Corrija el descuento: la pantalla indica «Corregí el descuento para continuar.»
«El monto recibido es insuficiente para saldar la factura.»	Pida al cliente un monto que cubra el total más la propina.
«Número de tarjeta inválido (no supera el control de Luhn).»	Revise los dígitos ingresados.
«Cantidad de cuotas no permitida. Opciones: …»	Elija 1, 3, 6 o 12 cuotas.
«La cuenta de la mesa X ya fue cobrada.»	Otro puesto la cobró. Actualice la lista de mesas.

Los textos entre « » son los que muestra el sistema en español; N, X e Y representan números o nombres que la pantalla completa en cada caso. Con el idioma en inglés, los mismos mensajes aparecen traducidos.