Imtech ICT Austria

LBASE Fahrt- und Sendungsschnittstelle

Version 5.1 - Allgemeines

Autor: Claudia Haußmann

Änderungsdatum: 11.05.2012

Copyright

Copyright © 2011 Imtech ICT Austria GmbH

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Die gilt besonders für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen für einen anderen - als den bestimmten - Zweck.

Produkthaftung

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind der Herausgeber und die Autoren dankbar.

Impressum

Imtech ICT Austria GmbH | Campus Dornbirn | Hintere Achmühlerstraße 1 | 6850 Dornbirn | Austria
T: +43 (0)5 17 15 60 | F: +43 (0)5 17 15 9600 | office@imtech-logistics.com | www.imtech-logistics.com

Fahrt und Sendungsschnittstelle 5.0 - Allgemeines

Allgemeines	Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen
Ausgangslage	Die Kunden übermitteln dem mit LBASE ausgerüsteten Spediteur Transportaufträge (Fax, Tel. etc.), welche dann beim Spediteur erfasst werden müssen. Diese Übermittlung kann in beide Richtungen durchgeführt werden.
Zielsetzung	Standardschnittstelle in beide Richtungen
Datei-Aufbau	Für die verschiedenen Informationseinheiten werden Satzarten definiert. Die Datei beginnt mit einem Header und endet mit einem Trailer. Jede Satzart belegt eine Zeile mit variabler Länge und wird mit CR/LF abgeschlossen. Eine Datei enthält mind. Satz-Art 01, 30 und 99. Satz-Arten, für die keine Eingaben erfolgen, können weggelassen werden. Die Datei entspricht nicht dem UN/EDIFACT-Format. Innerhalb der Daten haben die Felder **variable** und / oder **fixe** Längen. Es muss lediglich auf die **maximale Länge** geachtet werden. NUM-Felder werden mit Leading Zeros, CHAR-Felder mit Trailing Blanks aufgefüllt. Ist das letzte Feld im Satz ein CHAR-Feld, muss dieses nicht mehr mit Trailing Blanks aufgefüllt werden. Jeder Satz kann mit CR/LF abgeschlossen werden, wenn keine Muss-Felder mehr folgen und keine Eingaben mehr gemacht werden.
Ablauf	Siehe: **Fahrt und Sendungsschnittstelle - Ablauf**
Codeum-setzungen	Siehe: **Fahrt und Sendungsschnittstelle - Codeumsetzungen**
Host-konfigurationen	**DFUE_NO_DUPL:** numerisches Feld = 1, doppelte Sendungen werden bei Überschreiten des Status (SDG_UPD_LASID) nicht noch einmal eingespielt. Bei dem Wert ungleich 1 und nach Überschreiten des Status wird die Sendung noch einmal eingespielt, jedoch ohne fremde Sendungsreferenz in der EDI-Adresse.
Satz-Aufbau	Jeder Satz beginnt mit einer Sequenz-Nummer pro Fahrt (FAR) und Sendung (SDG) zur Identifikation der zusammengehörenden Sätze, gefolgt von einer aufsteigenden Nummer für die SDG-Beschreibungszeilen (SDG-BZ), der Satzart und den Daten. • FAR-Zähler: Number(4) Zähler für Fahrten • SDG-Zähler: Number(4) Zähler für Sendungen • SDG-BZ-Zähler: Number(4) Zähler für Sendungs-Beschreibungszeilen • Satzart: Number(2) • Daten:1-2000 Stellen Innerhalb der Daten haben die Felder fixe Längen. NUM-Felder werden mit Leading Zeros, CHAR-Felder mit Trailing Blanks aufgefüllt.
Satz-Arten	Siehe: **Fahrt und Sendungsschnittstelle - Satzarten**

Fahrt und Sendungsschnittstelle 5.0 - Ablauf

Einleitung

Nachfolgend sind der eingehende sowie der ausgehende Ablauf beschrieben.

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Eingehend

Die ebenfalls mit EDV und Netzwerk ausgerüsteten Kunden erfassen ihre Aufträge strukturiert in eine vordefinierte Datei, welche dann dem Spediteur übermittelt wird. Die übermittelten Aufträge werden eingelesen, verifiziert, und - wenn möglich - automatisch weiterverarbeitet. Erkannte Fehler werden dem Sachbearbeiter in einer geeigneten Form erkenntlich gemacht.

Einspielung der Daten

Die Einspielung der Daten erfolgt mit Aufruf von Shell-Skripten. Empfohlen wird hier ein Zeitjob der periodisch die Eingangsverzeichnisse prüft und falls vorhanden die Daten einspielt.

Standardmäßig wird hierzu das Programm **`$DFUE/dfue_ssdg.sh`** verwendet.

In diesem Skript können das Eingangsverzeichnis, Filepräfix usw. des Partners gesetzt werden. Diese Eintragungen sollten von LBASE durchgeführt werden.

Voraussetzungen

Der DFÜ-Partner muss in den Stammdaten unter Adresstabellen / DFÜ Partner angelegt werden. Hier kann gesetzt werden ob die Adressen des Senders in LBASE-Stammadressen umgesetzt werden sollen.

Die Umsetzung kann über externe Adress-IDs und/oder über den Adresstext durchgeführt werden. Ist die Adressumsetzung nicht aktiviert werden die externen Adress-IDs gelöscht und alle Adressen werden als Textadressen angelegt.

Wenn die Adressumsetzung aktiviert ist, muss zumindest die DFÜ-Partneradresse (intern/extern gleicher Wert) angelegt werden. Kann bei der Einspielung eine Adresse nicht umgesetzt werden, so wird eine Warnung in den internen Text geschrieben.

Ausgehend

Manuell

Ausgegangen wird von einer LA mit den **Typ DU** und Untertyp **FD**.

Beim Wechsel vom Status **angefordert** auf den Status **zu Senden** wird das Modul DFUE_FD aufgerufen. In diesem Modul können z. B. Felder gesetzt oder geprüft werden. Beim Wechsel vom Status **zu Senden** auf **Positiv Erledigt** wird das **Shell-Script $trfl/sh/dfue_fd.sh** mit der LA-ID als Parameter übergeben. In diesem Fall wird je LA ein Job gestartet bzw. ein Ausgabefile erstellt.

Automatisch

Beim der automatischen Versendung per Zeitjob muss ein Cronjob eingerichtet werden. In diesem Cronjob wird das **$trfl/sh/dfue_fd.sh** mit vier Parametern aufgerufen.

Beispiel: `$trfl/dfue_fd.sh ALLE 100375 ALLE trans.sh`

- **Parameter 1:** Wird dieser Parameter mit einer gültigen LA-ID beschickt, wird die restlichen Parameter ignoriert und die Verarbeitung für diese einzige DFÜ-LA gestartet.

  Wenn dieser Parameter den Wert ALLE hat, dann wird keine Selektion nach LA-ID durchgeführt d. h alle LA-IDs die auf ***zu Senden*** stehen werden verarbeitet.
- **Parameter 2:** Wird dieser Parameter mit einer gültigen Adress-ID (Adrid) beschickt, werden die LA-IDs zusätzlich nach der LA-Adresse selektiert.

  Wenn dieser Parameter den Wert ALLE hat, wird keine Selektion nach Adrid durchgeführt.
- **Parameter 3:** Wird dieser Parameter mit einer gültigen Adrid beschickt, wird diese Adresse als DFÜ-Partner herangezogen und somit die LA-Adrid übersteuert. D. h. Codeumsetzungen, Filtererstellung werden über diese Adresse gesteuert.

  Wenn dieser Parameter den Wert ADRID hat, wird standardmäßig die LA-Adrid für die

Codeumsetzungen und Filekumulierung verwendet.

- **Parameter 4:** Wird dieser Parameter mit ALLE befüllt, dann wird keine weitere Selektion durchgeführt.

  Wenn dieser Parameter einen anderen Wert hat, dann werden nur solche LAs verarbeitet, deren Betreff diesem Wert entspricht.

Fileerstellung

Die Files werden bei der automatischen Erstellung nach DFÜ-Partner bzw. LA-Adrid zusammengezogen. Bei der manuellen Erstellung wird je LA-ID ein File erstellt.

Die Filenamen bzw. Verzeichnisse werden in Codeumsetzungen des DFÜ-Partners festgelegt. Die Anlage dieser wird später erklärt.

Achtung: Auf der Unix muss dieses Verzeichnis der Gruppe "oper" gehören und die nötigen Rechte besitzen.

Beispiel: Ziel-Verzeichnis gleich `/home/oper/dfu_daten/tkwolf/`

Voraussetzungen

LA-DU/FD:

- Sendungs-Id: *MUSS,* wenn keine farid angegeben wird
- Fahrt-Id: *MUSS,* wenn keine sdgid angegeben wird (Kombination farid + sdgid ist auch möglich)
- Ladungstyp: *KANN,* wenn farid vorhanden ist
- Adresse: *MUSS,* wenn farid vorhanden ist
- Betreff: *KANN,* für zusätzliche Kumulation von LA-IDs innerhalb eines Partners

Adressumsetzung

Der DFÜ-Partner muss in den Stammdaten unter Adresstabellen / DFÜ Partner angelegt werden. Hier kann gesetzt werden ob die LBASE-Stammadressen in externe Kunden-IDs umgesetzt werden sollen.

Fahrt und Sendungsschnittstelle 5.0 - Codeumsetzungen

Einleitung

Es muss davon ausgegangen werden, dass DFÜ-Partner in ihrem Informatiksystem eigene Codes verwenden, welche in externe Codes umgesetzt werden müssen.

Erfassung und Ablage

Diese partnerspezifischen Umschlüsselungen werden in **LBASE** ***Stammdaten / Adresstabellen / Codeumsetzungen*** (nach extern) abgelegt. *Attribute* in der Codeumsetztabelle müssen in *GROß*-Buchstaben erfasst werden.

Zusätzlich können für gewünschte Codes Default-Werte definiert werden. Auf folgende Attribute wird zugegriffen:

1. Es wird zuerst geprüft, ob der Wert über `scdu_codeums` umgesetzt werden kann.
2. Ist keine Umschlüsselung möglich, so wird geprüft, ob in `scdu_codeums` ein Default-Wert definiert ist.
3. Ist auch kein Default-Wert definiert, so wird der Wert ohne Umsetzung zurückgegeben.

Sobald ein Defaultwert in eine Richtung definiert wird, müssen alle Werte umgesetzt werden, ansonsten bekommen alle unbekannten Werte den Defaultwert.