lbase Fahrt- und Sendungsschnittstelle

Codeumsetzung und Satzarten Version 5.1

Autor: Vorname Nachname

Änderungsdatum: 18.05.2018

Copyright

Copyright © 2011-2018 Axians ICT Austria GmbH

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Die gilt besonders für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen für einen anderen - als den bestimmten - Zweck.

Produkthaftung

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind der Herausgeber und die Autoren dankbar.

Impressum

Axians ICT Austria GmbH | Campus V | Hintere Achmühlerstraße 1 | 6850 Dornbirn | Austria | T +43 51 71 5 2020 | office@lbase.software | www.lbase.software

Inhalt

Änderungshistorie **4**

Überblick Codeumsetzungen **5**

Überblick Satzarten **9**

Fahrt 11

Satzart 01: Header 11

Satzart 10: Fahrt 12

Satzart 11: Lademittel 14

Satzart 12: Ladung zur Fahrt 16

Satzart 13: Zusatzattribute zur Fahrt 17

Satzart 14: Korrespondenten zur Ladung (Ladungsadressen) 18

Satzart 15: Verkehrsmittel 19

Satzart 16: Verkehrsmittelstrecke zur Fahrt 20

Sendung 21

Satzart 29: Update zur Sendung 21

Satzart 30: Sendung 22

Satzart 35: Adresse zur Sendungen 26

Satzart 36: Kommunikationsnummer 28

Satzart 37: Ansprechpartner 29

Satzart 40: Text zur Sendung 30

Satzart 45: Anlage zur Sendung 31

Satzart 48: SDG-Nachnahme Kopf 32

Satzart 49: SDG-Nachnahme Detail 33

Satzart 50: Auflage zur Sendung 34

Satzart 55: Zusatzattribut zur Sendung 35

Satzart 56: Hinweistextschlüssel zur Sendung 36

Satzart 70: SDG-Beschreibungszeile 38

Satzart 71: Buchungsposition 41

Satzart 72: Zeichen + Nr. zur SDG-Beschreibungszeile 42

Satzart 74: Inhalt zur SDG-Beschreibungszeile 43

Satzart 75: Text zur SDG-Beschreibungszeile 44

Satzart 76: Bemerkung zur SDG-Beschreibungszeile 45

Satzart 77: Gefahrgut zur SDG-Beschreibungszeile 46

Satzart 78: Zusatzattribut zur Beschreibungszeile 48
Satzart 79: Barcode zur Sendung 49
Satzart 80: AWB Kopfsatz 50
Satzart 81: AWB Adresse 52
Satzart 82: AWB Adress - Referenz 53
Satzart 83: AWB Rate 54
Satzart 84: AWB Charge 55
Satzart 85: AWB Measurement 56
Satzart 86: AWB Dimension 57
Satzart 87: AWB Transport 58
Satzart 88: AWB Texte 59
Satzart 89: AWB Account Information 60
Satzart 99: Trailer 61
Abkürzungen 62

Änderungshistorie

Änderungs-datum	User	Beschreibung
20.11.2013	MISA	Beispiel für Codeumsetzung Verzeichnis, Beschreibung Codeumsetzung LASID, LASID_CHECK, SDG_UNIT_DIS, SDG_UNIT_GEW, SDG_UNIT_LAENGE, SDG_UNIT_VOL, TZ_NAME, DFUE-SPEZIAL nach Extern mit KOMM_ANP. SA01 Feld Grupp_KZ SA10 Beschreibung Feld FAR_RELID SA11 Beschreibung LAD_DATUM, LAD_BUCID SA11 Feld LAD_ORGIDA, LAD_SDGID SA12 Beschreibung LDG_GEWICHT, LDG_SDG, LDG_COLLI, LDG_CBM SA14 Beschreibung LDA_ORGID (Datentyp war vorher falsch beschrieben) SA15 Beschreibung VKM_STDSAT SA15 Feld VKM_ORGIDK mit Codeumsetzung ORGIDKST, Feld VKM_DATVON, VKM_DATBIS SA30 Beschreibung SDG_TERMAB und SDG_TERMZU richtiggestellt (nur ausgehend) SA30 Beschreibung der Seefrachtfelder und der Tabellenerweiterung SA30 Beschreibung SDG_ CBMPFL, SDG_ TERMAB_TZNAME, SDG_ TERMZU_TZNAME SA35 Neues Feld ADR_POFA erweitert. Bei der Erfassung für Stammdaten fehlte das Feld Postfach, es waren für die Postfachadresse PLZ und Ort vorhanden, konnten aber nicht genutzt werden, weil das Trägerfeld des Postfaches fehlte
09.12.2013	MISA	SA40 Beschreibung SDT_STTID und SDT_TEXT SA55 Beschreibung der Codeumsetzung für das ZA der Sendung, Hinweis bei den Zusatzattribute
10.12.2013	MISA	SA56 Beschreibungen der Satzfelder überarbeitet SA70 Feld Beschreibung SDB_VONSATID, SDB_NACHSATID, SDB_TURNIN, SDB_CTSTATUS, SDB_MNR, SA74 Feld Beschreibung SDB_INH, Codeumsetzung INHALT und Sonderfunktionen SA75 Feld SDT_TEXT Codeumsetzungen SA76 Feld SDB_TEXT Besonderheit SA77 Beispiel bei SBG_BGEW, SBG_NGEW, SBG_NGEWE richtig gestellt, Beispiel SBG_FAKTOR, SBG_PUNKTE SA77 Beschreibung SBG_SPRACHE SA78 Beschreibung SBA_ATTID und vorhandene Codeumsetzungen SA79 Satzart war nur als Sonderlösung eingehende Schnittstellen – diese Satzart wurde desupported – nur noch aus Abwärtskompatibilität vorhanden! SA87 Beschreibung richtig gestellt – Satzart ist nur ausgehend SA99 Bespiel Stand Revisionsnummer 1.101 eingehend und 1.64 ausgehend
17.02.2014	MISA	SA35 Typ bei ADR_TEXT richtiggestellt CHAR statt NUM und ADR_TXTADR NUM statt CHAR (Reihenfolge war in der Beschreibung verwechselt worden)
08.09.2014	MISA	SA70 Sendungsbeschreibungszeile FELD sdb_vepidl, Beschreibung ergänzt
21.01.2015	MISA	SA37 Ansprechparnter Feld ANP_ADRID, Beschreibung ergänzt
24.04.2015	MISA	SA30 Feldbezeichnung SDG_ETA1 auf SDG_ETAF1 geändert SA30 Feldbezeichnung SDG_FEDER1 auf SDG_FEEDER1 und SDG_FEDER2 auf SDG_FEEDER2 geändert Hinweis auf die v$timezone auf v$timezone_names geändert (Zeitzonen) SA70 Beschreibung Locale Masseinheiten geändert
07.05.2015	MISA	SA35 Regionsbezeichnung
08.06.2015	MISA	SA70 Formatwechsel Feld sdb_gewpfl von CHAR auf NUM
06.03.2017	MISA	LBASE-4126 SA77 ADR2017 – Umstellung auf ADR2017, zusätzliche Gefahrgutermittlungen
08.05.2017	MAGR	SA11 – LAD_ORGIDA Wechsel Datentyp auf char
05.11.2017	MISA	TMS-699: Erweiterung Prüfung ob HWT Code gesperrt ist, falls ja wird dieser nicht eingesperrt – erst ab lbase 7.2 möglich

Überblick Codeumsetzungen

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
ADR_ORGID	Intern	ORGID in LBASE	Externe Orgid	möglich	nein	ja	Zum Anlegen von Stammadressen, ist die ORGID für die Ermittlung der freien Adressen-IDs notwendig
ADRFAR	Extern	ADRID	ADRID	-	nein	nein	Wenn Extern = ADRID, dann Ausgabe des Frachtführers, ansonsten die LA-Adresse
ADRLAD	Extern	ADRID	ADRID	-	nein	nein	Wenn Extern = ADRID, dann Ausgabe der Lademitteladresse, ansonsten Leer
ADRNEUTRAL	Extern	NEUTRAL	Default	-	ja	nein	Neutralisiert die Empfängeradresse
ADRSDA	Extern	ADRID	ADRID	-	nein	nein	Wenn Extern = ADRID, dann wird die Adress-ID ausgegeben, ansonsten leer
ANLCODE	Beide	Anlid in LBASE	Ext. Anlid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Anlagencodes um
ANREDE	Intern	ADR_ANRID	externe ANREDE-Form	möglich	nein	nein	Setzt die externe Anredeform in eine interne um
ATTID	Extern	ATTRIBUT-ID in LBASE	Externe ID	nein	nein	nein	Setzt eine interne Attribut-ID in eine externe um
AUFLAGEN_NEU	Extern	leer	"YES" / "NO"	nein	möglich	nein	Bei "YES" wird die Nachnahme neu verwendet und SA48/49 ersetzen SA5 Zurzeit nur ausgehend verwendet. Wenn keine Codeumsetzung vorhanden, dann wird Wert aus CBUS-Konfiguration gezogen, ansonsten "NO"
AUFLAGEN_SATIDS	Beide	SPN_SATIDS	externer Adresstyp	möglich	möglich	nein	Setzt die Auflagen-Adresstypen in beiden Richtungen um.
AUFLAGEN_UTYP	Beide	UTyp in LBASE	Externe UTyp	möglich	möglich	nein	Die LAs (im Status erfasst) mit diesen Untertypen werden beim Updaten einer Sendung storniert.
CRLF	Extern	Interner Wert	Externer Wert	nein	möglich	nein	Ersatzzeichen zum Zeilenende (CRLF) bei ausgehenden DFÜ
DEF_CODEADR	Beide	ADRID in LBASE	Externe Adress-ID	möglich	möglich	nein	Default-Codeumsetzungen können über dieser Adresse herangezogen werden
DEF_DFU_TXT	Intern	gültigeTextid sonst "IN"	default	ja	nein	nein	Interner Sendungstext auf anderen Typ als "IN" umsetzen
DEF_SDBINH	Intern	SDB_INH	Externe Bezeichnung	möglich	nein	nein	Setzt die externe Bezeichnung der Güter für das Inhaltfeld auf 1. Ebene in die interne Bez. um.
DFU_ADRID	Extern	ADRID	Externe Kunden-Nr.	nein	möglich	nein	Umsetzung beim Empfänger (Kunden-Nr. in Header-Zeile: SA01 bei ausgehenden DFÜ neu Rel.4.2: vorrangig DFU_ADRID-ORG, intern: Org.-Einheit und extern: Key Es wird hierarchisch nach oben gesucht und die erste Codeumsetzung ausgegeben. Damit kann je Org.-Einheit ein ext. Key übergeben werden.
DFUE_DUPL	Intern	“Y” / “N”	Externer Wert für EIN/AUS	möglich	nein	nein	Für Duplikat-Sendung (Korrektur ADRID)
DFUE-SPEZIAL	Extern	FILEENDE	Gewünschte Datei-Endung	nein	nein	nein	Datei-Erweiterung für die Ausgabe bei den Rückmeldungen
DFUE-SPEZIAL	Extern	FILENAME	Bsp: s_daten	-	nein	ja	Legt Präfix des Ausgabefiles fest
DFUE-SPEZIAL	Extern	GENERATOR	Y oder N	nein	nein	nein	Bei N wird keine vergebende Stelle bzw. Lfd. Nummer vergeben. Damit wird auch beim Zielsystem (falls LBASE) eine neue Sendungs-Nummer generiert (Default = Y)
DFUE-SPEZIAL	Extern	RELEASE_INH	Release	-	nein	nein	Für Steuerung des Ausgabeformates
DFUE-SPEZIAL	Extern	UMLAUTE	“Y” / “N”	nein	nein	nein	Ein/Ausschalten der Umsetzung für Umlauten: “ß” = “SS” “Ä” = “AE” “Ö” = “OE” “Ü” = “UE”
DFUE-SPEZIAL	Extern	VERZEICHNIS	z. B. /d1/group/ oper/ dfu_daten/ out/	-	nein	ja	Legt das Ausgabeverzeichnis der Daten fest
DOPP_DATE	Intern	Anzahl in Tagen	Externer Wert	möglich	nein	nein	Legt den Zeitraum (in Tagen) einer Sendung fest, in dem keine neue eingespielt wird und sich diese nur updated. Wenn aus der Codeums. kein Wert ermittelt wird, dann werden 360 Tagen angesetzt.
DOPP_DATE_FARID	Intern	Anzahl in Tagen	externer Wert	möglich	nein	nein	Der Zeitraum (in Tagen) einer Fahrt (far_datvon), in dem keine neue eingespielt wird und sich diese nur updated. Wenn aus der Codeums. kein Wert ermittelt wird, dann werden 90 Tagen angesetzt.
FAR_LASID	Beide	Lasid in LBASE	Ext. Lasid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Fahrtstatus um
FAR_ORGID	Intern	Orgid in LBASE	Ext. Orgid	möglich	-	ja	Setzt eingehend die Org.-Einheit der Fahrt um (mind. ein Defaultsatz)
FAR_RELATION	Intern	Relid in LBASE	geliefert	ja	nein	nein	Wie RELATION, nur nicht in beide Richtungen, sondern nur Intern

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
FAR_TYP	Beide	Fahrttyp in LBASE	Ext. Fahrttyp	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend den Fahrttyp um (eingehend mind. ein Defaultsatz)
FELD_TRENNER	Extern	Leer	Trennzeichen z. B. ";"	nein	möglich	nein	Es kann der Standard-Feldtrenner Tab-Stopp nach extern übersteuert werden. Der Wert wird innerhalb der Felder entfernt. Dies sollte nur bilateral mit den Partnern durchgeführt werden.
GEF_SPRACHE	Intern	DB-Sprache, mit der die Gefahr-gutbezeichnung geliefert wird.	default	möglich	-	ja	Setzt Datenbanksprache für ext. Gefahrgut für den Vergleich
HSTCODE	Beide	HTC_CODE	Externe Code-Bezeichnung	möglich	möglich	nein	Die externe Bezeichnung des Hinweistextschlüssels wird hier in den internen Code umgesetzt und umgekehrt.
HSTCODE	Beide	Grp|Code	Grp|Code	nein	nein	nein	Für die eindeutige Zuordnung der Codes zu Gruppen ist die Kombination Gruppe-Code notwendig. z.B. extern: F1|Cd13 intern: FORTRAS6 |13
HSTGRP	Beide	HTG_BEZ	externe Gruppen-bezeichnung	möglich	möglich	nein	Umsetzung von externer Gruppenbezeichnung in die LBASE-interne und umgekehrt. Tipp: HWT-Gruppen ignorieren Eingehend: HSTGRP, interner Wert auf "-1" Ausgehend: HSTGRP, externer Wert auf "-1" komplette Gruppe wird ignoriert.
HSTGRP	Beide	Gruppenname	-	nein	nein	nein	
INHALT	Intern	Interner Inhalt	ext. Inhaltscode oder Text	möglich	-	ja	Damit können Inhaltscodes von extern in internen Text umgesetzt werden.
KEY_EXTERN	Extern	Default	ext. Key	-	möglich	ja	Default-Codeumsetzung nach Extern für Kennung im Header (ansonsten Firmen-ID)
LAD_ORGID	Beide	Orgid in LBASE	Ext. Orgid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Org.-Einheit für die Lademittel um
LASID	Beide	Lasid in LBASE	Ext. Lasid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Status der Sendungen um. Bis zu welchem Sendungsstatus die Sendung im LI gebracht werden soll. Sollten Probleme im DFUE Eingangsmodul, Sendungsprüfmodul oder LA Generierungsmodul auftreten, wird der Sendungsstatus auf ungeprüft gesetzt und ein Anwender muss manuell die Sendung bearbeiten.
LASID_CHECK	Intern	Sendungs-Status	default	möglich	-	ja	Status bis zu dem Sendungen für den Update überprüft werden sollen (default 700). Falls negativ erledigte Sendungen später neu eingespielt werden sollen, ann man den oberen Bereich 700 – 900 steuern, ob diese Sendungen ebenfalls für eine Sperre gesucht werden oder nicht. Das bedeutet, dass wenn eine Sendung storniert wurde nicht diese Sendung eine Neueinspielung verhindert. Die stornierte Sendung verhindert ansonsten, dass bei der Codeumsetzung SDG_UPD_LASID, welche die untere Grenze angibt, bis zu welchem Status eine Sendung upgedatet werden darf, die Sendung verworfen wird, weil der Updatestatus (ist als stornierte oder abgeschlossene Sendung höher) überschritten worden ist.
LDG_TYP	Beide	Ladungstyp in LBASE	Ext. Ladungstyp	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend den Ladungstyp um
LMBID	Beide	Bewegungsart in LBASE	Ext. Be-wegungsart	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend den Bewegungstyp Lademittel um
LVEID	extern	LVE-ID	ext. Wert für die LVE	möglich	-	ja	Codeumsetzung nach extern für Umsetzung Lagervereinbarung (LV) in Position
ORGID	Beide	Orgid in LBASE	Ext. Orgid	möglich	möglich	ja	Umsetzung von Org.-Einheiten (nur ausgehende Fahrt und alle ein/aus Sdg- Org.-Einheiten)
PNN_LAUTYP	Beide	PNN_TYP	externer Typ für NN	möglich	möglich	nein	Setzt in beiden Richtungen den PNNTYP um.
HSTGRP	Beide	HTG_BEZ	externe Gruppen-bezeichnung	möglich	möglich	nein	Umsetzung von externer Gruppenbezeichnung in die LBASE-interne und umgekehrt. Tipp: HWT-Gruppen ignorieren Eingehend: HSTGRP, interner Wert auf "-1" Ausgehend: HSTGRP, externer Wert auf "-1" komplette Gruppe wird ignoriert.
HSTGRP	Beide	Gruppenname	-	nein	nein	nein	
INHALT	Intern	Interner Inhalt	ext. Inhaltscode oder Text	möglich	-	ja	Damit können Inhaltscodes von extern in internen Text umgesetzt werden.
KEY_EXTERN	Extern	Default	ext. Key	-	möglich	ja	Default-Codeumsetzung nach Extern für Kennung im Header (ansonsten Firmen-ID)
LAD_ORGID	Beide	Orgid in LBASE	Ext. Orgid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Org.-Einheit für die Lademittel um

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
LASID	Beide	Lasid in LBASE	Ext. Lasid	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Status der Sendungen um. Bis zu welchem Sendungsstatus die Sendung im LI gebracht werden soll. Sollten Probleme im DFUE Eingangsmodul, Sendungsprüfmodul oder LA Generierungsmodul auftreten, wird der Sendungsstatus auf ungeprüft gesetzt und ein Anwender muss manuell die Sendung bearbeiten.
LASID_CHECK	Intern	Sendungs-Status	default	möglich	-	ja	Status bis zu dem Sendungen für den Update überprüft werden sollen (default 700). Falls negativ erledigte Sendungen später neu eingespielt werden sollen, ann man den oberen Bereich 700 – 900 steuern, ob diese Sendungen ebenfalls für eine Sperre gesucht werden oder nicht. Das bedeutet, dass wenn eine Sendung storniert wurde nicht diese Sendung eine Neueinspielung verhindert. Die stornierte Sendung verhindert ansonsten, dass bei der Codeumsetzung SDG_UPD_LASID, welche die untere Grenze angibt, bis zu welchem Status eine Sendung upgedatet werden darf, die Sendung verworfen wird, weil der Updatestatus (ist als stornierte oder abgeschlossene Sendung höher) überschritten worden ist.
LDG_TYP	Beide	Ladungstyp in LBASE	Ext. Ladungstyp	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend den Ladungstyp um
LMBID	Beide	Bewegungsart in LBASE	Ext. Be-wegungsart	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend den Bewegungstyp Lademittel um
LVEID	extern	LVE-ID	ext. Wert für die LVE	möglich	-	ja	Codeumsetzung nach extern für Umsetzung Lagervereinbarung (LV) in Position
ORGID	Beide	Orgid in LBASE	Ext. Orgid	möglich	möglich	ja	Umsetzung von Org.-Einheiten (nur ausgehende Fahrt und alle ein/aus Sdg- Org.-Einheiten)
PNN_LAUTYP	Beide	PNN_TYP	externer Typ für NN	möglich	möglich	nein	Setzt in beiden Richtungen den PNNTYP um.
PNN_SPCID	Beide	SPN_SPCID	externer Spesencode	möglich	möglich	nein	Spesencode kann hier in beiden Richtungen umgesetzt werden. Codeumsetzung nach extern für Umsetzung Steuercode bei Auflagen
PNNCODE	Beide	Nachnahme-code in LBASE	Ext. Nachnahme-code	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Nachnahmecodes um
PRODUKT	Beide	SDG_PROID	externe Produkt-ID	möglich	nein	nein	Setzt eine externe Produkt-Identifikation in eine interne um.
RELATION	Beide	Relation in LBASE	Ext. Relation	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend die Relationen um
SADR_SPERR	Extern	Adresstyp	Y	-	nein	nein	Bei Y wird dieser Adresstyp nicht ausgegeben. N = Default
SADR_TYP	Beide	Adresstyp/ "-1" in LBASE	Ext. Adresstyp	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Sendungsadresstypen um Wenn in der Codeumsetzung SADR_TYP der interne Wert auf "-1" gesetzt wird, dann wird der Adresstyp eingehend ignoriert.
SBEID	Extern	SBEID	z.B.1,2,3	-	möglich	nein	Legt die ausgegebenen Ebenen fest
SDG_ORT_CHECK	Intern	"Y" / "N"	externer Wert zum Schalter	möglich	möglich	nein	Wenn "Y" dann wird der Ort aus dem Ortstamm übernommen, Bei "N" wird bei jeder Adresse versucht anhand der PLZ/ORT/Land Kombination eine Orte-Id zu finden. - Plz und Land müssen vorhanden und richtig sein. - Auf den Ort werden folgende Methoden angewendet: - Umsetzung auf Großbuchstaben - Entfernung der Sonderzeichen - Umsetzen der Umlaute Bei einem eindeutigen Ergebnis wird die Orte-Id gesetzt und die Ortsbezeichnung aus dem Ortestamm übernommen.
SDG_TYP	Beide	Sendungstyp in LBASE	Ext. Sendungsty p	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Sendungstypen um
SDG_UNIT_DIS	Intern	Maßeinheit	Ext. Maßeinheit	-	-	nein	Umsetzung Maßeinheiten Distanz (Stammdatentabelle)
SDG_UNIT_GEW	Intern	Maßeinheit	Ext. Maßeinheit	-	-	nein	Umsetzung Maßeinheiten Gewicht (Stammdatentabelle)
SDG_UNIT_LAEN GE	Intern	Maßeinheit	Ext. Maßeinheit	-	-	nein	Umsetzung Maßeinheiten Länge (Stammdatentabelle)
SDG_UNIT_VOL	Intern	Maßeinheit	Ext. Maßeinheit	-	-	nein	Umsetzung Maßeinheiten Volumen (Stammdatentabelle)
SDG_UPD_LASID	Intern	Lasid in LBASE	Default	ja	-	nein	Sendungen deren Status kleiner als der interne Wert ist, werden überschrieben
SPEDEM	Extern	Adress-ID zusätzlicher Korrespondente n	LA-Adrid der DFÜ LA	-	nein		Zusätzliche Korrespondenten, 0 = auch TR ohne Korrespondenten

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
SPERR_DATE	Intern	Tage	default	ja	nein	ja	Wird keine Codeumsetzung angelegt, dann gelten 180 Tage. Siehe: Codeumsetzung SPERR_DATE
SPRACHE	Beide	Sprach-ID in LBASE	Ext. Sprach-Id	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend die Sprachecodes um (eing. mind. 1 Defaultsatz)
STAAT	Beide	Staat in LBASE	Ext. Staat-Id	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Staatscodes (=Ländercodes) um
SXTCODE	Beide	Text-ID in LBASE (SDT_STTID)	Ex . Sdg-Texttyp zu SDG_BZ	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Sendungs-Texttyp zur Sendung-Beschreibungszeilen um
TERMART	Intern	SDG_TERART z. B. "F"=FIX	externe Terminart	möglich	nein	ein	die Terminart zur Sendung wird hier umgesetzt: z.B. "FIX" ---> "F"
TXTCODE	Beide	LBASE -Text-Id (SDT_STTID)	Ext. Sdg-Texttyp	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Sendungs-Texttyp zur Sendung um
TZ_NAME	Beide	ORACLE Zeitzone	Ext. TZNAME	möglich	möglich	Nein	Prüft Vorhandensein der Zeitzonen. Das interne Ziel muss den Zeitzonen von Oracle entsprechen.
UEBCODE	Beide	Übernahme-code in LBASE	Ext. Über-nahmecode	möglich	möglich	nein	Neutralisiert die Empfängeradresse
UPD_SDG_MODUL							
VERKEHR	Beide	Verkehrsart in LBASE	Ext. Verkehrsart	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Verkehrsarten um
VERPACKUNG	Beide	Verpackungs-codes in LBASE	Ext. Verpack-ungscodes	möglich	möglich	ja	Setzt ein/ausgehend die Verpackungsarten um
VKM	Beide	Interne Verkehsmittel – ID in LBASE	Ext. VKM-mittel-Id	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Verkehrsmittel-Id um
VKMSTAID	Extern	Vkm-Staatid in LBASE	Ext. Vkm Staatid	-	möglich	nein	Ausgehend für das Verkehrsmittelland den Staat umsetzen
WLCODE	Beide	Weiterleitungs-code in LBASE	Ext. Weiter-leitungscode	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Weiterleitungscode um
WRGID	Beide	Währungs-ID in LBASE	Ext. Währungs-Id	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend die Währungscodes um
ZOLLCODE	Beide	Zollcode in LBASE	Ext. Zollcode	möglich	möglich	nein	Setzt ein/ausgehend den Zollbehandlungscode um
DFUE-SPEZIAL	Extern	KOMM_ANP	Y	nein	nein	nein	Steuert ausgehend das Schreiben von SA36 und SA37. Default auf N, wenn gesetzt werden die Satzarten geschrieben, soweit vorhanden.

Überblick Satzarten

SA	Beschreibung	Vorkommen	Fahrt-Zähler	Sdg- Zähler	BZ- Zähler
01	Header	1 x pro Datei	Fix 0000	Fix 0000	Fix 0000
10	Fahrt Kopfsatz	1 x je Fahrt	Pro Fahrt erhöhen z.B. 0001	Fix 0000	Fix 0000
11	Lademittel Fahrt bzw. Sendung	0-n x je Fahrt oder Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
12	Ladungstyp Fahrt	1 x je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
13	Zusatzattribut Fahrt	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
14	Korrespondent zu Fahrt	1 x je SA 12	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
15	Stammdaten Verkehrsmittel (**nur ausgehend, wird eingehend nicht verarbeitet**)	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
16	Verkehrsmittelstrecken	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
29	Update Sendung	1 x je Sendung	Gleich SA 10	Je Sendung erhöhen z.B. 0001	Fix 0000
30	Sendung	1 x je Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
11	Lademittel Fahrt bzw. Sendung	0-n x je Fahrt oder Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
35	Adresse	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
36	Kommunikationsnummer	0-n je SA35	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
37	Ansprechpartner	0-n je SA36	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
40	Sendungstext	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
45	Sendungsanlagen	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
48	SDG Nachnahme Kopf	0-1 je Sendung und Nachnahmeart	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
49	SDG Nachnahme Detail	1-n je Satzart 48	Gleich SA 10	Gleich SA 29	
50	Sendungsauflagen	0-1 pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
55	Zusatzattribute Sendung	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29

SA	Beschreibung	Vorkommen	Fahrt-ZI	Sdg-ZI	BZ-ZI
56	Hinweistextschlüssel zur SDG	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
70	Beschreibungszeile Sendung	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Je Zeile erhöhen z.B. 0001
71	Beschreibungsposition	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
71	Beschreibungsposition	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
72	Zeichen/Nr.	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
74	Inhalt	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
76	Text zur Zeile	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
77	Gefahrgut	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
78	Zusatzattribut zur Zeile	0-n je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA29	Gleich SA 70
79	Barcode (wenn nicht über SA 70) **- nur eingehend**	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
80	AWB Kopfsatz **- nur ausgehend**	0-1 je Fahrt / Sendung	Gleich SA 10	Fahrt: wie SA10, Sendung: wie SA30	Fix 0000
81	AWB Adresse **- nur ausgehend**	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
82	AWB Adress-Referenz **- nur ausgehend**	0-n je AWB Adresse	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
83	AWB Rate **- nur ausgehend**	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
84	AWB Charge **- nur ausgehend**	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
85	AWB Measurement **- nur ausgehend**	2 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
86	AWB Dimension **- nur ausgehend**	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
87	AWB Transport**- nur ausgehend**	1-3 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
88	AWB Texte **- nur ausgehend**	0-2 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
89	AWB Account-Informationen **- nur ausgehend**	0-1 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
99	Trailer	1 x pro Datei	Fix 9999	9999	9999

Fahrt

Satzart 01: Header

Allgemein: Muss (M) 1 x je File

Bezeichnung	Format	M/K	Codeumsetzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	Fix 0000
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 01
Erstell-Dat	DATETIME	M		12	Erstellungsdatum Datei	z. B 200110161201
Interne Adr_adrid	NUM	Optional *M; wenn externe Adress-ID leer*		10	Kunden-Nr./LBASE Adress-ID Diese Adress-ID muss im LBASE System gültig sein	z.B. 0000100375
Flag	CHAR	M		1	T=Test (keine Datenbankeinspielung) P=Produktiv	z.B. T
SUCHKEY externe Adr_adrid	CHAR	Optional *M; wenn interne Adress-ID leer*		30	externe Adress-ID	
VERSION	CHAR	M		10	=> FIX 5.1 Wenn leer, dann wird die Version 4.0 als Fixlängenformat werdet. Mögliche Werte 4.0, 4.1 und 5.1	z.B. 5.1
grupp_kz	CHAR	K		30	DFÜ Gruppierung Fahrt/Sendungen ZA FD_GRP_SDG auf der DFUE LA schränkt die Auswahl der Transport LAs auf die ein, welche das gleiche ZA mit dem gleichen Wert auf der Transport LA haben oder als ZA auf der Sendung mit dem gleichen Wert (nur ausgehend)	Sonderfunktion Es werden nicht alle disponierten Transport LAs an den EmKo übermittelt sondern nur die Sendungen, welche im Workflow speziell gekennzeichnet wurden.

Satzart 10: Fahrt

Allgemein: Kann (K) 0-n je File

Bezeichnung	Format	M/K	Codeumsetzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Je Fahrt um 1 erhöhen	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 10
Far_farid	CHAR	M		11	Fahrt-ID Wird **eingehend** nicht verarbeitet, da eine Neuvergabe der ID stattfindet	z. B.WO2-123456
Far_orgidkz	CHAR	K		1	Organisationskennzeichen Fix P oder leer	z. B. P
Far_orgid	CHAR	K	ja	50	Organisationseinheit **Eingehend** wird über die Codeumsetzung FAR_ORGID in eine gültige Org.-Einheit umgesetzt (AG) **Ausgehend** wird über die Codeumsetzung ORGID von einer gültigen Org.-Einheit (AB, AG) umgesetzt	z. B. 973
Far_ftyid	CHAR	M	ja	50	Fahrt-Typ **Ein-/ausgehend** wird über die Codeumsetzung FAR_TYP der Fahrttyp umgesetzt	z. B. C für Charterfahrzeug
Far_bez	CHAR	M		35	Fahrtbezeichnung	z. B. DFÜ Nord
Far_frfid	CHAR	K		10	Adress-ID des Fahrers Bei aktiver Adressumsetzung kann die Frachtführeradresse **ein/ausgehend** umgesetzt werden Mit der Codeumsetzung **ADRFAR** kann ausgehend die Frachtführeradresse selektiert werden:	z. B. 100375
Far_lasid	CHAR	K	ja	50	Hier kann der Fahrtstatus **ein-/ausgehend** über die Codeumsetzung **FAR_LASID** umgesetzt werden	z. B. 0100
Far_datvon	DATETIME	K		12	Fahrdatum von	z. B. 200110161224
Far_datbis	DATETIME	K		12	Fahrtdatum bis	z. B. 200110161224
Far_relid	CHAR	K	ja	50	Relation Über die Codeumsetzung **Ausgehend:** Mit der Codeumsetzung **RELATION** kann die Relation umgesetzt werden **Eingehend:** Erst Codeumsetzung **FAR_RELATION** falls diese nicht vorhanden ist **RELATION**	z. B. 00100
Far_text	CHAR	K		2000	Fahrttext	
FAR_BEILAD	CHAR	K	Nein	10	Referenz auf die Fahrt, auf die die Beiladung erfolgt.	
FAR_LDATUM	DATE	K	Nein	12	Leistungsdatum der Fahrt	
FAR_AUFTRAGNR	CHAR	K	Nein	35	Auftragsnummer Fahrt	
FAR_DISPO	NUMBER	K	Nein	1	Kennzeichen, ob selbst disponiert wurde oder nicht. 0 - selbst disponiert 1 – Fremd-Disposition (z.	

					B. Beiladung, Verteilung im eingehenden Verkehr)	

Satzart 11: Lademittel

Allgemein: 0-n je Fahrt oder Sendung

HINWEIS

Diese Satzart **muss**, wenn sie für die Fahrt verwendet wird, nach dem Fahrt-Kopfsatz (Satz-Art 10 (K) (Fahrt)) und vor der nächsten Fahrt verwendet werden. Wird die Satzart für die Sendung verwendet, gilt das gleiche Prinzip, d.h. nach der Satz-Art 30 (Sendung) und vor der nächsten Sendung.

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 11
Lad_adrid	CHAR	M		10	Adresse zum Lademittel Bei aktiver Adressums. wird versucht die Adresse **ein-/ausgehend** umzusetzen Mit der Codeums. **ADRLAD** kann ausgehend die Adresse auf 0 gesetzt werden	z. B. 0000100375
Lad_lmbid	CHAR	K	ja	50	Lademittel Bewegungsart Über die Codeums. **LMBID** kann die Lademittelbewegungsart umgesetzt werden.	z. B. 18
Lad_anz	NUM	M		5	Lademittel Anzahl	z. B. 00012
Lad_vepid	CHAR	M	ja	50	Verpackungsart Über die Codeums. **VERPACKUNG** kann die Verpackungsart umgesetzt werden	z. B. EUP
Lad_ref	CHAR	K		35	Lademittelreferenz	
Lad_traeger	CHAR	M		1	Träger des Lademittel Eingehend fix F, L, S F = Fahrt, L = Ladung S = Sendung Ausgehend wird * geliefert	
Lad_Nr	CHAR	K		20	Lademittel-Nummer	
Lad_datum	DATETIME	K		12	Datum des Ein/Ausganges **Eingehend**: wird nur das Datum verwendet – Sollte das Datumsformat nicht eingehalten worden sein, dann wird das Systemdatum der Einspielung verwendet	
Lad_orgidkz	CHAR	K		1	Organisationseinheit KZ Fix P oder leer	
Lad_orgid	CHAR	K	ja	50	AG, die für den Palettenaustausch verantwortlich ist **Ein-/ausgehend** Codeums. der Org.-Einheit über **LAD_ORGID**	
Lad_text	CHAR	K		350	Text zum Lademittel	
LAD_BUCID	CHAR	K	nein	15	Lagerbuchungs-ID Feld wird nur ausgehend befüllt Eingehend keine Verarbeitung	
LAD_OPT1	CHAR	K	nein	35	Optionaler Hinweis 1	
LAD_OPT2	CHAR	K	nein	35	Optionaler Hinweis 2	
LAD_GEGENREF	CHAR	K	nein	35		
LAD_ORGIDA	CHAR	K	nein	9	Organisitonseinheit bei der Adresse **Nur ausgehend**	
LAD_SDGID	CHAR	K	nein	30	Sendungsnummer, auf die sich der Ausgang bezieht. **Nur ausgehend**	

LAD_LTYID	CHAR	K	nein	2	Ladungstyp, lad_farid + lad_ltyid ergeben die Ladungsnummer (kann nur zusätzlich zur Fahrt-ID angegeben werden). Eingehend nur in Verwendung bei lad_traeger = L	

Satzart 12: Ladung zur Fahrt

Allgemein: 1 x je Fahrt

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 12
Ldg_ltyid	CHAR	M	ja	50	Ladungstyp Kann über Codeums. **LDG_TYP** umgesetzt werden.	z. B. E für Eingehende Ladungen
Ldg_bez	CHAR	K		20	Bezeichnung	
Ldg_dat	DATETIME	K		12	Ladungsdatum	
Ldg_Zollamt	CHAR	K		35	Zollamt	
Ldt_text	CHAR	K		2000	Ladungstext	
LDG_GEWICHT	NUMBER	K	Nein	12,3	Gesamtgewicht aller in der Ladung enthaltenen Sendungen, **nur ausgehend**	00000505.500 = 505,5 kg
LDG_SDG	NUMBER	K	Nein	4	Anzahl der in einer bestimmten Ladung enthaltenen Sendungen	0012 = 12 Sendungen
LDG_COLLI	NUMBER	K	Nein	5	Anzahl der Colli	0135 = 135 Collis
LDG_CBM	NUMBER	K	Nein	15,3	Gesamtkubatur, **nur ausgehend wenn Wert vorher auch im Workflow gefüllt wurde – wird nicht als Summe ermittelt**	00000000035.500 = 35,5 m³

Satzart 13: Zusatzattribute zur Fahrt

Allgemein: 0-n je Fahrt

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 13
Fat_attid	CHAR	M	ja	50	Jedes Attribut kann nur einmal je Fahrt vorkommen	z. B. BORD_FREMD
Fat_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut	

Satzart 14: Korrespondenten zur Ladung (Ladungsadressen)

Allgemein: 1-n je Ladung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 14
Lda_adrid	NUM	M		10	Adress-ID Korrespondent Mit der Codeumsetzung **ADRLDA** kann ausgehend die Adress-ID (adrid) auf 0 gesetzt werden Bei aktiver Adressumsetzung kann die Adresse **ein- und ausgehend** umgesetzt werden	0000100375
Lda_ref	CHAR	K		25	Referenz Korrespondent	z. B. Fremde Borderonummer
Lda_relid	CHAR	K	ja	50	Relation Korrespondent Mit der Codeumsetzung **RELATION** kann die Relation ein/ausgehend umgesetzt werden.	
LDA_ORGID	CHAR	K	Ja	50	Organisationseinheit des Spediteurs. Mit der Codeumsetzung **ORGID** kann die interne ORGID in eine externen Wert umgesetzt werden **Nur ausgehend**	765

Satzart 15: Verkehrsmittel

Allgemein: 1 x je Verkehrsmittel, wird nur ausgehend befüllt

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 15
Vkm_vkmid	CHAR	M	ja	50	Künstliche Verkehrsmittel-ID	
Vkm_vkmkz	CHAR	K		12	Kennzeichen eines Verkehrsmittel	z. B. DO 12 MUY
Vkm_amtkz	CHAR	K		25	Amtliches Verkehrskennzeichen	
Vkm_vktid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsmitteltyp	
Vkm_vksid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsmittelsubtyp	
Vkm_staid	CHAR	K	ja	50	Staatskennzeichen VKM Über die Codeumsetzung **VKMSTAID** kann **ausgehend** das Staatskennzeichen umgesetzt werden.	
Vkm_frfid	NUM	K		10	Frachtführer- Adress-ID	
Vkm_fahrer	NUM	K		10	Fahrer- Adress-ID, von dem Fahrer, der mit diesem Fahrzeug fährt	
Vkm_nlast	NUM	K		6	Nutzlast des Verkehrsmittel (kg)	
Vkm_gefg	NUM	K		1	Gefahrgut-Ausrüstung 0 - keine Gefahrgut-Ausrüstung 1 - Gefahrgutausrüstung	
Vkm_std	NUM	K		1	Kennzeichen, ob es sich um ein Standardverkehrsmittel handelt (z. B. Waggon)	
Vkm_gerid	CHAR	K		10	Geräte-Identifikation - Anlagen-Nr. Buchhaltung	
Vkm_egew	NUM	K		5	Eigengewicht in kg des VKM	
Vkm_laenge	NUM	K		5,3	Länge der Ladefläche in Meter	12.885
Vkm_breite	NUM	K		5,3	Breite der Ladefläche in Meter	02.750
Vkm_hoehe	NUM	K		5,3	Höhe der Ladefläche in Meter	02.501
Vkm_stdsat	NUM	K		8.2	Stundensatz des VKM	00200.00
Vkm_bez	CHAR	K		35	Bezeichnung des Verkehrsmitteltyp	
Vkm_text	CHAR	K		2000	Zusatzinformation zum VKM	
vkm_orgidk	CHAR	K	ja	50	Kostenstellennummer **Ausgehend**: Codeumsetzung ORGIDKST	
vkm_datvon	DATETIME	K		12	Gültigkeitsdatum von	
vkm_datbis	DATETIME	K		12	Gültigkeitsdatum bis	

Satzart 16: Verkehrsmittelstrecke zur Fahrt

Allgemein: 1 x je Verkehrsstrecke

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 16
Vst_vkmid	CHAR	M	ja	50	Verkehrsmittel-ID Kann ein/ausgehend über Codeums **VKM** umgesetzt werden.	
Vst_bez	CHAR	M		30	Bezeichnung des Standard-VKM	
Vst_Fahrer	CHAR	K		10	Adress-ID des Fahrers Bei aktiver Adressumsetzung wird die Adresse **ein-/ ausgehend** umgesetzt.	
Vst_stoidv	CHAR	K		10	Adress-ID an dem das Verkehrsmittel zur Fahrt dazukommt Bei aktiver Adressumsetzung wird die Adresse **ein-/ ausgehend** umgesetzt.	
Vst_stoidb	CHAR	K		10	Adress-ID an dem das Verkehrsmittel die Fahrt verlässt Bei aktiver Adressumsetzung wird die Adresse **ein-/ ausgehend** umgesetzt.	
Vst_datvon	DATE-TIME	K		12	Datum von (ETS) für Übersee	200401010700
Vst_datbis	DATE-TIME	K		12	Datum bis (ETA) für Übersee	200403231322
Vst_ladeschluss	DATE-TIME	K		12	Ladeschlussdatum Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Ware angeliefert werden	
VST_TZNAME	CHAR	K	JA	64	Zeitzone aus der Tabelle v$timezone_names für die Datumsfelder VST_DATUM, VST_LADESCHLUSS	

Sendung

Satzart 29: Update zur Sendung

Allgemein: 1 x je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler je Fahrt um 1 erhöhen	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 29
Sdg_ref	CHAR	M		30	Eindeutige Referenz Fremdsystem Ausgehend wird die LBASE Sendungs-ID gesetzt. Eingehend wird eine externe Sendungsnummer vorausgesetzt. Anhand dieser externen Nummer werden doppelt gesendete Sendungen aktualisiert bzw. abgewiesen.	
Sdg_lasid	CHAR	K	ja	50	Status der Sendung: Kann mit der Codeumsetzung **LASID** ein/ausgehend umgesetzt werden	
Sdg_updid	CHAR	K		30	Eindeutige Sendungs-ID (falls bekannt) des Zielsystems	
Sdg_ref_ladnr	CHAR	K		25	Farid wird über diese Ladung-Nummer übermittelt. **Hinweis:** Die übermittelte Fahrt wird nur dann übernommen, wenn das Fahrt-Datum nicht älter ist als die (Tagen-) Anzahl, die in der Codeumsetzung **DOPP_DATE_FARID** angegeben worden ist. Ist in dieser Codeumsetzung nichts angegeben, wird die Alte von 90 Tagen eingestellt.	
Sdg_groupKz	CHAR	K		1	Group-Kennzeichen	G: Group-Sendung K: Kind-Sendung
Sdg_groupID	CHAR	K		30	Group-ID Sendungen mit gleicher ID als die Gruppensendung werden an dieser angehängt	

HINWEIS

Die nachfolgenden Felder werden **nur eingehend** umgesetzt:

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
UPD-KZ1				250	**Kontrollfelder 1-5** Bei Ablehnung Update Mittels Codeumsetzung **UPD_SDG_MODUL** kann ein allgemeines Modul gestartet werden. Beim allg. Modulaufruf werden die Felder 1-5 als #ZUFELD 11A bis #ZUFELD15A und die Sendungsnummer als #ZUFELD 10A übergeben.	
UPD-KZ2						
UPD-KZ3						
UPD-KZ4						
UPD-KZ5						

Satzart 30: Sendung

Allgemein: 1 x je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 30
Sdg_orgidkz	CHAR	K		1	Org.-ID Kennzeichen fix P oder leer	P
Sdg_orgid	CHAR	M	ja	50	Organisationseinheit **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **ORGID** (AB)	
Sdg_styid	CHAR	M	ja	50	Sendungstyp **Ein-/ausgehend** über Codeumsetzung **SDG_TYP** (AB)	
Sdg_fraid	CHAR	K	ja	50	Frankaturcode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **FRANK**	
Sdg_fratext	CHAR	K		35	Text zur Frankatur	z.B. Moskau
Sdg_wert	NUM	K		12,2	Warenwert (Versicherung)	z.B. 000000010.00
Sdg_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währung **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **WRGID**	
Sdg_termabvon	DATETIME	K		12	Abholtermin Zeit von	200508231000
Sdg_termabbis	DATETIME	K		12	Abholtermin Zeit bis	200508231200
Sdg_termzuvon	DATETIME	K		12	Zustelltermin Zeit von	200508250800
Sdg_termzubis	DATETIME	K		12	Zustelltermin Zeit bis	200508251830
Sdg_uebid	CHAR	K	ja	50	Übernahmecode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **UEBCODE**	
Sdg_welid	CHAR	K	ja	50	Weiterleitungscode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **WLCODE**	
Sdg_lasid	CHAR	K	ja	50	Sdg Status gewünscht **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **LASID**	
Sdg_vekid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsart **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **VERKEHR**	
Sdg_relid	CHAR	K	ja	50	Relation **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **RELATION**	
Sdg_vsg	NUM	K		1	Transportversicherungscode 0= nicht versichert, 1 = versichert	1
Sdg_such	CHAR	K		35	Suchbegriff (idealerweise Fremd-Borderonummer)	
Sdg_zolleint	CHAR	K		50	Zollamtliche Eintragung	
Sdg_zolid	CHAR	K	ja	50	Zolldispositionscode	

					Ein-/ausgehend über Codeumsetzung **ZOLLCODE**	
Sdg_sperrig	CHAR	K		10	Sperrigkeit	
Sdg_ladeliste	CHAR	K		2	Ladeliste	
Sdg_stpid	CHAR	K		30	Stellplatznummer **Hinweis:** Wird ignoriert, wenn Stellplatz lang gefüllt ist.	
Sdg_lfnr	CHAR	K		30	Lfd. Nummer LBASE Sendungs-ID, wird nur **ausgehend** befüllt	
Sdg_vsnr	CHAR	K		3	Vergebende Stelle der Sendungsnummer wird nur **ausgehend** befüllt	
Sdg_datum	DATE	K		8	Sendungsdatum	z.B. 20011015
Sdg_stpid	CHAR	K		30	Stellplatz lang **Hinweis:** Wenn nicht gefüllt ist, dann wird die kurze Stellplatznummer übernommen.	
Sdg_blnummer	CHAR	K		20	BL-Nummer Übersee	
Sdg_bldatum	DATE	K		8	BL-Datum Übersee	20040323
Sdg_proid	CHAR	K	ja	50	Produkt-Code Codeumsetzung **PRODUKT**	
Sdg_termart	CHAR	K	ja	50	Termin-Art Codeumsetzung **TERMART**	F = Fixtermin
Sdg_termzur	DATETIME	K		12	Regelzustelltermin auf Grund einer Regellaufzeit	200508231730
sdg_unit_gewicht	CHAR	K		5	Gewichtseinheit der Sendung	KG
sdg_unit_volumen	CHAR	K		5	Volumeneinheit der Sendung	CBM
sdg_unit_laenge	CHAR	K		5	Längeneinheit der Sendung	MT
sdg_unit_distanz	CHAR	K		5	Distanzeinheit der Sendung	KM
sdg_schiff	CHAR	K		35	Einheit Schiff	
sdg_voyage	CHAR	K		10	Reisenummer des Schiffs	
sdg_closing	CHAR	K		12	Ladeschluss des Schiffs	
sdg_lcnr	CHAR	K		35	Akkreditiv Nr.	
sdg_sptidvpn	CHAR	K		35	Stopp ID von	
sdg_stpidnach	CHAR	K		35	Stopp ID nach	
sdg_blanz	CHAR	K		35	Anzahl Bill of Lading	
sdg_bltype	CHAR	K		25	Typ des Bill of Lading	
sdg_ets	CHAR	K		8	voraussichtliche Abfahrtszeit	
sdg_eta	CHAR	K		8	voraussichtliche Ankunftszeit	
sdg_ats	CHAR	K		8	tatsächliche Abfahrtszeit eines Verkehrsmittels	
sdg_ata	CHAR	K		8	tatsächliche Ankunftszeit eines Verkehrsmittels	
SDG_MODV	CHAR	Nein		80	Kennzeichen, ob es sich um eine Sendungsversion oder lediglich um eine Kopie handelt. 0 - keine Kopie (also eine Version)	

					1 – Kopie **Nur ausgehend**	
SDG_VEPID	CHAR	Nein		7	Verpackungsart der Sendung (zu sdg_cllanz). Wenn in den Beschreibungs-zeilen auf höchster Ebene nur eine Verpackungsart vorkommt, wird diese übernommen, sonst steht CLL (Colli) darin. **Nur ausgehend**	
SDG_NEUID	CHAR	Nein		3	Neutralisierungscode, default Belegung N1	
SDG_VORG	CHAR	Nein		30	Referenz auf Sendungsvorgänger (Sendungsgruppe, Sendung, Fahrt bei Beiladung) **Nur ausgehend**	
SDG_STAMM	CHAR	Nein		30	Stammauftrags-Nr. inkl. Vergebende Stelle dient zur leichten Selektion von Geschäftszusammenhängen. Diese Nr. kann einem Kunden bei Auftragsentgegennahme als Referenz gegeben werden. Mit dieser Nummer kann systemweit nach einem Auftrag gesucht werden (auch bei Splitting und Übergabe) **Nur ausgehend**	
SDG_VSVS	NUMBER	Nein		3	vergebende Stelle der Versionsnummer. Versionsnummer einer Sendung => Teilschlüsselattribut Jede Sendungsversion erhält bei einer Übergabe an eine andere OE eine neue Versionsnummer, die Sendungsnummer bleibt dieselbe => verantwortliche Stelle. **Nur ausgehend**	
SDG_TERMAB	DATE	Nein		12	tatsächlicher Abholtermin Dieser kann bei Abschluss aus dem Stopp der Abholung übernommen werden. **Nur ausgehend**	
SDG_TERMZU	DATE	Nein		12	Tatsächlicher Zustelltermin Dieser kann bei Sendungsabschluss direkt aus dem Stopp (bis-Zeit) der Zustellung übernommen werden. **Nur ausgehend**	
SDG_ADATUM	DATE	Nein		12	Auftragsdatum (Kundendatum) wird üblicherweise redundant in sda_adatum gepflegt. Wenn sdg_adatumflag = 1 wird, sdg_adatum immer an sdg_datum angepasst.	
SDG_TPVID	CHAR	Nein		35		
SDG_SPTIDREC	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht PL. Receipt nur gültiger Hafencode	
SDG_SPTIDDEL	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht PL. Delivry nur gültiger Hafencode	
SDG_FEEDER1	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Feeder 1 – Leichter, kleineres Schiff welches normalerweise zur Beladung des Transportschiffes dient	
SDG_FEEDER2	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Feeder 2 – Leichter, kleineres Schiff welches normalerweise zur Entladung des Transportschiffes dient	
SDG_ VOYAGEF1	CHAR	Nein		10	Nur bei Seefracht Reiseziel des Feeder 1	
SDG_ VOYAGEF2	CHAR	Nein		10	Nur bei Seefracht Reiseziel des Feeder 2	
SDG_SPTIDVONF1	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Abgangshafen des Feeder 1 – nur gültiger Hafencode	
SDG_SPTIDVONF2	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Abgangshafen des Feeder 2 – nur gültiger Hafencode	

SDG_SPTIDNACHF1	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Bestimmungshafen des Feeder 1 – nur gültiger Hafencode	
SDG_SPTIDNACHF2	CHAR	Nein		35	Nur bei Seefracht Bestimmungshafen des Feeder 2 – nur gültiger Hafencode	
SDG_ETSF1	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – geschätzte Abfahrtszeit Schiff 1 (Feeder 1)	
SDG_ ETSF2	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – geschätzte Abfahrtszeit Schiff 2 (Feeder 2)	
SDG_ETAF1	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – geschätzte Ankunftszeit des Feeder 1	
SDG_ ETAF2	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – geschätzte Ankunftszeit des Feeder 2	
SDG_ ATSF1	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – tatsächliche Abfahrtszeit Schiff 1 (Feeder 1)	
SDG_ ATSF2	DATE	Nein		12	Nur Seefracht – tatsächliche Abfahrtszeit Schiff 2 (Feeder 2)	
SDG_ ATAF1	DATE	Nein		12	Nur Seefracht –tatsächliche Ankunftszeit des Feeder 1	
SDG_ ATAF2	DATE	Nein		12	Nur Seefracht –tatsächliche Ankunftszeit des Feeder 2	
SDG_ CBMPFL	NUMBER	Nein		8	Summe frachtpflichte Kubikmeter lt. Sendungsbeschreibungszeilen – wird bei der Einspielung der Sendungsdaten neu aus den Sendungspositionen gebildet **Nur ausgehend**	
SDG_AUFTRAGNR	CHAR	Nein		35	Sendungsauftragsnummer	
SDG_ TERMAB_TZNAME	CHAR	Nein	ja	64	Zeitzone aus der Tabelle v$timezone_names für die Datumsfelder SDG_TERMAB, SDG_TERMABBIS,SDG_TERMABVON Codeumsetzung zur Prüfung der Zeitzone, bzw. für die Umsetzung TZ_NAME eingehend	
SDG_ TERMZU_TZNAME	CHAR	Nein	ja	64	Zeitzone aus der Tabelle v$timezone_names für die Datumsfelder SDG_TERMZU, SDG_TERMZUBIS, SDG_TERMZUR, SDG_TERMZUVON Codeumsetzung zur Prüfung der Zeitzone, bzw. für die Umsetzung TZ_NAME eingehend	

Satzart 35: Adresse zur Sendungen

Allgemein: 0-n je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 35
Sda_satid	CHAR	M	ja	50	Adresstyp **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **SADR_TYP**	z.B. SU
Sda_adrid	CHAR	K		10	Kunden-Nr **Ein-/ ausgehend** werden bei aktiver Adressumsetzung die Adressen umgesetzt. Über die Codeumsetzung **ADRSDA** kann ausgehend die Adress-ID gecleart werden Über die Codeumsetzung **ADRNEUTRAL** kann die Empfängeradresse neutralisiert werden	
Sda_ref	CHAR	K		35	Referenzangaben zur Adresse	z. B Bestellnummer
Adr_anrid	CHAR	K	ja	50	Anrede	
Adr_name1	CHAR	K		35	Firmenname, Name1	
Adr_name2	CHAR	K		35	Name2	
Adr_str	CHAR	K		35	Strasse 1	
Adr_str2	CHAR	K		35	Strasse 2	
Adr_plz	CHAR	K		9	Postleitzahl	
Adr_ort	CHAR	K		35	Ort	
Adr_staid	CHAR	K	ja	50	Iso-Code des Staat **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **STAAT**	
Adr_sprache	CHAR	K	ja	50	Sprachcode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **SPRACHE**	
Adr_Uidnr	CHAR	K		15	UID-Nr. (Übernahme nur bei Textadressen)	
Adr_idextern	CHAR	K		20	Unabhängig von der Aktivierung der Adressumsetzung wird versucht diese Adresse auf eine interne Id umzusetzen.	
Adr_iln1	NUM	K		13	ILN-Nummer Typ 1	
Adr_iln2	NUM	K		13	ILN-Nummer Typ 2	
Adr-Stamm	NUM	K		1	Stammadresskennzeichen =1--->Adresse als Stammadresse anlegen, falls sie nicht bereits umgesetzt ist. sonst--->Textadresse wie gehabt. **Hinweis**: Mindestens eine von beiden (SDA_ADRID oder ADR_IDEXTERN) muss übermittelt werden, um die Adresse als Stammadresse anlegen zu können.	
Adr_orgid	CHAR	K*	ja	50	Die Organisationseinheit, zu welcher die neue Stammadresse angelegt werden sollte über Codeumsetzung **ADR_ORGID**	
ADR_PLZPF	CHAR	K		9	Postleitzahl des Postfachs	
ADR_ORTPF	CHAR	K		35	Ort des Postfachs	
ADR_SEIT	DATE	K		14		
ADR_BIS	DATE	K		14		
ADR_TXTADR	NUM	K		1	Textadresse (0/1) Kennzeichen, ob es sich um eine Textadresse handelt: 0 - keine Textadresse 1 - Textadresse	

ADR_ADRKZ	NUM	K		3	Adress-Kennzeichen - Bonitätsprüfung - Dubiosenkennzeichen (0/1): Kennzeichen für Kunden mit Zahlungsschwiegigkeiten 0 - nicht dubios 1 - dubios	
ADR_TEXT	CHAR	K		2000	Text zur Adresse	
ADR_KTO	NUM	K		8	Kontonummer in der Buchhaltung für Debitor	
ADR_KTOKRED	NUM	K		8	Kontonummer in der Buchhaltung für Kreditor	
ADR_BLZID	CHAR	K		11	Bankleitzahl - derzeit kein Stamm vorhanden, in dem die Bankleitzahlen hinterlegt sind.	
ADR_BANK	CHAR	K		40	Name der Bank	
ADR_BKTO	CHAR	K		19	Bankkontonummer	
ADR_IBAN	CHAR	K		34	IBAN zu den Zahlungsbedingungen	
ADR_SWIFTCODE	CHAR	K		11	Swiftcode zu den Zahlungsbedingungen	
ADR_ZZ1	NUM	K		3	Zahlungsziel 1 - Standard (Fracht) in Tagen	
ADR_ZZ2	NUM	K		3	Zahlungsziel 2 - verkürzte Zahlungsziel (Zoll) in Tagen	
ADR_ZZ3	NUM	K		2	Zahlungsziel 3 - Standard (für Ausgangsrechnung) in Tagen	
ADR_ZZ3VAR	CHAR	K		11	Variante der Zahlungszielermittlung für ZZ3 (Ausgangsrechnung) 1 - vom Rechnungsdatum 2 - vom Leistungsdatum 3 - vom Ende des Monats der Belegerstellung 4 - vom 10. des Monats	
ADR_ZZVAR	CHAR	K		11	Variante der Zahlungszielermittlung 1 - vom Rechnungsdatum 2 - vom Leistungsdatum 3 - vom Ende des Monats der Belegerstellung 4 - vom 10. des Monats	
ADR_WRGID	CHAR	K		3	Währungscode des Kunden (nur anzugeben, wenn dies vom Standard abweicht.	
ADR_SAMCODE	CHAR	K		1	Fakturenart: S - Sammelfaktura F - Fahrtfaktura L - Ladungsfaktura E - Einzelfaktura	
ADR_SAMZR	CHAR	K		2	Sammelzeitraumkennzeichen bei Sammelfaktura	
ADR_SPDRUCK	CHAR	K		2	Spesendetail-Druckkennzeichen bei Sammelfaktura D - Direkt nach Abrechnung K - Kurzform als Anhang zur Sammelfaktura L - Langform als Anhang zur Sammelfaktura (jede Abrechnung 1 Seite) B - Kombination von D und L sonst kein Spesendetaildruck	
ADR_GEOX	CHAR	K		30	Erfassung der X Position – Geokoordinaten Format Decimalsystem LBaseMap	
ADR_GEOY	CHAR	K		30	Erfassung der Y Position – Geokoordinaten Format Decimalsystem LBaseMap	
ADR_GEOID	CHAR	K		35	Erfassung Geokoordinaten (Format LBaseMap Server)	
ADR_ADRIDSTAT	NUM	K		8	abweichende Statistik-Adress-Id Kann bei der Kundenauswertung zukünftig benutzt werden.	
ADR_ZZFIXTAG	NUM	K		2	Wenn der Fixtag größer ist, als der letzte Tag im Monat ,zb. 30 im Februar, dann wird immer der letzte Tag des Monat ,zb. 29 genommen.	
ADR_ZZPLUSMONAT	NUM	K		2	Für die Berechnung der Plusmonate wird die Datenbankfunktion -add_months - verwendet. D. h. es wird nicht mit fixen Tagen ,zb. 30 gerechnet.	
ADR_PNNSPERRE	NUM	K		1	Sperrflag Nachnahme	
ADR_ADRIDBH	NUM	K		10		

ADR_SAEUMNISZA	NUM	K		6	Säumniszuschlag in Prozent amerikanisches Prinzip Mahngebühren müssen auf der Rechnung schon ausgewiesen werden - Workflow notwendig	
ADR_TZNAME	CHAR	K		64	Zeitzone nach Oracle Konventionen	
ADR_REGBEZ	CHAR	K		35	Regionsbezeichnung, z.B. BY = Bayern siehe Ortestamm	
ADR_SANKTION	CHAR	K		5		Nur ausgehend
ADR_POFA	CHAR	K		25	Postfach	15 25 30

Satzart 36: Kommunikationsnummer

Allgemein: 0 n je Satzart 35

HINWEIS

Gilt eingehend nur bei Textadressen! Ausgehend über Codeumsetzung DFUE-SPEZIAL -> „KOMM_ANP“

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4		Fix 0000
Sdg-Zl	NUM	M		4		Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 36
Kom_adrid	NUM	M		10	Adressnummer, für den die Nummer gilt	
Kom_loekz	CHAR	K		1	Löschkennzeichen L - Löschen alles andere Insert oder Update	
Kom_komid	CHAR	M		8	Laufende eindeutige Nummer	
Kom_kmtid	CHAR	M		3	Primärschlüssel des Typs einer Kommunikation. (FAX,TEL,...)	
Kom_lndvw	CHAR	K		5	Landesvorwahl Bei Telefonnummer mit + eingeben	z. B. Österreich +43,Schweiz +41 ...
Kom_ortvw	CHAR	K		10	Ortsvorwahl Bei Telefon und Fax: Wenn ein Teil weggelassen werden kann, wenn eine Landesvorwahl gewählt wird, kann dieser Teil in runde Klammern gesetzt werden. z. B.: (0)5574	
Kom_komnr	CHAR	K		65	Eigentliche Nummer	
Kom_klappe	CHAR	K		5	Durchwahl / Klappe	
Kom_info	CHAR	K		254	Zusatzinformation zur Nummer z. B. Baudrate bei Modems ...	
Kom_usrid	CHAR	K		10	Benutzer, der die letzte Änderung durchgeführt	

Satzart 37: Ansprechpartner

Allgemein: 0 n je Satzart 36

HINWEIS

Gilt eingehend nur bei Textadressen.

Ausgehend über Codeumsetzung DFUE-SPEZIAL -> „KOMM_ANP“

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
FAR-ZL	NUM	M		4		Fix 0000
SDG-ZL	NUM	M		4		Fix 0000
SDB-BZ-ZL	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 37
ANP_ADRID	NUM	K		10	Adressnummer zu der dieser Ansprechpartner/Bereich gehört **Nur Ausgehend**	
ANP_LOEKZ	CHAR	K		1	Löschkennzeichen L - Löschen alles andere Insert oder Update Sonderfunktion **Nur Eingehend**	
ANP_ANPID	CHAR	M		8	Laufende Nummer innerhalb der Adress-ID	
ANP_KOMID	CHAR	M		8	Referenz auf Kommunikationsnummer (Telefonnr., Fax-Nr.) der Adresse	
ANP_NAME	CHAR	K		35	Name des Ansprechpartners	
ANP_ANRID	CHAR	K		2	Code für Anrede	
ANP_BEREICH	CHAR	K		20	Bereich des Ansprechpartner/der Kommunikationsnummer. Hier kann z. B. das Verkehrskennzeichen als Bereich angegeben werden, damit ist ein Referenzieren der Kommunikationsnummer/des Ansprechpartner beim automatischen Erstellen der Leistungsanforderungen	
ANP_KLAPPE	CHAR	K		6	Durchwahl (Klappe) zu einer Kommunikationsnummer (z.B. Telefonnr.) Diese Klappe übersteuert eine Klappe bei der Nummer (kom_komnr).	
ANP_FUNKTION	CHAR	K		70	Beschreibung der Funktion des Ansprechpartners in dem Unternehmen	
ANP_USRID	CHAR	K		10	Benutzer, der die letzte Änderung durchgeführt hat.	

Satzart 40: Text zur Sendung

Allgemein: 0-n je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 40
Sdt_sttid	CHAR	M	ja	50	Textart Codeumsetzung TXTCODE	z. B. ZU für Zustelltext
Sdt_text	CHAR	M		2000	Text (max. 2000 Zeichen. Darf aber mehrmals vorkommen) Eingehend, werden mehrere SA40 Zeilenmäßig angehängt. Ausgehend wird über die Codeumsetzung CRLF der Zeilenumbruch in ein Ersatzzeichen getauscht.	

Satzart 45: Anlage zur Sendung

Allgemein: 0-n je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 45
San_lfnr	NUM	M		2	Fort. Laufender Zähler innerhalb der Sendung	
San_anlid	CHAR	M	ja	50	Anlagencode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **ANLCODE**	
San_anzahl	CHAR	M		2	Anzahl der Anlage	
San_bez	CHAR	K		35	Bezeichnung der Anlage (Typ diverse)	
San_nr	CHAR	K		35	Nummer der Anlage	z. B . Rechnungs-Nr.
San_status	CHAR	K		3	AAC, ACG, EDI, REQ	

Satzart 48: SDG-Nachnahme Kopf

Allgemein: 0-1 je Sendung und Nachnahme-Art

HINWEIS

Löst SA50 beim Einsatz der Komponente LBaseAuflagen > 3.15 - Paket „Nachnahme Neu“ ab!

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
SDG-Zl	NUM	M		4	Gleich SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler - Gleich SA 29	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 48
Spn_pnntyp	CHAR	M	Ja	50	Waren Nachnahme => AA oder 1 Eigene Auflagen =>AAK oder 2 Fremde Auflagen => AAF oder 3 **Hinweis**: Für sonstige Typenbezeichnungen, bitte Codeumsetzung **PNN_LAUTYP** verwenden	"AAK"
Spn_pnnid	CHAR	M	Ja	50	Parteinachnahme Code Über Codeumsetzung **PNNCODE**	"IB" Inkasso Bar
Spn_adrid	CHAR	K		30	Über Adressumsetzung	
Spn_satids	CHAR	K		30	Codeumsetzung: **AUFLAGEN_STIDS** **Hinweis**: Sonst aus der lokalen LBASE Konfiguration: LBaseAuflagen.	
Spn_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währung der Nachnahme (Codeumsetzung **WRGID**) **Hinweis**: Wenn leer, wird "EUR" verwendet.	"EUR"
SpnBetrag_ gesamt	NUM	K		12	Gesamtbetrag aller Zeilen. Nur **ausgehend** (eingehend nicht relevant)	
Spn_version	CHAR	K		30	Fix "3.15"	

Satzart 49: SDG-Nachnahme Detail

Allgemein: 1-n je Satzart 48

HINWEIS

Löst SA50 beim Einsatz der Komponente LBaseAuflagen > 3.15 - Paket „Nachnahme Neu“ ab!

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Gleich Satzart 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler – Gleich SA 29	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 49
Spn_spcid	CHAR	K	ja	50	Codeumsetzung: **PNN_SPCID**	
Spn_betrag	NUM	M		12,2	Nachnahme Betrag	
Stcid				30	e relevant bei der ausgehenden DFÜ	
Nicht_verwendet				100	Zurzeit nicht verwendet	
Spn_text				2000	Text zum Spesencode	

Satzart 50: Auflage zur Sendung

Allgemein: 0-1 je Sendung

HINWEIS

Diese Satzart ist nicht aktiv bei Nachnahme-Neu!

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 50
Spn_pnnid	CHAR	M	ja	50	Auflage-Typ Parteinachnahme **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung PNNCODE	z.B. IA
Spn_wrgid	CHAR	M	ja	50	Währungscode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung WRGID	
Spn_betrag	NUM	M		12,2	Nachnahmebetrag	
Spn_satidv	CHAR	M	ja	50	Adresstyp Nachnahme von **ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung SADR_TYP	z.B. SU
Spn_satidf	CHAR	M	ja	50	Adresstyp Nachnahme für **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung SADR_TYP	z.B. CN
Spn_pnnid2	CHAR	K	ja	50	Auflagetyp Frachtnachnahme (**nur eingehend**) **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **PNNCODE**	z.B. IA
Spn_wrgid2	CHAR	K	ja	50	Währungscode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **WRGID**	
Spn_betrag2	NUM	K		12,2	Nachnahmebetrag Frachtnachnahme (**nur eingehend**)	
Spn_satidv2	CHAR	K	ja	50	Adresstyp Nachnahme von **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung SADR_TYP	z.B. SU

Satzart 55: Zusatzattribut zur Sendung

Allgemein: 0-n je Sendung, jedes Attribut kann jedoch nur einmal je Sendung vorkommen.

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 55
Sba_attid	CHAR	M	ja	50	Attribut Jedes Attribut kann nur einmal je Sendung vorkommen **Eingehende** Codeumsetzung: ATTCODE_SDG **Ausgehende** Codeumsetzung für die Umsetzung ATTID (auch in SA78 in Verwendung) Mit der Codeumsetzung ATTCODE_SDG wird gesteuert ob dieses ZA ausgegeben wird oder nicht, wenn diese auf -1 nach extern steht.	z.B. EM_KOR_REF
Sba_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut Es findet keine Prüfung zu den hinterlegten Wertebereichen statt – Werte werden als String übergeben und / oder übernommen. Datenaufbereitung kann gegebenenfalls im LI geschehen.	

Satzart 56: Hinweistextschlüssel zur Sendung

Allgemein: 0-n je Sendung, jeder Hinweis kann jedoch nur einmal je Sendung vorkommen.

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 56
Htg_Grp	CHAR	M	Ja	30	Name der Gruppe **Ein- und ausgehend:** Codeumsetzung HSTGRP	FORTRAS6
Htc_Code	CHAR	M	Ja	10	Codennummer/-zeichen für den Code des Systems **Ein- und ausgehend:** Codeumsetzung HSTCODE **Besonderheit** bei ausgehend, die Ausgabe der kompletten Satzart wird mit -1 unterbunden Es ist über eine Sondervariante der Codeumsetzung möglich, einen Hinweistextcode der Gruppe FORTRAS6 z.B. in eine andere Gruppe zu wechseln. Hierzu kann bei einer Umsetzung nach extern vom internen Wert FORTRAS6|01 auf den externen Schlüssel 101 gemappt werden oder bei der eingehenden Schnittstelle vom externen Wert 101 auf intern FORTRAS6|01. Bei der Umsetzung mit denr Codeumsetzungen wird die Sonderform vor der Standardumsetzung ermittelt.	15 (Code 15 bei Fortras128 Rel2 bedeutet "Fixtermin")
Htc_Typ	NUM	K		2	(betrifft **ausgehende** DFÜ) Typ der Zusatzinformation: 0: keine Zusatzinfo (default) 1: Datum 2: Text 3: Numerisch **Eingehend** werden diese Informationen aus den Stammdaten für HTG_GRP + HTC_CODE ermittelt.	
Format	CHAR	K		20	(betrifft **ausgehende** DFÜ) Format für die Zusatzinformation: - Datum-Format bei Typ 1 - Zahl-Format bei Typ 3 **Eingehend** werden diese Informationen aus den Stammdaten für HTG_GRP + HTC_CODE ermittelt.	DD-MM-YYYY oder 9,999,999.99
Sdh_Zusatz	CHAR	M*		50	Zusatzinformation. MUSS-Feld für Typen 1,2 und 3 – bei 0 kein Mussfeld **Eingehend** wird anhand der hinterlegten Stammdaten für den Hinweistextcode die Konvertierung der Daten in Typ 1, 2 oder 3 versucht. Sollte die	26-05-2004 oder 5,224,510.75

					Konvertierung nicht durchgeführt werden, kann dieser Datensatz nicht eingespielt werden. **Ausgehend** wird keine Prüfung oder Konvertierung durchgeführt.	

Satzart 70: SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Sendung

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Je Sendungsbeschreibungszeile um 1 erhöhen	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 70
Sdb_Anz	NUM	M		8	Anzahl Verpackungseinheiten Ebene 1 muss mindestens gefüllt sein.	
Sdb_vepid	CHAR	M	ja	50	Verpackungsart **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **VERPACKUNG**	
Sdb_bgew	NUM	K		11,3	Bruttogewicht	z. B. 0000001.000
Sdb_ngew	NUM	K		11,3	Nettogewicht	z. B. 0000001.000
Sdb_wert	NUM	K		12,2	Wert	z. B. 000000111.00
Sdb_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währungscode **Ein-/ ausgehend** über Codeumsetzung **WRGID**	
Sdb_ztarif	CHAR	K		15	Zolltarifnummer	
Sdb_Barcd	CHAR	K		35	Barcode	
Sdb_laenge	NUM	K		6,3	Länge Verpackungsabmessung in m	z. B. 00.010
Sdb_breite	NUM	K		6,3	Breite Verpackungsabmessung in m	z. B. 00.010
Sdb_hoehe	NUM	K		6,3	Höhe Verpackungsabmessung in m	z. B. 00.010
Sdb_cbm	NUM	K		8,3	Kubikmeter	z. B. 0001.000
Sdb_ldm	NUM	K		6,2	Lademeter	z. B. 001.00
Sdb_beid	NUM	K		1	**Eingehend** wird Ebene 1-3 verarbeitet **Ausgehend** kann über die Codeumsetzung SBEID gesteuert werden, welche Ebenen ausgegeben werden (Standard= "1,2,3,4,5")	
Sdb_gefg	NUM	K		1	eingehend: - leer=kein Gefahrgut - 0-9= Gefahrgut ausgehend: - kein Gefahrgut = leer - bei Gefahrgut: wird die 1.Stelle des Zettels bzw. der Klassezurückgemeldet	
Sdb_lveid	CHAR	M*		10	Lagervereinbarung (ID)	MUSS-Feld, wenn SA71
Sdb_artnr	CHAR	M*		30	Artikelnummer	
Sdb_fgstnr	CHAR	K		30	Fahrgestellnummer	
Sdb_gewpfl	NUM	K		11,3	Frachtpflichtiges Gewicht	
Sdb_vepidl	CHAR	K		50	Verpackungsart lang Nur **ausgehend**	
Sdb_contnr	CHAR	K		20	Container-Nummer	
Sdb_conttyp	CHAR	K		3	Container-Typ	z. B. OP, HT
Sdb_contmat	CHAR	K		3	Container-Material	
Sdb_tara	NUM	K		11,3	Tara	
Sdb_unit	CHAR	K		3	Unit	
Sdb_freistellnr	CHAR	K		20	Freistellnummer eines Depot für den Container	

Sdb_depot	CHAR	K		10	Depotbezeichnung bzw. Verweis auf Adresstyp welcher für Freistellnummer zuständig ist.	
sdb_lhm	NUM	K		1	Flag Ladehilfsmittel 0/1	1 = Ladehilfsmittel ja
sdb_local_bgew	NUM	K		11,3	Bruttogewicht in der lokalen Maßeinheit - falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Bruttogewicht übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_GEWICHT	
sdb_local_ngew	NUM	K		11,3	Nettogewicht in der lokalen Maßeinheit - falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Nettogewicht übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_GEWICHT	
sdb_local_laenge	NUM	K		6,3	Länge in der lokalen Maßeinheit- falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Feld sdb_laenge übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_LAENGE	
sdb_local_breite	NUM	K		6,3	Breite in der lokalen Maßeinheit falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Feld sdb_breite übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_LAENGE	
sdb_local_hoehe	NUM	K		6,3	Höhe in der lokalen Maßeinheit falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Feld sdb_hoehe übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_LAENGE	
sdb_local_cbm	NUM	K		8,3	Kubikmeter in der lokalen Maßeinheit falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Feld sdb_cbm übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_VOLUMEN	
sdb_local_ldm	NUM	K		6,2	Lademeter in der lokalen Maßeinheit - falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach dem Insert das bestehende Feld sdb_ldm übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_LAENGE	
sdb_local_gewpfl	NUM	K		11,3	Frachtpflichtiges Gewicht in der lokalen Maßeinheit Maßeinheit - falls dieser Wert gefüllt ist und in den Stammdaten die Umrechnungstabellen für Lokale Masseinheiten, dann wird nach	

					dem Insert das bestehende Frachtpflichtige Gewicht übersteuert - Einheit Feld SDG_UNIT_GEWICHT	
sdb_cbmpfl	NUM	K		8,3	Frachtpflichtiges Kubikmeter ~~Gewicht in der lokalen Maßeinheit~~	
SDB_VONSATID	CHAR	K		2	Adresstyp (kurz)	
SDB_NACHSATID	CHAR	K		2	Adresstyp (nach)	
SDB_TURNIN	CHAR	K		35	Turn in (Seefracht)	
SDB_CTSTATUS	CHAR	K		35	Container Status (Seefracht)	
SDB_MNR	CHAR	K		100	Auftragsnummer - fremde Referenz – wurde von 8 auf 100 Stellen erweitert- Bei Gruppensendungen die Fremde Auftragsnummer hier beim Gruppenvater eintragen	

Satzart 71: Buchungsposition

Allgemein: 0-n je SDB (Sendungsbeschreibung)

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt-Zähler. Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdb-Zl	NUM	M		4	Sendungszähler	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Zähler für Sendungsbeschreibungszeile	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 71
sbw_adatum	DATE	M*		8	Ablaufdatum Artikels	z. B. 20030923
sbw_grup1	CHAR	M*		35	Gruppierung1 des Artikels	
sbw_grup2	CHAR	M*		35	Gruppierung2 des Artikels	
sbw_mark	CHAR	K		50	Palettennummer	
sbw_prodate	DATE	K		8	Produktionsdatum	z. B. 20021017
sbw_lspid	CHAR	K		4	Sperrcode	
sbw_sperrgrund	CHAR	K*		4	MUSS-Feld, falls Sperrcode gesetzt wird	
sbw_barcode	CHAR	K		20	Barcode für Behälterzuordnung	
sbw_collinr	CHAR	K		50	Behälter-/Packstück-Nr.	
sbw_adrid	NUM	K		10	Eigentümer-Adress-ID bei Konsignationlager	
sbw_menge	NUM	M		16,4	auf der kleinsten Ebene	
sbw_2in1	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 2. Ebene in der 1. Ebene	
sbw_3in2	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 3. Ebene in der 2. Ebene	
sbw_4in3	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 4. Ebene in der 3. Ebene	
sbw_5in4	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 5. Ebene in der 4. Ebene	
sbw_einstieg	NUM	K		1	Einstiegsebene für die Mengen-Berechnung	2=Bezug auf 2. Ebene
sbw_arvid	CHAR	K		15	Version-ID des -durch seine Artikelnummer gekennzeichneten- Artikels	

Satzart 72: Zeichen + Nr. zur SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-1 je Satzart 70

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 72
Sdb_Znr	CHAR	M		350	Zeichen/Nummer (Markierung)	

Satzart 74: Inhalt zur SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Satzart 70

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 74
Sdb_inh	CHAR	M		350	Inhalt-Bezeichnung **Eingehend** Codeumsetzung INHALT vorhanden (maximal 50 Zeichen) Besonderheit Codeumsetzung DEF_SDBINH kann eine Defaultwarenbeschreibung für Ebene 1 umsetzen. Die Gesamtlänge des Feldes umfasst 350 Zeichen, Zeilenumbrüche können durch mehrere SA74 mit kleineren Strings, z.B. 50, 65 bis zu einer Gesamtlänge von 350 Zusammengestellt werden. Für jeden Zeilenumbruch wird ein [,] hinzugefügt.	

Satzart 75: Text zur SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Satzart 70

HINWEIS

Der Text-Typ muss in Stammdaten für die Sendungsbeschreibungszeile freigegeben sein, bevor die Satzart 75 verwendet werden kann, da ansonsten die (Code-)Umsetzung der Text-Typen fehlschlägt.

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 75
Sdt_sttid	CHAR	M	ja	50	Textart Codeumsetzung SXTCODE	z. B. "ZU" für Zustelltext
Sdt_text	CHAR	M		2000	Übermittelter Text; max. 2000 Zeichen. Kann aber mehrmals vorkommen. **Ausgehende** Codeumsetzung CRLF Umsetzung des Zeilenbruchs in ein Ersatzzeichen möglich. **Eingehend** wird für jede SA 75 eine Zeile eingespielt bis zur Gesamtlänge von 2000 Zeichen	

Satzart 76: Bemerkung zur SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Satzart 70

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 76
Sdb_text	CHAR	M		2000	Text zur Zeile **Besonderheit** Eingehend wird bei Mehrfachvorkommen der letzte Datensatz eingespielt. Beziehung ist 0-1. Aus Abwärtskompatibilität wird aus 0-n nicht als Fehler ausgegeben, kann aber nicht mehr ausgewertet werden!	

Satzart 77: Gefahrgut zur SDG-Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Satzart 70

HINWEIS

Die Gefahrgutermittlung erfolgt anhand mehrerer Kriterien, welche einen eindeutigen Key liefern müssen, bei nicht eindeutigen Keys wird das Gefahrgut als fehlerhaft eingespielt, d.h. die LI Variable GEF_OK steht auf 1 bei Fehler, auf 2, wenn das Gefahrgut bestimmte Gefahrgutverpackungen fordert oder die Felder für Bruttogewicht, Nettogewicht, Volumen oder Nettoexplosivmasse fordern. Falls die GEF_OK = 0 steht, handelt es sich um ordnungsgemäßes Gefahrgut oder kein Gefahrgut. Für die Sendungsprüfung ist es wesentlich, ob die gef_gefid befüllt ist oder nicht. Bei ca. 40 Gefahrgütter können eine eindeutige Ermittlung (N.A.G.) nur durchgeführt werden, wenn das Kannfeld SBG_STOFFNAME, z.B. UNNR 1263 FARBE Klasse 3 Verpackungsgruppe III, welche sich nur im Zusatz unterscheiden.

FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)

FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage), (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler - Wie in Satzart 10	0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 77
Sbg_gefid	CHAR	K		10	LBASE Gefahrgut-Id	
Sbg_klasse	CHAR	M		5	Klasse lt. ADR	3
Sbg_ziffer	CHAR	M		10	Ziffer ADR (wird nur bei ADR1999 verwendet)	
Sbg_buchstabe	CHAR	M		3	ADR Buchstabe (wird nur bei ADR1999 verwendet)	
Sbg_unnr	CHAR	M		10	UN-Nummer lt. ADR	1263
Sbg_code	CHAR	K		12	Beförderungskat. lt. ADR	1
Sbg_handelsname	CHAR	K		120	Handelsname/chemisch technische Benennung	
Sbg_unit	CHAR	M*		4	Maßeinheit für Gefahrgut	LIT für Liter
Sbg_bgew	NUM	K*		11,2	Bruttomasse	00000000.12
Sbg_ngew	NUM	K*		11,2	Nettomasse	00000000.12
Sbg_ngewe	NUM	K*		11,2	Nettoexplosivmasse	00000000.12
Sbg_cbm	NUM	K*		8,3	Volumen/Liter	0000.012
Sbg_bmenge	NUM	K		1	Kz. für begrenzte Menge	
Sbg_umwelt	NUM	K		1	Kz. für Abfall	
Sbg_ausnahme	NUM	K		1	Kz. für Ausnahmen	
Sbg_leer	NUM	K		1	Kz. für Leergut	
Sbg_typ	CHAR	M		3	Gefahrguttyp	ADR
Sbg_stoffname	CHAR	M		254	Offizielle Benennung lt. ADR	FARBE
Sbg_faktor	NUM	K		8,2	Gefahrgut Faktor	00001.55

Sbg_punkte	NUM	K		9,2	Gefahrgut Punkte	000505.67
Sbg_veptext	CHAR	K		100	Zusätzliche Verpackungsangaben	Stahl
SBG_version	CHAR	K		10	ADR Version (wenn leer ADR1999, mögl. Werte ADR1999, ADR2001, ADR2003, ADR2005, ADR2007, ADR2009, ADR2011, ADR2013, ADR2015, ADR2017)	ADR2017
Sbg_vgruppe	CHAR	K		50	Verpackungsgruppe lt. ADR	I
Sbg_klasscode	CHAR	K		10	Klassifizierungscode lt. ADR	F1
Sbg_zusatz 1	CHAR	K		120	Zusatzangaben lt. ADR	GEMISCH
Sbg_vepid	CHAR	K		30	Verpackung lt. ADR	Fass oder 1A1
Sbg_zettel	CHAR	K		30	Gefahrgutzettelmuster. (ab ADR2003 verwendet)	4.3+4.1
Sbg_sondervor	CHAR	K		30	Sondervorschrift. (ab ADR2003 verwendet)	640A
Sbg_sprache	CHAR	K	ja	20	Sprache für Gefahrguttext **Eingehend** Codeumsetzung GEF_SPRACHE **Ausgehend** Codeumsetzung SPRACHE Erlaubte Werte GERMAN, AMERICAN, FRENCH **Besonderheit** Wird benötigt für die Gefahrgut ID Ermittlung der Gefahrgutbezeichnungen, wenn die Gefahrgutsprache des DFUE Partners von der eingestellten Sprache des Applikationsservers abweicht	GERMAN
Sbg_zusatz 2	CHAR	K		200	Zusatzangaben lt. ADR **Hinweis**: Verarbeitet werden derzeit nur 120 Stellen aus Gefahrgutzusatz 1 und Gefahrgutzusatz 2	
sbg_fmenge	NUM	K		1	freigestellte Menge	0
sbg_tunnel	CHAR	K		30	Tunnelcode	
sbg_abfall	NUM	K		1	Abfallkennzeichen	1

Satzart 78: Zusatzattribut zur Beschreibungszeile

Allgemein: 0-n je Zeile, jedes Attribut kann jedoch nur einmal je Zeile vorkommen.

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 70	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 78
Sba_attid	CHAR	M	ja	50	Jedes Attribut kann nur einmal je Zeile vorkommen **Eingehende** Codeumsetzung ATTCODE_SDB **Ausgehende** Codeumsetzung ATTID und ATTCODE_SDB **Besonderheiten** Ausgabe kann unterbunden werden, wenn ATTCODE_SDB nach -1 umgesetzt wird. Werden mehrere eingehende Zusatzattribute auf die gleiche ATTCODE_SDB gemappt, dann wird nur der letzte Eintrag eingespielt	z. B. ZU_BARCD
Sba_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut	

Satzart 79: Barcode zur Sendung

Allgemein: 0-1 je Zeile nur eingehend

HINWEIS

Diese Satzart ist eine Sonderlösung für Kundenschnittstellen. Für den Standardfall sollten Sie die Satzart 70 verwenden. Nur noch aus Abwärtskompatibilität vorhanden!

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler - wie in Satzart 10	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 29	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 70	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 79
Sdb_barqlf	CHAR	M		3	Barcodequalifier	z. B. NVE
Sdb_barcod1	CHAR	M		35	Barcode 1 oder "von Barcode"	
Sdb_bartrenn	CHAR	K		1	Trennzeichen, wenn gefüllt, dann muss Barcode 3 leer sein. Barcode 1 ist dann "von Barcode", Barcode 2 ist der "bis Barcode"	Fix
Sdb_barcod2	CHAR	K		35	Barcode 2 oder "bis Barcode"	
Sdb_barcod3	CHAR	K		35	Barcode 3, nur wenn "Sdb_bartrenn" leer ist	

Satzart 80: AWB Kopfsatz

Allgemein: 0-1 Fahrt/Sendung – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 80
awb_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
Change_knz	CHAR	K		3	Change-Kennzeichen für Booking	nicht verwendet
awb_lauid	CHAR	M		3	Dokument-Typ ('AWB', 'MWB' oder 'HWB')	'AWB', 'MWB' oder 'HWB'
awb_awbid	CHAR	M		11	AWB-Nummer	
awb_ref	CHAR	M		15	Booking Reference (Fahrt oder Sendung)	
awb_booktext	CHAR	M		15	Booking Text	
awb_airprefix	CHAR	M		3	IATA-Prefix der Airline	z. B. '724'
awb_absairport	CHAR	M		3	IATA Code für Abgangsflughafen	z. B. 'ZRH'
awb_empfairport	CHAR	M		3	IATA Code für Empfangsflughafen	z. B. 'JFK'
awb_ payment	CHAR	M		2	Zahlungsart	
awb_frank	CHAR	M		3	Frankaturcode für Fracht P/C	
awb_frankzusatz	CHAR	M		3	Frankaturcode für Charges P/C	
awb_wertcarrier	NUM	K		12,2	Carrierwert Angegebener Wert für Airline	z. B. 000000000.00
awb_wertkunden	NUM	K		12,2	Angegebener Wert für Zoll	z. B. 000000000.00
awb_wertvers	NUM	K		12,2	Angegebener Wert für Versicherung	z. B. 000000000.00
awr_ges_bgew	NUM	M		7,1	Bruttogewicht	00285.0
bgew_unit	CHAR	M		3	Einheit für Bruttogewicht	Fix KGM
awr_ges_anz	NUM	M		4	Anzahl von Paketen	z. B. 0009
uld_num	NUM	K		2	ULD-Nummer	nicht verwendet
awb_leistungsdatum	DATETIME	M		12	Ausstellungsdatum des AWB	
awb_waehrung	CHAR	M		3	Währung des AWB	
kurs_dest	NUM	K		11	Kurs des AWB	nicht verwendet
waehrung_dest	CHAR	K		3	Währung des AWB in der Destination	nicht verwendet
shipment	CHAR	K		1	Shippingsart	nicht verwendet
awb_hincode1	CHAR	K		3	Händlingscode 1	
awb_hincode2	CHAR	K		3	Händlingscode 2	
awr_ges_total_P_R	NUM	M		12,2	Luftfracht (Freight) Prepaid (Typ R)	
awf_ges_wert_P_VAC	NUM	M		12,2	Valuation Charges Prepaid (Typ VAC)	
awf_ges_wert_P_TAX	NUM	M		12,2	TAX Charges Prepaid (Typ TAX)	
awf_ges_wert_P_DUA	NUM	M		12,2	Charges du Agent Prepaid (Typ DUA)	
awf_ges_wert_P_DUC	NUM	M		12,2	Charges du Carrier Prepaid (Typ DUC)	
awr_ges_total_PPD	NUM	M		12,2	AWB Total Prepaid	
awr_ges_total_C_R	NUM	M		12,2	Luftfracht (Freight) Collected (Typ R)	
awf_ges_wert_C_VAC	NUM	M		12,2	Valuation Charges Collected (Typ VAC)	
awf_ges_wert_C_TAX	NUM	M		12,2	TAX Charges Collected (Typ TAX)	
awf_ges_wert_C_DUA	NUM	M		12,2	Charges du Agent Collected (Typ DUA)	
awf_ges_wert_C_DUC	NUM	M		12,2	Charges du Carrier Collected (Typ DUC)	

awr_ges_total_COL	NUM	M		12,2	AWB Total Collected	
cc_charges	NUM	M		12,2	CC-Charges in Destination Currency	Fix 0
other_charges	NUM	M		12,2	Other Charges in Destination Currency	Fix 0
total_charges	NUM	M		12,2	Total Collect Charges	Fix 0
laf_code1	CHAR	K		12	Kommunikations-Nummer	
awb_origincode	CHAR	K		3	Ursprungscode SCI	
certification	CHAR	M		20	Certification Shipper	Fix 'FIRMA'
execution	CHAR	M		17	Ort des AWB Ausstellungsort	Fix 'ORT'
product_code	CHAR	K		20	Produktcode von Airline (Neues Buchungssystem)	nicht verwendet
lat_datum	DATETIME	K		12	LAT Anlieferungsdatum	nicht verwendet
toa_datum	DATETIME	K		12	TOA Ende Datum an Destination	nicht verwendet

Satzart 81: AWB Adresse

Allgemein: 0-n je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 81
awa_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
awa_satid	CHAR	M		2	Adress-Typ	
awa_adrid	CHAR	M		10	Kunden-Nummer (interne oder externe)	
referenz	CHAR	K		35	Referenzangaben zur Adresse	nicht verwendet
adr_anrid	CHAR	K		2	Anrede	
adr_name1	CHAR	M		35	Firmenname, Name	
adr_name2	CHAR	K		35	Zusatzbezeichnung	
adr_str1	CHAR	M		35	Strasse und Nummer	
adr_str2	CHAR	K		35	Erweiterung zur Strasse	
adr_plz	CHAR	M		9	Postleitzahl	
adr_ort	CHAR	M		35	Ortsbezeichnung	
subort	CHAR	K		9	Ortsbereich	nicht verwendet
adr_staid	CHAR	M		3	ISO-Code des Staates	
adr_sprid	CHAR	M		20	Sprachcode	
uidnr	CHAR	K		15	UID-Nr.	nicht verwendet
comptyp	CHAR	K		3	Kommunikations-Typ	nicht verwendet
comnr	CHAR	K		25	Kommunikations-Nummer	nicht verwendet
partyid	CHAR	K		17	Party-ID Nummer	nicht verwendet
citycode	CHAR	K		3	IATA City-Code	nicht verwendet

Satzart 82: AWB Adress - Referenz

Allgemein: 0-n je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 82
awr_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
awr_adrid	CHAR	M		10	Adress-Nummer	
awr_satid	CHAR	M		2	Adress-Typ	
awr_reftyp	CHAR	M		3	Referenz-Typ	
awr_refwert	CHAR	K		14	Referenz-Wert	

Satzart 83: AWB Rate

Allgemein: 0-n je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 83
awr_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
awr_lfzl	NUM	M		3	Zeilennummer (aus der DB)	Zähler aus der DB
citycode	CHAR	K		3	IATA City-Code	nicht verwendet
awr_art	CHAR	M		1	Zeilenart ('R' oder 'Z')	'R' oder 'Z'
awr_bgew	NUM	M		7,1	Bruttogewicht	z.B. 00285.0
awr_bgewunit	CHAR	M		3	Einheit für Bruttogewicht	Fix KGM
awr_chargew	NUM	M		7,1	Volumengewicht	z.B. 00375.0
awr_chargewunit	CHAR	M		3	Einheit für Volumengewicht	Fix KGM
awr_rateclass	CHAR	M		6	Rateklasse des AWB	z. B. Q
awr_commodity	CHAR	K		7	Commodity-Nummer des AWB	
uldtyp	CHAR	K		3	ULD-Klasse	nicht verwendet
uldrate	CHAR	K		6	ULD-Basis-Identifer	nicht verwendet
awr_srcharge	CHAR	K		2	Die Ratenart von ...	
awr_srprozent	NUM	K		4	Prozent von Reduktion	z. B. 0000
awr_total	NUM	K		12,2	Totalbetrag	z. B. 000001075.00
awr_rate	NUM	K		8,1	Rate	z. B. 000004.3
awr_inh	CHAR	K		60	Inhaltsangabe	
awr_anz	NUM	K		4	Anzahl von Paketen	z. B. 0009

Satzart 84: AWB Charge

Allgemein: 0-n je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z. B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z. B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z. B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 84
awf_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
awf_fraid	CHAR	M		2	IATA-Code (Collect / Prepaid)	'C' oder 'P'
awf_chaid	CHAR	M		2	Charge-Code	
awf_fragroup	CHAR	M		3	Klassifizierung der Frankatur	
awf_wert	NUM	M		12,2	Charge-Betrag in der AWB-Währung	z. B. 000000850.00

Satzart 85: AWB Measurement

Allgemein: 2 je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 85
mea_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
knz	CHAR	M		3	Mea-Kennung (Mea oder Detail)	Fix 'M'
typ	CHAR	M		3	Mea-Typ ('VOL' oder 'GRO')	Fix 'VOL' oder 'GRO'
unit	CHAR	M		3	Unit für Typ ('MTQ' oder 'KGM')	Fix 'MTQ' oder 'KGM'
mea_wert	NUM	M		7,2	Wert des Typs	z.B. 0001.50
anzahl	NUM	K		4	Anzahl der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet
ident	CHAR	K		9	Identnummer der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet
sizetyp	CHAR	K		4	Größentyp der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet

Satzart 86: AWB Dimension

Allgemein: 0-n je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 86
dim_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
dim_unit	CHAR	M		3	Unit (CMT MTR INH FOT)	Fix 'CMT'
dim_laenge	NUM	K		5	Länge	
dim_breite	NUM	K		5	Breite	
dim_hoehe	NUM	K		5	Höhe	
dim_anzahl	NUM	K		4	Anzahl	

Satzart 87: AWB Transport

Allgemein: 1-3 x je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 87
Awb_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
Awb_airidvon	CHAR	M		3	Airport von	
Awb_airidnach	CHAR	M		3	Airport nach	
Awb_airline	CHAR	M		2	Airline	
Awb_flugnummer	CHAR	M		7	Flugnummer	
Awb_flugdatum	DATETIME	M		12	Flugdatum	
traqual	CHAR	M		3	Transport Qualifier ('Z01', 'Z02' oder 'Z03')	Fix 'Z01', 'Z02' oder 'Z03'
Awb_allotment	CHAR	K		14	Flugreferenz	
Awb_bookcode	CHAR	M		3	Buchungsart	

Satzart 88: AWB Texte

Allgemein: 0-2 je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 88
txt_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
typ	CHAR	M		3	Texttyp ('OSI' oder 'SSR')	Fix 'OSI' oder 'SSR'
subtyp	CHAR	K		3	Subtyp	nicht verwendet
txt_text1	CHAR	K		70	Text1	
txt_text2	CHAR	K		70	Text2	
txt_text3	CHAR	K		70	Text3	

Satzart 89: AWB Account Information

Allgemein: 0-1 je AWB – nur ausgehend

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg.-Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz.-Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 89
txt_lafid	CHAR	M		12	Leistungsanforderungs-ID / eindeutige Nummer	
typ	CHAR	M		3	Texttyp	Fix 'GEN'
txt_text1	CHAR	K		35	Text1	
txt_text2	CHAR	K		35	Text2	
txt_text3	CHAR	K		35	Text3	
txt_text4	CHAR	K		35	Text4	
txt_text5	CHAR	K		35	Text5	
txt_text6	CHAR	K		35	Text6	
txt_text7	CHAR	K		35	Text7	
txt_text8	CHAR	K		35	Text8	
txt_text9	CHAR	K		35	Text8	

Satzart 99: Trailer

Allgemein: 1 x je File

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler / wie in Satzart 10	Fix 9999
Sdg-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 29	Fix 9999
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	wie in Satzart 70	Fix 9999
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 99
Total	NUM	M		10	Total Anzahl Sätze (ohne Trailer)	0000000075 Anzahl Zeilen gesamt 76 davon ohne Trailer 75

Abkürzungen

ADR	Gefahrgut
AWB	Air way bill
Bz. / Besch.	Beschreibungszeile in der Sendung
CHAR	Character (Zeichen / Buchstaben)
IATA	International Air Transport Association
ID	Identifier
K	Kann
LVE	Lagervereinbarung
M	Muss
NUM	Number (Zahl)
ORG	Organisation
SA	Satzart
SDG	Sendung
SDB	Sendungsbeschreibung
UID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
ULD	Ursprungsland
UN	United Nation
VKM	Verkehrsmittel