Ibase Fortras Release 100

Schnittstellenbeschreibung

Autor: Michael Schaeffer

Änderungsdatum: 29.03.2019

Copyright

Copyright © 2011-2018 Axians ICT Austria GmbH

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Die gilt besonders für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen für einen anderen - als den bestimmten - Zweck.

Produkthaftung

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind der Herausgeber und die Autoren dankbar.

Impressum

Axians ICT Austria GmbH | Campus V | Hintere Achmühlerstraße 1 | 6850 Dornbirn | Austria | T +43 51 71 5 2020 | office@Ibase.software | www.Ibase.software

Inhalt

Änderungshistorie **5**

Einführung in Fortras Release 100 ..... **6**

Voraussetzungen 6

Allgemein 6

Datentrennung 6

CBUS Konfiguration 6

Abgrenzung 8

Übersicht Satzarten 9

Bordero 9

Statusbericht 11

Entladebericht 11

Fortras Release100 ..... **12**

Bordero / Abholsendung (Export) 12

Programme 12

Bordero 12

Abholauftrag 13

Stammdaten 13

Zusatzattribute 13

Codeumsetzungen 16

Besonderheiten 20

Bordero/Abholsendungen (Import) 21

Programme 21

Bordero 21

Abholauftrag 21

Stammdaten 21

Zusatzattribute: 22

Codeumsetzungen 24

Konfiguration 28

Besonderheiten 28

Satzarten BORD512 29

Satzart A00 - Sendungsdaten Kopfsatz 30

Satzart A10 – Ladeeinheitensatz 32
Satzart B00 - Adressen 34
Satzart B10 - Kommunikationsangaben 36
Satzart C00 - Zollangaben 37
Satzart D00 - Sendungspositionen 38
Satzart D10 - Zollangaben der Position 40
Satzart E00 - Gefahrgutsatz 41
Satzart E10 – Weitere Texte zur Gefahrgutposition 44
Satzart F00 - Barcodes und Referenzen 45
Satzart G00 - Sendungssummen 46
Satzart H00 - Textschlüssel 49
Satzart H10 - Freie Texte 51
Satzart I00 - Leistungsarten 51
Satzart J00 - Sendungsdaten Summen 55
Satzart Z00 - Kontrollsatz 56
Statusbericht (Export) 57
Programme 57
Aufruf 57
Ablauf 57
Stammdaten 58
Codeumsetzungen 58
Besonderheiten 62
Statusbericht (Import) 62
Programme 63
Aufruf 63
Ablauf 63
Stammdaten 63
Codeumsetzungen 64
Satzarten STAT512 67
Satzart Q00 – Status Kopfsatz 67
Satzart Q10 - Status auf Sendungsebene 68
Satzart Q11 - Zusatztext zu Q10 69

Satzart Q20 - Status auf Barcodeebene 69
Satzart Q30 - Zusatzdaten zur Scannung 70
Satzart Z00 - Kontrollsatz 70
Entladebericht (Export) 72
Programme 72
Aufruf 72
Ablauf 73
Stammdaten 73
Codeumsetzungen 74
Konfiguration 76
Entladebericht (Import) 76
Programme 76
Ablauf 76
LI-Variablen 77
Stammdaten 79
Codeumsetzungen 79
Zusatzattribute: 80
Konfiguration 81
Satzarten ENTL512 81
Satzart M00 – Entladebericht Kopfsatz 81
Satzart M10 - Status der Ladeeinheiten 84
Satzart M20 - Status der Plombennummer 85
Satzart N00 - Status auf Sendungsebene 86
Satzart O00 - UEZ Adressen 88
Satzart O10 - UEZ Packstücke 89
Satzart O20 - UEZ Barcodes 90
Satzart Z00 - Kontrollsatz 91
Notizen 92

Änderungshistorie

Änderungs-datum	User	Beschreibung
11.05.2016	MISA	Branch auf LBase 5.2 Version
11.05.2016	MISA	Ibase Mindestversion auf 4.4 erhöht
05.08.2016	MISA	BARL-1298 – Statusbericht eingehend – Prüfung für Ermittlungsvariante SDGID_EXT + Sendungserfassungsdatum (Mehrfachvorkommen von Sendungen mit dem gleichen ZA SDGID_EXT)
16.05.2017	MISA	BARL-1513 – Frachtpflichtiges Gewicht auf der Sendungsbeschreibungszeile beim ausgehenden Bordero leersetzen
28.05.2017	MISA	MUEL-162 – Datenart KDF ausgehend als eigene DFUE an Kunden erstellt – DU F1C – als Träger
01.06.2017	MISA	BARL-1513 – Satzart D0 – eingehende Gewichts- oder Volumenfelder leeren
28.08.2017	MISA	MUEL-162 – laf_text Info erweitern, Satzart G00 KDF
02.10.2017	MISA	EMP-2 – Satzart A00 – Informationen auf Sendung weiterreichen – Codeumsetzung F10_A00_ZA_SDG
08.11.2017	MAGR	JCLD-39 – ZA FAR_VKART auf die Sendung für Kooperation STAR bringen
08.11.2017	MISA	BARL-1638 – VTL Erweiterungen Stand 11/20117
10.11.2017	MAGR	JCLD-39: - Borderoimport – Neu Unterstützung Kooperation STAR
19.12.2017	MISA	EMP-159 – Neuer Lademittelschalter LDM_BWA_A_SDG – Lademittel auf der Sendung durch eigene Bewegungsart unterscheiden für Lademittelvariante I – Summensatz J00
18.01.2018	MISA	BARL-1638 – Borderoimport Erweiterung VTL Stand 2017/08 – Satzart G99 Borderoexport – VTL Satzart G99
05.04.2018	MISA	Aktualisierung der Umsetzungen bis zur Version 5.3.10
15.05.2018	MISA	EMP-229: Borderoexport – Filtermöglichkeit für Hinweistextgruppen erweitert
16.05.2018	MISA	EMP-329 – Borderoimport Sendungsgewicht aus G00 nur, wenn keine der ersten Ebenen 1 (D00) – bisher, wenn der erste D00 keine Gewichte oder LDM hatte, wurden diese vom G00 auf die erste Ebene gebracht. Nun geschieht dies nur noch, wenn die Summe der D00 keine Information enthält (Kanndaten)
24.05.2018	MISA	GUET-447 – Borderoexport – Kundenadressumsetzung ausgehend ermöglicht
04.06.2018	MISA	GUET-447 – Erweiterungen bei Abholaufträgen für die Kooperation WIN / Raben
12.06.2018	MISA	EMP-386 – Statusbericht ausgehend, Fehlercode bei orgidspezifischen Codeumsetzungen verbessert
17.07.2018	MISA	Aktualisierung Beschreibung Entladebericht
25.10.2018	MISA	Mindest Systemvoraussetzung LBase 6.2 erhöht Neue Version 6.2.
07.12.2018	MISA	Entladebericht – Satzart M10 eingehend erweitert
12.12.2018	MISA	Entladebericht – Satzart M20 eingehend erweitert
14.01.2019	MISA	Entladebericht – Timestamp für die internen Satzarten aus dem M00 Satz übernehmen
29.03.2019	MISA	Entladebericht – Satzart M10 / M20 ausgehend Z Satz für nur Negativmeldung / Satzart N + O mit POD_DATUM aus M00 Satz. Änderung Voraussetzungen LBase 6.3 / Mustermodul für Entladeberichtseinspieldung vorhande

Einführung in Fortras Release 100

Nachfolgend wird die Schnittstelle Fortras 100 für Import und Export beschrieben:

Borderos: Export / Import

Statusberichte: Export / Import

Entladeberichte: Export / Import

Diese Schnittstellenbeschreibung stellt die Funktionen der Konverter Programme eingehend und die Erstellungsprogramme ausgehend dar, um den Datenaustausch mittels Files im Fremdformat Fortras 100 gegenüber der lbase Software.

Voraussetzungen

Alle Programme bzw. Stammdaten sind der Komponente FORT100 zugewiesen. Diese ist im Standard nicht enthalten, Teile dieser Schnittstelle umfassen die Bestandteile der Vorgängerschnittstelle Fortras 2, 5 oder 6, welche sich im Standard befinden.

Standardprogramme bzw. Stammdaten setzen mind. LBASE Release 6.3 voraus.

Für den Bordero Import wird das interne Format 4.1 verwendet.

Stand der Fremdbeschreibung derzeit Bordero 07/2011 - Codeliste 2/2016

Bei Kooperationen können weitere Komponenten benötigt werden (optional)

Allgemein

Datentrennung

Eingehende Daten (Borderos, Status und Entladeberichte) werden im $DFUE/fortras100/in abgelegt.

Im Anschluss wird über die Standardprogramme (**$**`TRFL/sh/dfue_konv.sh`) eine Datentrennung durchgeführt.

Die Daten werden anhand von Fortras Satzarten, Datenformaten je Datentyp getrennt.

Die Aufteilung auf Verzeichnisse erfolgt über die Kennungen in den Dateien und über Codeumsetzungen.

Programm: Die Daten werden über das SQR Programm ssdgd049.sqr aufgetrennt - Kundenversion möglich

Konfiguration: Die Einstellungen erfolgen über das Konfigurationsfile `$TRFL/kunden/sh/fortras_trenn.conf` (Einstellung Datentrennung)

Bei der Datenaufteilung werden Sammelfiles aufgeteilt in Borderos, Statusberichte und Entladeberichte, wobei immer 1 DFUE File einer Schnittstelleneinheit entspricht. Die Datenaufteilung kann unterbleiben, wenn in den Konfigurationen Borderos, Status- und Entladefiles eindeutig mit Hilfe von PRAEFIX getrennt werden.

CBUS Konfiguration

Über die Stammdaten können verschiedene Schalter über CBUS Konfigurationen gesetzt werden. Diese werden für verschiedene Sonderformen benötigt. Die Schaltersammlung befindet sich unter FORT100. Es gibt vier Hauptintegrationspunkte die extra abgeklärt werden müssen. Nachnahme, Hinweistexte, Lademittel und Gefahrgut unterliegen unterschiedlichen Zusatzprodukten.

Die einzelnen Schalter werden in dieser Dokumentation nicht extra beschrieben. Für die Konfiguration wird die Systemebene verwendet. Es kann bei bestimmten Schaltern nur eine systemweite Einstellung geben, z.B. Lademittelversion - zum Zeitpunkt der Konvertierung steht die ORGID noch nicht fest und kann deswegen auch nicht für die Ermittlung eines Schalters genutzt werden. Sollten Abweichungen möglich sein, werden diese in eigenen Codeumsetzungen im DFUE Set oder beim DFUE Partner berücksichtigt. Für die nähere Beschreibung der Schalter stehen Ihnen die Schalterbeschreibungen zur Hilfe.



Abgrenzung

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Komponente FORT100 und ist für die derzeit gültige Version 6.2.1 beschrieben.

Kooperationsabhängige Bestandteile in den Schnittstellen werden mit der Codeumsetzung KOOPERATION angesteuert. Die Sonderlösungen der Kooperationen werden in der Schnittstelle nicht beschrieben. Es werden nicht alle Kooperationen in Ihren Sonderformaten unterstützt. Zu den Kooperationen welche über diese Schnittstellen verarbeiten werden können zählen:

- **VTL (Achtung VTL betreibt eine Kooperation mit ILN) über die ILN Software kann auch der VTL Datensatz importiert werden (eingeschränkte Steuerung der Sonderfunktionen der ILN)**
- **WIN = Raben**
- **ONLINE**
- **CTL**
- **NSE**
- **CL**
- **STAR**
- **24P = 24PLUS**

Es gibt kein automatisches Update bei Beschreibungsänderungen oder Änderungen der Sonderversionen. Diese Änderungen sind gesondert zu bestellen und benötigen ein Zeitfenster für die Aktivierung.

Übersicht Satzarten

Bei Fortras Release 100 ist die Länge der Satzarten variabel, das Maximum beträgt 512 Zeichen - dieses muss nicht vollständig mit Blanks aufgefüllt werden.

Bordero

Der zusätzliche Header und Footersatz sind nicht Bestandteil des Borderos und dienen nur zur Filesteuerung bei verschiedenen Kooperationen, z.B. Identifikation im Package-Header-Satz: BORD512. Die ausgehende Steuerung der Headersätze erfolgt über Codeumsetzungen, bei denen je nach Anforderung dynamische Teile enthalten sein können, z.B. über Orgidspezifische Codeumsetzungen.

Der DFUE Partner wird nur aus dem A00 Satz ermittelt.

Satzart	Bezeichnung	Max. Vorkommen	Muss / Kann
A00	Sendungsdaten Kopfsatz	pro Datei einmal	muss
A10	Ladeeinheitsatz	einmal	muss bei Datenart STD
B00	Adressen	je Sendung pro Qualifier einmal	muss
B10	Kommunikationsangaben	pro B00 bis 9 mal	kann
C00	Zollangaben	je Sendung einmal	kann
D00	Sendungspositionen	je Sendung 999 einmal	muss
D10	Zollangaben der Position	je D00 99 mal	kann
E00	Gefahrgutsatz	je D00 99 mal	kann
E10	Ergänzende Texte zu E00	Je E00 4 mal	kann
F00	Barcodes und Referenzen	je D00 999 mal	kann
G00	Sendungssummen	je Sendung einmal	muss
H00	Textschlüssel	je Sendung 4 mal	kann
H10	Freie Texte	je Sendung 9 mal	kann
I00	Leistungsarten	je Sendung 9 mal	kann
J00	Sendungsdaten Summen	einmal	muss
Z00	Kontrollsatz	einmal	muss

Hinweise:

1. - Die Satzart A00 enthält steuernde Informationen für die weiteren Satzarten und darf nur einmal vorkommen.
2. - Die Satzart B00 wird für die unterschiedlichen Adressen einer Sendung verwendet.
3. - Jede Sendung beginnt mit der Satzart B00/SHP.
4. - Die Satzart B10 beinhaltet optionale Zusatzinformationen zu einer Adresse und ist nach der Satzart B00 zu verwenden.
5. - Pro Sendung sind folgende Satzarten möglich: B00/B10, C00, Sendungspositionen, G00, H00, I00.
   - Eine Sendungsposition wird gebildet aus den Satzarten D00, D10, E00, F00. Die Satzart Z00 beendet

6. Die Schnittstelle berücksichtigt ausgehend nur die vorhandenen Daten wie diese vorliegen. Damit die Daten für Fremdsystem korrekt herauskommen muss in der Sendungsprüfung sichergestellt werden, dass die Gefahrgutsätze auf Ebene 2 und die Barcodesätze auf Ebene 3 erfasst werden und dass diese in der Sortierung in der richtigen Reihenfolge stehen.
7. Übersteuerungen in der Satzart A00 mittels ZA auf der DFUE LA werden nicht vom Standardworkflow unterstützt, hierfür werden eigene LI Module benötigt.
8. Das Sendungsdatum wird vom Borderodatum übernommen oder es wird das Systemdatum verwendet, bzw. falls die Codeumsetzungen das Zeitfenster der Einspielung nach vorne verlegt wurde, dann werden für DFUE Files welche nach einer bestimmten Uhrzeit eingespielt werden mit dem Sendungsdatum des nächsten Tages belegt. Sollte dieses Sendungsdatum nicht Ihrem Wunsch entsprechen, kann dieses entweder im DFUE Eingangsmodul oder Sendungsprüfungsmodul entsprechend übersteuert werden.
9. Abweichungen von den hier beschriebenen Sendungsdaten können Sie immer über die LI Module durchführen.
10. Die ausgehenden Schnittstellen übermitteln nur die Daten, welche im Workflow vorher entsprechend erzeugt wurden. Falls Mussfelder nicht befüllt sind, muss dies im Workflow sichergestellt werden.

Statusbericht

Identifikation im Package-Header-Satz: STAT512

Satzart	Bezeichnung	Max. Vorkommen	Muss / Kann	Bemerkung
Q00	Status Kopfsatz	pro Datei einmal	muss	
Q10	Status auf Sendungsebene	unbegrenzt	kann	
Q11	Zusatztext zu Q10	einmal je Q10	kann	gilt immer für den vorherigen Q10
Q20	Status auf Barcodeebene	unbegrenzt	kann	
Q30	Zusatzdaten zur Scannung	9 mal je Q20	kann	gilt immer für den vorherigen Q20
Z00	Kontrollsatz	einmal	muss	

Entladebericht

Identifikation **im Package-Header-Satz: ENTL512**

Satzart	Bezeichnung	Max. Vorkommen	Muss / Kann
M00	EB Kopfsatz	einmal	muss
M10	Status der Ladeeinheiten	zweimal	kann
M20	Status der Plombennummern	einmal je M10	dep (muss beim Einsatz von Plomben-Nr.)
N00	Status auf Sendungsebene	999	Kann
O00	UEZ Adressen	999	kann
O10	UEZ Packstücke	999 je O00	wenn O00 verwendet wird, ist mindestens eine der Satzart O10 und 020 zu verwenden.
O20	UEZ Barcodes	999 je O00	
Z00	Kontrollsatz	einmal	muss

Fortras Release100

Bordero / Abholsendung (Export)

Diese Schnittstelle dient dazu Borderos und Abholsendungen für Fortras Release 100 **ausgehend** zu erstellen.

> **HINWEIS**
>
> Die Daten werden im definierten Ausgangsverzeichnis abgelegt.

Programme

Report: sidsd008.sqr

Aufruf: $TRFL/sh/dfue_f1b.sh über LA Statuswechsel

LA-Untertyp für Bordero: DU/F1B

LA-Untertyp für Kundenaufträge - DU/F1C

LA-Untertyp für Abholsendungen: DU/F1A

Konfiguration: $TRFL/kunden/sh/dfue_f1b.conf

Bordero

Beschreibung: Bei einem definierten Fahrtstatuswechsel muss überprüft werden, ob für diesen Korrespondenten eine Datenübermittlung stattfinden soll. Wenn ja, dann muss eine DU/F1B auf Fahrtebene angelegt werden.

Programm: Das entsprechende Shell-Script ist das `$TRFL/sh/dfue_f1b.sh`. Dieses Script startet den SQR-Report sidsd008.sqr. Für Kundenaufträge wird das Shell Script `$TRFL/sh/dfue_f1c.sh` verwendet. Dieses startet ebenfalls den Report sidsd008.sqr nur mit einem eigenen Enviroment.

Aufruf: Über einen Statuswechsel vom Typ DU/F1B oder F1C von ***zu Senden*** auf ***Positiv erledigt*** erfolgt die Ausführung.

> **HINWEIS**
>
> Beim Statuswechsel von ***angefordert*** auf ***zu Senden*** wird das Modul **DFUE_F1B** gestartet. Hier sind Datenanreicherungen im LI Workflow möglich. Bei den anderen Datenarten F1A und F1C wird das entsprechende Modul **DFUE_F1C** aufgerufen. Mittels dieser Module kann vor dem Versand der Daten noch Zusatzprüfungen im Workflow integriert werden.

Die Steuerung dazu erfolgt über Zusatzattribute auf der Adresse des Korrespondenten. Die Ausführung wird über diverse Konfigurationsschalter in der Komponente Fahrt (ConfigDef.LBaseFahrt) gesteuert, falls LBaseSolution verwendet wird, ansonsten ist die LA Anlage, das Ausführen auf zu Senden und danach das Ausführen auf positiv erledigt in 3 unterschiedlichen Stufen des Fahrtstatuswechsels zu integrieren. Diese Trennung ist zu beachten. Wenn keine Sonderprüfungen notwendig sind, dann kann dies auf 2 Schritte reduziert werden. Anlage der LA und die Erstellung der DFUE Files müssen in 2 Schritten geschehen, weil das Ausführen des SQR Programmes in einer eigenen Transaktion erfolgt. Voraussetzung muss unter anderem sein, dass die Beziehung der ADRID der DFUE LA mit dem EMKO auf der Transport LA übereinstimmt. Alternativ kann eine Codeumsetzung nach Extern mit der Codeumsetzung SPEDEM erfolgen, dann werden alle Sendungen der Fahrt - unabhängig an welchen EMKO diese geroutet wurden oder ob Direktfahrten vorhanden sind (Feld Empfangskorrespondent auf der Transport LA ist leer), in das ausgehende File erzeugt.

Abholauftrag

Beschreibung: Die Fortras 100 Borderoschnittstelle wird auch für die Übermittlung eines Abholauftrags an einen Korrespondenten verwendet. Dazu muss für den Abholauftrag eine Sendung angelegt werden. Für diese Sendung ist eine DU/F1A anzulegen und auszuführen. Dieser Abholauftrag wird immer als einzelner Auftrag übermittelt. Ein Bordero, bzw. eine Fahrt kann hierfür nicht genutzt werden. Es wird je Sendung eine eigene DFUE LA benötigt.

Programm: Das Programm ist analog zu den Borderos

Aufruf: Über einen Statuswechsel vom Typ DU/F1A von ***zu Senden*** auf ***Positiv erledigt*** erfolgt die Ausführung.

Träger: Sendungs-ID (muss)

> **HINWEIS**
>
> Beim Statuswechsel von ***angefordert*** auf ***zu Senden*** wird das Modul **DFUE_F1A** gestartet.

Für einen Abholauftrag muss das Kennzeichen (Zusatzattribut) ABH_KZ_OUT mit Y gefüllt sein. Bei einigen Kooperationen kann es notwendig sein, dass auch eine eigene Abholauftragsnummer generiert wird. Diese muss im Zusatzattribut ABH_AUFNR gesetzt.

ZA F10_PRO auf der Sendung übersteuert das Borderoprodukt

Es ist eine Workfow Integration notwendig, der Abholauftrag ist nicht in der Standardsolution Lösung enthalten.

Extra Codeumsetzung für die Verkehrsart im A00 Satz ABH_VKART. Hiermit wird der Wert des ZA FAR_VKART auf der Sendung ausgehend umgesetzt.

Stammdaten

Hostkonfiguration, DFÜ-Partner und Adressumsetzung wird beim Export nicht verwendet

Nummernkreis: Um einen eindeutigen Dateinamen zu gewährleisten, sollte ein Nummernkreis, entweder je Org.-Einheit und Adresse oder nur je Org.-Einheit (z. B. Konzern) definiert werden. Der Nummernkreis muss BORD_F100 als Bereich haben.

CBUS Konfiguration: FORT100

Einstellungen 01.xx und 05.02

Zusatzattribute

Für die Verarbeitung werden Zusatzattribute aus mehreren unterschiedlichen Gruppen verwendet., hierzu zählen LBASE, Fortras 128, Fortras 100, LBaseAuflagen, und verschiedene aus Kooperationskomponenten. Nicht aufgeführte Zusatzattribute gehören zu optionalen Komponenten.

ATTID	Bezeichnung	SDB	SDG	FAR	ADR	LAF	E	A
128_CODE_1	1 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_2	2 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_3	3 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_4	4 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_5	5 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_1	1 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_2	2 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_3	3 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_4	4 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_5	5 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
AB_KDNR	OSL AB KDNR	1	1	1	0	1	1	1
ABH_AUFNR	Abholsendung Nummer	0	1	0	0	0	1	1
CTLWERTSDG	CTL Warengruppe Wertsendung	0	1	0	0	0	1	1
EM_KDNR	OSL EM KDNR	1	1	1	0	1	1	1
F1_A00KFZ1	A00 KFZ Kennzeichen 1	0	1	1	0	1	1	1
F1_A00KFZ2	A00 KFZ Kennzeichen 2	0	1	1	0	1	1	1
F1_ADRREF	F100 Adressreferenz	0	0	0	1	0	0	1
F1_BOR_WL1	F100 Bordero. Weiterleitungs ID 1	0	1	1	0	1	1	1
F1_BOR_WL2	F100 Bordero. Weiterleitungs ID 2	0	1	1	0	1	1	1
F1_CTL_PLO	CTL Plombennummer für Packstück	1	0	0	0	0	1	1
F1_VTL_AD	VTL Abholdepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_ED	VTL Empfangsdepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_ED2	VTL Empfangsdepot alternativ	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_KND	VTL IdentKunde	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_LKW	VTL LKW	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_VD	VTL Versanddepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLGORT	VTL Ort der Anlieferung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLLDMR	VTL Lademittelrückführung Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLLORO	VTL locale routing	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLNOCB	VTL NOC des Beschaffungsauftrags	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLNOCS	VTL NOC der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLRBEZ	VTL Route Bezeichnung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLROUT	VTL Route	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSFP	VTL Zusätzliche FP auf der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSGP	VTL Zusätzliche GP auf der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSHUT	VTL Shuttle Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLURSP	VTL Umroutungssperre Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F10_A99_T1	Satzart A99 Zeichen 1-250	0	0	1	0	0	1	1
F10_A99_T2	Satzart A99 Zeichen 251-500	0	0	1	0	0	1	1
F10_A99_T3	Satzart A99 Zeichen 501 - 512	0	0	1	0	0	1	1
F10_G99_T1	Satzart G99 Zeichen 1-250	1	1	1	0	0	1	1
F10_G99_T2	Satzart G99 Zeichen 251 - 500	1	1	1	0	0	1	1
F10_G99_T3	Satzart G99 Zeichen 501 - 512	1	1	1	0	0	1	1
F10_PH_T1	Eingehender Headerstring [5-254]	0	0	1	0	0	1	1

F10_PH_T2	Eingehender Headerstring [255-504]	0	0	1	0	0	1	1
F10_PH_T3	Eingehender Headerstring [504-512]	0	0	1	0	0	1	1
F10_PROD	Produkt Fortras 100	0	1	1	0	0	1	1
F10_WLCODE	Direktzustellung Fortras 100	0	1	1	0	0	1	1
FAR_PL1_2	Wechselbrücke 1 Plombe 2	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL1_3	Wechselbrücke 1 Plombe 3	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL1_4	Wechselbrücke 1 Plombe 4	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_2	Wechselbrücke 2 Plombe 2	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_3	Wechselbrücke 2 Plombe 3	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_4	Wechselbrücke 2 Plombe 4	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PLOMB1	Plomben Nr. Motorwagen	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PLOMB2	Plomben Nr Anhänger	0	0	1	0	0	1	1
FAR_VKART	Verkehrsart	1	1	0	0	0	1	1
OL_ASTNVE	ASTRE Originalbarcode	1	1	0	0	0	1	1
OL_LAEI1	OSL Ladeeinheit 1	1	1	1	0	1	1	1
OL_LAEI2	OSL Ladeeinheit 2	1	1	1	0	1	1	1
OL_LKWNR	OSL LKW-Nr.	1	1	1	0	1	1	1
OL_VKART	OSL Verkehrsart	1	1	1	0	1	1	1
SDG_LDMANZ	Anzahl Ladehilfsmittel Sdg 1	0	1	0	0	0	1	1
SDG_LDMVEP	Verpack. Zus. Ladehilfsmittel	0	1	0	0	0	1	1
SDG_LOGMOD	DFÜ-Sendung Logistikmodell	0	1	0	0	0	1	1
SGB_ANZP	Packstückanzahl Gefahrgut	1	0	0	0	0	1	1
SLDM_ANZ2	Ladehilfsmittel 2 Anzahl	0	1	0	0	0	1	1
SLDM_VEP2	Ladehilfsmittel 2 Verpackungsart	0	1	0	0	0	1	1
ABH_KZ_OUT	Abholsendung Auftrag im Ausgang	0	1	0	0	0	0	1
EM_KOR_REF	Empfänger Sendungsreferenz	1	1	0	0	0	0	1
F1_DAHKZ	F100 - Direktabholungskennzeichen	0	1	0	0	0	0	1
F1_HEADZA	Headererweiterung aus ZA der Fahrt	0	0	1	0	0	0	1
F1_LAND_BE	Bestimmungsland	0	1	0	0	0	0	1
F1_LAND_BU	Bestimmungsbundesland	0	1	0	0	0	0	1
F1_LAND_EI	Land des Einführers	0	1	0	0	0	0	1
F1_LAND_HE	Herkunftsland	0	1	0	0	0	0	1
F1_LAND_UR	Ursprungsland	0	1	0	0	0	0	1
F1_LAND_VE	Versenderland	0	1	0	0	0	0	1
F10_DUTEST	Testkennzeichen DFUE LA	0	0	0	0	1	0	1
FAR_PL1	Wechselbrücke 1 Plombe 1	0	0	0	1	0	0	1
FAR_PL2	Wechselbrücke 2 Plombe 1	0	0	0	1	0	0	1
FD_SDGGV	DFÜ Auflösung Gruppenväter	0	1	0	0	0	0	1
SDGID_EXT	Sendungsnummer generiert	0	1	0	0	0	0	1
SLDM_VEPGP	unbekannt							1
F1_BOR_FOR	F100 Bord. REL_IDENT_FOR	0	0	0	0	1	0	1
F1_BOR_OWN	F100 Bord. REL_IDENT_OWN	0	0	0	0	1	0	1
F1_ABHFRA	F100 - Abholfrankatur extern	0	1	0	0	0	0	1
F1_AUFTDAT	Auftragsdatum (LI Format)	0	1	0	0	0	0	1

Codeumsetzungen

Sonderfälle:

DFUE-SPEZIAL / BORD_FIX: Setzen einer fixen Borderonummer - es wird immer die gleiche Borderonummer aus der Codeumsetzung übermittelt (Sonderfall)

DFUE-SPEZIAL / BORD_UNIQ: Setzen eines fixen Zusatzes zur Fahrt ID - z.B. -123456 (Adresse ID des Partners) damit kann bei einer ausgehenden Fahrt mit mehreren Korrespondenten für jeden eine eindeutige ID erzeugt werden.

DFUE-SPEZIAL / FARID_NUM: Setzen eines Schalters (Y/N) für eine numerische Borderonummer (Empfangssystem kann mit alphanumerischen Referenzen für die Fahrt nicht umgehen)

DFUE-SPEZIAL / SORT: Schalter für Sortierung Bordero (0 oder 1), Default = 1 (0 = Beladung / 1 = Entladung)

DFUE-SPEZIAL / SDGID_NUM: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Ausgabe numerischer Sendungsnummer

DFUE-SPEZIAL / LDM_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen Lademeter in Sendung

DFUE-SPEZIAL / PFL_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen frachtpflichtiges Gewicht in Sendung

DFUE-SPEZIAL / CBM_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen Volumen in Sendung

DFUE-SPEZIAL / GROUPCHILD: Schalter für Ausgabe (Y/N) von Sendungskinder anstelle des disponierten Gruppenvaters) - benötigt eigenen LI Workflow

DFUE-SPEZIAL / LOG_TIME: Schalter für Ausgabe (Y/N) Erweiterung Logfile

HSTCODE: Umsetzung eines int. HWT-Schlüssels auf ext. Code

NDEC_GEWICHT: Nachkommastellen Gewichte in Sendung. Default ist 3

NDEC_GEWICHT_ADR: Nachkommastellen Gefahrgut-Gewichte in Sendung. Default ist 3

HWT_GRP: Zusätzliche Ausgabe einer Gruppe von HWT-Schlüsseln zur standardmäßig eingestellten Gruppe

CTL_GUNIT: Gefahrguteinheit CTL

VTL_MASSEH_ Gefahrguteinheit VTL

VTL_ADRGEFID: Gefahrgut VerpackungsID - Umschlüsselung sbg_vepid

24P_ADRGEFID: Gefahrgut Verpackungs ID - Umschlüsselung sbg_vepid

OSL_FA_ADRID: Umschlüsselung der Depotadresse bei abweichender Firmenadresse

F10_SDG_FRAIDB: Umschlüsselung des ZA SDB_FRAIDDB auf externe Kennung

Attribut	Beschreibung	ext Code	int Code
ADR_VERSION	Umsetzung LBASE-ADR-Version auf ext. Gefahrgutversion	003	default
ANSPRECH_BEREICH	Ermittlung Kommunikationsangaben aus Bereich (default STD)	STD	STD
AUFLAGEN_UTYP	Defaultcodeumsetzung um die LA Untertypen für die Auflagen festzulegen oder per CBUS Schaltereinstellungen für Komponente LBaseAuflagen AUFLAGEN_UTYP, z.B. 'AA', 'AAK','AAF'		
BORD_VERSION	Schalter für Abwärtskompatibilität. 1 = aktuelle Version , 2 = 2005 Version	1	default
DEF_CODEADR	Default Codeadresse. Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	Adress-ID auf der Defaultcodeumsetzungen genutzt werden	default
DFUE-SPEZIAL	Abweichendes DFUE Ausgabeverzeichnis für Abholaufträge	/d1/group/sped/dfu_daten/fortras100/XXX/out	ABH_VERZEICHNIS
DFUE-SPEZIAL	CR/LF für Dateiausgabe (Standardmäßig Y bei Fortras 100)	Y	ADDCR
DFUE-SPEZIAL	Setzen einer fixen Bordero Nummer	Fixer Wert oder „BLANK“	BORD_FIX
DFUE-SPEZIAL	Setzen einer eindeutigen Identifizierung eines Partners zur Bordero Nummer.	100345	BORD_UNIQ
DFUE-SPEZIAL	Schalter für Ausgabe (Y/N) Volumen in der Satzart G00 - default N - Volumen kann leergesetzt werden	Y	CBM_CLEAR
DFUE-SPEZIAL	Schalter für Ausgabe (Y/N) Lademeter in der Satzart G00 - default N - Lademeter kann leergesetzt werden	Y	LDM_CLEAR
DFUE-SPEZIAL	Schalter für Ausgabe (Y/N) frachtpflichtiges Gewicht in der Satzart G00 - default N - frachtpflichtiges Gewicht kann leergesetzt werden	Y	PFL_CLEAR
DFUE-SPEZIAL	Setzen des Schalters (Y/N) für Ausgabe der 2. Ebene als Textzeile (default N)	N Default (Y) (Ausgabe der 2ten Ebene erfolgt	EBENE2
DFUE-SPEZIAL	Gruppenkinder anstelle von disponierten Gruppenväter als Sendungsaufträge schicken	Y	GROUPCHILD
DFUE-SPEZIAL	Email-Adresse für zusätzlichen Versand als E-Mail Datei - sogenanntes E-Mail Backup		EMAIL_BORDF100
DFUE-SPEZIAL	Betreff der Backup E-Mail		SUBJECT_EMAIL
DFUE-SPEZIAL	Setzen eines Schalters (Y/N) für eine numerische Borderonummer.	Nur Y steuert die Ausgabe der Fahrt ID als Borderonummer im A0 Satz	FARID_NUM
DFUE-SPEZIAL	Dateisuffix für Bordero Dateien	.txt	FILEEND
DFUE-SPEZIAL	Dateipräfix für ausgehende Borderos	BORD512_	FILENAME
DFUE-SPEZIAL	PH-Header für Borderos, z.B. @@PHBORD512	@@PHBORD512	HEADER_DFUE
DFUE-SPEZIAL	Kennung des Partners im PH-Header - Sonderfunktion - Ersetzung eines dynamischen Bestandteiles im Header	815	RECEIV
DFUE-SPEZIAL	Footer für Borderos, z.B. @@PT	@@PT	FOOTER_DFUE
DFUE-SPEZIAL	Schalter zum Aktivieren der Zeitmessung in den Logfiles - Erweiterung für Debugging	Y	LOGTIME

DFUE-SPEZIAL	Setzen des aktuellen Release (default = 100)	100	RELEASE_BORD
DFUE-SPEZIAL	Schalter für Ausgabe (Y/N) für Ausgabe numerischer Sendungsnummer	N	SDGID_NUM
DFUE-SPEZIAL	Schalter für Sortierung Bordero (0 oder 1), Default = 1	1	SORT
DFUE-SPEZIAL	Verzeichnisangabe für Borderos.	/d1/group/sped/dfu_daten/fortras100/partner1/out	VERZEICHNIS
DFUE-SPEZIAL -ORG	Footer für Borderos	@@PT	FOOTER_DFUE
DFUE-SPEZIAL-ORG	DFUE-SPEZIAL Präfix des Filenamens	BORD512-757_	FILENAME-<ORGID>
DFUE-SPEZIAL-ORG	Für den Fall, dass für einen DFUE Partner mehrere unterschiedliche Organisationseinheiten, z. B. Niederlassungen Daten schicken, dann kann über diese Sonderform der Codeumsetzung, die normale Codeumsetzung übersteuert werden. Anstelle der <ORGID> ist die ORGID aus den Organisationseinheiten zu hinterlegen. Hierfür wird die Organisationsheinheit herangezogen, an welche die DFU- LA gerichtet ist. Von dieser Arbeitsgruppe wird hierarchisch aufsteigend (von der AG zum KO) die möglichen Codeumsetzungen ermittelt. Wird eine gefunden, übersteuert dies die anderen Codeumsetzungen mit HEADER_DFUE oder HEADER_DFUE<BORDART>	757	HEADER_DFUE-<ORGID>
DFUE-SPEZIAL-ORG	Verzeichnispfad auf dem Applikationsserver, welcher als Default-DFUE Server eingerichtet ist.	/d1/group/sped/dfu_daten/fortras100/partner3/out	VERZEICHNIS-<ORGID>
F10_A99_AKTIV	Schalter ob der Kundenindividuelle A99 Satz übermittelt werden soll - default N - Sonderfunktion, Satzart A99 kann über Zusatzattribute befüllt werden. Aktivierungspflichtig!		
F10_ADRVERSION	Steuert die Ausgabe der Satzart E00 - verschiedende Kooperationsformate vorhanden - default 009 = ADR2007 (Codeliste 2007)	CTL_ADR2013	default
F10_CODELISTE	Codeliste für Fortras 100 (default TMS)	CTL	default
F10_FREMDBORD	Schalter Y / N für die Steuerung ob anstelle der FAHRT-ID eine eindeutige Fremdreferenz aus dem ZA BORDFREMD der Fahrt übermittelt - ist ebenfalls beim eingehenden Entladebericht zu berücksichtigen!!! Wenn Schalter aktiv ist muss das ZA auf der Fahrt vorhanden sein, ansonsten wird das Pflichtfeld im A00 Satz NICHT gefüllt Feld Bordero-Nummer Position 10-44	Y	default
F10_G99_AKTIV	Schalter ob der Kundenindividuelle G99 Satz übermittelt werden soll - default N - Sonderfunktion, Satzart G99 kann über Zusatzattribute befüllt werden. Aktivierungspflichtig!		
F10_WEITERLID1	Kennungen 1 für Weiterleitung an zentrale Systeme	WEITER01	default
F10_WEITERLID2	Kennungen 2 für Weiterleitung an zentrale Systeme	WEITER02	default
FAHRT_VEP	Sonderfunktion zum Steuern der Ausgabe der Summensätze der Lademittel und Ladehilfsmittel	GIP	2
FAR_VKART	Sonderfunktion zum Steuern des Weiterleitungscodes bei der Kooperation Online		
FRANK	Umsetzung von int. Frankatur in eine ext. Frankatur	900	2
GTXTCODE	Umsetzung interner Positionstextcode auf externen Textcode für E10 Sätze		
HSTCODE	Umsetzung eines int. HWT-Schlüssels auf ext. Code	XXXXXX|01	01
HWT_GRP	Zusätzliche Ausgabe einer Gruppe von HWT-Schlüsseln zur standardmäßig eingestellten Gruppe	Y	CTL100
KMTID	Codeumsetzung für int. Kommunikationstyp (EM, FAX, TEL, KPE)	EM	EMA
KOOPERATION	Einstellung der Kooperation (default FORTRAS)	CTL	CTL
NDEC_GEWICHT	Nachkommastellen Gewichte in Sendung. Default ist 3	4	default

NDEC_GEWICHT_ADR	Nachkommastellen Gefahrgut-Gewichte in Sendung. Default ist 3	4	default
PNN_SPCID	Umsetzung ext. Leistungsart auf LBASE Spesencode.		
PNN_STCID	Umsetzung LBASE Spesencode oder Nachnahmetyp auf ext. Steuercode (0/1), default 0		
PRODUKT	Umsetzung von int. Produkt in einen externen Warengruppencode. Default ist 001 für normales Gut	XXXXXX	XXXXXX
PRODUKT_BORD	Default-Produkt Bordero, wenn kein Zusatzattribut F10_PROD auf der Fahrt oder Abholsendung gesetzt ist. (default STD)	XXX	default
REL_IDENTNR_FOR	Kennung des Partners in Fortras 100	XXX	default
REL_IDENTNR_FOR-ORG	Übersteuert auf Organisationseinheitenebene	XXXXX	757
REL_IDENTNR_OWN	Eigene Kennung in Fortras 100	XXXXX	default
REL_IDENTNR_OWN-ORG	Übersteuert auf Organisationseinheitenebene	XXXXX	757
SADR_REGEL_ABH	Ermittlung Sendungsadressen für Abholsendungen	CON	BY,CN
SADR_REGEL_STD	Ermittlung Sendungsadressen für Borderos. Beispiel für Ermittlung Absender (SHP) für eine Standardsendung. Die Neutralisierung (Käufer) muss beachtet werden."	CON	CN
SADR_TYPEN_ABH	Adressermittlung für Abholsendungen. Die eingestellten externen Adresstypen werden für den Ausgang ermittelt. Der Adresstyp DLF wird fix ausgegeben (Auftraggebende Spediteur)."	SHP,CON,ORD,DLF	default
SADR_TYPEN_STD	Adressermittlung für Borderos. Diese eingestellten externen Adresstypen werden für den Ausgang ermittelt.	SHP,CON,NES,ORD	default
SPEDEM	Sonderfunktion, wenn der EMKO auf der Transport LA eine andere Adress-ID hat als der DFUE Partner	XXXXX	XXXXX
STAAT	Umsetzung von int. Ländercodes	D	DE
SYS_MASSEH	Sonderfunktion vom E00 Satz	default	SHP,CON,ORD,DLF
TXTCODE	Umsetzung LBASE Texttyp auf ext. Textcode	ZU	default
VEP_ADRCODE	Umsetzung von int. Gefahrgutverpackung auf ext. Verpackungscodes	G1	BH0
VERKEHRSMITTELTYP	Umsetzung von int. Verkehrsmitteltyp auf externe Verkehrsart. (Default „L“)	L	default
VERPACKUNG	Verpackung Code: Dient zur Umsetzung von externen Verpackungscodes.	FP	EUP
WLCODE	Direktzustellung Y/N. Umsetzung von int. Weiterleitungscode in einen externen Weiterleitungscode. Default ist N und Y entspricht Direktzustellung.	N / Y	default / DP
WRGID	Umsetzung von int. Währung in eine ext. Währung	EUR	EUR
ZEICHENSATZ	Zeichensatz der Datenfiles: Konvertiert Datei von externem Zeichensatz in internen Zeichensatz.	CP850	ISO-8859-1
ZOLLCODE	Umsetzung von int. Zollbehandlungscode in einen externen Zollcode.	-1	default
SDGID_EXT **OSL_VKART** **F10_LADMITV1** **F10_J00_SUMME_V1** **F10_D00_BGEW_CLEAR**	Steuerung ob der Wert aus dem ZA SDGID_EXT anstelle der eigenen Sendungsnummer verwendet werden soll - Anwendungsfall - Drittsystem gibt eindeutige Sendungsreferenz vor Satzart D00 - Bruttogewicht leersetzten - default N	N	default
F10_D00_GEWPFL_CLEAR	Satzart D00 - Gewichtpfl. leersetzten - default N	N	default
F10_D00_LAENGE_CLEAR	Satzart D00 - Länge unterbinden - default N	N	default
F10_D00_BREITE_CLEAR	Satzart D00 - Breite unterbinden - default N	N	default
F10_D00_HOEHE_CLEAR	Satzart D00 - Höhe unterbinden - default N	N	default
F10_D00_CBM_CLEAR	Satzart D00 - CBM unterbinden - default N	N	default
F10_D00_LDM_CLEAR	Satzart D00 - LDM unterbinden - default N	Y	default
F1_ADRREF	Der Wert des ZA F1_ADRREF von der Stammadresse wird für die Ausgabe der fremden Referenz im B00 Satz verwendet, falls aktiviert	N	default
F10_B00_ADRIDEXT	Ausgehende Adressumsetzung aktiviert - default N	N	default

F10_B00_ADRESSEEXT	Bei der Aktivierung mit Y wird anstelle der Namens- und Adressfelder die Felder der SADU Seite übermittelt	N	default
F10_G00_ABHFRANK	Abweichende Abholfrankatur im G00 Satz. Wert des ZA F1_ABHFRA der Sendung wird anstelle der Frankatur oder per Codeumsetzung umgesetzten externen Frankatur übergeben.	N	default

Besonderheiten

Nachnahme Alt: Diese Schnittstelle wurde für das Paket Nachnahme Neu optimiert: Bei Nachnahme Alt sind nur zwei Beträge (Warennachnahme und Frachtkosten) möglich. Dabei kann für beide Beträge nur generell per Codeumsetzung steuerfrei/steuerpflichtig gesetzt werden (Default = steuerfrei).

HINWEIS

Die Beträge müssen in der Firmen-Währung erfasst werden. (beide gleich). Ein Umrechnen wird in Nachnahme Alt nicht unterstützt. Eine Übergabe von unterschiedlichen Währungen ist in Fortras 100 nicht möglich (gilt für ganzes Bordero). Des Weiteren ist die Ausgabe der MWSt ist nicht möglich. Es wird empfohlen Nachnahme Neu einzusetzen (LBaseAuflagen ab Version 3.15.4).

Lademittel: Diese Schnittstelle wurde für das Paket Lademittel optimiert. Im Ausgang werden nur gebuchte Lademittel und Ladehilfsmittel ausgegeben. Die Anlage der Buchungen gehört nicht zur Schnittstelle und muss im Workflow vorher integriert werden.

Hinweistextschlüssel: Standardmäßig werden die HWT-Schlüssel gebildet aus KOOPERATION und Release ausgegeben. Dies ist standardmäßig FORTRAS100. Eingehend kann für die Umschlüsselung der Hinweistextcodes die doppelte Umschlüsselung über Gruppe | Key in der Fahrt- Sendungsschnittstelle verwendet werden. Ausgehend kann diese Methode ebenfalls verwendet werden um Hinweistextcodes aus anderen Gruppen zu übermitteln.

RELIDENT: Ein eindeutiges Kennzeichen, mit dem der DFUE Partner entweder über den Suchbegriff des DFUE-Partners oder über die Kundenadressumsetzung ermittelt wird.

Ausgehend wird dies normalerweise über die Codeumsetzung RELIDENT gesteuert, welche mit der organisatorischen Codeumsetzung übersteuert werden kann. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit dieser Kennung über ein Zusatzattribut auf der Fahrt zu übersteuern. In diesem Fall wird im LI Workflow die unterschiedlichen Kennungen gesetzt.

Attribut	ext. Code	int. Code	Nach intern	Vorschlag nach intern	Nach extern	Vorschlag nach Extern
PNN_SPCID	0	1050			x	
(Nachnahme neu)	Fallback (keine Abrechnungen vorhanden): Default = 1 (steuerpflichtig)					
PNN_SPCID	1	2			x	
(Nachnahme alt)	Default = 0 für Steuerfrei					

Bordero/Abholsendungen (Import)

Diese Schnittstelle dient dazu Borderos und Abholsendungen für Fortras Release 100 **eingehend** zu verarbeiten.

> **HINWEIS**
>
> Die Daten werden im definierten Eingangsverzeichnis verarbeitet. Für die Erkennung der DFUE Files werden entweder definierte Präfixe der Filenamen in den Konfigurationen gesetzt oder bekommen bei der Verwendung des PRE Prozesses fortras_trenn die entsprechenden Präfixe zur Unterscheidung der Bordero-, Status- oder Entladeberichtsfiles.

Programme

Report: sidsd009.sqr

Integration in den Aufruf: $TRFL/sh/dfue_konv.sh und fortras_trenn.conf

Konfigfile `dfue_konv.conf` **==>** `fortras100.conf` aufrufen oder je nach DFUE Set eine eigene Subkonfiguration

Bordero

Beschreibung: Fortras 100 Borderos mit Typ KDF und STD werden als eingehende Sendungen verarbeitet.

Je Partner kann definiert werden ob eine Fahrt angelegt werden soll (Default = Y).

Die Sendungen werden ins LBASE Inhouse Format konvertiert und im Anschluss wird die Sendungs-DFÜ Bibliothek aufgerufen. Wenn eine Fahrt angelegt wird, dann sollten die Sendungen im DFUE Eingangsmodul auf diese Eingangsfahrt disponiert werden, damit der Bezug zur Eingangsfahrt gewahrt bleibt.

Programm: Das entsprechende Shell-Script ist das `$TRFL/sh/dfue_konv.sh`. Dieses Script startet den SQR-Report sidsd009.sqr. Danach erfolgt eine Konvertierung in das Inhouseformat im internen Format 4.1, welche von der Fahrt-Sendungsschnittstelle ssdgd032 in Folge verarbeitet wird.

Abholauftrag

Beschreibung: Die Fortras 100 Borderoschnittstelle wird auch für die Übermittlung eines Abholauftrags an einen Korrespondenten verwendet. Dazu muss für den Abholauftrag eine Sendung angelegt werden. Für Abholsendungen wird keine Fahrt angelegt. Diese Sendung ist erkennbar am Zusatzattribut **ABH_KZ_IN = Y**.- für die Anwender ist dieses ZA nicht sichtbar und nicht änderbar.

Programme: Das Programm ist analog zu den Borderos

Stammdaten

DFÜ-Partner: Der DFÜ-Partner muss für eingehende Borderos eingefügt werden. Dabei entspricht der Suchbegriff dem Empfangspartner der Sendung. Falls mehrere Niederlassungen oder Firmen von dem DFUE Partner betreut werden kann die DFUE Partner Ermittlung auf Ebene der Adressumsetzungen der Adresse, welche aus dem Hostkonfigschalter DFUE_ADR_DEF ermittelt wird. Es darf grundsätzlich immer nur eine eindeutige externe Kennung geben, mit der ein DFUE Partner für eine NL ermittelt wird.

Adressumsetzung: Wenn die Adressumsetzung aktiviert ist (empfohlen), dann werden die ext. Adress-IDs auf Umsetzung im Eingang geprüft. Es ist auch möglich nur mit dem Adresstext eine Adressumsetzung durchzuführen

CBUS Konfiguration: FORT100

Einstellungen 01.xx und 05.01 und 05.03 - siehe Detailbeschreibung beim Schalter

Zusatzattribute:

Für die Verarbeitung werden Zusatzattribute aus mehreren unterschiedlichen Gruppen verwendet., hierzu zählen LBASE, Fortras 128, Fortras 100, LBaseAuflagen, und verschiedene aus Kooperationskomponenten. Nicht aufgeführte Zusatzattribute gehören zu optionalen Komponenten.

ATTID	Bezeichnung	SDB	SDG	FAR	ADR	LAF	E	A
128_CODE_1	1 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_2	2 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_3	3 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_4	4 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_CODE_5	5 Hinweistextcode	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_1	1 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_2	2 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_3	3 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_4	4 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
128_TEXT_5	5 Hinweiszusatztext	0	1	0	0	0	1	1
AB_KDNR	OSL AB KDNR	1	1	1	0	1	1	1
ABH_AUFNR	Abholsendung Nummer	0	1	0	0	0	1	1
CTLWERTSDG	CTL Warengruppe Wertsendung	0	1	0	0	0	1	1
EM_KDNR	OSL EM KDNR	1	1	1	0	1	1	1
F1_A00KFZ1	A00 KFZ Kennzeichen 1	0	1	1	0	0	1	1
F1_A00KFZ2	A00 KFZ Kennzeichen 2	0	1	1	0	0	1	1
F1_ADRREF	F100 Adressreferenz	0	0	0	1	0	1	1
F1_BOR_WL1	F100 Bordero. Weiterleitungs ID 1	0	1	1	0	0	1	1
F1_BOR_WL2	F100 Bordero. Weiterleitungs ID 2	0	1	1	0	0	1	1
F1_CTL_PLO	CTL Plombennummer für Packstück	1	0	0	0	0	1	1
F1_VTL_AD	VTL Abholdepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_ED	VTL Empfangsdepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_ED2	VTL Empfangsdepot alternativ	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_KND	VTL IdentKunde	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_LKW	VTL LKW	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTL_VD	VTL Versanddepot	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLGORT	VTL Ort der Anlieferung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLLDMR	VTL Lademittelrückführung Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLLORO	VTL locale routing	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLNOCB	VTL NOC des Beschaffungsauftrags	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLNOCS	VTL NOC der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLRBEZ	VTL Route Bezeichnung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLROUT	VTL Route	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSFP	VTL Zusätzliche FP auf der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSGP	VTL Zusätzliche GP auf der Sendung	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLSHUT	VTL Shuttle Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F1_VTLURSP	VTL Umroutungssperre Y/N	0	1	0	0	0	1	1
F10_A99_T1	Satzart A99 Zeichen 1-250	0	0	1	0	0	1	1

F10_A99_T2	Satzart A99 Zeichen 251-500	0	0	1	0	0	1	1
F10_A99_T3	Satzart A99 Zeichen 501 - 512	0	0	1	0	0	1	1
F10_G99_T1	Satzart G99 Zeichen 1-250	1	1	1	0	0	1	1
F10_G99_T2	Satzart G99 Zeichen 251 - 500	1	1	1	0	0	1	1
F10_G99_T3	Satzart G99 Zeichen 501 - 512	1	1	1	0	0	1	1
F10_PH_T1	Eingehender Headerstring [5-254]	0	0	1	0	0	1	1
F10_PH_T2	Eingehender Headerstring [255-504]	0	0	1	0	0	1	1
F10_PH_T3	Eingehender Headerstring [504-512]	0	0	1	0	0	1	1
F10_PROD	Produkt Fortras 100	0	1	1	0	0	1	1
F10_WLCODE	Direktzustellung Fortras 100	0	1	1	0	0	1	1
FAR_PL1_2	Wechselbrücke 1 Plombe 2	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL1_3	Wechselbrücke 1 Plombe 3	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL1_4	Wechselbrücke 1 Plombe 4	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_2	Wechselbrücke 2 Plombe 2	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_3	Wechselbrücke 2 Plombe 3	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PL2_4	Wechselbrücke 2 Plombe 4	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PLOMB1	Plomben Nr. Motorwagen	0	0	1	0	0	1	1
FAR_PLOMB2	Plomben Nr Anhänger	0	0	1	0	0	1	1
FAR_VKART	Verkehrsart	1	1	0	0	0	1	1
OL_ASTNVE	ASTRE Originalbarcode	1	1	0	0	0	1	1
OL_LAEI1	OSL Ladeeinheit 1	1	1	1	0	1	1	1
OL_LAEI2	OSL Ladeeinheit 2	1	1	1	0	1	1	1
OL_LKWNR	OSL LKW-Nr.	1	1	1	0	1	1	1
OL_VKART	OSL Verkehrsart	1	1	1	0	1	1	1
SDG_LDMANZ	Anzahl Ladehilfsmittel Sdg 1	0	1	0	0	0	1	1
SDG_LDMVEP	Verpack. Zus. Ladehilfsmittel	0	1	0	0	0	1	1
SDG_LOGMOD	DFÜ-Sendung Logistikmodell	0	1	0	0	0	1	1
SGB_ANZP	Packstückanzahl Gefahrgut	1	0	0	0	0	1	1
SLDM_ANZ2	Ladehilfsmittel 2 Anzahl	0	1	0	0	0	1	1
SLDM_VEP2	Ladehilfsmittel 2 Verpackungsart	0	1	0	0	0	1	1
128_RELIDN	Ext. Kennung (Rel-Ident im Eingang)	0	1	1	0	0	1	0
AB_KOR_REF	Referenz/Sdg-Nr.Abgangspartner	1	1	0	0	0	1	0
ABH_KZ_IN	Abholsendung Auftrag im Eingang	0	1	0	0	0	1	0
BORDDATUM	Borderodatum Original	0	0	1	0	0	1	0
BORDFREMD	Bordero-Nummer Partner	0	0	1	0	0	1	0
BORDLFD	Borderoposition Original	0	1	0	0	0	1	0
EM_KST_FR	Empf. Kosten steuerfrei Gesamt	0	0	1	0	0	1	0
EM_KST_ST	Empf. Kosten steuerpfl. Gesamt	0	0	1	0	0	1	0
EUST_GES	EUST Gesamt	0	0	1	0	0	1	0
F1_AUFTDAT	Auftragsdatum (LI Format)	0	1	0	0	0	1	0
F128_REL	Fortras Release	0	1	1	0	0	1	0
FAR_FRFADR	Frachtführer/Transportunternehmer	0	0	1	0	0	1	0
FAR_GESANZ	Gesamt Packstückanzahl	0	0	1	0	0	1	0
FAR_GESGEW	Gesamt Bruttogewicht	0	0	1	0	0	1	0
FAR_GESSDG	Gesamt Sendungsanzahl	0	0	1	0	0	1	0

FAR_WNR1	Wechselbrücken Nr1	0	0	1	0	0	1	0
FAR_WNR2	Wechselbrücken Nr2	0	0	1	0	0	1	0
MWST_GES	MWST Gesamt	0	0	1	0	0	1	0
NEC_KDNR	OSL NEC Kundennr	1	1	1	0	1	1	0
NES_KDNR	OSL NES Kundennr	1	1	1	0	1	1	0
NN_VER_GES	Versender Nachnahme gesamt Soll	0	0	1	0	0	1	0
OL_REL	OSL Relation	1	1	1	0	1	1	0
RELI_FR_EP	Ext. Kennung (Bordempf im Eingang)	0	1	1	0	0	1	0
SDG_FRAIDB	Frankatur Bordero	0	1	0	0	0	1	0
SDG_PARTNR	Sendungsnummer Empfansspediteur	0	1	0	0	0	1	0
SDG_STELLP	Sendung Anzahl Stellplätze	0	1	0	0	0	1	0
ZOLL_GES	Gesamt Zoll	0	0	1	0	0	1	0

Codeumsetzungen

Folgende Codeumsetzungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Sonderfälle:

DFUE-SPEZIAL / LDM_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen Lademeter in Sendung

DFUE-SPEZIAL / PFL_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen frachtpflichtiges Gewicht in Sendung

DFUE-SPEZIAL / CBM_CLEAR: Schalter für Ausgabe (Y/N) für Löschen Volumen in Sendung

HSTCODE: - siehe INH Schnittstelle - doppelte Umsetzung möglich !!!

Zusätzlich sind alle Codeumsetzungen möglich, die in der Standardschnittstelle im Eingang beschrieben sind. Diese werden bei der Einspielung des Inhouseformates verwendet - Kennzeichnung (INH).

Attribut	Beschreibung	ext. Code	int. Code
ZEICHENSATZ	obsolet	CP850	ISO8859-1
DEF_CODEADR	Default Codeadresse. Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	999993	999993
NO_FARID	Bei Y wird keine Fahrt angelegt	Default	Y
FRANK	Umsetzung von int. Frankatur in eine ext. Frankatur (INH)	100	900
WRGID	Umsetzung von int. Währung in eine ext. Währung (INH)	ESC	PTE
WLCODE	Direktzustellung Y/N. Umsetzung von int. Weiterleitungscode in einen externen Weiterleitungscode. Default ist N und Y entspricht Direktzustellung(INH)	Y	DZ
ZOLLCODE	Zollcode Umsetzung nach intern	default	AV
PRODUKT	Umsetzung Warengruppe zum internen Produkt	001	STD
FAHRT_VEP_NO	Keine Lademittelbuchung auf der Fahrr	default	Y
DOPP_DATE_FARID	Anzahl Tage fuer Ermittlung, ob Fahrt schon eingespielt wurde mit der eindeutigen Borderoreferenz	default	60
FAR_NAME	Fahrtbezeichnung (INH)	default	Standard Fahrt
SDG_DATUM	Ab welcher Uhrzeit wird das Sendungsdatum erhoeht - SDG_DATUM - default 18 Uhr	default	17
KMTID	Kommunikationstyp, z.B. TEL (INH)	EMA	EM
VERKEHRSMITTELTYP	Verkehrsmitteltyp (INH)	L	3
PNN_SPCID **(Nachnahme neu)**	Umsetzung ext. Leistungsart auf LBASE Spesencode. (INH)	100	501
PNN_SPCID **(Nachnahme alt)**	Umsetzung ext. Steuercode auf LBASE Steuercode. (INH)	101	1
TXTCODE	Umsetzung LBASE Texttyp auf interner. Textcode (INH)	001	ZU
ANSPRECH_BEREICH	Bereich des Ansprechpartners - muss falls SA B10 eingespielt werden soll (INH)	EDV	EDV
KOOPERATION	Kennzeichen für Spezialformate der jeweiligen Kooperation	FORTRAS	FORTRAS
STAAT	Umsetzung Ländercode (INH)	D	DE
VERPACKUNG	Umschlüsselung Verpackungscode (INH)	EI	BJ
128_FAR_SCHRAN	Zeitschranke für Eingangsfahrt (INH)	ZEIT	6:00
FAR_LASID	Fahrtstatus (INH)	default	100
FAR_ORGID	Organisations ID der Fahrt (INH)	default	756

FAR_TYP	Fahrttyp (INH)	default	V
FAR_NAME-EMPF	Name für die Adressumsetzung des Frachtführers		
BORD_VERSION	Borderoversion 2005 oder 2011	default	1
LAD_ORGID	Orgid der Ladung (INH)	default	756
ORGID	ID der ORGID (INH) eingehender Wert von A00	default	765
PNN_LASID	Nachnahme Lasid (INH)	default	205
PNN_ORGID	Orgid der Nachnahme (INH)	default	765
RELATION	Umsetzung der Relation - A00 Versender	default	9100
SDG_UPD_LASID	Bis zu welchem Status eine Sendung ein Update bekommen darf	default	300
SPRACHE	SPRID für Gefahrgutbezeichnungen (INH)	default	GERMAN
VKM	Verkehrsmittel (INH)	1	HO-211
SDG_UPD_WAIT	Wartezeit in Sekunden, bis eine DB Sperre beim Update abgewartet wird. - default unbegrenzt (INH)	default	10
SDG_NACHLIEF	Nachlieferungskennzeichen - default 303	default	303,123,333
SDG_PNNHWT	Erlaubte Spesencodes für Nachnahme	default	402,403,404
PNNCODE	Parteinachnahmecode (INH)	IA	IA
SADR_TYP	Adresstyp extern nach intern	CON bzw. SHP	CN bzw. SU
AUFLAGEN_SATIDS	Von der in der Komponente LBaseAuflagen abweichende Adresstypen für die Ermittlung der Nachnahmerechnung	default	'CN','MK','DP','IV','BY'
F10_ABH_SDGORGID	Abweichende ORGID beim Abholauftrag		
DFUE-SPEZIAL	Fremdes frachtpflichtiges Gewicht auf der Sendungsposition wird nicht übernommen	PFL_CLEAR	Y
DFUE-SPEZIAL	Fremde Lademeter auf der Sendungsposition wird nicht übernommen	LDM_CLEAR	Y
DFUE-SPEZIAL	Fremdes Volumen auf der Sendungsposition wird nicht übernommen	VOL_CLEAR	Y
F100_GEFAHRGUTVERSION	Interne Gefahrgutversion - Abhängig von den Kooperationsständen		
F10_SDGDAT	Sonderfunktion F10_SDGDAT - default N		
F10_SBA_NVE	Sonderfunktion F10_SBA_NVE		
DFUE-SPEZIAL	Sonderfunktion DFUE-SPEZIAL - EIN_EBENE2 - default N	EIN_EBENE2	N
F10_MAXSDGREF	Sonderfunktion Länge der Fremdreferenz - default 16 Stellen	default	20
F10_LDHMITTEL_SDG	Sonderfunktion Ladehilfsmittel Sendung - F10_LDHMITTEL_SDG - default 1 - Abhängig von den Lademittelkomponenten und Einstellungen		

F10_WLCODE_AKTIV	Weiterleitungscode soll als Direktzustellung oder nicht weitergereicht werden - Deaktivierung mit N möglich - default Y	default	N
F10_SDGREL_AKTIV	Umsetzung Relationscode mit N ausschalten - default Y	default	N
F100_GGLEVEL2_ALWAYS	Gefahrgutpositionen immer auf Ebene 2 einspielen. Nur möglich, wenn keine DFUE mit Fortras 5 oder 6 Format verwendet wird - default N	default	N
F10_PROID_AKTIV	Umsetzung Produktcode deaktiviern - default Y	default	N
DFUE-SPEZIAL	Zeitmessung im Logfile aktiv	LOGTIME	Y
F10_PRUEF_ZSUM	Prüfung der Anzahl im Z00 aktivieren - default N	default	Y
F10_GEFSPRID	F10_GEFSPRID - Gefahrgutsprache - default GERMAN erlaubt AMERICAN, FRENCH, GERMAN:	default	GERMAN
F100_GGLEVEL2_VEPID	Falls die Option F100_GGLEVEL2_ALWAYS aktiv ist, Verpackungsart in der SDB_VEPID mit Anz + Verpackung F100_GGLEVEL2_VEPID - default N	default	Y
F100_GGLEVEL2_DIMENS	Falls die Option F100_GGLEVEL2_ALWAYS aktiv ist, Abmessungen Länge, Höhe, Breite ebenfalls übernehmen	default	Y
F100_I00_HWTGRUPP	Hinweistextgruppe für Leistungsarten Satzart I00	FORTLEIST	
F100_I00_HWTAKTIV	Aktivierung der Hinweistextgruppe für die zusätzlichen Leistungsarten in der Satzart I00 - default N	default	N
F100_B00_ADRREF_UM	Adressreferenzen leersetzen, damit keine zufällige Adressumsetzung mit einer Fremdreferenz geschehen kann - default N	default	N
F10_D00_GEWPFL_CLEAR	Leersetzten frachtpflichtiges Gewicht auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_BGEW_CLEAR	Leersetzten des Bruttogewicht auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_LAENGE_CLEAR	Leersetzten der Länge auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_BREITE_CLEAR	Leersetzten der Breite auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_HOEHE_CLEAR	Leersetzten der Höhe auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_CBM_CLEAR	Leersetzten des Volumens auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_D00_LDM_CLEAR	Leersetzten des Lademeter auf Sendungspositionsebene - default N	default	N
F10_A00_ZA_SDG	F10_A00_ZA_SDG - verschiedene ZAs von der Fahrt auf die SDG schreiben - default N	default	N

GG_VEPID_TEXT	Versuch der Gefahrgutverpackungslangtexte (extern) auf interne Verpackungs ID s zu setzten	B2V	GW
GEFTXTCDE	Satzart E10 Umsetzungen Textumsetzung		
F10_LDM2_VEPID	Ladehilfsmittelverpackungsart für Ladehilfsmittel 2		
PNN_SPCID	Umsetzung ext. Leistungsart auf LBASE Spesencode		
F10_WLCODE	Umsetzung Direktverkehrskennzeichen auf ZA F10_WLCODE nur Kooperation Online		
F10_SDG_FRAIDB	Umsetzung Borderofrankatur auf ZA SDG_FRAIDB nur Kooperation Online		
F10_I00HWTCODE	Umsetzung I00 Leistungscode in Hinweistextcode der Gruppe für die Leistungsarten		
OSL_EMKO_SWITCH	Sonderform OSL - Dreiecksgeschäft		
OSL_ABKO_CH_DAT	Sonderform OSL - Borderodatum verändern		
OSL_VKART	Umsetzung Verkehrsart A00 in OSL eigene Verkehrsart		
OSL_VKART_F1_ADRID	OSL Sonderform - HUB		
OSL_VKART_1	OSL- Sonderform - HUB		
OSLHWTGRUPPE	OSL - Sonderform Hinweistextgruppe - nicht ONLINEA		
OSL_BORDLDGADR	OSL - Sonderform - HUB - Relation statt Adress ID		
OSL_EMKO_SWITCH	OSL - Sonderform HUB - Emko austauschen		
OSL_EMKO_SWITCH_HWT	OSL - Sonderform HUB - Emko austauschen im Hinweistext		

Konfiguration

Die Lademitteltypen für den Austausch sowie die Default Auslieferungsauflagen Typ + Default-Spesencode für Warennachnahme können über Konfiguration ConfigDef.FORT100 eingestellt werden.

Besonderheiten

Nachnahme Alt: Diese Schnittstelle wurde für das Paket Nachnahme Neu optimiert: Bei Nachnahme Alt sind nur zwei Beträge (Warennachnahme und Frachtkosten) möglich. Die Beträge werden anhand der Codeumsetzungen summiert. Auf Steuer kann bei Nachnahme Alt keine Rücksicht genommen werden. Es wird empfohlen Nachnahme Neu einzusetzen.

Lademittel: Die Fahrt Lademittel werden im Eingang gebucht. Die Ladehilfsmittel auf der Sendung werden als 2. Ebene gebucht und mit dem Kennzeichen Ladehilfsmittel versehen.

Hinweistextschlüssel: Standardmäßig werden die HWT-Schlüssel gebildet aus KOOPERATION und Release ausgegeben. Dies ist standardmäßig FORTRAS100.

Satzarten BORD512

Identifikation im Package-Header-Satz: BORD512

Satzart	Bezeichnung	Max. Vorkommen	Muss / Kann
A00	Sendungsdaten Kopfsatz	pro Datei einmal	muss
A10	Ladeeinheitensatz	einmal	muss bei Datenart STD
B00	Adressen	je Sendung pro Qualifier einmal	muss
B10	Kommunikationsangaben	pro B00 bis 9 mal	kann
C00	Zollangaben	je Sendung einmal	kann
D00	Sendungspositionen	je Sendung 999 einmal	muss
D10	Zollangaben der Position	je D00 99 mal	kann
E00	Gefahrgutsatz	je D00 99 mal	kann
E10	Ergänzende Texte zu E00	Je E00 4 mal	kann
F00	Barcodes und Referenzen	je D00 999 mal	kann
G00	Sendungssummen	je Sendung einmal	muss
H00	Textschlüssel	je Sendung 4 mal	kann
H10	Freie Texte	je Sendung 9 mal	kann
I00	Leistungsarten	je Sendung 9 mal	kann
J00	Sendungsdaten Summen	einmal	muss
Z00	Kontrollsatz	einmal	muss

Hinweise:

11. - Die Satzart A00 enthält steuernde Informationen für die weiteren Satzarten und darf nur einmal vorkommen.
12. - Die Satzart B00 wird für die unterschiedlichen Adressen einer Sendung verwendet.
13. - Jede Sendung beginnt mit der Satzart B00/SHP.
14. - Die Satzart B10 beinhaltet optionale Zusatzinformationen zu einer Adresse und ist nach der Satzart B00 zu verwenden.
15. - Pro Sendung sind folgende Satzarten möglich: B00/B10, C00, Sendungspositionen, G00, H00, I00.
    - Eine Sendungsposition wird gebildet aus den Satzarten D00, D10, E00, F00. Die Satzart Z00 beendet

Satzart A00 - Sendungsdaten Kopfsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, pro Datei einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'A00'	M	3	1	3	Konstant A00	fix 'A00'	Steuerung Satzart
Qualifier Datenart	M	3	4	6	STD, KDF, ABH, GTW keine sonstigen Typen - kein Clearing - keine Lademittel-verwaltung	decode von der laf_lauid 'F1A', 'ABH', 'STD'	Ermittlung Sendungsreferenz mit und ohne farid, bzw. Suche nach Abholauftrag
Releasestand	M	3	7	9	100	Codeumsetzung RELEASE_BORD	- nur 100 wird akzeptiert, falls 100, dann kann eingehend die Steuerung der Kooperation über die Codeumsetzung KOOPERATION vorgenommen werden wird für die Anlage der Hinweistextschlüssel verwendet default FORTRAS<100> wobei die 100 das Release widergibt
Bordero-Nummer	M	35	10	44	Format 8,0	Borderonummer TF-Feld: - Fahrt-ID (far_farid) Codeumsetzungen: - DFUE-SPEZIAL/BORD_FIX - DFUE-SPEZIAL/BORD_UNIQ - DFUE-SPEZIAL/FARID_NUM	Borderonummer TF-Feld: - Referenz Ladung (lda_ref) - Lademittelreferenz auf Fahrt (lad_ref) - Suchbegriff Sendung (sdg_such + lfd. Nummer der Positionen - Attribut auf Fahrt BORDFREMD - Ladungsreferenz auf der Sendung
Borderodatum (TTMMJJJJ)	M	8	45	52		Borderodatum TF-Feld: - Fahrtdatum Begin (far_datvon) - oder Fahrtdatum Bis (far_datbis) - oder Systemdatum	Borderodatum TF-Feld: - Fahrtdatum Begin (far_datvon) - Erstellungsdatum DFU
Verkehrsart	dep	3	53	55	muss bei STD, nicht verwendet bei ABH	Verkehrsart TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_VKART) - oder Codeumsetzung VERKEHRSMITTELTYP Bei Abholaufträgen normalerweise leer, ansonsten über ZA FAR_VKART + Codeumsetzung ABH_VKART	Verkehrsart TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_VKART) - oder Codeumsetzung VKM und Sendung
Produkt	dep	3	56	58	kann bei direkten Verkehren ohne zentralen Dienstleister entfallen.	Produkt TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (F10_PROD) - und Codeumsetzung F10_PRODUKT oder Codeumsetzung PRODUKT_BORD für STD default STD Bei Abholaufträgen ZA F10_PROD auf der SDG	Produkt TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (F10_PROD) und Sendung

Codeliste (Kooperation)	M	3	59	61	Kennzeichen für die verwendete Codeliste (SYA bei System Alliance)	Codeliste TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (F10_CODELI) - und Codeumsetzung F10_CODELISTE default SYA	Codeliste TF-Feld: <<- Zusatzattribut auf Fahrt (F10_CODELI)>> **nicht in Verwendung**
Währung	M	3	62	64	nach ISO	Firmenwährung fir_wrgid - und Codeumsetzung WRGID	Währung für SA48 default EUR
Identifikation des Versenders des Borderos	M	35	65	99	Kunde bei KDF, AP bei ABH, VP bei STD	ZA F1_BOR_OWN auf der DFUE LA oder Rel-Identnummer TF-Feld: - Codeumsetzung REL_IDENTNR_OWN-ORG oder Codeumsetzung REL_IDENTNR_OWN	Rel-Identnummer TF-Feld: - DFÜ-Partner Ermittlung über Suchbegriff (dfu_key) - Zusatzattribut 128_RELIDN auf der Fahrt
Identifikation des Empfängers des Borderos	M	35	100	134	VP bei KDF, VP bei ABH, EP bei STD	ZA F1_BOR_FOR auf der DFUE LA oder Rel-Identnummer TF-Feld: - Codeumsetzung REL_IDENTNR_FOR-ORG oder Codeumsetzung REL_IDENTNR_FOR	- Zusatzattribut auf Fahrt (RELI_FR_EP) und Sendung Steuerung der Orgid der Sendung - somit auch zuständig für die Sendungsnummerermittlung und Workflowsteuerung
Frachtführer	dep	35	135	169	muss bei Datenart STD	Frachtführer Name: - Frachtführername aus Fahrt (frf.adr_name1 und frf.adr_name2)	Frachtführer Name1/Plz/Ort TF-Feld: - Adressumsetzung über Name1 extern und Id extern. Bei Eindeutigkeit Übernahme in Frachtführeradresse Fahrt - Zusatzattribut FAR_FRFADR auf der Fahrt
Frachtführer Land	dep	3	170	172	muss bei Datenart STD, siehe Anlage	Frachtführer Land: - Frachtführerland aus Fahrt frf.adr_staid - Codeumsetzung STAAT	Frachtführer Name1/Plz/Ort TF-Feld: - Adressumsetzung über Name1 extern und Id extern. Bei Eindeutigkeit Übernahme in Frachtführeradresse Fahrt - Zusatzattribut FAR_FRFADR auf der Fahrt
Frachtführer PLZ	dep	9	173	181	muss bei Datenart STD	Frachtführer PLZ: - Frachtführer PLZ aus Fahrt frf.adr_plz	Frachtführer Name1/Plz/Ort TF-Feld: - Adressumsetzung über Name1 extern und Id extern. Bei Eindeutigkeit Übernahme in Frachtführeradresse Fahrt - Zusatzattribut FAR_FRFADR auf der Fahrt
Frachtführer Ort	dep	35	182	216	muss bei Datenart STD	Frachtführer Ort: - Frachtführerort aus Fahrt frf.adr_Ort	Frachtführer Name1/Plz/Ort TF-Feld: - Adressumsetzung über Name1 extern und Id extern. Bei Eindeutigkeit Übernahme in Frachtführeradresse Fahrt - Zusatzattribut FAR_FRFADR auf der Fahrt

KFZ Kennzeichen 1	dep	35	217	251	muss bei Datenart STD	ZA F1_A00KFZ1 auf der DFUE LA oder Ladeeinheitennr. 1 TF-Feld: - Amt. Kz des 1. Verkehrsmittel - oder Verkehrsmittelbezeichnung - oder Kennzeichen des 1. Verkehrsmittel	Ladeeinheitennr. 1 TF-Feld: - Fahrtbezeichnung - Verkehrsmittelbezeichnung ZA F1_A00KFZ1 auf der Fahrt und / oder Sendung falls F10_A00_ZA_SDG = Y
KFZ Kennzeichen 2	K	35	252	286		ZA F1_A00KFZ2 auf der DFUE LA oder Ladeeinheitennr. 2 TF-Feld: - Amt. Kz des 2. Verkehrsmittel - oder Verkehrsmittelbezeichnung - oder Kennzeichen des 2. Verkehrsmittel	Ladeeinheitennr. 2 TF-Feld: - Fahrtbezeichnung - Verkehrsmittelbezeichnung ZA F1_A00KFZ2 auf der Fahrt und / oder Sendung falls F10_A00_ZA_SDG = Y
Weiterleitungs-ID 1	K	35	287	321	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs-IDs erhält eine Kopie des Borderos, wenn das Bordero z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	ZA F1_BOR_WL1 auf der DFUE LA oder - Codeumsetzung F10_WEITERLID1	ZA F1_BOR_WL1 auf der Fahrt und / oder Sendung falls F10_A00_ZA_SDG = Y
Weiterleitungs ID 2	K	35	322	356		ZA F1_BOR_WL2 auf der DFUE LA oder - Codeumsetzung F10_WEITERLID2	ZA F1_BOR_WL2 auf der Fahrt und / oder Sendung falls F10_A00_ZA_SDG = Y
Testkennzeichen	K	1	357	357	Testdaten müssen per Y markiert werden	ZA F10_DUTEST = Y auf der DFUE LA oder - Codeumsetzung F10_DUTEST	nicht in Verwendung

Satzart A10 – Ladeeinheitensatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, muss bei Datenart STD

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart ‘A10’	M	3	1	3	Konstant A10	fix 'A10'	Steuerung Satzart
Ladeeinheiten Nr. 1 (Le1)	M	35	4	38		ZA F1_A00KFZ1 auf der DFUE LA oder Ladeeinheitennr. 1 TF-Feld: - Amt. Kz des 1. Verkehrsmittel	Ladeeinheitennr. 1 TF-Feld: - Fahrtbezeichnung - Verkehrsmittelbezeichnung ZA FAR_WNR1 auf der Fahrt

						- oder Verkehrsmittelbezeichnung - oder Kennzeichen des 1. Verkehrsmittel	
Plombennummer 1 zu Le 1	dep	35	39	73	Muss, wenn eine Organisation Plombennummern verwendet.	Plnr TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_PLOM1)	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_PLOM1) LKW, bzw. Zugmaschine mit Wechselbrücke oder Auflieger
Plombennummer 2 zu Le 1	K	35	74	108		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL1_2
Plombennummer 3 zu Le 1	K	35	109	143		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL1_3
Plombennummer 4 zu Le 1	K	35	144	178		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL1_4
Ladeeinheiten Nr. 2 (Le2)	K	35	179	213		ZA F1_A00KFZ2 auf der DFUE LA Ladeeinheitennr. 2 TF-Feld: - Amt. Kz des 2. Verkehrsmittel - oder Verkehrsmittelbezeichnung - oder Kennzeichen des 2. Verkehrsmittel	Ladeeinheitennr. 2 TF-Feld: - Fahrtbezeichnung - Verkehrsmittelbezeichnung ZA FAR_WNR2 auf der Fahrt
Plombennummer 1 zu Le 2	dep	35	214	248	Muss, wenn eine Organisation Plombennummern verwendet und Ladeeinheit 2 gefüllt ist	Plnr TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_PLOM2)	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt (FAR_PLOM2)
Plombennummer 2 zu Le 2	K	35	249	283		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL2_2
Plombennummer 3 zu Le 2	K	35	284	318		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL2_3
Plombennummer 4 zu Le 2	K	35	319	353		nicht in Verwendung	Plnr TF-Feld: TF-Feld: - Zusatzattribut auf Fahrt FAR_PL2_4

Satzart B00 - Adressen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung pro Qualifier einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'B00'	M	3	1	3	Konstant B00	fix 'B00'	Satzartermittlung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6		lfd. Nr. Sendung	Ermittlung
Qualifier Kommunikations Art	M	3	7	9		Komtyp. TF-Feld: Aus der Adresse - Codeumsetzung (KOM_TYPE) verfügbare Kommunikationstypen EM = E-Mail, FAX = Fax, TEL = Telefon, KPE = Kontaktperson (diese wird aus dem Bereich der Ansprechpartner mit der Codeumsetzung ANSPRECH_BEREICH ermittelt	Komtyp. TF-Feld: In der Adresse - Codeumsetzung (KOM_TYPE) verfügbare Kommunikationstypen EM = E-Mail, FAX = Fax, TEL = Telefon, KPE = Kontaktperson (diese wird aus dem Bereich der Ansprechpartner mit der Codeumsetzung ANSPRECH_BEREICH ermittelt
Name1	M	35	10	44		- Adr_name1 Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y - adu_name1	Adr_name1
Straße und Haus-Nr.	M	35	45	79		- Adr_str Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y -adu_str	Adr_str
Landeskennzeichen	M	3	80	82		- Adr_staid Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y - adu_staid	Adr_staid
PLZ	M	9	83	91		- Adr_plz Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y - adu_plz	Adr_plz
Ort	M	35	92	126		Adr_ort Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y	Adr_ort

						adu_ort	
Kunden-Nr. / Partner Nr.	dep	35	127	161	muss, wenn die Nummer z.B. für eine zentrale Recherche verwendet werden soll	Falls F1_ADRREF = Y und ZA F1_ADRREF auf der Adresse vorhanden ist aat_wert adr_adrid Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y adu_idextern Falls ABH, dann wird DLF automatisch mit der org_adrid ausgegeben. Bei Kooperationen unterschiedliche Lösungen vorhanden	Falls fremde Adress ID != der lbase Adrid ist, dann kann eingehend die Adressreferenz für die Adressumsetzung gecleart werden. F100_B00_ADRREF_UM = Y adr_adrid Adressumsetzung über Inhouseformat möglich ZAs auf der Sendung (OSL) AB_KDNR = Absenderref EM_KDNR = Empfängerref NEC_KDNR = Neutralempf. ref NES_KDNR = Neutralversender ref
Name 2	K	35	162	196		Adr_name2 Falls F10_B00_ADRIDEXT= Y und F10_B00_ADRESSEEXT = Y adu_name2	Adr_name2
Name 3	K	35	197	231		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Ortsteil	K	35	232	266		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Internationale Lokationsnummer (ILN)	K	35	267	301		Adr_iln1	Adr_iln1
Zoll Id.-Nummer	K	35	302	336		uid_zoktonr	nicht in Verwendung

Satzart B10 - Kommunikationsangaben

Allgemein: Ein- und Ausgehend, pro B00 bis 9-Mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart ‘B10’	M	3	1	3	Konstant B10	fix 'B10'	Satzartermittlung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Ermittlung
Qualifier Kommunikations Art	M	3	7	9		Komtyp. TF-Feld: Aus der Adresse - Codeumsetzung (KOM_TYPE) verfügbare Kommunikationstypen EM = E-Mail, FAX = Fax, TEL = Telefon, KPE = Kontaktperson (diese wird aus dem Bereich der Ansprechpartner mit der Codeumsetzung ANSPRECH_BEREICH ermittelt	Komtyp. TF-Feld: In der Adresse - Codeumsetzung (KOM_TYPE) verfügbare Kommunikationstypen EM = E-Mail, FAX = Fax, TEL = Telefon, KPE = Kontaktperson (diese wird aus dem Bereich der Ansprechpartner mit der Codeumsetzung ANSPRECH_BEREICH ermittelt
Kommunikationsinhalt	M	256	10	265		Komnr. TF-Feld: Aus der Adresse oder des Ansprechpartners	Komnr. TF-Feld: Aus der Adresse anp_name oder kom_komnr

Satzart C00 - Zollangaben

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'C00'	M	3	1	3	Konstant C00	C00	nicht in Verwendung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	nicht in Verwendung
Verzollungsart	K	3	7	9		sdg_zolid - Codeumsetzung ZOLLCODE (falls nicht auf -1 gesetzt)	nicht in Verwendung
Zollverfahren	K	4	10	13		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Zollamt / Dienststelle	K	8	14	21		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Herkunftsland	K	3	22	24		ZA F1_LAND_HE auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Ursprungsland	K	3	25	27		ZA F1_LAND_UR auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Versenderland	K	3	28	30		ZA F1_LAND_VE auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Bestimmungsland	K	3	31	33		ZA F1_LAND_BE auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Bestimmungsbundesland	K	3	34	36		ZA F1_LAND_BU auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Land des Einführers	K	3	37	39		ZA F1_LAND_EI auf der Sendung Codeumsetzung STAAT	nicht in Verwendung
Statistik Status	K	3	40	42		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Lieferort (Frankatur Ort)	K	35	43	77		sdg_fratxt	nicht in Verwendung
Grenzübergangswert	K	9	78	86	Format 9,0	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Währung des Gr.-Üb. wert	K	3	87	89		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Art des Geschäfts	K	3	90	92		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Verkehrszweig an. Grenze	K	3	93	95		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Inländischer Verkehrszweig	K	3	96	98		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Eingangszollstelle	K	8	99	106		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Vorpapierart	K	10	107	116		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Vorpapiernummer	K	25	117	141		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Anlagenart 01	K	6	142	147		nicht in Verwendung	san_alid
Anlagennummer 01	K	20	148	167		nicht in Verwendung	san_nr
Anlagendatum 01	K	8	168	175		nicht in Verwendung	san_bez
Anlagenart 02	K	6	176	181		nicht in Verwendung	san_alid
Anlagennummer 02	K	20	182	201		nicht in Verwendung	san_nr
Anlagendatum 02	K	8	202	209		nicht in Verwendung	san_bez
/Anlagenart 03	K	6	210	215		nicht in Verwendung	san_alid
Anlagennummer 03	K	20	216	235		nicht in Verwendung	san_nr
Anlagendatum 03	K	8	236	243		nicht in Verwendung	san_bez

Satzart D00 - Sendungspositionen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung 999-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'D00'	M	3	1	3	Konstant D00	fix 'D00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Sendungsposition	M	3	7	9	Format 3,0	lfd. Nr. Sendungsposition	Erkennung Reihenfolge Positionen
Packstück-Anzahl	dep	4	10	13	Format 4,0	Packstückanzahl TF-Feld: - Anzahl von der 1. Ebene sdb_anz	Packstückanzahl (F 1. Teil) TF-Feld: - Anzahl von der 1. Ebene
Verpackungsart	dep	3	14	16		Verpackungsart TF-Feld: - Verpackung von der 1. Ebene - Codeums. VERPACKUNG	Verpackungsart (F 1. Teil) TF-Feld: - Verpackung von der 1. Ebene - Codeums. VERPACKUNG
Packstück-Anzahl auf/in Paletten	K	4	17	20	Format 4,0	Packstückanzahl auf / in Paletten TF-Feld: - Summe (Anzahl von der 2. Ebene)	Packstückanzahl auf / in Paletten (F 1. Teil) TF-Feld: - Anzahl von der 2. Ebene
Verpackungsart auf/in Paletten	K	3	21	23		Verpackungsart auf / in Paletten TF-Feld: - Verpackung von der 2. Ebene - Codeums. VERPACKUNG	Verpackungsart auf / in Paletten (F 1. Teil) TF-Feld: - Verpackung von der 2. Ebene - Codeums. VERPACKUNG
Wareninhalt	K	35	24	58		Wareninhalt TF-Feld: - Wareninhalt der 1. Ebene - Detailsteuerung über Codeums. DFUE-SPEZIAL/ EBENE2 längere Bezeichnungen werden auf mehrere Zusatzzeilen, wobei Packstückanzahl = 0000 und Packstückanzahl auf der Palette mit 0000 gesetzt werden	Wareninhalt (F 1. Teil) TF-Feld: - Wareninhalt der 1. Ebene
Zeichen und Nr.	K	35	59	93		Zeichen/Nr TF-Feld: - Zeichen/Nr der 1. Ebene	Zeichen/Nr (F 1. Teil) TF-Feld: - Zeichen/Nr der 1. Ebene

Tatsächliches Gewicht	K	9	94	102	Format 9,3	Bruttogewicht Zeile TF-Feld: - Bruttogewicht Zeile (sdb_bgew) oder Gewicht aus der Codeumsetzung NDEC_GEWICHT oder Gewicht aus der Codeumsetzung NDEC_GEWICHT_ADR	Bruttogewicht Zeile TF-Feld: - Bruttogewicht Zeile (sdb_bgew) Falls keine Gewichte im D00 Satz vorhanden sind und im G00 Satz ein Sendungsgewicht vorhanden ist, dann wird dieses auf die erste Sendungsposition übernommen
Frachtpflichtiges Gewicht	K	9	103	111	Format 9,3	Frachtpflt. Gewicht Zeile TF-Feld: - Frachtpflicht. Gewicht Zeile (sdb_gewpfl)	Frachtpflt. Gewicht Zeile TF-Feld: - Frachtpflicht. Gewicht Zeile (sdb_gewpfl) Falls keine frachtpflichtige Gewichte im D00 Satz vorhanden sind und im G00 Satz ein frachtpflichtiges Sendungsgewicht vorhanden ist , dann wird dieses auf die erste Sendungsposition übernommen
Länge in Meter	K	4	112	115	Format 4,2	Länge Zeile TF-Feld: - Länge Zeile (sdb_laenge)	Länge Zeile TF-Feld: - Länge Zeile (sdb_laenge)
Breite in Meter	K	4	116	119	Format 4,2	Breite Zeile TF-Feld: - Breite Zeile (sdb_breite)	Breite Zeile TF-Feld: - Breite Zeile (sdb_breite)
Höhe in Meter	K	4	120	123	Format 4,2	Höhe Zeile TF-Feld: - Höhe Zeile (sdb_hoehe)	Höhe Zeile TF-Feld: - Höhe Zeile (sdb_hoehe)
Kubikmeter	K	5	124	128	Format 5,3	Kubikmeter Zeile TF-Feld: - Kubik Zeile (sdb_cbm)	Kubikmeter Zeile TF-Feld: - Kubik Zeile (sdb_cbm) Falls keine Volumen im D00 Satz vorhanden sind und im G00 Satz ein Volumen vorhanden ist , dann wird dieses auf die erste Sendungsposition übernommen
Lademeter	K	3	129	131	Format 3,1	Lademeter Zeile TF-Feld: - Länge Zeile (sdb_ldm)	Lademeter Zeile TF-Feld: - Länge Zeile (sdb_ldm) Falls keine Lademeter im D00 Satz vorhanden sind und im G00 Satz Lademeter vorhanden ist , dann wird dieses auf die erste Sendungsposition übernommen
Anzahl Paletten Stellplätze	K	4	132	135	Format 4,1	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Satzart D10 - Zollangaben der Position

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je D00 99-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'D10'	M	3	1	3	Konstant D10	D10	nicht in Verwendung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	nicht in Verwendung
Sendungsposition	M	3	7	9	Format 3,0	lfd. Nr. Sendungsposition	nicht in Verwendung
Warennummer	K	15	10	24	Warennummer	sdb_ztarif	nicht in Verwendung
Ursprungsland	K	3	25	27		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Rohmasse in kg	K	9	28	36	Format 9,3	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Eigenmassen in kg Netto	K	9	37	45	Format 9,3	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Verfahrenscode	K	5	46	50		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Zollwert	K	11	51	61	Format 11,2	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Währung Zollwert	K	3	62	64		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Statistischer Wert	K	11	65	75	Format 11,2	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Währung Statistischer Wert	K	3	76	78		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagenart 01	K	6	79	84		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagennummer 01	K	20	85	104		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagedatum 01	K	8	105	112		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagenart 02	K	6	113	118		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagennummer 02	K	20	119	138		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagedatum 02	K	8	139	146		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagenart 03	K	6	147	152		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagennummer 03	K	20	153	172		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagedatum 03	K	8	173	180		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagenart 04	K	6	181	186		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagennummer 04	K	20	187	206		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Anlagedatum 04	K	8	207	214		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Satzart E00 - Gefahrgutsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je D00 99-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'E00'	M	3	1	3	Konstant E00	fix 'E00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Sendungsposition	M	3	7	9	Format 3,0	lfd. Nr. Gefahrgutposition	Erkennung Reihenfolge Positionen
GG Release	M	3	10	12		GG Releas Zeile TF-Feld: - Version Zeile (sbg_version) - Codeums ADR_VERSION Default 003	GG Releas Zeile TF-Feld: - Version Zeile (sbg_version) - Codeums. F10_GGRelease
Packstück-Anzahl	M	4	13	16	Format 4,0	Packstückanzahl TF-Feld: - Anzahl von der 1. od. 2 Ebene	Packstückanzahl TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Gefahrgutzeile SGB_ANZP
Bruttogewicht in kg	M	9	17	25	Format 9,3	Bruttogewicht TF-Feld: - Bruttogewicht Gefahrgutzeile sbg_bgew oder gegrenzte Menge Codeumsetzung NDEC_GEWICHT_ADR	Bruttogewicht TF-Feld: - Bruttogewicht Gefahrgutzeile
UN-Nummer	M	4	26	29		UN-Nummer TF-Feld: - UN-Nummer Gefahrgutzeile sbg_unnr	UN-Nummer TF-Feld: - UN-Nummer Gefahrgutzeile
Verpackungsbeschreibung	M	35	30	64		ADR-Verpackungsbeschreibung TF-Feld: - ADR-Codes Verpackungsbeschreibung (vep_adrtext) - oder Verpackungscode (vep_adrcode)	ADR-Verpackungsbeschreibung TF-Feld: - ADR-Codes Verpackungsbeschreibung (vep_adrtext) - oder Verpackungscode (vep_adrcode)
Multiplikator	M	4	65	68	Format 4,0	Multiplikator TF-Feld: - Faktor Gefahrgutzeile (sbg_faktor)	Multiplikator TF-Feld: - Faktor Gefahrgutzeile (sbg_faktor)
Id. der GG Datenbank	dep	3	69	71	Wenn eine Kooperation eine eigene Gefahrgutdatenbank mit eindeutigen Nummern je Gefahrgut verwendet, dann kann durch die Kombination von Id. und Key ein Gefahrgut eindeutig identifiziert werden. siehe Id.	fix 'TMS'	Falls 'TMS' wird der eindeutige Key der nächsten Position für die Ermittlung des Gefahrguts verwendet.

					Der GG Datenbank		
Eindeutiger Key	dep	10	72	81		Eindeutiger Key TF-Feld: - LBase Gefahrgut-Id (Sbg_gefid)	Eindeutiger Key TF-Feld: - LBase Gefahrgut-Id (Sbg_gefid) - nur falls Vorgänger 'TMS' enthält, ansonsten Ermittlung in der Standardschnittstelle
Stoffname/Gefahrgutbezeichnung	M	210	82	291		Stoffname TF-Feld: - Stoffname (Sbg_bez)	Stoffname TF-Feld: - Stoffname (Sbg_bez)
Zusatztext bei n.a.g.	dep	70	292	361		Zusatztext n. a. g. TF-Feld: - Handelsname (sbg_handelsname)	Zusatztext n. a. g. TF-Feld: - Handelsname (sbg_handelsname)
Gefahrzettelmuster(Hauptgefahr)	M	3	362	364		Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 1. Teil (sbg_zettel)	Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 1. Teil (sbg_zettel)
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 1)	M	3	365	367		Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 2. Teil (sbg_zettel)	Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 2. Teil (sbg_zettel)
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 2)	M	3	368	370		Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 3. Teil (sbg_zettel)	Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 3. Teil (sbg_zettel)
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 3)	M	3	371	373		Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 4. Teil (sbg_zettel)	Gefahrzettel TF-Feld: - Gefahrzettel 4. Teil (sbg_zettel)
Verpackungsgruppe / Klassifizierungscode	dep	4	374	377	muss nur bei Klasse 1, bei Klasse 2 empfohlen	Verpackungsgruppe TF-Feld: - Verpackungsgruppe (sbg_vgruppe oder sbg_zettel)	Verpackungsgruppe TF-Feld: - Verpackungsgruppe (sbg_vgruppe)
Nettoexplosivmasse in kg	dep	9	378	386	bei Gefahrgutklasse 1 muss Format 9,3	Nettoexplosivgewicht TF-Feld: - Nettoexplosivgewicht Gefahrgutzeile (sbg_ngewe)	Nettoexplosivgewicht TF-Feld: - Nettoexplosivgewicht Gefahrgutzeile (sbg_ngewe)
Beförderungskategorie	M	1	387	387		Beförderungskategorie TF-Feld: - Code laut ADR (sbg_code)	Beförderungskategorie TF-Feld: - Code laut ADR (sbg_code)
Begrenzte Menge (LQ) Y/N	K	1	388	388		Begrenzte MengeTF-Feld: - Begrenzte Menge (sbg_bmenge)	Begrenzte MengeTF-Feld: - Begrenzte Menge (sbg_bmenge)

Errechnete Punkte	K	9	389	397	Format 9,0	Errechnete Punkte TF-Feld: - Gefahrgut Punkte (sbg_punkte)	Errechnete Punkte TF-Feld: - Gefahrgut Punkte (sbg_punkte)
Tunnelbeschränkungsode	M	6	398	403		sbg_tunnel	sbg_tunnel
Verpackungsgruppe	dep	4	404	407	muss angegeben werden, soweit bei dem jeweiligen Gefahrgut in der gesetzlichen Deklaration vorhanden	sbg_vgruppe	sbg_vgruppe
Klassifizierungscode	dep	4	408	411	muss angegeben werden, wenn dies in einer Kooperation vorgeschrieben ist.	sbg_ziffer	sbg_ziffer
Freigestellte Menge Y/N	dep	1	412	412	muss angegeben werden, wenn dies in einer Kooperation vorgeschrieben ist.	sbg_bmenge	sbg_bmenge
Angabe Liter oder Nettogewicht in kg	dep	9	413	421	muss angegeben werden, wenn dies in einer Kooperation vorgeschrieben ist.	sbg_ngew / Codeumsetzung NDEC_GEWICHT_ADR	sbg_ngew
Qualifier zur Klassifizierung der Stellen 413 bis 421. Bei flüssigen Stoffen Konstante LIT. Bei Nettogewicht fester Stoffe Konstante NGW.	dep	3	422	424	muss angegeben werden, wenn Stellen 413 bis 421 gefüllt sind.	Sgb_unit Codeumsetzung je nach Kooperation: VTL_MASSEH, SYS_MASSEH	Sgb_unit
Umweltgefährdend Y/N	dep	1	425	425	Ja oder Nein (Y/N). Wenn zutreffend, dann muss dies mit dem Ausdruck „umweltgefährdend“ im	Sbg_umwelt	Sbg_umwelt

					Beförderungspapier angegeben werden		

HINWEIS

Je nach Kooperation und Version weicht der Aufbau des Gefahrgutsatzes ab. Für die oben genannten Kooperationen sind diese laut den definierten Kooperationsbeschreibungen umgesetzt.

Falls 2 lbase Partner untereinander die Daten austauschen, wird die Gefahrgut ID weitergegeben, d.h. die Ermittlung des Gefahrgutes wird einfacher, falls beide diese Komponente verwenden.

Satzart E10 – Weitere Texte zur Gefahrgutposition

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je E00 4-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'E10'	M	3	1	3	Konstant E10	fix 'E10'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Sendungsposition	M	3	7	9	Format 3,0	lfd. Nr. Gefahrgutposition	Erkennung Reihenfolge Positionen
Qualifier für Text Verwendung 1	3	M	10	12		Codeumsetzung: E10_Q1	Codeumsetzung: E10_Q1
Freier Text 1	70	M	13	82		Codeumsetzung: E10_ZT1	Codeumsetzung: E10_ZT1
Qualifier für Text Verwendung 2	3	K	83	85		Codeumsetzung: E10_Q2	Codeumsetzung: E10_Q2
Freier Text 2	70	K	86	155		Codeumsetzung: E10_ZT2	Codeumsetzung: E10_ZT2
Qualifier für Text Verwendung 3	3	K	156	158		Codeumsetzung: E10_Q3	Codeumsetzung: E10_Q3
Freier Text 3	70	K	159	228		Codeumsetzung: E10_ZT3	Codeumsetzung: E10_ZT3
Qualifier für Text Verwendung 4	3	K	229	231		Codeumsetzung: E10_Q4	Codeumsetzung: E10_Q4
Freier Text 4	70	K	232	301		Codeumsetzung: E10_ZT4	Codeumsetzung: E10_ZT4
Qualifier für Text Verwendung 5	3	K	302	304		Codeumsetzung: E10_Q5	Codeumsetzung: E10_Q5
Freier Text 5	70	K	305	374		Codeumsetzung: E10_ZT5	Codeumsetzung: E10_ZT5

Satzart F00 - Barcodes und Referenzen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je D00 999-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart ‘F00’	M	3	1	3	Konstant F00	fix 'F00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Sendungsposition	M	3	7	9	Format 3,0	lfd. Nr. Sendungsposition	Über Configschalter (F10_BARCD_SA70) = Y SA70 sonst über SA79
Barcode	M	35	10	44		Barcode TF-Feld: - Barcodes aus 1-2 Ebene	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene
Qualifier Referenz	K	3	45	47		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenznummer	K	35	48	82		nicht in Verwendung	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene
Qualifier Referenz	K	3	83	85		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenznummer	K	35	86	120		nicht in Verwendung	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene
Qualifier Referenz	K	3	121	123		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenznummer	K	35	124	158		nicht in Verwendung	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene
Qualifier Referenz	K	3	159	161		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenznummer	K	35	162	196		nicht in Verwendung	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene
Qualifier Referenz	K	3	197	199		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenznummer	K	35	200	234		nicht in Verwendung	Barcode TF-Feld: - Barcodes auf 3 Ebene

Satzart G00 - Sendungssummen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'G00'	M	3	1	3	Konstant G00	fix 'G00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Sendungs-Nr. Versandpartner	M	35	7	41	Sendungsnummer des Original VP, Abholauftragsnummer bei ABH	Sendungsnummer TF-Feld: - Sendungs-Id (sdg_sdgid) - nur numerisch über Codeumsetzung DFUE-SPEZIAL/ SDGID_NUM	Sendungsnummer TF-Feld: - EDI-Referenz Sendungadresse (XE/sda_ref) - Lademittel-Referenz Sendung (XE/sda_ref) Besonderes: Diese ext. Referenz muss eindeutig sein, d. h. Sie darf vom Partner in den letzen 180 Tagen nur einmal gesendet werden. Nachlieferungen sollten wie folgt geliefert werden: Wenn bei der Sendung der Hinweistextschlüssel 10 verwendet wird, dann ergänzt sich die Sendungs-Id um _NLdd (dd=Tag)
Tatsächliches Sendungs-Bruttogewicht in kg	M	9	42	50	Format 9,3	Bruttogewicht TF-Feld: - Sendungssummen (sdg_bgew)	Bruttogewicht TF-Feld: - Sendungssummen (sdg_bgew) Dieses Feld wird in lbase berechnet aus der Summe der Sendungsbe-schreibungszeilen der Ebene 1. Sollte es kein Gewicht auf den Ebenen 1 geben, wird diese Information genutzt, um diese als erste Ebene 1 anzulegen. Dies gilt auch für die Felder, welche mit * gekennzeichnet sind.
Frankatur	M	3	51	53		Frankatur TF-Feld: - Frankatur (sdg_fraid) - Codeums. (FRANK) - default 000 Bei Abholaufträgen: Falls Codeumsetzung F10_G00_ABHFRANK = Y und ZA F1_ABHFRA auf der Sendung gefüllt sind, dann wird der Wert des ZAs sba_attid	Frankatur TF-Feld: - Frankatur (sdg_fraid) - Codeums. (FRANK)
Direkt-zustellungs Kz. Y/N	M	1	54	54		Direktzustellung TF-Feld: - Weiterleitungscode (sdg_welid) - Codeums. (WLCODE) default N	Direktzustellung TF-Feld: - Weiterleitungscode (sdg_welid) - Codeums. (WLCODE)

Abholdatum TTMMJJJJ	dep	8	55	62	muss bei ABH, sonst nicht erlaubt Format 8,0	Abholdatum TF-Feld: - Abholdatum (sdg_termabbis,sdg_termabvon)	Abholdatum TF-Feld: - Abholdatum (sdg_termabbis,sdg_termabvon)
Abholzeit von SSMM (Stunden, Minuten)	dep	4	63	66	kann bei ABH, sonst nicht erlaubt Format 4,0	Abholzeit TF-Feld: - Abholzeit (sdg_termabvon)	Abholzeit TF-Feld: - Abholzeit (sdg_termabvon)
Abholzeit bis SSMM (Stunden, Minuten)	dep	4	67	70	kann bei ABH, sonst nicht erlaubt Format 4,0	Abholzeit TF-Feld: - Abholzeit (sdg_termabbis)	Abholzeit TF-Feld: - Abholzeit (sdg_termabbis)
Logistikmodell	dep	6	71	76	Muss, wenn die Sendung zu einem Logistikmodell gehört, Codes	Logistikmodell TF-Feld: - Zusatzattribut (SDG_LOGMOD)	Logistikmodell TF-Feld: - Zusatzattribut (SDG_LOGMOD)
Sendungs-Nr. Empfangspartner	K	35	77	111	Bei Nachlieferungen (Original-Sendungs-Nr. des EP) bzw. bei Ersterfassung von über-zähligen Sendungen (vorläufige Sendungs-Nr. des EP)	Sendungs-Nr. Empfangspartner TF-Feld: - Adressreferenz des Empfangskorr. - oder Zusatzattribut EM_KOR_REF auf der Sendung	Sendungs-Nr. Empfangspartner TF-Feld: - Zusatzattribut SDG_PARTNR auf der Sendung
Versender Id Original Bordero	dep	35	112	146	Enthält bei Borderos ex ZKP immer die Original Id. des Versenders des Original Borderos	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Empfänger Id Original Bordero	dep	35	147	181	Enthält bei Borderos ex ZKP immer die Original Id. des Empfängers des Original Borderos	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Warengruppe	M	3	182	184		Warengruppe TF-Feld: Produkt - sdg_proid - Codeumsetzung PRODUKT	Warengruppe TF-Feld: sdg_proid - Codeumsetzung PRODUKT
Warenwert	K	11	185	195	Format 11,2	Warenwert TF-Feld: - Warenwert (sdg_wert)	Warenwert TF-Feld: - Warenwert (sdg_wert)
Währung des Warenwerts	K	3	196	198		Währung TF-Feld: - Währung (sdg_wrgid)	Währung TF-Feld: - Währung (sdg_wrgid)
Frachtpflichtiges Sendungsgewicht in kg	K	9	199	207	Format 9,3	Frachtpflichtiges Sendungsgewicht TF-Feld: - Frachtpflichtiges Sendungsgewicht (sdg_gewpfl) Codeumsetzung NDEC_GEWICHT	Frachtpflichtiges Sendungsgewicht TF-Feld: - Zusatzattribut SDG_GEWPFL auf der Sendung * siehe oben

Kubikmeter	K	5	208	212	Format 5,3	Kubikmeter TF-Feld: - Kubikmeter (sdg_cbm)	Kubikmeter TF-Feld: - Zusatzattribut SDG_CBM auf der Sendung * siehe oben
Lademeter	K	3	213	215	Format 3,1	Lademeter TF-Feld: - Lademeter (sdg_ldm)	Lademeter TF-Feld: - Zusatzattribut SDG_LDM auf der Sendung * siehe oben
Anzahl Paletten Stellplätze	K	4	216	219	Format 4,1	fix 0000 - nicht in Verwendung	Paletten Stellplätze TF-Feld: - Zusatzattribut SDG_STELLP auf der Sendung
Anzahl zusätzlicher Ladehilfsmitel 1	K	2	220	221	Format 2,0	Anzahl Ladehilfsmittel TF-Feld: CBus Konfigschalter für LDM_EULund LDM_EUP, Ladehilfsmittel der Gruppe EUL (Typ1)	Anzahl Ladehilfsmittel TF-Feld: - Lademittelsatz auf der Sendung mit Adresse DFÜ-Partner - Codeumsetzung VERPACKUNG
Verpackungsart zusätzliche Ladehilfsmittel 1	dep	3	222	224	muss wenn Anzahl gefüllt ist	Verpackungsart Ladehilfsmittel TF-Feld lad_vepid Codeumsetzung VERPACKUNG	Verpackungsart Ladehilfsmittel TF-Feld: - Lademittelsatz auf der Sendung mit Adresse DFÜ-Partner - Codeumsetzung VERPACKUNG
Anzahl zusätzlicher Ladehilfsmitel 2	K	2	225	226	Format 2,0	Anzahl Ladehilfsmittel TF-Feld: CBus Konfigschalter für LDM_GIL und GIP und Ladehilfsmittel der Gruppe GIL (Typ2)	Anzahl Ladehilfsmittel TF-Feld: - Lademittelsatz auf der Sendung mit Adresse DFÜ-Partner - Codeumsetzung VERPACKUNG
Verpackungsart zusätzliche Ladehilfsmittel 2	dep	3	227	229	muss wenn Anzahl gefüllt ist	Verpackungsart Ladehilfsmittel TF-Feld lad_vepid Codeumsetzung VERPACKUNG	Verpackungsart Ladehilfsmittel TF-Feld: - Lademittelsatz auf der Sendung mit Adresse DFÜ-Partner - Codeumsetzung VERPACKUNG
Direktabholungs Kz.	K	1	230	230	bei Verwendung: Y oder N	Zusatzattribut: F1_DAHKZ Default: N	nicht in Verwendung
Auftragsdatum TTMMJJJJ	K	8	231	238		Zusatzattribut: F1_AUFTDAT Default:00000000	nicht in Verwendung

Satzart H00 - Textschlüssel

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung 4-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'H00'	M	3	1	3	3 Konstant H00	fix 'H00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Hinweistextschlüssel 1*	M	3	7	9		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE Achtung Codeumsetzung mit htg_bez || htc_code - Verwendung der Hinweistextgruppe über Codeumsetzung HWT_GRP Default <KOOPERATION>100 oder FORTRAS100	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 1	K	35	10	44		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung
Hinweistextschlüssel 2*	K	3	45	47		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 2	K	35	48	82		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung
Hinweistextschlüssel 3*	K	3	83	85		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 3	K	35	86	120		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung
Hinweistextschlüssel 4*	K	3	121	123		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 4	K	35	124	158		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung

Hinweistextschlüssel 5*	K	3	159	161		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 5	K	35	162	196		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung
Hinweistextschlüssel 6*	K	3	197	199		Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung - Codeums. HSTCODE	Hinweistextschlüssel TF-Feld: - Hinweistextschlüssel auf Sendung
Hinweiszusatztext 6	K	35	200	134		Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung	Hinweiszusatztext TF-Feld: - Hinweiszusatztext auf Sendung

HINWEIS

Die Hinweistexte der Gruppe FORTRAS100 werden mit der Komponente mit ausgeliefert. Eine Anlage eines neuen Codes in dieser Gruppe ist nicht durch den Komponentenschutz abgesichert. Nachdem diese Codes mit jeder neuen Codeliste sich ändern können, bitte keine Codes in dieser Gruppe anlegen. Verwenden Sie bitte für individuelle Vereinbarungen Ihre eigene Gruppe und führen die zweistufige Codeumsetzungen durch. Ansonsten kann ggf. die Komponente nicht mehr upgedatet werden.

Satzart H10 - Freie Texte

Allgemein: Ein- und Ausgehend, je Sendung 9-mal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'H10'	M	3	1	3	Konstant H10	fix 'H10'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6	Format 3,0	lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Qualifier für Text Verwendung 1	M	3	7	9		Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE Es werden nur Sendungstexte übertragen, welche als TXTCODE eine Codeumsetzung haben, ansonsten werden die Texte nicht übertragen maximale Länge 930 für die Aufteilung	Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE
Freier Text 1	M	70	10	79		Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung	Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung
Qualifier für Text Verwendung 2	K	3	80	82		Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE	Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE
Freier Text 2	K	70	83	152		Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung	Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung
Qualifier für Text Verwendung 3	K	3	153	155		Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE	Qualifier für Text Verwendung TF-Feld: - Sendungstexttyp - Codeums. TXTCODE
Freier Text 3	K	70	156	225		Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung	Freier Text TF-Feld: - Text auf Sendung

Satzart I00 - Leistungsarten

Allgemein: Ein- und Ausgehend, einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'I00'	M	3	1	3	Konstant I00	fix 'I00'	Satzerkennung
Laufende Bordero-Position	M	3	4	6		lfd. Nr. Sendung	Sendungserkennung
Leistungsart 1	M	3	7	9		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - je nach Kostenart - ZA auf der Fahrt EM_KST_FR, NN_VER_GES, EM_KST_ST, ZOLL_GES, EUST_GES, MWST_GES
Steuer Kennzeichen 1	M	1	10	10	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID

Betrag 1	M	9	11	19	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 2	K	3	20	22		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 2	K	1	23	23	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 2	K	9	24	32	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 3	K	3	33	35		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 3	K	1	36	36	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 3	K	9	37	45	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 4	K	3	46	48		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 4	K	1	49	49	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 4	K	9	50	58	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 5	K	3	59	61		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 5	K	1	62	62	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID

Betrag 5	K	9	63	71	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 6	K	3	72	74		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 6	K	1	75	75	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 6	K	9	76	84	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 7	K	3	85	87		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 7	K	1	88	88	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 7	K	9	89	97	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 8	K	3	98	100		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 8	K	1	101	101	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 8	K	9	102	110	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 9	K	3	111	113		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 9	K	1	114	114	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID

Betrag 9	K	9	115	123	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt
Leistungsart 10	K	3	124	126		Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID - 100 oder 106 für Auflagen alt ! Konfig LBaseAuflagen - AUFLAGEN_NEU = YES ansonsten 100, 399, 101, 102 Spesencode	Leistungsart TF-Feld: - Spesencode - Codeumsetzung PNN_SPCID
Steuer Kennzeichen 10	K	1	127	127	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig	Steuer Kennzeichen TF-Feld: - Prozent über Steuercode wenn 0 Prozent = steuerfrei	Abhängig von der Kostenart / Leistungsart, bei Nachnahme - Steuercode ID
Betrag 10	K	9	128	138	Format 9,2	Betrag TF-Feld: - Summe Spesencode	Betrag TF-Feld: - Wert des Zusatzattributes auf der Fahrt

Eingehend können die Leistungsarten als zusätzliche Gruppe FORTLEIST in den Hinweistexten mit übernommen werden. Wegen der fehlenden Steuerinformationen können diese Werte nicht direkt für die Abrechnung herangezogen werden, außer die definierten im Bereich der Nachnahmen (Auflagen). Im LI Workflow kann man dann diese Beträge für die weitere Verwendung herauslesen und verarbeiten.

Satzart J00 - Sendungsdaten Summen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, einmal

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'J00'	M	3	1	3	Konstant J00	fix 'J00'	Steuerung Satzart
Gesamt-Sendungs-Anzahl	M	3	4	6	Format 3,0	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt FAR_GESSDG
Gesamt-Packstück-Anzahl	M	6	7	12	Summe über alle Sendungspositionen Format 6,0	Gesamt Packstücke TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Gesamt Packstücke TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt FAR_GESANZ
Tatsächliches Bruttogewicht gesamt in kg	M	9	13	21	Format 9,3	Gesamt Bruttogewicht TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Gesamt Bruttogewicht TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt FAR_GESGEW
Anzahl GP = Gitterbox-Paletten	M	4	22	25	Summe über alle Sendungen Format 4,0	Anzahl GP TF-Feld: - Ermittlung fix über Lademittel GIP und Bewegungsart Ausgang voll GIP kann auf der Firmenadresse über die Codeumsetzung DEF_VEP/GIP übersteuert werden	Anzahl GP (Pos2) TF-Feld: - Setzen der Verpackungsart über Codeumsetzung FAHRT_VEP / 2 - Setzen der Bewegungsart über Codeums. FAHRT_VEP_BWA / 2
Anzahl FP = Euro-Flach-Paletten	M	4	26	29	Summe über alle Sendungen Format 4,0	Anzahl FP TF-Feld: - Ermittlung fix über Lademittel EUP und Bewegungsart Ausgang voll EUP kann auf der Firmenadresse über die Codeumsetzung DEF_VEP/EUP übersteuert werden	Anzahl FP (Pos3) TF-Feld: - Setzen der Verpackungsart über Codeumsetzung FAHRT_VEP / 3 - Setzen der Bewegungsart über Codeums. FAHRT_VEP_BWA / 3
Anzahl FP = zusätzliche Ladehilfsmittel	M	4	30	33	Auf Borderoebene ohne Einzelsendungsbezug Format 4,0	Anzahl FP zusätzliche Lademittel TF-Feld: - Ermittlung fix über Lademittel EUP und Bewegungsart Ausgang leer EUP kann auf der Firmenadresse über die Codeumsetzung DEF_VEP/EUP übersteuert werden	Anzahl FP zusätzliche Lademittel (Pos8) TF-Feld: - Setzen der Verpackungsart über Codeumsetzung FAHRT_VEP / 8 - Setzen der Bewegungsart über Codeums. FAHRT_VEP_BWA / 8
Anzahl GP = zusätzliche Ladehilfsmittel	M	4	34	37	Auf Borderoebene ohne Einzelsendungsbezug Format 4,0	Anzahl GP zusätzliche Lademittel TF-Feld: - Ermittlung fix über Lademittel GIP und Bewegungsart Ausgang leer GIP kann auf der Firmenadresse über die Codeumsetzung DEF_VEP/GIP übersteuert werden.	Anzahl GP zusätzliche Lademittel (Pos9) TF-Feld: - Setzen der Verpackungsart über Codeumsetzung FAHRT_VEP / 9 - Setzen der Bewegungsart über Codeums. FAHRT_VEP_BWA / 9
Summen steuerpfl. aus I00	M	11	38	48	Format 11,2	Gesamt Summen TF-Feld:	Summe steuerpfl. TF-Feld:

						- Summen der vorherigen Satzarten	- Zusatzattribut auf der Fahrt EM_KST_ST
Summen steuerfrei aus I00	M	11	49	59	Format 11,2	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Summe steuerfrei TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt EM_KST_FR
Summen Warenwertnachnahmen aus I00	M	11	60	70	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 100 Format 11,2	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Summe Warenwertnachnahmen TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt NN_VER_GES
Summen Zoll aus I00	M	11	71	81	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 102 Format 11,2	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Summe Zoll TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt ZOLL_GES
Summen EUst aus I00	M	11	82	92	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 101 Format 11,2	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Summe EUst TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt EUST_GES
Summen Mehrwertsteuer	M	11	93	103	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 333 Format 11,2	Gesamt Sendungen TF-Feld: - Summen der vorherigen Satzarten	Summe Mehrwertsteuer TF-Feld: - Zusatzattribut auf der Fahrt MWST_GES

Satzart Z00 - Kontrollsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, einmal, muss

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart 'Z00'	M	3	1	3	Konstant Z00	fix 'Z00'	Steuerung Satzart
Gesamt-Anzahl Datensätze	M	6	4	9	Anzahl aller Satzarten ohne Z00, PH und PT Satz Format 6,0	Summe Sätze	Check Anzahl Sätze - leichte Fehlermeldung
Erstellungsdatum (TTMMJJJJ)	M	8	10	17	Format 8,0	Sendungsdatum default Systemdatum	wird nicht verwendet
Erstellungszeit (SSMMss)	M	6	18	23	Format 6,0	Sendungsdatum default Systemdatum	wird nicht verwendet

Statusbericht (Export)

Diese Schnittstelle dient dazu Statusberichte für Fortras Release 100 **ausgehend** zu erstellen.

> **HINWEIS**
>
> Die Daten werden im definierten Ausgangsverzeichnis abgelegt.

Programme

Report: sidsd014.sqr

LA-Untertyp: DU/F1S

Aufruf: $TRFL/sh/dfue_f1s.sh ALLE

Aufruf

Der Aufruf kann über zwei Wege erfolgen:

1. Statuswechsel vom Typ DU/F1S von ***zu Senden*** auf ***Positiv erledigt***
2. Aufruf per Cronjob (Empfohlen)

$TRFL/sh/dfue_f1s.sh mit Parameter ALLE

Dieser Job erstellt je DFÜ-Partner eine Datei oder mehrere Dateien (falls orgidspezifische Codeumsetzungen verwendet werden) im Ausgangsverzeichnis.

Gesteuert wird der Typ der Datenübermittlung über eine Codeumsetzung je Partner oder auf der Default-Adresse:

Attribut: STATUSBERICHT

ext. Code: F1S

int. Code: DU

Nach extern

Ablauf

Je Status-LA vom Typ ZU oder AB muss beim Statuswechsel auf ***positiv erledigt*** überprüft werden, ob für diesen Partner eine Datenübermittlung notwendig ist. Diese Integration findet entweder in der Statusbibliothek oder in einer der Zusatzkomponenten wie TMSSCAN oder SOTServer statt.

Für Sonderbehandlungen kann es notwendig sein, dass ein Status einzeln übertragen werden muss, dann geschieht dies über die direkte Verknüpfung des Feldens laf_lafidv (dort steht dann auf der DFUE LA die Status LA für die diese Übertragung sein sollte. Der Standardfall prüft anhand eines ZAs auf der Status LA ob diese Status LA bereits übertragen worden ist oder nicht.

Beim Ausführen einer DFUE LA werden alle Statusmeldungen, die noch nicht als übermittelt gekennzeichnet sind entsprechend bewertet und ausgegeben. Sollten mehrere DFUE LAs für die gleiche Sendung vorhanden sein, wird im Standardfall die Übermittlung bei der ersten DFUE LA stattfinden. Je länger das Zeitintervall für die Übertragung der Statusrückmeldungen ist, desto mehr DFUE LAs werden auf negativ erledigt gehen, weil mehr als eine DFUE LA für diese Sendung vorliegt.

Es ist auch möglich weitere Untertypen auszugeben (z. B. NES auf Collie-Ebene).

Durch Aufruf des Shell-Script `$TRFL/sh/dfue_f1s.sh` wird der SQR-Report sidsd014.sqr gestartet.

HINWEIS

Es werden sowohl POD-Codes auf Sendungs- als auch auf Collieebene ausgegeben. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Codeumsetzungen angelegt sind.

Stammdaten

Hostkonfiguration, DFÜ-Partner und Adressumsetzung wird beim Export nicht verwendet.

Nummernkreis: Um einen eindeutigen Dateinamen zu gewährleisten, sollte ein Nummernkreis, entweder je Org.-Einheit und Adresse oder nur je Org.-Einheit (z. B. Konzern) definiert werden. Der Nummernkreis muss **STAT_F100** als Bereich haben.

CBUS Konfiguration: FORT100



Die WHERE-Bedingung muss eingeschränkt werden, je nachdem welche Messpunkte per Statusschnittstelle übermittelt werden, z.B. keine Entladeberichtsscannung oder Luftfrachtscannung.

Zusatzattribute:

ABH_AUFNR: Abholsendung Nummer

ABH_KZ_OUT: Abholsendung Auftrag im Ausgang

Codeumsetzungen

Folgende Codeumsetzungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Attribut	Beschreibung	ext. Code	int. Code
ZEICHENSATZ	Obsolet - nur unter ISO-8859-1 Umfeld möglich	CP850	ISO8859-1
DEF_CODEADR	Default Codeadresse. Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	999993	999993
DFUE-SPEZIAL	Kennung des Partners im PH-Header - Sonderfunktion - Ersetzung eines dynamischen Bestandteiles im Header	TEST123	RECEIV
DFUE-SPEZIAL	PH-Header für Statusberichte	@@PHSTAT512 0080003500107 LBASE01 $RECEIV	HEADER_DFUE_STAT
DFUE-SPEZIAL-ORG	PH-Header für Statusberichte auf Basis der Orgid	@@PHSTAT512 0080003500107 LBASE01 $RECEIV	HEADER_DFUE_STAT-785

DFUE-SPEZIAL	PT-Footer für Statusberichte	@@PT	FOOTER_DFUE_STAT
DFUE-SPEZIAL	Ausgabeverzeichnis	$DFUE/fortras100/100200/out	VERZEICHNIS
DFUE-SPEZIAL-ORG	Ausgabeverzeichnis auf Basis der Orgid	$DFUE/fortras100/100200/out	VERZEICHNIS-765
DFUE-SPEZIAL	Abweichendes Ausgabeverzeichnis, falls Statusfiles in ein anderes Unterverzeichnis müssen	$DFUE/fortras100/100200_stat/out	VERZEICHNIS_STAT
DFUE-SPEZIAL-ORG	Abweichendes Ausgabeverzeichnis, falls Statusfiles in ein anderes Unterverzeichnis müssen	$DFUE/fortras100/100200_stat/out	VERZEICHNIS_STAT-765
DFUE-SPEZIAL	Filename Anfang	s_stat	FILENAME
DFUE-SPEZIAL-ORG	Filename Anfang auf Basis der ORGID	s_stat-765	FILENAME-ORG
DFUE-SPEZIAL	Abweichender Filename Anfang Statusbericht	s_stat	FILENAME_STAT
DFUE-SPEZIA-ORGL	Abweichender Filenamen Anfang Statusbericht auf Basis der ORGID	s_stat_888766_765	FILENAME_STAT-765
DFUE-SPEZIAL	Filename Ende	.txt	FILEEND
DFUE-SPEZIAL-ORG	Filename Ende auf Basis der Orgid	NL_765.txt	FILEEND-765
DFUE-SPEZIAL	Abweichender Filename Ende Statusbericht	.txt	FILEEND_STAT
DFUE-SPEZIAL-ORG	Abweichender Filename Ende Statusbericht auf Basis der Orgid	NL_765.sta	FILEEND_STAT-765
REL_IDENTNR_OWN	Id des Betriebes, der VP oder AP der Sendungen ist	EIGEN01	default
REL_IDENTNR_OWN-ORG	Id des Betriebes, der VP oder AP der Sendungen ist auf Basis der eigenen ORGID (DFUE-LA)	EIGEN01-123	123
REL_IDENTNR_OWNS-ORG	Bei Statusbericht - Abweichende Id des Betriebes, der VP oder AP der Sendungen ist auf Basis der eigenen ORGID (DFUE-LA)	EIGEN01-124	124
REL_IDENTNR_OWN_STAT	Bei Statusbericht - Abweichende Id des Betriebes, der VP oder AP der Sendungen ist	EIGEN01	default
REL_IDENTNR_FOR	Id des Betriebes, der EP der Sendungen ist	FREMD01	default
REL_IDENTNR_FOR-ORG	Id des Betriebes, der EP der Sendungen ist - auf Basis der eigenen ORGID (DFUE LA)	FREMD01-879	1024
REL_IDENTNR_FORS-ORG	Bei Statusbericht Abweichende ID des Betriebes, der EP der Sendungen ist - auf Basis der eigenen ORGID (DFUE LA)	FREMD01-879	1024
REL_IDENTNR_FOR_STAT	Bei Statusbericht - Abweichende Id des Betriebes, der EP der Sendungen ist	FREMD01	default

REL_IDENTNR_INI	Verursacher ID	Ersteller	default
REL_IDENTNR_INI-ORG	Verursacher ID auf Basis der ORGID (DFUE LA)	Ersteller45	788
REL_IDENTNR_INIS-ORG	Bei Statusbericht Verursacher ID auf Basis der ORGID (DFUE LA)	Ersteller45	788
REL_IDENTNR_INI_STAT	Bei Statusbericht - Abweichende Kennung - Verursacher ID	Ersteller STAT	default
DFUE-SPEZIAL	Windowszeilenumbruch am Zeilenende erstellen - die Files werden im Unix Format erstellt - je nach Betriebssystem AIX, SuSe Linux oder Redhead haben diese Files nur Sonderzeichen, welches für dieses Betriebssystem gilt am Zeilenende. Unter Windows werden jedoch ein CR / LF benötigt und dieses Feature sorgt für diese Zeilenende	Y	ADDCR
F10_WEITERLID1 + F10_WEITERLID2	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs Ids soll eine Kopie des STAT, wenn der STAT z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	WEITER01	default
F10_CODELISTE	Kennzeichen für die verwendeten Codelisten (SYA, IDS, CAL, SYP, OSL, RAB, CL, WIN, CTL, VTL, 24P oder bilateral vereinbar)	TMS	default
POD_CODE_STAT_AB	Beispiel für Abholstatuscode auf Sendungsebene (Q10)	220	220
POD_CODE_STATC_ABH	Beispiel für Abholstatuscode auf Colliebene (Q20)	001	401
POD_CODE_STAT_ZU	Beispiel für Zustellstatuscode auf Sendungsebene (Q10)	104	005
POD_CODE_STAT<X>_<MP>	Aufbau der Codeumsetzung X = Ebene POD_CODE_STAT = Q10 SDG POD_CODE_STATC = Q20 Colli + Messpunkt (MP) _ ZU Beispiele: POD_CODE_STAT_ZU POD_CODE_STATC_ALS	012	300
POD_MESSP	Messpunkt extern intern LA Untertyp	307	ZU
DFUE-SPEZIAL	Falls die Codeumsetzung SDGID_NUM auf Y steht, dann wurde nur der numerische Teil übergeben - somit braucht man dies dann im Eingang ebenfalls, dass aus dem numerischen Teil	N oder Y	SDGID_NUM

	der Sendungsnummer die Sendungsnummer wieder ermittelt wird (Sonderfall nur einsetzten, wenn das Fremdsystem nicht mit Alphanumerischen Sendungs IDs umgehen kann)		
DFUE-SPEZIAL	Erweiterung Logfile	N oder Y	LOG_TIME
F10_EINZELSTATUS	Übermittlung der Statusdaten immer nur mit der über laf_lafidv verbundenen DFUE LA, d.h. es wird je Status LA eine DFUE LA benötigt (Workflowintegration nötig)	N oder Y	default
KOOPERATION	Abhängig von der Kooperation können unterschiedliche Zusatzfunktionen angesprochen werden	FORTRAS	FORTRAS
F10_ZZWHEREAKTIV	Einschränkung der WHERE Bedingung - nicht alle Status LAs sind für den Statusbericht vorgesehen. Bei Y wird der CBUS Konfigschalter POD_HUB_ZZWHERE ausgelesen und der Select auf diese Menge beschränkt	N	default
F10_STATSORTORDER	Steuerung über die Sortierung der Status LAs anhand fixer Sortierreihenfolgen, bei Y wird die Sortierreihenfolge insofern beeinflusst, als dass die zuerst angelegte LA vor der als nächstes angelegten LA ausgegeben wird.	N	default
F10_SCANART	Bei Y wird das Feld POD_ZNR als TID im Q30 Satz ausgeben.	N	default
F10_Q00_ZAREAD	nicht mehr in Verwendung		
F10_FREMDESDGID2	Falls Y dann wird der Wert aus dem ZA SDGID_EXT für die Ermittlung für die Sendungsnummer herangezogen	N	default
F10_Q10ZTEXT	Zusatztext von ZA F1_STAQ1ZT der Sendung übersteuert den Wert der POD_BEMERKUNG, falls Codeumsetzung auf Y kommt. Q10 Position 198 bis 267	N	default
F10_Q10Zref	Zusatzreferenz von ZA F1_STAQ1ZR der Sendung übersteuert den Wert der POD_BEMERKUNG, falls Codeumsetzung auf Y kommt. Q10 Position 268 bis 279	N	default
F10_Q20ZAEXT	Übersteuerung im Q20 Satz Zusatztext und fremde Referenz vom ZA F1_STAQ2ZT der Sendungsbeschreibungszeile anstelle der POD_BEMERKUNG für Q20 Position 94 bis 128 und ZA F1_STAQ2LS für	N	default

	Fremdreferenz Q20 Position 4 bis 38		
POD_FARID	Kann eine Default Fahrt ID umsetzen - Sonderfunktion eigener Workflow notwendig		
POD_USRID	Kann den Scannuser umsetzen, um z.B. den eigentlichen Scannuser gegenüber anderen zu neutralisieren		
POD_MESSPW_<LAUID>	Codeumsetzung POD_MESSPW_<LAUID> zum Übersteuern vom Messpunkt bei bestimmten Podcodes auf Collieebene (Q20) z.B. POD_MESSPW_ZU ZU = 307 ==> NBS = 303	303	054

Besonderheiten

Bei Abholaufträgen werden Abholstatus an den Auftraggeber zurückgemeldet.

Damit eine Sendung als Abholsendung erkannt werden kann, müssen folgende Zusatzattribute gesetzt sein.

ABH_AUFNR gefüllt mit eindeutiger Auftragsnummer

ABH_KZ_IN = Y (Kennzeichen Abholauftrag im Eingang)

EDI muss in der Sendung mit Referenz gefüllt sein.

Für das Scannen von Abholaufträgen müssen mehrere Voraussetzungen vorhanden sein.

1. Abholauftrag muss mit TR AB auf einer Nahverkehrsfahrt liegen.
2. Codeumsetzungen für die Abholstatus müssen gesetzt sein.
3. Codeumsetzungen für den Messpunkt, sowie die zusammengesetzte Lauid müssen gesetzt sein.
4. Scannung muss entweder mit TMSSCAN on Tour oder mit Fremdprodukt durchgeführt werden. Die eingehenden Statusfiles müssen dann erst einmal verarbeitet werden.
5. Wenn dann diese Scannungen vorliegen, kann erst mittels eines Statusberichtes die ausgehenden Status für den Scanpunkt Abholung erstellt werden

Die Satzarten Q10 und Q20 sind nicht voneinander abhängig, d.h. es kann ein Q20 Satz einer anderen Sendung unterhalb eines Q10 Satzes einer anderen Sendung vorhanden sein. Die Schnittstelle übermittelt nur die Daten, die vorhanden und diese Codes in den Stammdaten hinterlegt sind. Außerdem müssen für diese Daten die passenden ausgehenden Codeumsetzungen angelegt sein. Die Satzart Q10 wird mit Daten aus der Tabelle spod_pod gebildet, die die pod_lfzl = 0 enthalten in Verbindung mit dem LA Untertyp der Status LA, welches den Messpunkt definiert. Primär wird der Messpunkt ZU und AB für den Q10 Satz unterstützt (Komponente SOTServer). Bei den anderen Messpunkten aus TMSSCAN werden nur Collis gescannt, wenn im Abschluss des Messpunktes nichts anderes definiert worden ist, dann wird der Collicode mit der höchsten Gewichtung (Satzdaten für die Zustellcodes) für die Bildung des Q10 Codes herangezogen, z.B. ein fehlendes Colli führt zu einem **Fehlend** Status auf Sendungsebene. Soll dies anders gesteuert werden, dann muss dies in einem Kundenausgang eingebaut werden, dass der Sendungsstatus einer Colliscannung entsprechend bewertet wird.

Der Q20 Satz wird gebildet aus den Einträgen der spod_pod, deren pod_lfzl.> 0 ist.

Statusbericht (Import)

Diese Schnittstelle dient dazu Statusberichte für Fortras Release 100 **eingehend** zu verarbeiten.

HINWEIS

Die Daten werden im definierten Eingangsverzeichnis abgeholt. Es erfolgt keine direkte Anlage, sondern es werden LI Zischenfiles erstellt, welche dann über ein LI Modul verarbeitet werden und zwar Zeile für Zeile als eigener Auftrag.

Programme

Report:

- spodd035.sqr (Konvertierung LI Auftragsfile
- spodd003.sqr (Verarbeitung LI Auftragsfile)

Shells:

dfue_stat.sh

spodd001.sh

LI Modul: FN_STA_IMP - Modul ist frei änderbar - Solutionstandard ist ggf. für Kunden mit LBaseSolution möglich.

Integration in den Aufruf: $TRFL/sh/dfue_stat.sh

Konfigfile dfue_stat.conf ==> fortras100.conf aufrufen oder je nach DFUE Set eine eigene Subkonfiguration

Aufruf

- automatisch über Einrichtung als Cronjob
- manuell über das Oper-Menü

Ablauf

Durch den Preprozess fortras_trenn, werden die Files aufgeteilt in 1 File je Auftrag und DFUE Partner. Danach befindet sich im Partner Eingangsverzeichnis eine oder mehrere Dateien mit dem Präfix stat100_ oder falls dieser in der Konfiguration übersteuert wurde mit einem anderen eindeutigen Präfix.

Als nächster Schritt werden die Statusfiles in interne LI Auftragsfiles verarbeitet, welche dann über ein weiteres Programm zu einem LI Auftrag führt. Für jeden Q10 und Q20 Satz wird ein eigenständiger LI Auftrag ausgeführt. Die weitere Verarbeitung findet im LI Workflow statt.

HINWEIS

Nicht richtig umgesetzte Statuscodes werden über das ZA ZUFELD22A an den LI Workflow übergeben, Sollte die Sendungsnummer nicht im Feld SDGID kommen, dann steht für die LI Verarbeitung nur die Fremdreferenz im Feld REFERENZ zur Verfügung.

Die Schnittstelle prüft ob es den Statuscode zu dem angesteuerten Messpunkt (LA Untertyp) in den Stammdaten vorhanden ist, ebenso wird die Existenz der Sendungsnummer überprüft.

Die Schnittstelle selbst ist nicht verantwortlich für das einspielende LI Modul.

Stammdaten

Hostkonfigschalter: DFUE_ADR_DEF

CBUS -Konfigschalter: FORT100

Für die Satzart Q10 gibt es prinzipiell 2 Messpunkte, ZU = Zustellung und AB = Abholung.



Codeumsetzungen

Folgende Codeumsetzungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Attribut	Beschreibung	ext. Code	int. Code
ZEICHENSATZ	Obsolet - nur unter ISO-8859-1 Umfeld möglich	CP850	ISO8859-1
DEF_CODEADR	Default Codeadresse. Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	999993	999993
DFUE-SPEZIAL	Verzeichnis in welchem die DFUE Daten des Partners verarbeitet werden (bei Verwendung von dem PreProzess fortras_trenn werden in dieses Verzeichnis die aufgeteilten DFUE Files geschrieben.	VERZEICHNIS	$DFUE/fortras100/100001/in
DFUE-SPEZIAL	Erweitere Ausgabe im Logfiles	LOGTIME	Y
DFUE-SPEZIAL	Falls im ausgehenden Bordero die Sendungsnummer nicht vollständig übermittelt worden ist, sondern nur der Mittelteil, dann wird diese Umsetzung benötigt, dass die richtige	SDGID_NUM	Y

	Sendungsnummer gefunden wird		
F10_OFFSCAN	Möglichkeit die Scanndaten abzuspeichern, für die es noch keine Sendungsdaten gibt. Benötigt einen eigenen Workflow - default N	default	N
F10_MAILADR	nicht mehr in Verwendung		
F10_DIREKTLA	Falls keine Q30 Sätze verarbeitet werden müssen, kann man die Anlage der Status LAs mit den Einträgen in der SPOD durch die Schnittstelle erstellen. Die Status LA befindet sich nach dem Import auf dem Status in Bearbeitung und es muss ein Folgejob eingerichtet werden, welche die Anforderungen aus den Statusbibliotheken beachtet. Im Standardfall wird ein LI Modul gestartet, welches z.B. auch für Fortras 5 die Einspielungen macht.	default	N
F10_SDG_TAGE_PRUEF	Bei der Sendungsermittlung werden nur Sendungen berücksichtigt, welche sich innerhalb von X Tagen befinden - default 400	default	180
OSL_HUB_ZOLLPREFIX	Sonderfunktion OSL Zollcode		
RHUB_COLLI_KOPIE	Sonderfunktion OSL HUB		
RHUB_LOCATION	Sonderfunktion OSL HUB		
RHUB_VERARBKZ	Sonderfunktion OSL HUB		
F10_HISTORY	Falls die Direktanlage aktiviert wurde, Kennzeichen ob die Historisierung der Collis aktiviert werden soll.	default	N
F10_FREMDESDGID	Ermittlung der Sendungs ID NUR anhand der Fremdreferenz EDI oder ABKO	default	Y
F10_FREMDESDGID2	Ermittlung der Sendungs ID NUR anhand des ZA SDGID_EXT	default	N
F10_SDGID2_MULTICHK	Ermittlung der Sendungs ID sortiert bei Mehrfachvorkommen SDGID_EXT nach Erfassungsdatum der Sendung	default	N
F10_PRUEF_ZSUM	Prüfung des Z Satzes über die Anzahl der Sätze	default	N
POD_CODE_ <XX>_<YY>	Umsetzung Fremdcode in internen Statuscode, wobei XX = STAT = Sendungsebene XX = STATC = Colliebene YY = Messpunkt	300	012

	z.B. POD_CODE_STAT_ZU oder POD_CODE_STATC_FES		
POD_MESSP	Messpunkt in Q20 wird in LA Untertyp umgesetzt	303	NBS
F10_LAUID_POD	Die Satzart Q10 hat nur den Messpunkt ZU oder AB. Sollte ein anderer Status einen anderen Messpunkt betreffen, dann kann anhand der Zuordnung Statuscode ==> Messpunkt hier der Messpunkt für ZU oder AB gewechselt werden, hierfür ist es aber notwendig, dass jeder Statuscode auf Sendungsebenen (Q10) nur einmal je Messpunkt vorkommen darf.	117	NBS

HINWEIS

Ob es sich um einen Sendungsstatus oder einen Abholstatus handelt, hängt von der Befüllung der entsprechenden Felder aus dem Q10 Satz zusammen. Bei Abholaufträgen müssen die Sendungsnummern im Feld Abholauftragsnummer Position 74 bis 108 gefüllt geliefert werden. Dieser Wert wird für die Ermittlung der Sendungsnummer oder dessen Referenzen herangezogen. Ist dieser Wert bei einer Statusmeldung gefüllt, dann gehen wir von einem Status für den Messpunkt Abholung aus, sprich als Rückmeldung zu einem ABH Auftrages. Für die Ermittlung der Sendungsnummer des Abholauftrages wird das ZA ABH_KZ_OUT = Y + ZA ABH_AUFNR = Wert in den letzten 100 Tagen ermittelt. Kann mit dieser Referenz keine Sendungsnummer ermittelt werden, wird das ZUFELD21A gefüllt und an den LI weitergereicht.

Es finden Prüfungen auf Datumsformat (technisch), numerische Werte statt und ob die Werte, welche per Codeumsetzung umgesetzt wurden in den Stammdaten vorhanden sind. Ebenfalls wird überprüft, ob der übermittelte Barcode auf der Sendung vorhanden ist.

Satzarten STAT512

Identifikation im Package-Header-Satz: STAT512

Satzart	Bezeichnung	Max. Vorkommen	Muss / Kann	Bemerkung
Q00	Status Kopfsatz	pro Datei einmal	muss	
Q10	Status auf Sendungsebene	unbegrenzt	kann	
Q11	Zusatztext zu Q10	einmal je Q10	kann	gilt immer für den vorherigen Q10
Q20	Status auf Barcodeebene	unbegrenzt	kann	
Q30	Zusatzdaten zur Scannung	9 mal je Q20	kann	gilt immer für den vorherigen Q20
Z00	Kontrollsatz	einmal	muss	

Satzart Q00 – Status Kopfsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, pro Datei einmal, muss

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	M	3	1	3	Konstant Q00	Fixwert 'Q00'	Steuerung Satzart Q00
Releasestand	M	3	4	6	Konstant 100	Fixwert '100'	Steuerung Release - derzeit nur 100 zulässig sonst Fehlermeldung falsches Release LI POD_LOCATION = S100
Codeliste (Kooperation)	M	3	7	9	Codeliste (Kooperation)	Codeumsetzung 'F10_CODELISTE' default TMS	keine Verwendung
Versender ID der Sendung	M	35	10	44	Identifikation des Versandpartners (VP) oder Abholpartner (AP)	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: REL_IDENTNR_FOR oder REL_IDENTNR_FOR-ORG, falls für andere ORGID Übersteuerung mit ZA F1_STA_FOR auf der DFUE LA möglich	Prüfung bei der Sendungsermittlung, dass es nur Sendungen von diesem EDI Partner sind – Steuerung der Codeumsetzungen
Empfänger ID der Sendung	M	35	45	79	Identifikation des Empfangspartners (EP)	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: REL_IDENTNR_OWN oder REL_IDENTNR_OWN-ORG, falls für andere ORGID Übersteuerung mit ZA F1_STA_OWN auf der DFUE LA möglich	Suchbegriff für die Ermittlung des DFUE Partners - ansonsten Rückfallverhalten DEFAULT DFUE Partner LI ADRID_DU

Verursacher ID	M	35	80	114	Identifikation des Betriebes, bei dem die Daten erzeugt wurden - bei der eingehenden Schnittstelle ist dies der eigene Betrieb, da die Sendungsborderos verschickt wurden	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: REL_IDENTNR_OWN oder REL_IDENTNR_OWN-ORG, falls für andere ORGID Übersteuerung mit ZA F1_STA_INI auf der DFUE LA möglich	keine Verwendung
Weiterleitungs-ID 1	K	35	115	149	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs-IDs erhält eine Kopie des STAT, wenn der STAT z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: F10_WEITERLID1	keine Verwendung
Weiterleitungs-ID 2	K	35	150	184	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs-IDs erhält eine Kopie des STAT, wenn der STAT z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: F10_WEITERLID2	keine Verwendung

Satzart Q10 - Status auf Sendungsebene

Allgemein: Ein- und Ausgehend, unbegrenzt, kann

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	M	3	1	3	Konstant 'Q10'	Fixwert 'Q10'	LI SATZART = Q
Sendungs-Nr. Versandpartner	dep	35	4	38	muss wenn es sich nicht um einen Status eines Abholauftrages handelt	Referenz der Sendungsadresstypen XE, FW (EDI und ABKO)	Ermittlung gültige eigene Sendungsnummer SDGID
Sendungs-Nr. Empfangspartner	dep	35	39	73	muss wenn es sich nicht um einen Status eines Abholauftrages handelt	pod_sdgid (eigene)	Fremdreferenz der Sendungsnummer REFERENZ
Abholauftrags-nummer	dep	35	74	108	nur zu füllen, wenn es sich um einen Abholauftrag handelt	ZA ABH_AUFNR	Ermittlung gültige eigene Sendungsnummer SDGID, falls Abholauftrag gefüllt - LI ZUFELD21A
Statusschlüssel	M	3	109	111	Codeliste	laf_lauid des Status, CU POD_CODE_STAT_<LAUID> - für diese LAUID Ermittlung des POD_CODE	POD_LAUID über Codeumsetzung POD_CODE_STAT_<fremder Code> kann auf eigene LAUID umgesetzt werden - im LI ZUFELD22A für fremder Code, falls ein gültiger POD_CODE ermittelt werden konnte wurde POD_CODE befüllt
Datum des Ereignisses (TTMMJJJJ)	M	8	112	119	Mit Datum des Ereignisses ist der Zeitpunkt gemeint, an dem das Ereignis eingetreten ist und nicht der Zeitpunkt der Eingabe in das EDV System	pod_datum - im Format DDMMYYYY	POD_DATUM

Uhrzeit des Ereignisses (SSMM)	M	4	120	123	Mit der Uhrzeit des Ereignisses ist der Zeitpunkt gemeint, an dem das Ereignis eingetreten ist und nicht der Zeitpunkt der Eingabe in das EDV System	pod_datum - im Format HH24MI	POD_DATUM
Sendungs-Nr. Zusteller	dep	35	124	158	nur wenn es sich um einen Zustellstatus handelt	sdg_sdgid, falls Codeumsetzung SDGID_NUM auf Y steht, dann wird nur der numerische Teil übergeben	keine Verwendung
Warte-/Standzeit in Minuten	dep	4	159	162	nur wenn es sich um einen Zustellstatus handelt	pod_wzeit	POD_WZEIT
Name des Quittungsgebers	dep	35	163	197	nur wenn es sich um einen Zustellstatus handelt	pod_name	POD_NAME
Zusatztext	K	70	198	267	Nur wenn der Statuscode einen Zusatztext erfordert	pod_bemerkung Falls Codeumsetzung F10_Q10ZTEXT = Y dann Wert von ZA F1_STAQ1ZT auf der Sendung	POD_BEMERKUNG
Referenznummer	K	12	268	279	JJMMTThhmmss als eindeutige Referenz für die Kommunikation zwischen den Partnern. Diese Nummer wird benötigt, wenn Statusinformationen von einem zentralen Dienstleister zugeordnet werden sollen (Frage / Antwort).	Fixwert ' ' Falls Codeumsetzung F10_Q10ZTEXT = Y dann Wert von ZA F1_STAQ1ZR auf der Sendung	keine Verwendung

Satzart Q11 - Zusatztext zu Q10

Allgemein: Ein- und Ausgehend, einmal je Q10, kann, gilt immer für den vorherigen Q10

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	M	3	1	3	Konstant 'Q11'	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Zusatztext 2	M	70	4	73	Zusätzlicher Text zum Status in Q10	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Zusatztext 3	K	70	74	143	Zusätzlicher Text zum Status in Q10	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Zusatztext 4	K	70	144	213	Zusätzlicher Text zum Status in Q10	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Satzart Q20 - Status auf Barcodeebene

Allgemein: Unbegrenzt, kann

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend

Satzart	M	3	1	3	Konstant 'Q20'	Fixwert 'Q20'	Direktanlage: Status LA und Colli wird mit LASID 400 angelegt
Sendungs-Nr. Versandpartner	M	35	4	38		Referenz der Sendungsadresstypen XE, FW (EDI und ABKO)	Ermittlung gültige eigene Sendungsnummer SDGID
Qualifier Messpunkt 1	M	3	39	41	Codeumsetzung POD_MESSP	laf_lauid	
Barcode 1	M	35	42	76		pod_barcode	POD_BARCD
Scandatum 1	M	8	77	84		pod_datum	pod_datum
Scanzeit 1 (SSMMss)	M	6	85	90		pod_datum	pod_datum
Scancode 1	M	3	91	93	Codeumsetzung POD_CODE_STATC_<LAUID>	pod_code	pod_code
Zusatz Text 1	K	35	94	128		pod_bemerkung	POD_BEMERKUNG

HINWEIS

Die Satzart Q20 ist von der Satzart Q10 unabhängig!

Satzart Q30 - Zusatzdaten zur Scannung

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 9-mal je Q20, kann, gilt immer für den vorherigen Q20

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	M	3	1	3	Konstant 'Q30'	Fixwert 'Q30'	nicht in Verwendung
Qualifier Referenz	K	3	4	6		falls usrid gefüllt SCU falls pod_farid gefüllt TNR	nicht in Verwendung pod_name aus Q10
Referenzdaten	K	35	7	41		pod_usrid oder pod_farid	nicht in Verwendung
Qualifier Referenz	K	3	42	44		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenzdaten	K	35	45	79		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Qualifier Referenz	K	3	80	82		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenzdaten	K	35	83	117		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Qualifier Referenz	K	3	118	120		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenzdaten	K	35	121	155		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Qualifier Referenz	K	3	156	158		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Referenzdaten	K	35	159	193		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Satzart Z00 - Kontrollsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, einmal, muss

Feld	Art	L	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	M	3	1	3	Konstant 'Z00'	Fixwert 'Z00'	zur Überprüfung
Gesamt-Anzahl-Daten Sätze	M	6	4	9	Anzahl aller Satzarten ohne Z00, PH- und PT-Satz	Berechneter Wert Anzahl Sätze	Überprüfung Anzahl Sätze zu Anzahl Zeilen - leichter Fehler
Erstellungsdatum (TTMMJJJJ)	M	8	10	17		Erstellungsdatum Datei	nicht in Verwendung
Erstellungszeit (SSMMss)	M	6	18	23		Erstellungszeit Datei	nicht in Verwendung

Entladebericht (Export)

Diese Schnittstelle dient dazu Entladeberichte für Fortras Release 100 ausgehend zu erstellen.

HINWEIS

Die Schnittstelle des Entladeberichts ermittelt nur die vorher erstellten Daten. Für die korrekte Übermittlung sind die Prüfungen / Differenzen im Workflow entsprechend zu erstellt, z.B. überzählige Sendung / Packstück oder fehlende Sendungen.

Voraussetzung Abschluss des Messpunktes FES der TMSSCAN Depot Lösung, sowie der Nachbearbeitung des Entladeberichtes (ENT) und der Fertigstellung der ST / FEA samt Ausdruck des Entladeberichtet (bei DFUE kann dieser auch als File ausgedurckt werden)

Die Anlage der DFUE LA wird im Falle der LBaseSolution Lösung über die Codeumsetzung ENTLADEBERICHT definiert interner Wert DU externer Wert LA Unteryp der DFUE für Fortras100 F1E

Voraussetzungen:

- DFUE Partner + Codeumsetzungen müssen gepflegt sein.
- Transport LA muss als ABKO den EDI Partner enthalten
- Die Entladung findet am Stopp der NL oder der FA statt.
- Scannungen wurden durchgeführt
- Abweichungen wurden eingetragen
- Überzählige Sendungen wurden nachbearbeitet, entweder verspätete DFUE nochmals eingespielt und die Verheiratung des Barcodes mit der gescannten Überzähligkeit
- Entladebericht wurde kontrolliert und abgeschlossen.
- Statuswechsel der DFUE LA DU / F1E von 601 auf 700

Programme

Report: sidsd012.sqr

LA-Untertyp: DU/F1E

Shell: dfue_f1e.sh mit der Konfiguration dfue_f1e.conf

Aufruf: $TRFL/sh/dfue_f1e.sh #LAFID

Aufruf

Statuswechsel vom Typ DU/F1E von zu Senden auf positiv erledigt

Ablauf

Wenn ein Entladebericht erstellt wird und die Status-LA vom Untertyp FEA auf „Positiv erledigt“ gesetzt wird, dann muss überprüft werden, ob eine Datenübermittlung an den Korrespondenten erfolgen soll. Im Anschluss wird ein Kopfsatz für die Fahrt und je Sendungsstatus vom Typ „ENT“ eine Statusmeldung erstellt. Zusätzlich werden noch überzählige Sendungen gemeldet.

Durch Aufruf des Shell-Script `$TRFL/sh/dfue_f1e.sh` wird der SQR-Report **sidsd012.sqr** gestartet.

Stammdaten

Hostkonfiguration, DFÜ-Partner und Adressumsetzung wird beim Export nicht verwendet.

Nummernkreis: Um einen eindeutigen Dateinamen zu gewährleisten, sollte ein Nummernkreis, entweder je Org.-Einheit und Adresse oder nur je Org.-Einheit (z. B. Konzern) definiert werden. Der Nummernkreis muss ENTL_F100 als Bereich haben.

Zusatzattribute: Eine überzählige Sendung wird daran erkannt, dass im Zusatzattribut **UEBERZAEHL** ein „U“ gesetzt ist und dass die Adresse des ABKOs auf der Sendung als ABKO oder EDI Partner vorhanden ist. Die laufende Borderonummer wird im Bordero-Import im Zusatzattribut **BORDLFD** zwischengespeichert. Bei der Statusrückmeldung wird dieser Wert ausgegeben.

Auf der Fahrt können die folgenden Zusatzattribute gesetzt werden oder wurden beim Einspielen des Borderos bereits gesetzt.:

FAR_VKART (Verkehrsart) <== wurde bei der Einspielung des Borderos gesetzt

OL_VKART (OSL-Verkehrsart) <== wurde bei der Einspielung des Borderos gesetzt

F1_HEADZA (Header Erweiterung) kann die Codeumsetzung für den @@PHENTL den Platzhalter $HEADERZA ersetzen

BORDDATUM (original Borderodatum) <== wurde bei der Einspielung des Borderos gesetzt

Die folgenden Zusatzattribute können die gleichnamigen Codeumsetzungen übersteuern:

Plomben 1 und 2:

FAR_PL1, FAR_PL1_2, FAR_PL1_3, FAR_PL1_4
FAR_PL2, FAR_PL2_2, FAR_PL2_3, FAR_PL2_4

???:
FAR_ZU1, FAR_ZU2, FAR_ZU3, FAR_ZU4,

Wechselbrücken-Nr.:
FAR_WNR1, FAR_WNR2

Wechselbrücken-Zustand:
FAR_WZU1, FAR_WZU1_2, FAR_WZU1_3, FAR_WZU1_4, FAR_WZU1_5, FAR_WZU1_6
FAR_WZU2, FAR_WZU2_2, FAR_WZU2_3, FAR_WZU2_4, FAR_WZU2_5, FAR_WZU2_6

Wechselbrücken-Text:
FAR_WTEXT1, FARWTXT1_2, FARWTXT1_3, FARWTXT1_4, FARWTXT1_5, FARWTXT1_6
FAR_WTEXT2, FAR_WTEXT2_2, FAR_WTEXT2_3, FAR_WTEXT2_4, FAR_WTEXT2_5, FAR_WTEXT2_6

Codeumsetzungen

Folgende Codeumsetzungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Attribut	Beschreibung	ext. Code	int. Code
ZEICHENSATZ	Zeichensatz der Datenfiles: Konvertiert Datei von externem Zeichensatz in internen Zeichensatz (Achtung nur in nicht UTF-8 Systemen möglich).	CP850	ISO8859-1
DEF_CODEADR	Default Codeadresse: Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	999993	999993
DFUE-SPEZIAL	Kennung des Partners im PH-Header - Ersetzt die Variable $RECEIV im Headerstring	QUE-LNZ	RECEIV
DFUE-SPEZIAL	Kennung des Partners im PH-Header - Ersetzt die Variable $RECEIV im Headerstring	QUE-LNZ	RECEIV
DFUE-SPEZIAL	PH-Header für Entladeberichte. $RECEIV wird ersetzt.	@@PHENTL512 0080003500107 LBASE01 $RECEIV	HEADER_DFUE_ENTL
DFUE-SPEZIAL	PH-Header für Entladeberichte. $RECEIV wird ersetzt. auf Orgidebene	@@PHENTL512 0080003500765 LBASE01 $RECEIV	HEADER_DFUE_ENTL-765
DFUE-SPEZIAL	Footer Allgemein	@@PT	FOOTER_DFUE
DFUE-SPEZIAL	Footer nur für Entladeberichte	@@PT	FOOTER_DFUE_ENTL
DFUE-SPEZIAL	Verzeichnisangabe Allgemein	$DFUE/fortras100/105106/out	VERZEICHNIS
DFUE-SPEZIAL	Verzeichnisangabe für Entladeberichte	$DFUE/fortras100/105106/out	VERZEICHNIS_ENTL
DFUE-SPEZIAL-ORG	Verzeichnisangabe für Entladeberichte mit Orgidbezug	$DFUE/fortras100/NL005/out	VERZEICHNIS_ENTL-765
DFUE-SPEZIAL	Dateiname Anfang Allgemein	100106_	FILENAME
DFUE-SPEZIAL	Dateiname Anfang Entladebericht	ent100_100106_	FILENAME_ENTL
DFUE-SPEZIAL	Dateiname Ende Allgemein	.txt	FILEEND
DFUE-SPEZIAL	Dateiname Ende Entladebericht	.txt	FILEEND_ENTL
REL_IDENTNR_OWN	Eigene Kennung in Fortras 100	EIGEN01	default
REL_IDENTNR_OWN-ORG	Eigene Kennung in Fortras 100 für Orgid, Hierachisch aufsteigend AG ==> KO	2081	765
REL_IDENTNR_FOR	Kennung des Partners in Fortras 100	FREMD01	default
REL_IDENTNR_FOR-ORG	Kennung des Partners in Fortras 100 für die Orgid	4081	765

DFUE-SPEZIAL	CR/LF für Dateiausgabe (Standardmäßig Y bei Fortras 100)	Y	ADDCR
F10_WEITERLID1 + F10_WEITERLID2	Kennungen 1 + 2 für Weiterleitung an zentrale Systeme	WEITER01	default
F10_CODELISTE	Codeliste für Fortras 100 (default TMS)	TMS	default
POD_CODE_ENTL	Statuscode auf Sendungsebene (lfzl = 0)	004	81
POD_CODE_ENTLC	Statuscode auf Colliebene (lfzl > 0) Überzählige Sendungen können auf Collieebene ausgegeben werden. In diesem Fall müssen auch die Status auf Collie-Ebene umgesetzt werden.	100	999
STAAT	Umsetzung von int. Ländercode bei überzähligen Sendungen	D	DE
SADR_TYP	Adresstypumsetzung von Absender und Empfänger Hinweis: CON und SHP sind Pflicht bei überzähligen Adressen.	CON bzw. SHP	CN bzw. SU
VERPACKUNG	Verpackung Code: Dient zur Umsetzung von externen Verpackungscodes.	EI	BJ
DFUE-SPEZIAL	Falls die Codeumsetzung SDGID_NUM auf Y steht, dann wurde nur der numerische Teil übergeben - somit braucht man dies dann im Eingang ebenfalls, dass aus dem numerischen Teil der Sendungsnummer die Sendungsnummer wieder ermittelt wird (Sonderfall nur einsetzten, wenn das Fremdsystem nicht mit Alphanumerischen Sendungs IDs umgehen kann)	N oder Y	SDGID_NUM
CRLF	Bei Freitexten kann ein CRLF vorkommen, damit dieses nicht das Format zerstört, kann dieses Sonderzeichen durch ein Ersatzsonderzeichen ersetzt werden	?	CRLF
DFUE-SPEZIAL	Setzen des aktuellen Release (default = 100)	100	RELEASE_ENTL
F10_FAR_PL1 **F10_FAR_PL1_2** **F10_FAR_PL1_3** **F10_FAR_PL1_4**	Plombennummer 1 - 4 Ladeeinheit 1 nur nach extern	Fremdwert	ZA FAR_PL1 bis FAR_PL1_4
F10_FAR_PL2 **F10_FAR_PL2_2** **F10_FAR_PL2_3** **F10_FAR_PL2_4**	Plombennummer 1 - 4 Ladeeinheit 2 nur nach extern		ZA FAR_PL2 bis FAR_PL2_4
F10_FAR_ZU1 **F10_FAR_ZU1_2** **F10_FAR_ZU1_3** **F10_FAR_ZU1_4**	Zustand der Plombe 1 - 4 LE 1 erlaubte Werte B = beschädigt F = fehlt U = unversert nur nach extern		ZA FAR_ZU1 bis FAR_ZU1_4
F10_FAR_ZU2 **F10_FAR_ZU2_2** **F10_FAR_ZU2_3** **F10_FAR_ZU2_4**	Zustand der Plombe 1 - 4 LE 2 erlaubte Werte B = beschädigt F = fehlt U = unversert nur nach extern		ZA FAR_ZU2 bis FAR_ZU2_4

F10_FAR_WNR1 **F10_FAR_WNR2**	Ladeeinheit 1, Ladeeinheit 2 nur nach extern		ZA FAR_WNR1 / FAR_WNR2
F10_FAR_WZU1 **F10_FAR_WZU1_2** **F10_FAR_WZU1_3** **F10_FAR_WZU1_4** **F10_FAR_WZU1_5** **F10_FAR_WZU1_6**	Zustand 1 bis 6 der LE 1 nur nach extern		ZA FAR_WZU1 bis FAR_WZU1_6
F10_FAR_WZU2 **F10_FAR_WZU2_2** **F10_FAR_WZU2_3** **F10_FAR_WZU2_4** **F10_FAR_WZU2_5** **F10_FAR_WZU2_6**	Zustand 1 bis 6 der LE 2 nur nach extern		ZA FAR_WZU2 bis FAR_WZU2_6
F10_FAR_WTEXT1 **F10_FARWTEXT1_2** **F10_FARWTEXT1_3** **F10_FARWTEXT1_4** **F10_FARWTEXT1_5** **F10_FARWTEXT1_6**	Zusatztext zum Zustand 1 bis 6 der LE 1 nur nach extern		ZA FAR_WTEXT1, FARWTXT1_2 bis FARWTXT1_6
F10_FAR_WTEXT2 **F10_FARWTEXT2_2** **F10_FARWTEXT2_3** **F10_FARWTEXT2_4** **F10_FARWTEXT2_5** **F10_FARWTEXT2_6**	Zusatztext zum Zustand 1 bis 6 der LE 2 nur nach extern		ZA FAR_WTEXT2, FARWTXT2_2 bis FARWTXT2_6
F10_STOPPENTL	Entladebericht ist vollständig am gleichen Stopp, d.h. die Scannung + ST / FEA + DU / F1E haben die gleiche Stop ID		

Konfiguration

Über die ConfigDef.FORT100 kann für überzählige Collie-Status ein eigener Untertyp definiert werden. ENT ist Default.

Entladebericht (Import)

Diese Schnittstelle dient dazu Entladeberichte für Fortras Release 100 eingehend zu verarbeiten

Programme

Report: spodd034.sqr

Allgemeines Modul: FN_ENT_IMP

Aufruf: $TRFL/sh/dfue_stat.sh - Integration über die Konfiguration dfue_stat.conf und dort entweder über die fortras100.conf oder die entsprechende DFUE Set Konfigdatei.

Ablauf

Über diese Schnittstelle wird das externe Format Fortras Release 100 Entladebericht in ein internes Format des Logikinterpreters konvertiert und anschließend der Standardschnittstelle übergeben. Die Konvertierung erfolgt über das spodd034.sqr. Das LI-Format wird mittels der spodd003.sqr an das Modul **FN_ENT_IMP** übergeben.

LI-Variablen

Folgende LI-Variablen stehen zur Verfügung:

M-Kopfsatz Entladebericht Fahrt

SATZART = M (Kopfsatz
POD_LOCATION = E100 (E + Release)
ADRID_DU = Empfänger ID der Sendungen (Fremd)
FARID = Fahrt-ID (Eigen)
FAHRT_VON = Borderodatum
STODATVON = Eingangsdatum + Zeit
FAHRSCHRAN = Zeitschranken-Status
STOLADEBEGINN = Entladedatum + Zeit Beginn
STODATBIS = Entladedatum + Zeit Ende
FAHRTLADETEXT = Nicht sendungsbezogener Entladehinweistext
FAR_FP_BEL = EUP Belastung
FAR_GP_BEL = GIP Belastung
FAR_FP_ENT = Euro-Paletten-Entladung laut Empfangspartner
FAR_GP_ENT = Gitterbox-Paletten-Entladung laut Empfangspartner

M10- Status der Ladeeinheiten

SATZART = M10 (Status Ladeeinheit)
FARID = Fahrt-ID (Eigen)
ADRID_DU = Empfänger ID der Sendungen (Fremd)
FAR_WNR1 = Wechselbrücken Nr1
FAR_WZU1 = Wechselbrücken Zustand1
FAR_WTEXT1 = Wechselbrücke 1 Zusatztext
FAR_WZU1_2 = Wechselbrücke 1 Zustand 2
FARWTXT1_2 = Wechselbrücke 1 Zusatztext 2
FAR_WZU1_3 = Wechselbrücke 1 Zustand 3
FARWTXT1_3 = Wechselbrücke 1 Zusatztext 3
FAR_WZU1_4 = Wechselbrücke 1 Zustand 4
FARWTXT1_4 = Wechselbrücke 1 Zusatztext 4
FAR_WZU1_5 = Wechselbrücke 1 Zustand 5
FARWTXT1_5 = Wechselbrücke 1 Zusatztext 5
FAR_WZU1_6 = Wechselbrücke 1 Zustand 6
FARWTXT1_6 = Wechselbrücke 1 Zusatztext 6

M10- Status der Ladeeinheiten

SATZART = M10 (Status Ladeeinheit)
FARID = Fahrt-ID (Eigen)
ADRID_DU = Empfänger ID der Sendungen (Fremd)
FAR_PL1 = Wechselbrücke 1 Plombe 1
FAR_ZU1 = LE 1 Plombe 1 Zustand 1
FAR_PL1_2= Wechselbrücke 1 Plombe 2

FAR_ZU1_2 = LE 1 Plombe 1 Zustand 2

FAR_PL1_3= Wechselbrücke 1 Plombe 3

FAR_ZU1_3 = LE 1 Plombe 1 Zustand 3

FAR_PL1_4= Wechselbrücke 1 Plombe 4

FAR_ZU1_4 = LE 1 Plombe 1 Zustand 4

FAR_PL2 = Wechselbrücke 2 Plombe 1

FAR_ZU2 = LE 2 Plombe 1 Zustand 1

FAR_PL2_2= Wechselbrücke 1 Plombe 2

FAR_ZU2_2 = LE 2 Plombe 1 Zustand 2

FAR_PL2_3= Wechselbrücke 1 Plombe 3

FAR_ZU2_3 = LE 2 Plombe 1 Zustand 3

FAR_PL2_4= Wechselbrücke 1 Plombe 4

FAR_ZU2_4 = LE 2 Plombe 1 Zustand 4

N-Sendungsstatus (Sendungsebene)

SATZART = N

POD_LOCATION = E100

FARID = Fahrt-ID

ADRID_DU = Adress-ID

SDGID = Eigene Sendung ID

REFERENZ = Fremde Sendung ID

POD_LAUID = Untertyp Status

POD_CODE = Eigener POD_CODE (Statuscode) - nicht vorhanden, wenn ZUFELD22A gefüllt ist

POD_ANZAHL = POD Anzahl (Differenz)

POD_VEPID = Verpackungs- ID

POD_BEMERKUNG = Zusatz Text

ZUFELD22A = Keine Codeumsetzung gefunden (original externer POD-Code)

POD_DATUM = Entladeende Datum + Uhrzeit wird für den Timestamp verwendet - keine Zeitangabe der Scannung vorhanden.

O-Überzähligkeitssatz Header

SATZART = O

POD_LOCATION = E100

FARID = Fahrt-Id

ADRID_DU = Adress-Id

POD_LAUID = Untertyp Status

REFERENZ = Fremde Sendung Id.

NAME_AB = Versendername

STR_AB = Versenderstr.

PLZ_AB = Versender PLZ

ORT_AB = Versender Ort

NAME_WE = Empfängername

STR_WE = Empfängerstr.

PLZ_WE = Empfänger PLZ

ORT_WE = Empfänger Ort

P-Überzähligkeitsatz Sendungsebene bzw. Collie-Ebene (wenn Barcode gefüllt)

SATZART = P
POD_LOCATION = E100
FARID = Fahrt-ID
ADRID_DU = Adress-ID
REFERENZ = Fremde Sendung Id.
POD_ANZAHL = POD Anzahl
POD_VEPID = Verpackungs- ID - falls unbekannt default CL
POD_CODE = Eigener POD_CODE (Statuscode) - falls nicht umgesetzt oder nicht vorhanden ZUFELD22A
ZUFELD22A = Keine Codeumsetzung gefunden (original externer POD-Code)
POD_LAUID = Untertyp Status
POD_ZEILE_BARCODE = Barcode
POD_ZEILE_ID = Ebene Barcode
POD_BEMERKUNG = Zusatz Text
ZEILE_ZNR = Zeichen und Nr.
POD_DATUM = Entladeende Datum + Uhrzeit wird für den Timestamp verwendet - keine Zeitangabe der Scannung vorhanden.

Z-Schlusssatz

SATZART = Z
FARID = Fahrt-ID
ADRID_DU = Adress-ID
POD_DATUM = Entladeende Datum + Uhrzeit wird für den Timestamp verwendet - keine Zeitangabe der Scannung vorhanden.

Im LI Modul wird die Anlage der ST / FEE ujnd der eingehenden ST / ENT durchgeführt. Hier findet normalerweise ein individueller Workflow statt. Ein Musterprogramm wird mit ausgeliefert, welches Anbindung der Lademittelkomponenten ist und nur die Statusmeldungen / überzähligen Sendungen / Packstücke usw. anlegt.

Stammdaten

DFÜ-Partner: Der DFÜ-Partner muss für eingehende Borderos eingefügt werden. Dabei entspricht der Suchbegriff dem Empfangspartner der Sendung. Falls mehrere Niederlassungen oder Firmen von dem DFUE Partner betreut werden kann die DFUE Partner Ermittlung auf Ebene der Adressumsetzungen der Adresse, welche aus dem Hostkonfigschalter DFUE_ADR_DEF ermittelt wird. Es darf grundsätzlich immer nur eine eindeutige externe Kennung geben mit der ein DFUE Partner für eine NL ermittelt wird.

Adressumsetzung: Wenn die Adressumsetzung aktiviert ist (empfohlen), dann werden die ext. Adress-IDs auf Umsetzung im Eingang geprüft. Es ist auch möglich nur mit dem Adresstext eine Adressumsetzung durchzuführen

Codeumsetzungen

Folgende Codeumsetzungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Attribut	Beme	ext. Code	int. Code
ZEICHENSATZ	Zeichensatz der Datenfiles: Konvertiert Datei von externem	CP850	ISO8859-1

	Zeichensatz in internen Zeichensatz (Achtung nur in nicht UTF-8 Systemen möglich).		
DEF_CODEADR	Default Codeadresse. Definiert Default-Adresse für allgemeine Codeumsetzungen	999993	999993
VERPACKUNG	Verpackung Code: Dient zur Umsetzung von externen Verpackungscodes.	AB	ABO
SADR_TYP	Adresstypen für die Überzähligen Sendungen	CON bzw. SHP	CN bzw. SU
POD_CODE_ENTL	Statuscode des Entladecodes auf Sendungsebene Satzart N00 Achtung der umgesetzte Code muss in den Stammdaten vorhanden sein	000	00
POD_CODE_ENTLC	Statuscode des Entladecodes au Colliebene - Satzart O20 Achtung der umgesetzte Code muss in den Stammdaten vorhanden sein	000	00
POD_MESSP	Messpunkt - nur bei VTL für Sondersatzart N99	405	ENT
F10_FAR_TAGE_PRUEF	Anzahl Tage Fahrtpruefung - default 400 - für die Prüfung ob bereits mit dieser Fremdkennung eine Fahrt angelegt wurde.		
KOOPERATION	Kooperation - hiermit werden die Sonderformen gesteuert	FORTRAS	FORTRAS
F10_FREMDESDGID2	ZA SDGID_EXT ist ausgehend beim Bordero aktiv - default N	default	N
DFUE-SPEZIAL	Zusätzliche Loginginformationen	LOGTIME	Y
DFUE-SPEZIAL	Um bei einem ausgehenden Bordero eine eindeutige Fahrtreferenz bei mehreren EMKOs auf der Fahrt zu bekommen, wird die übermittelte eindeutige Referenz um diesen Wert erweitert. Beim Ermitteln der Fahrt ID wird dieser Wert nun wieder abgezogen. (Umsetzung nach EXT)	-102101	BORD_UNIQ
VERPACKUNG_ENTL	Verpackung Code: Dient zur Umsetzung von externen Verpackungscodes bei überzähligen Sendungen		

Zusatzattribute:

SDGID_EXT: Falls im Bordero nicht die eigene Sendungsnummer übermittelt wurde, sondern eine fremde eindeutige Referenz, dann wird dies über das ZA SDGID_EXT gelöst, welches nur 1 x vorkommen sollte.

OL_UEB_SDG: Sonderlösung HUB OSL

BORDFREMD: Sonderlösung HUB OSL

Konfiguration

Über die ConfigDef.FORT100 kann Default-Untertyp für die Statusmeldungen für die Sendungsstatus gesetzt werden.
ENT ist Default

Satzarten ENTL512

Satzart M00 – Entladebericht Kopfsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, pro Datei einmal, muss

Feld	Art	L	Format	V	B	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	mus	3	char	1	3	Konstant M00	Fixwert 'M00'	Steuerung Satzart Q00
Qualifier Datenart	muss	3	char	4	6	Werteliste	fix STD	keine Verwendung
Releasestand	muss	4	char	7	10	Konstant 100	Fixwert '100'	Steuerung Release - derzeit nur 100 zulässig sonst Fehlermeldung falsches Release LI POD_LOCATION = S100
Versender ID des Borderos	muss	35	char	10	44	Identifikation des DFUE Partners, von dem das Bordero gekommen ist	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: REL_IDENTNR_FOR oder REL_IDENTNR_FOR -ORG falls für andere ORGID	keine Verwendung
Empfänger ID des Borderos	muss	35	char	45	79	Identifikation des Empfangspartners, der das Bordero erhalten hat (eigene Kennung beim DFUE-Partner)	Codeumsetzung auf dem DFUE-Partner: REL_IDENTNR_OW N oder REL_IDENTNR_OW N-ORG falls für andere ORGID	Suchbegriff für die Ermittlung des DFUE Partners - ansonsten Rückfallverhalten DEFAULT DFUE Partner LI ADRID_DU
Codeliste (Kooperation)	muss	3	char	80	82	Codeliste (Kooperation)	Codeumsetzung 'F10_CODELISTE' default SYA	keine Verwendung - Steuerung von Kooperationen erfolgt über eine Defaultcodeumsetzung KOOPERATION

Bordero-Nummer	muss	35	char	83	117	Eindeutige Referenz der eigenen oder fremden Fahrt	Die fremde Borderoreferenz wurde beim Einspielen des Borderos auf den Ladungsadressen abgelegt. Von dort aus wird ausgehend die fremde Referenz geholt lda_ref des ABKOs	FARID - mit Prüfungen ob die ausgehende FARID mit BORD_UNIQ eindeutig gemacht wurde bei Mehrfachversendungen des Borderos, der Rückgabewert unsere FARID ist, nur der numerische Teil der FARID übermittelt wurde oder nur der erste Teil der FARID übermittelt wurde und mit einer like Suche eine nachfolgende Erweiterung gesucht wird. Ohne Ermittlung der eigenen FARID ist der Entladebericht nicht einspielbar
Borderodatum (TTMMJJJJ)	muss	8	date(DDMMYYYY)	118	125	Fahrtdatum	Fahrtdatum von, wird übersteuert durch das ZA BORDDATUM falls vorhanden, muss aber das Format YYYYMMDD enthalten	LI Variable FAHRT_VON
Ankunftsdatum (TTMMJJJJ)	muss	8	date(DDMMYYYY)	126	133	Ankunftsdatum - Stoppdatum	sto_datvon	LI Variable STODATVON (Tag)
Ankunftszeit (SSMM)	muss	4	TIME(HH24MI)	134	137	Ankunftszeit - Stopp Uhrzeit	sto_datvon	LI Variable STODATVON (Zeitstempel)
Zeitschranken-Status	muss	4	char	138	141	Werteliste	ZA FAR_SCHRAN auf der ST ENT des Entladeberichtes	LI Variable FAHRSCHRAN
Entladebeginn-Datum (TTMMJJJJ)	muss	8	date(DDMMYYYY)	142	149	Datum - Beginn der Entladung	Ladebeginn Datum auf dem STOPP sto_ladebeginn	LI Variable STOLADEBEGINN
Entladebeginn Zeit (SSMM)	muss	4	TIME(HH24MI)	150	153	Zeitstempel - Beginn der Entladung	Ladebeginn Zeitstempel auf dem STOPP sto_ladebeginn	LI Variable STOLADEBEGINN
Entladeende-Datum (TTMMJJJJ)	muss	8	date(DDMMYYYY)	154	161	Datum - Ende der Entladung	Ladeende Datum auf dem STOPP sto_datbis	LI Variable STODATBIS + POD_DATUM
Entladeende-Zeit (SSMM)	muss	4	TIME(HH24MI)	162	165	Zeitstempel - Ende der Entladung	Ladeende Zeitstempel auf dem STOPP sto_datbis	LI Variable STODATBIS + POD_DATUM
Euro-Paletten-Belastung laut Versandpartner aus Bordero	bed.	4		166	169	Lademittelbuchungen eingehender EUPs vom Eingangsbordero	Summe der EP, welche als Bewegungsart 16, 18 haben und an den DFUE Partner gebucht wurden	FAR_FP_BEL
Gitterbox-Paletten-Belastung laut Versandpartner aus Bordero	bed.	4		170	173	Lademittelbuchungen eingehender GIPs vom Eingangsbordero	Summe der GIP, welche als Bewegungsart 16, 18 haben und an den DFUE Partner gebucht wurden	FAR_GP_BEL
Euro-Paletten-Entladung laut Empfangspartner	bed.	4		174	177	Lademittelbuchungen eingehender EUPs vom Eingangsbordero und Differenzbuchungen der Entladungen	Summe der EP, welche als Bewegungsart 12, 14, 16, 18 haben und an den DFUE Partner gebucht wurden	FAR_FP_ENT

Gitterbox-Paletten-Entladung laut Empfangspartner	bed.	4		178	181	Lademittelbuchungen eingehender GIPs vom Eingangsbordero und Differenzbuchungen der Entladungen	Summe der GIP, welche als Bewegungsart 12, 14, 16, 18 haben und an den DFUE Partner gebucht wurden	FAR_GP_ENT
Nicht sendungsbezogener Entladehinweistext	kann	70		182	251	Freitext der Entladung	Von der Fahrt der Ladetext oder falls nicht vorhanden Text aus der Status LA ST FEA	FAHRTLADETEXT
Weiterleitungs ID 1	kann	35	char	252	286	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs Ids erhält eine Kopie des STAT, wenn der STAT z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	Codeumsetzung auf dem DFUE-Parnter: F10_WEITERLID1	keine Verwendung
Weiterleitungs ID 2	kann	35	char	287	321	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs Ids erhält eine Kopie des STAT, wenn der STAT z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.	Codeumsetzung auf dem DFUE-Parnter: F10_WEITERLID2	keine Verwendung

Satzart M10 - Status der Ladeeinheiten

Allgemein: Ein- und Ausgehend, pro Datei 0 - 2 Ladeeinheit 1 = FAR_WNR1 Ladeeinheit 2 = FAR_WNR2

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'M10'	M10	M10
Ladeeinheiten Nr.	muss	35	char	4	38		ZA FAR_WNR1/2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WNR1/2	LI Variable: FAR_WNR1 / 2
Zustand der LE	muss	3	char	39	41		ZA FAR_WZU1/2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1/2	LI Variable: FAR_WZU1 / 2
Zusatztext	kann	30	char	42	71		ZA FAR_WTEXT1/2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WTEXT1/2	LI Variable: FAR_WTEXT1 / 2
Zustand der LE	kann	3	char	72	74		ZA FAR_WZU1_2 /2_2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1_2 /2_2	LI Variable: FAR_WZU[1,2]_2
Zusatztext	kann	30	char	75	104		ZA FARWTXT1_2 /2_2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FARWTEXT1_2 /2_2	LI Variable: FARWTXT[1,2]_2
Zustand der LE	kann	3	char	105	107		ZA FAR_WZU1_3 /2_3 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1_3 /2_3	LI Variable: FAR_WZU[1,2]_3
Zusatztext	kann	30	char	108	137		ZA FARWTXT1_3 /2_3 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FARWTEXT1_3 /2_3	LI Variable: FARWTXT[1,2]_3
Zustand der LE	kann	3	num	138	140		ZA FAR_WZU1_4 /2_4 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1_4 /2_4	LI Variable: FAR_WZU[1,2]_4
Zusatztext	kann	30	char	141	170		ZA FARWTXT1_4 /2_4 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FARWTEXT1_4 /2_4	LI Variable: FARWTXT[1,2]_4
Zustand der LE	kann	3	char	171	173		ZA FAR_WZU1_5 /2_5 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1_5 /2_5	k LI Variable: FAR_WZU[1,2]_5
Zusatztext	kann	30	char	174	203		ZA FARWTXT1_5 /2_5 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FARWTEXT1_5 /2_5	LI Variable: FARWTXT[1,2]_5
Zustand der LE	kann	3	char	204	206		ZA FAR_WZU1_6 /2_6 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_WZU1_6 /2_6	LI Variable: FAR_WZU[1,2]_6
Zusatztext	kann	30	char	207	236		ZA FARWTXT1_6 /2_6 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FARWTEXT1_6 /2_6	LI Variable: FARWTXT[1,2]_6

HINWEIS

Eingehend nicht in Verwendung

Satzart M20 - Status der Plombennummer

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 1 x Pro M10 bedingt, falls Plombennummern verwendet werden

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'M20'	M20	LI Variable SATZART FARID ADRID_DU
Plombennummer 1	muss	35	char	4	38		ZA FAR_PL1 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_PL1	LI Variable FAR_PL1 / FAR_PL2
Zustand der Plombennummer 1	muss	3	char	39	41		ZA FAR_ZU1 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_ZU1	LI Variable FAR_ZU1 / FAR_ZU2
Plombennummer 2	bed.	35	char	42	76	Die Felder für die 2. Plombennummer sind muss Felder, wenn eine 2. Plombe vorhanden ist	ZA FAR_PL1_2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_PL1_2	LI Variable FAR_PL1_2 / FAR_PL2_2
Zustand der Plombennummer 2	bed.	3	char	77	79		ZA FAR_ZU1_2 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_ZU1_2	LI Variable FAR_ZU1_2 / FAR_ZU2_2
Plombennummer 3	bed.	35	char	80	114	Die Felder für die 3. Plombennummer sind muss Felder, wenn eine 3. Plombe vorhanden ist	ZA FAR_PL1_3 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_PL1_3	LI Variable FAR_PL1_3 / FAR_PL2_3
Zustand der Plombennummer 3	bed.	3	char	115	117		ZA FAR_PL1_3 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_ZU1_3	LI Variable FAR_ZU1_3 / FAR_ZU2_3
Plombennummer 4	bed.	35	char	118	152	Die Felder für die 4. Plombennummer sind muss Felder, wenn eine 4. Plombe vorhanden ist	ZA FAR_PL1_4 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_PL1_4	LI Variable FAR_PL1_4 / FAR_PL2_4
Zustand der Plombennummer 4	bed.	3	char	153	155		ZA FAR_PL1_4 der ST/FEA Codeumsetzung F10_FAR_ZU1_4	LI Variable FAR_ZU1_4 / FAR_ZU2_4

Satzart N00 - Status auf Sendungsebene

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 0 - 999 kann

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'N00'	Fixwert 'N00'	SATZART = N, POD_LOCATION = E + Release, ADRID_DU = Ermittelter DFUE Partner, POD_LAUID = eingestellter LA Untertyp für die Entladung aus der CBUS Konfiguration
Bordero-Nr. Versandpartner	muss	35	char	4	38	Eindeutige Borderonummer der Einspielung	Die fremde Borderoreferenz wurde beim Einspielen des Borderos auf den Ladungsadressen abgelegt. Von dort aus wird ausgehend die fremde Referenz geholt - Ladungstyp E notwenig	FARID = ermittelte FARID aus dem M00 Satz - sollte die Fahrt nicht ermittelbar sein findet keine Einspielung statt
Laufende Bordero-Position	muss	3	num	39	41		ZA BORDLFD von der Sendung	keine Verwendung
Sendungs-Nr. Versandpartner	muss	35	char	42	76	Besonderheit bei der Nachlieferung vorhanden - Sendungsnummer wurde mit _NL erweitert für die Unterscheidung der tatsächlichen Sendung und der Nachlieferung	Adressreferenz der EDI Adresse oder ABKO Adresse	SDGID, falls nicht ermittelbar, muss im LI mit der REFERENZ die fremde Sendung gesucht werden
Sendungs-Nr. Empfangspartner	muss	35	char	77	111		Eigene Sendungsnummer	REFERENZ, fremde Sendungsnummer
Statuscode 1	muss	3	char	112	114		pod_code Umsetzung über POD_CODE_ENTL möglich	POD_CODE wenn Codeumsetzung POD_CODE_ENTL vorhanden ist oder ZUFELD22A wenn der zurückgemeldete Code nicht bekannt ist
Differenzanzahl 1	bed.	4	num	115	118	in Abhängikeit vom Status	pod_anzahl	POD_ANZAHL
Verpackungsart 1	kann	3	char	119	121		pod_vepid Umsetzung über VERPACKUNG_ENTL oder VERPACKUNG möglich	POD_VEPID, falls eingehende Umsetzung über VERPACKUNG_ENTL nicht möglich, wird CL Defaultverpackung
Text/Hinweis 1	kann	35	char	122	156		pod_bemerkung	POD_BEMERKUNG
Statuscode 2	kann	3	char	157	159		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Differenzanzahl 2	bed.	4	num	160	163	in Abhängikeit vom Status	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Verpackungsart 2	kann	3	char	164	166		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Text/Hinweis 2	kann	35	char	167	201		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Statuscode 3	kann	3	char	202	204		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Differenzanzahl 3	bed.	4	num	205	208	in Abhängikeit vom Status	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Verpackungsart 3	kann	3	char	209	211		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Text/Hinweis 3	kann	35	char	212	246		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Statuscode	kann	3	char	247	249		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Differenzanzahl 4	bed.	4	num	250	253	in Abhängikeit vom Status	nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Verpackungsart 4	kann	3	char	254	256		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Text/Hinweis 4	kann	35	char	257	291		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung

Satzart O00 - UEZ Adressen

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 0 - 999 kann, Zwei O00 Sätze (Versender, Empfänger) je UEZ werden für die Identifizierung benötigt.

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'O00'	Fixwert 'O00'	SATZART = O, POD_LOCATION = E + Release, ADRID_DU = Ermittelter DFUE Partner, POD_LAUID = eingestellter LA Untertyp für die Entladung aus der CBUS Konfiguration
Vorläufige SendungsNr. EP	muss	35	char	4	38		pod_sdgid	REFERENZ
Qualifier (Art der Adresse)	muss	3	char	39	41	Extern über Werteliste	Adresstyp Empfänger und Absender über Codeumsetzung SADR_TYP, default CON und SHP - Neutralisierung möglich	
Name 1	muss	35	char	42	76		adr_name1	NAME_AB, NAME_WE
Name 2	kann	35	char	77	111		adr_name2	NAME_AB, NAME_WE
Straße und Haus-Nr.	muss	35	char	112	146		adr_str	STR_AB, STR_WE
Landeskennzeichen	muss	3	char	147	149	Extern über Werteliste	adr_staid	nicht in Verwendung
PLZ	muss	9	char	150	158		adr_plz	PLZ_AB, PLZ_WE
Ort	muss	35	char	159	193		adr_ort	ORT_AB, ORT_WE
Ortsteil	kann	35	char	194	228		nicht in Verwendung	nicht in Verwendung
Versender Id.	bed.	35	char	229	263	muss wenn UEZ aus Hub Verkehr und Original VP bekannt	Defaultcodeumsetzung REL_IDENTNR_FOR	

Satzart O10 - UEZ Packstücke

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 1 - 999 bedingt, Wenn O00 verwendet wird, dann muss mindestens eine Satzart O10 oder O20 verwendet werden

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'O10'	Fixwert 'O10'	SATZART = P, POD_LOCATION = E + Release, ADRID_DU = Ermittelter DFUE Partner, POD_LAUID = eingestellter LA Untertyp für die Entladung aus der CBUS Konfiguration
Vorläufige SendungsNr. EP	muss	35	char	4	38		pod_sdgid	REFERENZ
Zeichen und Nr. 1	muss	35	char	39	73		pod_znr, default unknown	ZEILE_ZNR
Anzahl 1	muss	4	num	74	77		pod_anzahl	POD_ANZAHL
Verpackungsart 1	kann	3	char	78	80	Externe Werteliste	pod_vepid, Umsetzung über VERPACKUNG_ENTL oder VERPACKUNG	POD_VEPID, Umsetzung über VERPACKUNG_ENTL, default CL
Fehler-/ Hinweis Code 1	kann	3	char	81	83	Externe Werteliste	pod_code, Umsetzung über POD_CODE_ENTL	POD_CODE, über Codeumsetzung POD_CODE_ENTL oder ZUFELD22A
ZusatzText 1	kann	35	char	84	118		pod_bemerkung	POD_BEMERKUNG
Zeichen und Nr. 2	bed.	35	char	119	153		nicht in Verwendung	ZEILE_ZNR
Anzahl 2	bed.	4	num	154	157		nicht in Verwendung	POD_ANZAHL
Verpackungsart 2	bed.	3	char	158	160	Externe Werteliste	nicht in Verwendung	POD_VEPID, Umsetzung über VERPACKUNG_ENTL, default CL
Fehler-/ Hinweis Code 2	bed.	3	char	161	163	Externe Werteliste	nicht in Verwendung	POD_CODE, über Codeumsetzung POD_CODE_ENTL oder ZUFELD22A
ZusatzText 2	kann	35	char	164	198		nicht in Verwendung	POD_BEMERKUNG

Satzart O20 - UEZ Barcodes

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 1 - 999 bedingt, Wenn O00 verwendet wird, dann muss mindestens eine Satzart O10 oder O20 verwendet werden

Feld	Art	Länge	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'O20'	Fixwert 'O20'	SATZART = P oder bei Kooperation ONLINE R, POD_LOCATION = E + Release, ADRID_DU = Ermittelter DFUE Partner, POD_LAUID = eingestellter LA Untertyp für die Entladung aus der CBUS Konfiguration, POD_ANZAHL, POD_ZEILE_ID, ZEILE_ZNR
Vorläufige SendungsNr. EP	muss	35	char	4	38		pod_sdgid	REFERENZ
Barcode 1	muss	35	char	39	73		pod_barcd	POD_ZEILE_BARCODE
Fehler-/ Hinweis Code 1	muss	3	char	74	76	Extern über Werteliste	pod_code, Umsetzung über POD_CODE_ENTLC	POD_CODE, über Codeumsetzung POD_CODE_ENTL umgesetzt
ZusatzText 1	kann	35	char	77	11		pod_bemerkung	POD_BEMERKUNG
Barcode 2	kann	35	char	112	146		nicht in Verwendung	POD_ZEILE_BARCODE
Fehler-/ Hinweis Code 2	bed.	3	char	147	149	Extern über Werteliste	nicht in Verwendung	POD_CODE, über Codeumsetzung POD_CODE_ENTL umgesetzt
ZusatzText 2	kann	35	char	150	184		nicht in Verwendung	POD_BEMERKUNG

Satzart Z00 - Kontrollsatz

Allgemein: Ein- und Ausgehend, 1 x muss

Feld	Art	L	Format	von	bis	Bemerkung	TF Feld ausgehend	TF Feld eingehend
Satzart	muss	3	char	1	3	Konstant 'Z00'	Fixwert 'Z00'	SATZART Z FARID ADRID_DU
Gesamt-Anzahl-Daten Sätze	muss	6	num(6)	4	9	Anzahl aller Satzarten ohne Z00, PH- und PT-Satz	Berechneter Wert Anzahl Sätze	Überprüfung Anzahl Sätze zu Anzahl Zeilen - leichter Fehler
Erstellungsdatum (TTMMJJJJ)	muss	8	DATE (TTMMJJJJ)	10	17		Erstellungsdatum Datei	nicht in Verwendung
Erstellungszeit (SSMMss)	muss	6	TIME(HH24MISS)	18	23		Erstellungszeit Datei	nicht in Verwendung

Notizen