TRANSFLOW

LBASE Standard Fahrt- und Sendungs-schnittstelle (Version 4.1)

Inhalt

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Version 4.1 - Allgemeines 5
- Allgemeines 5
- Ausgangslage 5
- Zielsetzung 5
- Datei-Aufbau 5
- Ablauf 5
- Codeum-setzungen 5
- Host-konfigurationen 5
- Satz-Aufbau 6
- Satz-Arten 6
- Hinweis 6
- Werte 6

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Ablauf 7
- Einleitung 7
- Eingehend 7
- Ausgehend 7

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Codeumsetzungen 9
- Einleitung 9
- Erfassung und Ablage 9
- Hinweis: Codeumsetzung SPERR_DATE 20

Satz - Arten 21
- Fahrt und Sendungsschnittstelle - Satzarten 21
- Fahrt 24
- Sendung 34

Erweiterung Multi-Partner 75
- Allgemein 75
- Umsetzung Suchbegriff 75
- Verarbeitung mehrerer DFÜ-Partner 77

Hinweise 78
- Hinweis - fixe Nummernkreisbereiche 78
- grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen 79
- Hinweis - Neutralisierung 80

Notizen 82

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Version 4.1 - Allgemeines

Allgemeines	Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen Diese Schnittstelle kann ab der LBASE Version 4.1. verwendet werden. Es kann die "alte" Schnittstelle jedoch weiter verwendet werden.
Ausgangslage	Die Kunden übermitteln dem mit LBase ausgerüsteten Spediteur Transportaufträge (Fax, Tel. etc.), welche dann beim Spediteur erfasst werden müssen. Diese Übermittlung kann in beide Richtungen durchgeführt werden.
Zielsetzung	Standardschnittstelle in beide Richtungen
Datei-Aufbau	Für die verschiedenen Informationseinheiten werden Satz-Arten definiert. Die Datei beginnt mit einem Header und endet mit einem Trailer. Jede Satz-Art belegt eine Zeile mit var. Länge und wird mit CR/LF abgeschlossen. Eine Datei enthält mind. Satz-Art 01, 30 und 99. Satz-Arten, für die keine Eingaben erfolgen, können weggelassen werden. Die Datei entspricht nicht dem UN/EDIFACT-Format. NEU: Innerhalb der Daten haben die Felder **variable** Längen. Es muss lediglich auf die **maximale Länge** geachtet werden. Diese finden Sie in unseren Satzartbeschreibungen. Als Trennkennzeichen sind Tabstopps zu verwenden! Jeder Satz kann mit CR/LF abgeschlossen werden, wenn keine Muss-Felder mehr folgen und keine Eingaben mehr gemacht werden.
Ablauf	Siehe: Fahrt und Sendungsschnittstelle - Ablauf
Codeum-setzungen	Siehe: Fahrt und Sendungsschnittstelle - Codeumsetzungen
Host-konfigurationen	**DFUE_NO_DUPL**, numerisches Feld = 1, doppelte Sendungen werden bei überschreiten des Status (SDG_UPD_LASID) nicht noch einmal eingespielt. Bei nicht 1 nach überschreiten des Status wird die Sendung noch einmal eingespielt, jedoch ohne fremde Sendungsreferenz in der EDI-Adresse.

Satz-Aufbau

Jeder Satz beginnt mit einer Sequenz-Nummer pro Fahrt (FAR) und Sendung (SDG) zur Identifikation der zusammengehörenden Sätze, gefolgt von einer aufsteigenden Nummer für die SDG-Beschreibungszeilen (SDG-BZ), der Satz_Art und den Daten.

- FAR-Zähler: Number(4) Zähler für Fahrten
- SDG-Zähler: Number(4) Zähler für Sendungen
- SDG-BZ-Zähler: Number(4) Zähler für Sendungs-Beschreibungszeilen
- Satz-Art: Number(2)

Innerhalb der Daten haben die Felder variable Längen.

Satz-Arten

Siehe: Fahrt und Sendungsschnittstelle - Satzarten

Hinweis

Siehe: Hinweis - Neutralisierung

Hinweis - Steuerung der Release Versionen

Die Steuerung der Release-Version geschieht über die Codeumsetzung: **DFUE-SPEZIAL/ RELEASE_INH.**

Siehe auch: Fahrt und Sendungsschnittstelle - Codeumsetzungen

D. h. wollen Sie die variablen Längen nutzen, muss diese Codeumsetzung angelegt werden.

Ist die Codeumsetzung nicht angelegt = Leer wird dies als alte Version interpretiert und entsprechend ausgegeben. Es wird defaultmäßig das Satzformat mit fixer Struktur ausgegeben.

Werte

intern: RELEASE_INH

extern: Release-Kennzeichen

Aktuell gibt es als externen Wert (Release-Kennzeichen) nur das Kennzeichen „4.1“ für das variable Format.

IWerden andere Werte verwendet, wird dies als alte Version interpretiert und ausgegeben.

nach extern

Kein Default

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Ablauf

Einleitung

Folgend sind der eingehende sowie der ausgehende Ablauf beschrieben.

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Eingehend

Die ebenfalls mit EDV und Netzwerk ausgerüsteten Kunden erfassen ihre Aufträge strukturiert in eine vordefinierte Datei, welche dann dem Spediteur übermittelt wird. Die übermittelten Aufträge werden eingelesen, verifiziert, und - wenn möglich - automatisch weiterverarbeitet. Erkannte Fehler werden dem Sachbearbeiter in einer geeigneten Form erkenntlich gemacht.

Einspielung der Daten

Die Einspielung der Daten erfolgt mit Aufruf von Shell-Scripten. Empfohlen wird hier ein Zeitjob der periodisch die Eingangsverzeichnisse prüft und falls vorhanden die Daten einspielt.

Standardmäßig wird hierzu das Programm **$dfue/dfue_ssdg.sh** verwendet.

In diesem Script können das Eingangsverzeichnis, Filepräfix usw. des Partners gesetzt werden. Diese Eintragungen sollten von LBase durchgeführt werden.

Voraussetzungen:

Der DFÜ-Partner muss in den Stammdaten unter Adressentabellen/DFÜ Partner angelegt werden. Hier kann gesetzt werden ob die Adressen des Senders in LBase-Stammadressen umgesetzt werden sollen.

Die Umsetzung kann über externe Adress-Ids und/oder über den Adresstext durchgeführt werden. Ist die Adressumsetzung nicht aktiviert werden die externen Adress-Ids gelöscht und alle Adressen werden als Textadressen angelegt.

Wenn die Adressumsetzung aktiviert ist, dann muss zumindest die DFÜ-Partneradresse (intern/extern gleicher Wert) angelegt werden. Kann bei der Einspielung eine Adresse nicht umgesetzt werden, so wird eine Warnung in den internen Text geschrieben.

Ausgehend

Manuell

Ausgegangen wird von einer LA mit den **Typ DU** und Untertyp **FD**.

Beim Wechsel vom Status **Angefordert** auf Zu Senden wird das Modus DFUE_FD aufgerufen. In diesem Modul können zb. Felder gesetzt oder geprüft werden. Beim Wechsel vom Status **Zu Senden** auf **Positiv Erledigt** wird das **Shell-Script $trfl/sh/dfue_fd.sh** mit der LA-Id als Parameter übergeben. In diesem Fall wird je LA ein Job gestartet bzw. ein Ausgabefile erstellt.

Automatisch

Beim der automatischen Versendung per Zeitjob muss ein Cronjob eingerichtet werden. In diesem Cronjob wird das **$trfl/sh/dfue_fd.sh** mit 4 Parametern aufgerufen.

Beispiel: $trfl/dfue_fd.sh ALLE 100375 ALLE trans.sh

Parameter 1:

Wird dieser Parameter mit einer gültigen LA-Id beschickt, wird die restlichen Parameter ignoriert und die Verarbeitung für diese einzige DFÜ-LA gestartet.

Wenn dieser Parameter den Wert ALLE hat, dann wird keine Selektion nach LA-Id durchgeführt d.h alle LA-Ids die auf zu Senden stehen werden verarbeitet.

Parameter 2:

Wird dieser Parameter mit einer gültigen Adrid beschickt, werden die LA-Ids zusätzlich nach der LA-Adresse selekiert.

Wenn dieser Parameter den Wert ALLE hat, wird keine Selektion nach Adrid durchgeführt.

Parameter 3:

Wird dieser Parameter mit einer gültigen Adrid beschickt, wird diese Adresse als DFÜ-Partner herangezogen und somit die LA-Adrid übersteuert. D. h. Codeumsetzungen, Fileerstellung werden über diese Adresse gesteuert.

Wenn dieser Parameter den Wert ADRID hat, wird standardmäßig die LA-Adrid für die Codeumsetzungen und Filekumulierung verwendet.

Parameter 4:

Wird dieser Parameter mit ALLE befüllt, dann wird keine weitere Selektion durchgeführt.

Wenn dieser Parameter einen anderen Wert hat, dann werden nur solche LAs verarbeitet, deren Betreff diesem Wert entspricht.

Fileerstellung

Die Files werden bei der Automatischen Erstellung nach DFÜ-Partner bzw. LA-Adrid zusammengezogen. Bei der Manuelle Erstellung wird je LA-Id ein File estellt.

Die Filenamen bzw. Verzeichnisse werden in Codeumsetzungen des DFÜ-Partners festgelegt. Die Anlage dieser wird später erklärt.

Achtung: Auf der Unix muss dieses Verzeichnis der Gruppe "oper" gehören und die nötigen Rechte besitzen.

Beispiel: *Ziel-Verzeichnis* gleich **/home/oper/dfu_daten/tkwolf/**

```
oper@tfdbnlx02:/home/oper/dfu_daten > cd tkwolf
oper@tfdbnlx02:/home/oper/dfu_daten/tkwolf > ls -ltr
total 0
drwxrwsrwx    5 oper     edv          184 Feb 21 10:42 in
drwxrwsrwx    2 oper     edv          112 Jun  5 10:29 out
oper@tfdbnlx02:/home/oper/dfu_daten/tkwolf >
```

Voraussetzungen:

LA-DU/FD:

Sendungs-Id: *MUSS* wenn keine farid angegeben wird

Fahrt-Id: *MUSS* wenn keine sdgid angegeben wird (Kombination farid + sdgid

ist auch möglich)
Ladungstyp: *KANN* wenn farid vorhanden ist
Adresse: *MUSS* wenn farid vorhanden ist
Betreff: *KANN* für zusätzliche Kumulation von LA-Ids innerhalb eines Partners

Adressumsetzung

Der DFÜ-Partner muss in den Stammdaten unter Adressentabellen/ DFÜ Partner angelegt werden. Hier kann gesetzt werden ob die LBase-Stammadressen in externe Kunden-Ids umgesetzt werden sollen.

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Codeumsetzungen

Einleitung	Es muss davon ausgegangen werden, dass DFÜ-Partner in ihrem Informatiksystem eigene Codes verwenden, welche in externe Codes umgesetzt werden müssen.
Erfassung und Ablage	Diese partnerspezifischen Umschlüsselungen werden in **LBase** Stammdaten / Adresstabellen / Codeumsetzungen (nach extern) abgelegt. *Attribute* in der Codeumsetztabelle müssen in *Groß*-Buchstaben erfasst werden. Zusätzlich können für gewünschte Codes Default-Werte definiert werden. Auf folgende Attribute wird zugegriffen: 1. Es wird zuerst geprüft, ob der Wert über scdu_codeums umgesetzt werden kann. 2. Ist keine Umschlüsselung möglich, so wird geprüft, ob in scdu_codeums ein Default-Wert definiert ist. 3. Ist auch kein Default-Wert definiert, so wird der Wert ohne Umsetzung zurückgegeben. Sobald ein Defaultwert in eine Richtung definiert wird, müssen alle Werte umgesetzt werden, ansonsten bekommen alle unbekannten Werte den Defaultwert.

Tabelle Codeumsetzungen

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Ex-tern	Muss	Beschreibung
ADRFAR	Extern	ADRID	ADRID	-	Nein	Nein	Wenn Extern = ADRID , dann Ausgabe des Frachtführers, ansonsten die LA-Adresse
ADRLAD	Extern	ADRID	ADRID	-	Nein	Nein	Wenn Extern = ADRID, dann Ausgabe der Lademitteladresse, ansonsten Leer
ADRLDA	Extern	ADRID	ADRID	-	Nein	Nein	Wenn Extern = ADRID, dann Ausgabe der Ladungsadresse, ansonsten Leer
ADRNEUTRAL	Extern	NEUTRAL	Default	-	Ja	Nein	Neutralisiert die Empfängeradresse
ADR_ORGID	intern	TF-ORGID	Externe Orgid	möglich	nein	ja	Zum Anlegen von Stammadressen, ist die ORGID notwendig für die Ermitt-lung der freien Adressen-IDs
ADRSDA	Extern	ADRID	ADRID	-	Nein	Nein	Wenn Extern = ADRID, dann wird die Adress-Id ausgegeben, ansonsten leer
ANLCODE	Beide	Tf-Anlid	Ext. Anlid	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Anlagencodes um
ANREDE	Intern	ADR_ANRID	externe ANREDE-Form	Möglich	Nein	Nein	setzt die externe Anredeform in eine interne.
ATTID	Extern	TF-ATTRIBUT-ID	Externe ID	Nein	Nein	Nein	Setzt eine interne Attribut-ID in eine externe um

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
AUFLAGEN_NEU	Extern	leer	"YES" / "NO"	Nein	Möglich	Nein	bei "YES" wird die Nachnahme neu verwendet und SA48/49 ersetzen SA50. z.Z. nur ausgehend verwendet wenn keine CodeUms., dann Wert aus CBUS-Konfig sonst "NO"
AUFLAGEN_SATIDS	Beide	SPN_SATIDS	externer Adresstyp	Möglich	Möglich	Nein	setzt die Auflagen-Adresstypen in beiden Richtungen um.
AUFLAGEN_UTYP	Beide	TF-UTyp	Externe UTyp	möglich	möglich	nein	Die LA's (im Status erfasst) mit diesen Untertypen werden beim Updaten einer Sendung storniert.
CRLF	Extern	Interner Wert	Externer Wert	Nein	Möglich	Nein	Ersatzzeichen zum Zeilenende (CRLF) bei ausgehenden Dfü
DEF_CODEADR	Beide	TF-ADRID	Externe Adress-ID	Möglich	Möglich	Nein	Default-Codeumsetzungen können über dieser Adresse herangezogen werden
DEF_SDBINH	Intern	SDB_INH	Externe Bezeichnung	möglich	nein	nein	Setzt die externe Bezeichnung der Güter für das Inhaltfeld auf 1. Ebene in die interne um.
DFU_ADRID	Extern	ADRID	Externe Kunden-Nr	Nein	Möglich	Nein	Umsetzung beim Empfänger (Kunden-Nr. in Header-Zeile: SA01 bei ausgehende Dfü)
DFUE_DUPL	Intern	"Y" / "N"	Externer Wert für EIN/AUS	möglich	nein	nein	Für Duplikate-Sendung (Korrktur Adrid)

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
DFUE-SPEZIAL	Extern	FILEENDE	Gewünschte Datei-Endung	Nein	Möglich	Nein	Datei-Erweiterung für die Ausgabe bei den Rückmeldungen
DFUE-SPEZIAL	Extern	FILENAME	Zb. s_daten	-	Nein	Ja	Legt Präfix des Ausgabefiles fest
DFUE-SPEZIAL	Extern	GENERATOR	Y oder N	nein	nein	nein	Bei N wird keine Vergebende Stelle bzw. Lfd. Nummer vergeben. Damit wird auch beim Zielsystem(falls TF) eine neue Sendungs-Nummer generiert (Default Y)
DFUE-SPEZIAL	Extern	UMLAUTE	"Y" / "N"	Nein	Möglich	Nein	Ein/Ausschalten der Umläutenumsetzung von: "ß" ◊ "SS" "Ä" ◊ "AE" "Ö" ◊ "OE" "Ü" ◊ "UE"
DFUE-SPEZIAL	Extern	VERZEICHNIS	Zb. /home/oper/dfu_daten/out/	-	Nein	Ja	Legt Ausgabeverzeichnis der Daten fest
DFUE-SPEZIAL	Extern	RELEASE_INH	Release (zb. 4.1)	-	Möglich	Nein	für Steuerung des Ausgabeformates

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
DOPP_DATE	Intern	Anzahl in Tagen	Externer Wert	möglich	nein	nein	Legt die Alte (in Tagen) einer Sendung fest, innerhalb welcher sie updated und keine neue Sdg eingespielt wird. Wenn aus der Codeumsetzung kein Wert ermittelt wird, dann werden 360 Tagen angesetzt.
DOPP_DATE_FARID	intern	Anzahl in Tagen	externer Wert	möglich	nein	nein	Die Alte (in Tagen) einer Fahrt(far_datvon). 90 Tagen, falls keine Codeumsetzung
FAR_LASID	Beide	Tf-Lasid	Ext. Lasid	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Fahrtstatus um
FAR_ORGID	Intern	Tf-Orgid	Ext. Orgid	Möglich	-	Ja	Setzt eingehend die Orgeinheit der Fahrt um (mind. Ein Defaultsatz)
FAR_TYP	Beide	Tf-Fahrt- typ	Ext. Fahrt-typ	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend den Fahrttyp um (eingehend mind. Ein Defaultsatz)
FELD_TRENNER	Extern	Leer	Trennzeichen z.B. ";"	Nein	Möglich	Nein	Gewünschtes Zeichen zum Trennen der Felder für Edifaktconverter kann hier umgesetzt werden
FRANK	Beide	Tf-Frankatur	Ext. Frankatur	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend den Frankaturcode um
GEF_SPRACHE	Intern	Datenbanksprache mit der die Gefahrgutbezeichnung geliefert wird.	default	Möglich	-	Ja	Setzt Datensprache für ext. Gefahrgut für den Vergleich

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
HSTCODE	Beide	HTC_CODE	externe Code-Bezeichnung	Möglich	Möglich	nein	die externe Bezeichnung des Hinweistextschlüssels wird hier in internen Code umgesetzt und umgekehrt.
HSTGRP	Beide	HTG_BEZ	externe Gruppenbezeichnung	Möglich	Möglich	nein	Umsetzung von externer Gruppenbezeichnung in die TF-interne und umgekehrt.
INHALT	Intern	Interner Inhalt	Ext. Inhaltscode oder Text	Möglich	-	Ja	Damit können Inhaltscodes von extern in internen Text umgesetzt werden.
KEY_EXTERN	Extern	Default	Ext. Key	-	Möglich	Ja	Default-Codeumsetzung nach Extern für Kennung im Header (ansonsten Firmen-ID)
LAD_ORGID	Beide	Tf-Orgid	Ext. Orgid	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Orgeinheit für die Lademittel um
LASID	Beide	Tf-Lasid	Ext. Lasid	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend den Status der Sendungen um
LASID_CHECK	Intern	Sendungs-Status	default	Möglich	-	Ja	Status bis zu dem Sendungen für den Update überprüft werden sollen (default 700)
LDG_TYP	Beide	Tf-Ladungstyp	Ext. Ladungstyp	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend den Ladungstyp um
LMBID	Beide	Tf-Bewegungsart	Ext. Bewegungsart	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend den Bewegungtyp Lademittel um

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
LVEID	extern	LVE-ID	Ext. Wert für Lagervereinbarung	Möglich	-	Ja	Codeumsetzung nach extern für Umsetzung Lagervereinbarung in Position
ORGID	Beide	Tf-Orgid	Ext. Orgid	Möglich	Möglich	Ja	Umsetzung von Orgeinheiten (nur ausgehende Fahrt und alle ein/aus Sdg-Orgeinheiten)
PNNCODE	Beide	Tf-Nachnahmecode	Ext. Nachnahmecode	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/Ausgehend die Nachnahmecodes um
PNN_LAUTYP	Beide	PNN_TYP	externer Typ für NN	Möglich	Möglich	Nein	setzt in beiden Richtungen den PNNTYP um.
PNN_SPCID	Beide	SPN_SPCID	externer Spesencode	Möglich	Möglich	Nein	Spesencode kann hier in beiden Richtungen umgesetzt werden. Codeumsetzung nach extern für Umsetzung Steuercode bei Auflagen
PRODUKT	Beide	SDG_PROID	externe Produkt-ID	Möglich	Nein	Nein	setzt eine externe Produkt-Identifikation in eine interne um.
RELATION	Beide	Tf-Relation	Ext. Relation	Möglich	Möglich	Ja	Setzt Ein/Ausgehend die Relationen um
SADR_SPERR	Extern	Adresstyp	Y	-	Nein	Nein	Bei Y wird dieser Adresstyp nicht ausgegeben. N = Default
SADR_TYP	Beide	Tf-Adresstyp	Ext. Adresstyp	Möglich	Möglich	Nein	Setzt Ein/Ausgehend die Sendungsadresstypen um
SBEID	Extern	SBEID	Zb. 1,2,3	-	Möglich	Nein	Legt die ausgegebenen Ebenen fest

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
SDG_ORT_CHECK	Intern	"Y" / "N"	externer Wert zum Schalter	Möglich	Möglich	Nein	wenn "Y" dann wird der Ort aus dem Ortstamm übernommen, *mehr* Bei "Y" wird bei jeder Adresse versucht anhand der PLZ/ORT/Land Kombination eine Orte-Id zu finden. - Plz und Land müssen vorhanden und richtig sein. - Auf den Ort werden folgende Methoden angewendet: - Umsetzung auf Großbuchstaben - Entfernung der Sonderzeichen - Umsetzen der Umlaute Bei einem eindeutigen Ergebnis wird die Orte-Id gesetzt und die Ortsbezeichnung aus dem Ortestamm übernommen.
SDG_TYP	Beide	Tf-Sendungstyp	Ext. Sendungstyp	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Sendungstypen um
SDG_UPD_LASID	Intern	Tf-Lasid	Default	Ja	-	Nein	Sendungen deren Status kleiner als der interne Wert ist, werden überschrieben
SPEDEM	Extern	Adress-Id zusätzlicher Korres- pondenten	LA-Adrid der DFÜ LA	-	Nein		Zusätzliche Korrespondenten , 0 = auch TR ohne Korrespondenten

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
SPERR_DATE	Intern	tage	default	Ja	Nein	Ja	Wird keine Codeumsetzung angelegt, dann gelten 180 Tage. Siehe: Codeumsetzung SPERR_DATE
SPRACHE	Beide	Tf-Sprach-Id	Ext. Sprach-Id	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend die Spracheco-des um (eing. Mind. 1 Defaultsatz)
STAAT	Beide	Tf-Staat-Id	Ext. Staat-Id	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Staatscodes (=Ländercodes) um
SXTCODE	Beide	TF-Text-Id (SDT_STTID)	Ext. Sdg-Texttyp zu SDG_BZ	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend den Sendungs-Texttyp zur Sendung-Beschreibungszeilen um
TXTCODE	Beide	TF-Text-Id (SDT_STTID)	Ext. Sdg-Texttyp zu SDG	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend den Sendungs-Texttyp zur Sendung um
TERMART	Intern	SDG_TERART z.B. "F"=FIX	externe Terminart	Möglich	Nein	Nein	die Terminart zur Sendung wird hier umgesetzt: z.B. "FIX" ---> "F"
UEBCODE	Beide	Tf-Übernahme-code	Ext. Über-nahme-code	Möglich	Möglich	Nein	Neutralisiert die Empfängeradresse
VERKEHR	Beide	Tf-Verkehrsart	Ext. Ver-kehrsart	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Verkehrsarten um
VERPACKUNG	Beide	Tf-Verpackungs-codes	Ext. Verpa-ckungs-codes	Möglich	Möglich	Ja	Setzt ein/ausgehend die Verpa-ckungsarten um

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung
VKM	Beide	Tf-Interne Verkehsmittel -Id	Ext. Verkehrs- mittel-Id	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Verkehrsmittel-Id um
VKMSTAID	Extern	Tf-Vkm-Staatid	Ext. Vkm Staatid	-	Möglich	Nein	Ausgehend für das Verkehrsmittelland den Staat umsetzen
WLCODE	Beide	Tf-Weiterleitungs-code	Ext. Weiterleitungscode	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend den Weiterleitungscode um
WRGID	Beide	Tf-Währungs-Id	Ext. Währungs-Id	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend die Währungscodes um
ZOLLCODE	Beide	Tf-Zollcode	Ext. Zollcode	Möglich	Möglich	Nein	Setzt ein/ausgehend den Zollbehandlungscode um
HSTGRP	Beide	Gruppenname	-	nein	nein	nein	
HSTCODE	Beide	Grp|Code	Grp|Code	nein	nein	nein	Für die eindeutige Zuordnung der Codes zu Gruppen ist die Kombination Gruppe-Code notwendig. z.B. extern: F1|Cd13 in.t FORTRAS6 |13

Attribut	Richtung	Interner Wert	Externer Wert	Default nach Intern	Default nach Extern	Muss	Beschreibung

SDG_ORT_CHECK							Über die Codeumsetzung SDG_ORT_CHECK kann bei "Y" jede angelegte Textadresse auf den Ortestamm überprüft werden.
							mehr
							Bei "Y" wird bei jeder Adresse versucht anhand der PLZ/ORT/Land Kombination
							eine Orte-Id zu finden.
							• Plz und Land müssen vorhanden und richtig sein.
							• Auf den Ort werden folgende Methoden angewendet:
							  • Umsetzung auf Großbuchstaben
							  • Entfernung der Sonderzeichen
							  • Umsetzen der Umlaute
							Der gemeldete Ort wird bereinigt (Sonderzeichen, Umlaute, Groß/Klein) und wird falls im Ortestamm gefunden mit korrekter Schreibweise übernommen.

Hinweis: Codeumsetzung SPERR_DATE

Geprüft wird	
Fahrten	Wenn ein "Fahrtdatum von" gefüllt und korrekt ist, dann wird mit Systemdatum - Anzahl Tage verglichen. Ist das Datum kleiner als das Prüfdatum, dann wird die komplette Fahrt mit Sendungen überlesen. • --> Fehlermeldung "Datenfehler"
Sendungen	Wenn ein "Sendungsdatum" gefüllt und korrekt ist, dann wird mit Systemdatum - Anzahl Tage verglichen. Ist das Datum kleiner als das Prüfdatum, dann wird die komplette Sendung überlesen. • --> Fehlermeldung "Datenfehler"

Satz - Arten

Fahrt und Sendungsschnittstelle - Satzarten

Allgemeines

Achtung: Unterschied Eingehend/ Ausgehend: (Betrifft nur bereits bestehende individuelle Kundenschnittstellen)

Bei einigen bereits bestehenden Schnittstellen wurde ein abweichendes Eingangsformat verwendet.

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Abweichungen

- Bei diesem Format fehlt eine eigene Spalte für den Fahrtzähler, d. h. Fahrt und Sendungen werden in einem hoch gezählt. Deshalb darf in dieser Dokumentation die Spalte Fahrt-Zähler nicht berücksichtigt werden, d. h. von allen Positionen 4 abziehen.
- Satzart 35 Adressen stimmt ein/ausgehend bei diesen Altformaten nicht überein.

Tabelle Satzarten im Überblick

Art	Beschreibung	Vorkommen	Fahrt-Zl	Sdg-Zl	BZ-Zl
01	Header	1 x pro Datei	Fix 0000	Fix 0000	Fix 0000
10	Fahrt Kopfsatz	1 x je Fahrt	Pro Fahrt erhöhen zb. 0001	Fix 0000	Fix 0000
11	Lademittel Fahrt bzw. Sendung	0-n x je Fahrt oder Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
12	Ladungstyp Fahrt	1 x je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
13	Zusatzattribut Fahrt	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
14	Korrespondent zu Fahrt	1 x je SA 12	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
15	Stammdaten Verkehrsmittel (nur ausgehend, wird eingehend nicht verarbeitet)	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
16	Verkehrsmittelstrecken	0-n je Fahrt	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
29	Update Sendung	1 x je Sendung	Gleich SA 10	Je Sendung erhöhen zb. 0001	Fix 0000
30	Sendung	1 x je Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
11	Lademittel Fahrt bzw. Sendung	0-n x je Fahrt oder Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 10	Gleich SA 10
35	Adresse	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
36	Kommunikations-	0-n je SA35	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29

Art	Beschreibung	Vorkommen	Fahrt-Zl	Sdg-Zl	BZ-Zl
	nummer				
37	Ansprechpartner	0-n je SA36	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
40	Sendungstext	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
45	Sendungsanlagen	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
48	SDG nachnahme Kopf	0-1 je Sendung und Nachnahmeart	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
49	SDG Nachnahme Detail	1-n je Satzart 48	Gleich SA 10	Gleich SA 29	
50	Sendungsauflagen	0-1 pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
55	Zusatzattribute Sendung	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
56	Hinweistextschlüssel zur SDG	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 29
70	Beschreibungszeile Sendung	0-n pro Sendung	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Je Zeile erhöhen zb. 0001
71	Beschreibungsposition	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
72	Zeichen/Nr	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
74	Inhalt	0-n e Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
76	Text zur Zeile	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
77	Gefahrgut	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
78	Zusatzattribut zur Zeile	0-n je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA29	Gleich SA 70
79	Barcode (wenn nicht über SA 70) nur eingehend, wird ausgehend nicht befüllt.	0-1 je Besch. Zeile	Gleich SA 10	Gleich SA 29	Gleich SA 70
80	AWB Kopfsatz nur ausgehend!	0-1 je Fahrt / Sendung	Gleich SA 10	Fahrt: wie SA10, Sendung: wie SA30	Fix 0000
81	AWB Adresse nur ausgehend!	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
82	AWB Adress-Referenz nur ausgehend!	0-n je AWB Adresse	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
83	AWB Rate nur ausgehend!	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
84	AWB Charge nur ausgehend!	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80

Art	Beschreibung	Vorkommen	Fahrt-Zl	Sdg-Zl	BZ-Zl
85	AWB Measurement nur ausgehend!	2 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
86	AWB Dimension nur ausgehend!	0-n je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
87	AWB Transport nur ausgehend!	1-3 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
88	AWB Texte nur ausgehend!	0-2 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
89	AWB Account-Informationen nur ausgehend!	0-1 je AWB	Gleich SA 80	Gleich SA 80	Gleich SA 80
99	Trailer	1 x pro Datei	Fix 9999	9999	9999

Fahrt

Satz-Art 01 (Header)

Allgemeines

Muss 1 x je File

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	Fix 0000
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 01
Erstell-Dat	DATETIME	M		12	Erstellungsdatum Datei	200110161201
Interne Adr_adrid	NUM	optional **M**, wenn externe Adress-Id leer		10	Kund-Nr/LBase Adress-Id Diese Adress-Id muss gültig sein im LBase System	Zb. 0000100375
Flag	CHAR	M		1	Flag; T=Test (keine Datenbankeinspielung) P=Produktiv	Zb. T
SUCHKEY externe Adr_adrid	CHAR	optional **M**, wenn interne Adress-Id leer		20	extrene Adress ID	
VERSION	CHAR	M		10	=> FIX 4.1 wenn leer dann zieht die alte Version	Fix 4.1

Satz-Art 10 (K) (Fahrt)

Allgemeines

Kann n x je File

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Je Fahrt um 1 erhöhen	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 10
Far_farid	CHAR	M		11	Fahrt-id Wird eingehend nicht verar-beitet, da Neuvergabe statt-findet	Zb. WO2-123456
Far_orgidkz	CHAR	K		1	Organisationskennzeichen Fix P oder leer	Zb. P
Far_orgid	CHAR	K	ja	50	Organisationseinheit Eingehend wird über die Codeumsetzung FAR_ORGID in eine gültige Orgeinheit umgesetzt (AG) Ausgehend wird über die Codeumsetzung ORGID von einer gültigen Orgeinheit (AB,AG) umgesetzt	Zb. 973
Far_ftyid	CHAR	M	ja	50	Fahrt-Typ Ein/Ausgehend wird über die Codeumsetzung FAR_TYP der Fahrttyp umgesetzt	Zb.C für Char-terfahrzeug
Far_bez	CHAR	M		35	Fahrtbezeichnung	Zb. DFÜ Nord
Far_frfid	CHAR	K		10	Adrid Frachtführer Bei aktiver Adressumsetzung kann die Frachführeradresse ein/ausgehend umgesetzt werden Mit der Codeumsetzung ADRFAR kann ausgehend die Frachtführeradresse selektiert werden:	Zb. 100375
Far_lasid	CHAR	K	ja	50	Fahrtstatus (gewünscht) Hier kann der Fahrtstatus ein/ausgehend über die Co-deums FAR_LASID umge-	Zb. 0100

					setzt werden	
Far_datvon	DATETIME	K		12	Fahrdatum von	Zb. 200110161224
Far_datbis	DATETIME	K		12	Fahrtdatum bis	Zb. 200110161224
Far_relid	CHAR	K	ja	50	Relation Über die Codeumsetzung RELATION kann ein/ausgehend die Relation umgesetzt werden	Zb. 00100
Far_text	CHAR	K		2000	Fahrttext	

Satz-Art 11 (K) Lademittel

Allgemeines

0-n je Fahrt oder Sendung

Diese Satzart muss wennn sie für die Fahrt verwendet wird, nach dem Fahrt-Kopfsatz (Satz-Art 10 (K) (Fahrt)) und vor der nächsten Fahrt verwendet werden Wir die Satzart für die Sendung verwendet, gilt das gleiche Prinzip, d.h. nach der Satz-Art 30 (Sendung) und vor der nächsten Sendung!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 11
Lad_adrid	CHAR	M		10	Adresse zum Lademittel Bei aktiver Adressums. Wird versucht die Adresse Ein/Ausgehend umzusetzen Mit der Codeums. ADRLAD kann ausgehend die Adresse auf 0 gesetzt werden	Zb. 0000100375
Lad_lmbid	CHAR	K	ja	50	Lademittel Bewegungsart Über die Codeums. LMBID kann die Lademittelbewe-gungsart umgesetzt werden.	Zb. 18
Lad_anz	NUM	M		5	Lademittel Anzahl	Zb. 00012
Lad_vepid	CHAR	M	ja	50	Verpackungsart Über die Codeums. VERPACKUNG kann die Verpackungsart umgesetzt werden	Zb. EUP
Lad_ref	CHAR	K		35	Lademittelreferenz	
Lad_traeger	CHAR	M		1	Träger des Lademittel Eingehend fix F Ausgehend wird * geliefert	
Lad_Nr	CHAR	K		20	Lademittel-Nummer	
Lad_datum	DATETIME	K		12	Datum des Ein/Ausganges	
Lad_orgidkz	CHAR	K		1	Organisationseinheit KZ Fix P oder leer	
Lad_orgid	CHAR	K	ja	50	Arbeitsgruppe, die für den Palettenaustausch verant-wortlich ist Ein/Ausgehend Codeums. Der Orgeinheit über	

					LAD_ORGID	
Lad_text	CHAR	K		350	Text zum Lademittel	

Satz-Art 12 (K) Ladung zur Fahrt

Allgemeines

1 x je Fahrt

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 12
Ldg_ltyid	CHAR	M	ja	50	Ladungstyp Kann über Codeums. LDG_TYP umgesetzt werden.	Zb. E für Ein-gehend La-dung
Ldg_bez	CHAR	K		20	Bezeichnung	
Ldg_dat	DATETIME	K		12	Ladungsdatum	
Ldg_Zollamt	CHAR	K		35	Zollamt	
Ldt_text	CHAR	K		2000	Ladungstext	

Satz-Art 13 (K) Zusatzattribute zur Fahrt

Allgemeines

0-n je Fahrt

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 13
Fat_attid	CHAR	M	ja	50	Attribut Jedes Attribut kann nur einmal je Fahrt vorkommen	Zb. BORD_FREMD
Fat_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut	

Satz-Art 14 Korrespondenten zur Ladung (Ladungsadressen)

Allgemeines

1-n je Ladung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 14
Lda_adrid	NUM	M		10	Adress-Id Korrespondent Mit der Codeumsetzung ADRLDA kann ausgehend die Adrid auf 0 gesetzt werden Bei aktiver Adressumsetzung kann die Adresse Ein/Ausgehend umgesetzt werden	0000100375
Lda_ref	CHAR	K		25	Referenz Korrespondent	Zb. Fremde Borderonummer
Lda_relid	CHAR	K	ja	50	Relation Korrespondent Mit der Codeumsetzung RELATION kann die Relation ein/ausgehend umgesetzt wer-den.	

Satz-Art 15 Verkehrsmittel

Allgemeines

1 x je Verkehrsmittel, wird nur ausgehend befüllt

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 15
Vkm_vkmid	CHAR	M	ja	50	Künstliche Verkehrsmittel-Id	
Vkm_vkmkz	CHAR	K		12	Kennzeichen eines Verkehrsmittel	Zb. DO 12 MUY
Vkm_amtkz	CHAR	K		25	Amtliches Verkehrskennzeichen	
Vkm_vktid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsmitteltyp	
Vkm_vksid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsmittelsubtyp	
Vkm_staid	CHAR	K	ja	50	Staatskennzeichen VKM Über die Codeumsetzung VKMSTAID kann ausgehend das Staatskennzeichen umgesetzt wer-den.	
Vkm_frfid	NUM	K		10	Frachführer-Adrid	
Vkm_fahrer	NUM	K		810	Fahrer-Adrid, der üblicherweise mit diesem Fahrzeug fährt	
Vkm_nlast	NUM	K		6	Nutzlast des Verkehrsmittel (kg)	
Vkm_gefg	NUM	K		1	Gefahrgut-Ausrüstung 0 - keine Gefahrgut-Ausrüstung 1 - Gefahr-gutausrüstung	
Vkm_std	NUM	K		1	Kennzeichen, ob es sich um ein Standardverkehrsmittel handelt (z. B. Waggon)	
Vkm_gerid	CHAR	K		10	Geräte-Identifikation - Anlagennr. Buchhaltung	
Vkm_egew	NUM	K		5	Eigengewicht in kg des VKM	
Vkm_laenge	NUM	K		5,3	Länge der Ladefläche in Meter	
Vkm_breite	NUM	K		5,3	Breite der Ladefläche in Meter	
Vkm_hoehe	NUM	K		5,3	Höhe der Ladefläche in Meter	

Vkm_stdsat	NUM	K		8	Stundensatz des VKM	
Vkm_bez	CHAR	K		35	Bezeichnung des Verkehrsmitteltyp	
Vkm_text	CHAR	K		2000	Zusatzinformation zum VKM	

Satz-Art 16 (K) (Verkehrsmittelstrecken zur Fahrt)

Allgemeines

1 x je Verkehrstrecke

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 16
Vst_vkmid	CHAR	M	ja	50	Verkehrsmittel-Id Kann ein/ausgehend über Codeums VKM umgesetzt werden.	
Vst_bez	CHAR	M		30	Bezeichnung des Standard-VKM	
Vst_Fahrer	CHAR	K		10	Adress-Id des Fahrers Bei aktiver Adressumset-zung wird die Adresse ein/ausgehend umgesetzt.	
Vst_stoidv	CHAR	K		10	Adress-Id an dem das Ver-kehrsmittel zur Fahrt dazu-kommt Bei aktiver Adressumsetzung wird die Adresse ein/ausgehend umge-setzt.	
Vst_stoidb	CHAR	K		10	Adress-Id an dem das Ver-kehrsmittel die Fahrt ver-lässt Bei aktiver Adressumset-zung wird die Adresse ein/ausgehend umgesetzt.	
Vst_datvon	DATETIME	K		12	Datum von (ETS) für Über-see	200401010700
Vst_datbis	DATETIME	K		12	Datum bis (ETA) für Über-see	200403231322
Vst_ladeschluss	DATETIME	K		12	Ladeschlussdatum: bis zu diesem Zeitpunkt kann die Ware angeliefert werden.	

Sendung

Satz-Art 29 (K) (Update zur Sendung)

Allgemeines

1 x je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler je Fahrt um 1 erhöhen	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 29
Sdg_ref	CHAR	M		30	Eindeutige Referenz Fremdsystem (bzw. Sendungs-Id des Senders) Ausgehend setzen wir hier die LBase Sendungs-Id, Eingehend erwarten wir die Exteren Sendungsnummer. Anhand dieser externen Nummer werden doppelt gesendete Sendungen upgedatet bzw. abgewiesen.	
Sdg_lasid	CHAR	K	ja	50	Status der Sendung Kann mit der Codeumsetzung LASID ein/ausgehend umgesetzt werden	
Sdg_updid	CHAR	K		30	Eindeutige Sendungs-Id (falls bekannt) des Zielsystem	
Sdg_ref_ladnr	CHAR	K		25	Farid wird übermittelt über dieser Ladung-Nummer. Hinweis: die übermittelte Fahrt wird nur dann übernommen, wenn das Fahrt-Datum nicht älter ist als die (Tagen-) Anzahl, die in der Codeumsetzung DOPP_DATE_FARID angegeben worden ist. Ist in dieser Codeumsetzung nichts angegeben, wird die Alte von 90 Tagen eingestellt.	
Sdg_groupKz	CHAR	K		1	Group-Kennzeichen	G: Group-Sendung K: Kind-Sendung
Sdg_groupID	CHAR	K		30	Group-ID. Sendungen mit gleicher ID als die G-Sdg werden an dieser angehängt	

Satz-Art 30 (Sendung)

Allgemeines

1 x je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Co-deum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 30
Sdg_orgidkz	CHAR	K		1	Orgid Kennzeichen fix P oder leer	P
Sdg_orgid	CHAR	M	ja	50	Organisationseinheit Ein/Ausgehend über Codeum-setzung ORGID (AB)	
Sdg_styid	CHAR	M	ja	50	Sendungstyp Ein/Ausgehend über Codeum-setzung SDG_TYP (AB)	
Sdg_fraid	CHAR	K	ja	50	Frankaturcode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung FRANK	
Sdg_fratext	CHAR	K		35	Text zur Frankatur	Zb. Moskau
Sdg_wert	NUM	K		12,2	Warenwert (Versicherung)	Zb. 000000010.00
Sdg_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währung Ein/Ausgehend über Codeum-setzung WRGID	
Sdg_termabvon	DATETIME	K		12	Abholtermin Zeit von	200508231000
Sdg_termabbis	DATETIME	K		12	Abholtermin Zeit bis	200508231200
Sdg_termzuvon	DATETIME	K		12	Zustelltermin Zeit von	200508250800
Sdg_termzubis	DATETIME	K		12	Zustelltermin Zeit bis	200508251830
Sdg_uebid	CHAR	K	ja	50	Übernahmecode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung UEBCODE	
Sdg_welid	CHAR	K	ja	50	Weiterleitungscode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung WLCODE	

Sdg_lasid	CHAR	K	ja	50	Sdg Status gewünscht Ein/Ausgehend über Codeumsetzung LASID	
Sdg_vekid	CHAR	K	ja	50	Verkehrsart Ein/Ausgehend über Codeumsetzung VERKEHR	
Sdg_relid	CHAR	K	ja	50	Relation Ein/Ausgehend über Codeumsetzung RELATION	
Sdg_vsg	NUM	K		1	Transportversicherungscode 0= nicht versichert, 1 = versichert	1
Sdg_such	CHAR	K		35	Suchbegriff (idealerweise Fremdborderonummer)	
Sdg_zolleint	CHAR	K		50	Zollamt. Eintragung (Vorverbuch-Nr.)	
Sdg_zolid	CHAR	K	ja	50	Zolldispositionscode Ein/Ausgehend über Codeumsetzung ZOLLCODE	
Sdg_sperrig	CHAR	K		10	Sperrigkeit	
Sdg_ladeliste	CHAR	K		2	Ladeliste	
Sdg_stpid	CHAR	K		30	Stellplatznummer Hinweis: wird ignoriert, wenn Stellplatz lang gefüllt ist.	
Sdg_lfnr	CHAR	K		19	Lfd. Nummer LBase Sendungs-Id, wird nur ausgehend befüllt	
Sdg_vsnr	CHAR	K		3	Vergebende Stelle der Sendungsnummer wird nur ausgehend befüllt	
Sdg_datum	DATE	K		8	Sendungsdatum	z.B. 20011015
Sdg_stpid	CHAR	K		30	Stellplatz lang Hinweis: wenn nicht gefüllt ist, dann wird die kurze Stellplatznummer übernommen.	
Sdg_blnummer	CHAR	K		20	BL-Nummer Übersee	
Sdg_bldatum	DATE	K		8	BL-Datum Übersee	20040323
Sdg_proid	CHAR	K	ja	50	Produkt-Kode. Codeumsetzung PRODUKT	
Sdg_termart	CHAR	K	ja	50	Termin-Art. Codeumsetzung TERMART	F = Fixtermin
Sdg_termzur	DATETIME	K		12	Regelzustelltermin auf Grund einer Regellaufzeit	200508231730

Satz-Art 11 (K) Lademittel

Allgemeines

0-n je Fahrt oder Sendung

Diese Satzart muss wennn sie für die Fahrt verwendet wird, nach dem Fahrt-Kopfsatz (Satz-Art 10 (K) (Fahrt)) und vor der nächsten Fahrt verwendet werden Wir die Satzart für die Sendung verwendet, gilt das gleiche Prinzip, d.h. nach der Satz-Art 30 (Sendung) und vor der nächsten Sendung!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	Fix 0000
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 11
Lad_adrid	CHAR	M		10	Adresse zum Lademittel Bei aktiver Adressums. Wird versucht die Adresse Ein/Ausgehend umzuset-zen Mit der Codeums. ADRLAD kann ausgehend die Adresse auf 0 gesetzt werden	Zb. 0000100375
Lad_lmbid	CHAR	K	ja	50	Lademittel Bewegungsart Über die Codeums. LMBID kann die Lademittelbewe-gungsart umgesetzt wer-den.	Zb. 18
Lad_anz	NUM	M		5	Lademittel Anzahl	Zb. 00012
Lad_vepid	CHAR	M	ja	50	Verpackungsart Über die Codeums. VERPACKUNG kann die Verpackungsart umgesetzt werden	Zb. EUP
Lad_ref	CHAR	K		35	Lademittelreferenz	
Lad_traeger	CHAR	M		1	Träger des Lademittel Eingehend fix F Ausgehend wird * geliefert	
Lad_Nr	CHAR	K		20	Lademittel-Nummer	
Lad_datum	DATETIME	K		12	Datum des Ein/Ausganges	
Lad_orgidkz	CHAR	K		1	Organisationseinheit KZ Fix P oder leer	
Lad_orgid	CHAR	K	ja	50	Arbeitsgruppe, die für den Palettenaustausch verant-	

					wortlich ist Ein/Ausgehend Codeums. Der Orgeinheit über LAD_ORGID	
Lad_text	CHAR	K		350	Text zum Lademittel	

Satz-Art 35 (Adresse zur SDG)

Allgemeines

0-n je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 35
Sda_satid	CHAR	M	ja	50	Adresstyp Ein/Ausgehend über Codeum-setzung SADR_TYP	Zb. SU
Sda_adrid	CHAR	K		10	Kunden-Nr Ein/Ausgehend werden bei akti-ver Adressumsetzung die Ad-ressen umgesetzt. Über die Codeumsetzung ADRSDA kann ausgehend die Adress-Id gecleart werden Über die Codeumsetzung ADRNEUTRAL kann die Emp-fängeradresse neutralisiert wer-den	
Sda_ref	CHAR	K		35	Referenzangaben zur Adresse	z. B Bestell-nunmmer
Adr_anrid	CHAR	K	ja	50	Anrede	
Adr_name1	CHAR	K		35	Firmenname, Name1	
Adr_name2	CHAR	K		35	Name2	
Adr_str	CHAR	K		35	Strasse 1	
Adr_str2	CHAR	K		35	Strasse 2	
Adr_plz	CHAR	K		9	Postleitzahl	
Adr_ort	CHAR	K		35	Ort	
Adr_staid	CHAR	K	ja	50	Iso-Code des Staat Ein/Ausgehend über Codeum-setzung STAAT	
Adr_sprache	CHAR	K	ja	50	Sprachcode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung SPRACHE	
Adr_Uidnr	CHAR	K		15	UID-Nr (übernahme nur bei Textadressen)	

Adr_idextern	CHAR	K		20	Unabhängig von der Aktivierung der Adress-umsetzung wird versucht diese Adresse auf eine Interne Id umzusetzen.	
Adr_iln1	NUM	K		13	ILN-Nummer Typ 1	
Adr_iln2	NUM	K		13	ILN_Nummer Typ 2	
Adr-Stamm	NUM	K		1	Stammadresskennzeichen. =1--->Adresse als Stammadresse anlegen, falls sie nicht bereits umgesetzt ist. sonst--->Textadresse wie gehabt. Mindestens eine von beiden (SDA_ADRID oder ADR_IDEXTERN) muss übermittelt werden, um die Adresse als Stammadresse anlegen zu können.	
Adr_orgid	CHAR	K*	ja	50	Die Organisationseinheit, zu welcher die neue Stammadresse angelegt werden sollte. über Codeumsetzung ADR_ORGID	

Satz-Art 36 (Kommunikationsnummer)

Allgemeines

0-n je SA35

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 36
Kom_adrid	NUM	M		10	Adressnummer, für den die Nummer gilt	
Kom_loekz	CHAR	K		1	Löschkennzeichen. L - Löschen alles andere Insert od. Update	
Kom_komid	CHAR	M		8	Laufende eindeutige Nummer	
Kom_kmtid	CHAR	M		3	Primärschlüssel des Typs einer Kommunikation. (FAX,TEL,...)	
Kom_lndvw	CHAR	K		5	Landesvorwahl Bei Telefonnummer mit + eingeben z. B. Österreich +43,Schweiz +41 ...	
Kom_ortvw	CHAR	K		10	Ortsvorwahl Bei Telefon und Fax: Wenn ein Teil weggelassen werden kann, wenn eine Landesvorwahl gewählt wird, kann dieser Teil in runde Klammern gesetzt werden. z. B.: (0)5574	
Kom_komnr	CHAR	K		65	Eigentliche Nummer	
Kom_klappe	CHAR	K		5	Durchwahl / Klappe	
Kom_info	CHAR	K		254	Zusatzinformation zur Nummer z. B. Baudrate bei Modems ...	
Kom_usrid	CHAR	K		10	Benutzer, der die letzte Änderung durchgeführt	

Satz-Art 37 (Anprechpartner)

Allgemeines

0-n je SA36

Nur bei Textadressen!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
FAR-ZL	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
SDG-ZL	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
SDB-BZ-ZL	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 36
ANP_ADRID	NUM	M		10	Adressnummer zu der dieser Ansprechpartner/Bereich gehört	
ANP_LOEKZ	CHAR	K		1	Löschkennzeichen. L - Löschen alles andere Insert od. Update	
ANP_ANPID	CHAR	M		8	Laufende Nummer innerhalb der Adress-Id	
ANP_KOMID	CHAR	M		8	Referenz auf Kommunikations-nummer (Telefonnr., Faxnr ...) der Adresse	
ANP_NAME	CHAR	K		35	Name des Ansprechpartners	
ANP_ANRID	CHAR	K		2	Code für Anrede	
ANP_BEREICH	CHAR	K		20	Bereich des Ansprechpart-ner/der Kommunikationsnum-mer. Hier kann z. B. das Ver-kehrskennzeichen als Bereich angegeben werden, damit ist ein Referenzieren der Kommu-nikationsnummer/des An-sprechpartner beim automati-schen Erstellen der Leistungs-anforderungen (L	
ANP_KLAPPE	CHAR	K		6	Durchwahl (Klappe) zu einer Kommunikationsnummer (z. B. Telefonnr) Diese Klappe über-steuert eine Klappe bei der Nummer (kom_komnr).	
ANP_FUNKTION	CHAR	K		70	Beschreibung der Funktion des Ansprechpartners in dem Un-ternehmen	
ANP_USRID	CHAR	K		10	Benutzer, der die letzte Ände-rung durchgeführt hat.	

Satz-Art 40 (Text zur SDG)

Allgemeines

0-n je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 40
Sdt_sttid	CHAR	M	ja	50	Textart	z.B. ZU für Zustelltext
Sdt_text	CHAR	M		2000	Text (max 200 Zeichen. Darf aber mehrmals vorkommen)	

Satz-Art 45 (Anlage zur SDG)

Allgemeines

0-n je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	For-mat	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 45
San_lfnr	NUM	M		2	Fort. Laufender Zähler inner-halb der Sendung	
San_anlid	CHAR	M	ja	50	Anlagencode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung ANLCODE	
San_anzahl	CHAR	M		2	Anzahl der Anlage	
San_bez	CHAR	K		35	Bezeichnung der Anlage (Typ diverse)	
San_nr	CHAR	K		35	Nummer der Anlage	Zb. Rechnungs-Nr.
San_status	CHAR	K		3	AAC, ACG, EDI, REQ	

Satz-Art 48 (SDG-Nachnahme Kopf))

Allgemeines

0-1 je Sendung und Nachnahme-Art

Löst SA50 bei Paket „Nachnahme Neu“ ab!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Co-deum-setzung	Län-ge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
SDG-Zl	NUM	M		4	Gleich SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler - Gleich SA 29	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 48
Spn_pnntyp	CHAR	M	ja	50	Nachnahme Art Waren Nachnahme => AA oder 1 Eigene Auflagen => AAK oder 2 Fremde Auflagen => AAF oder 3 Für sonstige Typenbe-zeichnungen, bitte Co-deumsetzung PNN_LAUTYP verwen-den!	"AAK"
Spn_pnnid	CHAR	M	ja	50	Parteinachnahme Code Über Codeumsetzung PNNCODE	"IB" Inkasso Bar
Spn_adrid	CHAR	K		30	Über Adressumsetzung	
Spn_satids	CHAR	K		30	Codeumsetzung: AUFLAGEN_SATIDS Sonst aus der lokalen LBase Konfiguration: LBaseAuflagen	
Spn_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währung der Nach-nahme (Codeumsetzung WRGID) Wenn leer, wird "EUR" verwendet.	"EUR"
SpnBetrag_gesamt	NUM	K		12	Gesamtbetrag aller	

					Zeilen. Nur ausgehend (eingehend nicht relevant)	
Spn_version	CHAR	K		30	Fix "3.15"	

Satz-Art 49 (SDG-Nachnahme Detail)

Allgemeines

1-n je Satz-Art 48

Löst SA50 bei Paket „Nachnahme Neu“ ab!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Län-ge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Gleich Satzart 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler - Gleich SA 29	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 49
Spn_spcid	CHAR	K	ja	50	Codeumsetzung: PNN_SPCID	
Spn_betrag	NUM	M		12,2	Nachnahme Bertrag	
Stcid				30	nur relevant bei der ausgehenden DFÜ	
Nicht_verwendet				100	z.Z. nicht verwendet	
Spn_text				2000	Text zum Spesencode	

Satz-Art 50 (Auflage zur SDG)

Allgemeines

0-1 je Sendung

Nicht aktiv bei Nachnahme-Neu!

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 50
Spn_pnnid	CHAR	M	ja	50	Auflage-Typ Parteinach-nahme Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung PNNCODE	Zb. IA
Spn_wrgid	CHAR	M	ja	50	Währungcode Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung WRGID	
Spn_betrag	NUM	M		12,2	Nachnahmebetrag	
Spn_satidv	CHAR	M	ja	50	Adresstyp Nachnahme von Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung SADR_TYP	Zb. SU
Spn_satidf	CHAR	M	ja	50	Adresstyp Nachnahme für Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung SADR_TYP	Zb. CN
Spn_pnnid2	CHAR	K	ja	50	Auflagetyp Frachnach-nahme (nur Eingehend) Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung PNNCODE	Zb. IA
Spn_wrgid2	CHAR	K	ja	50	Währungcode Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung WRGID	
Spn_betrag2	NUM	K		12,2	Nachnahmebetrag Frachnachnahme (nur eingehend)	
Spn_satidv2	CHAR	K	ja	50	Adresstyp Nachnahme von Ein/Ausgehend über Co-deumsetzung SADR_TYP	Zb. SU

Satz-Art 55 (Zusatzattribut zur SDG)

Allgemeines

0-n je Sendung, jedes Attribut kann jedoch nur einmal je Sendung vorkommen.

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 55
Sba_attid	CHAR	M	ja	50	Attribut Jedes Attribut kann nur einmal je Sendung vorkommen	Zb. EM_KOR_REF
Sba_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut	

Satz-Art 56 (Hinweistextschlüssel zur SDG)

Allgemeines

0-n je Sendung, jeder Hinweis kann jedoch nur einmal je Sendung vorkommen.
Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	Fix 0000
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 56
Htg_Grp	CHAR	M		30	Name der Gruppe	FORTRAS6
Htc_Code	CHAR	M		10	Codennummer/-zeichen für den Code des Systems	15 (Code 15 bei Fortras128 Rel2 bedeu-tet "Fixter-min")
Htc_Typ	NUM	K		2	(betrifft nur die **ausgehende** DFÜ) Typ der Zusatzinformation: 0: keine Zusatzinfo (default) 1: Datum 2: Text 3: Numerisch	
Format	CHAR	K		20	(betrifft nur die **ausgehende** DFÜ) Format für die Zusatzinforma-tion: - Datum-Format bei Typ 1 - Zahl-Format bei Typ 3	DD-MM-YYYY oder 9,999,999.99
Sdh_Zusatz	CHAR	M*		50	Zusatzinformation. MUSS-Feld für Typen 1,2 und 3	26-05-2004 oder 5,224,510.75

Satz-Art 70 (SDG-Beschreibungszeile)

Allgemeines

0-n je Sendung

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	For-mat	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Je Sendungsbeschreibungs-zeile um 1 erhöhen	z.b 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 70
Sdb_Anz	NUM	M		8	Anzahl Verpackungseinheiten	
Sdb_vepid	CHAR	M	ja	50	Verpackungsart Ein/Ausgehend über Codeum-setzung VERPACKUNG	
Sdb_bgew	NUM	K		11,3	Bruttogewicht	Zb. 0000001.000
Sdb_ngew	NUM	K		11,3	Nettogewicht	Zb. 0000001.000
Sdb_wert	NUM	K		12,2	Wert	Zb. 000000111.00
Sdb_wrgid	CHAR	K	ja	50	Währungscode Ein/Ausgehend über Codeum-setzung WRGID	
Sdb_ztarif	CHAR	K		15	Zolltarifnummer	
Sdb_Barcd	CHAR	K		35	Barcode	
Sdb_laenge	NUM	K		6,3	Länge Verpackungsabmes-sung in m	Zb. 00.010
Sdb_breite	NUM	K		6,3	Breite Verpackungsabmes-sung in m	Zb. 00.010
Sdb_hoehe	NUM	K		6,3	Höhe Verpackungsabmessung in m	Zb. 00.010
Sdb_cbm	NUM	K		8,3	Kubikmeter	Zb. ,0001.000
Sdb_ldm	NUM	K		6,2	Lademeter	Zb. 001.00

Sdb_beid	NUM	K		1	Beschreibungsebene Eingehend wird Ebene 1-3 verarbeitet Ausgehend kann über die Codeumsetzung SBEID gesteuert werden, welche Ebenen ausgegeben werden (Standard= "1,2,3,4,5"	
Sdb_gefg	NUM	K		1	Gefahrengutkennzeichen. eingehend: - leer=kein Gefahrgut - 0-9= Gefahrgut ausgehend: - kein Gefahrgut: wird leer zurückgemeldet - bei Gefahrgut: wird die 1.Stelle des Zettels bzw. der Klasse zurückgemeldet	
Sdb_lveid	CHAR	M*		10	Lagervereinbarung (ID)	MUSS-Feld, wenn SA71 übermittelt wird
Sdb_artnr	CHAR	M*		30	Artikelnummer	MUSS-Feld, wenn SA71 übermittelt wird
Sdb_fgstnr	CHAR	K		30	Fahrgestellnummer	
Sdb_gewpfl	CHAR	K		11,3	Frachpflichtiges Gewicht	
Sdb_vepidl	CHAR	K		50	Verpackungsart lang	
Sdb_contnr	CHAR	K		20	Container-Nummer	
Sdb_conttyp	CHAR	K		3	Container-Typ	z.B. OP: Open Top HT: High Tube
Sdb_contmat	CHAR	K		3	Container-Material	
Sdb_tara	NUM	K		11,3	Tara	
Sdb_unit	CHAR	K		3	Unit	
Sdb_freistellnr	CHAR	K		20	Freistellnummer eines Depot für den Container	
Sdb_depot	CHAR	K		10	Depotbezeichnung bzw. Verweis auf Adresstyp welcher für Freistellnummer zuständig ist.	

Satz-Art 71 (Buchungsposition)

Allgemeines

0-n je SDB

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt-Zähler. Wie in Satzart 10	z.B. 0001
Sdb-Zl	NUM	M		4	Sendungszähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Zähler für Sendungsbe-schreibungszeile	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 71
sbw_adatum	DATE	M*		8	Ablaufdatum des Artikels	z.B. 20030923
sbw_grup1	CHAR	M*		35	Gruppierung1 des Artikels	
sbw_grup2	CHAR	M*		35	Gruppierung2 des Artikels	
sbw_mark	CHAR	K		50	Palettennummer	
sbw_prodate	DATE	K		8	Produktionsdatum des Artikels	z.B. 20021017
sbw_lspid	CHAR	K		4	Sperrcode	
sbw_sperrgrund	CHAR	K*		4	Sperrgrund. MUSS-Feld, falls Sperrco-de gesetzt wird	
sbw_barcode	CHAR	K		20	Barcode für Behälterzu-ordnung	
sbw_collinr	CHAR	K		50	Behälter-/Packstück-Nr.	
sbw_adrid	NUM	K		10	Eigentümer-Adrid bei Kon-signationlager	
sbw_menge	NUM	M		16,4	die Menge auf der kleins-ten Ebene	
sbw_2in1	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 2. Ebene in der 1. Ebene	
sbw_3in2	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 3. Ebene in der 2. Ebene	
sbw_4in3	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 4. Ebene in der 3. Ebene	
sbw_5in4	NUM	K		11,4	Anzahl von Einheiten der 5. Ebene in der 4. Ebene	
sbw_einstieg	NUM	K		1	Einstiegsebene für die Mengen-Berechnung	2=Bezug auf 2. Ebene
sbw_arvid	CHAR	K		15	Version-ID des -durch sei-ne Artikelnummer gekenn-zeichneten- Artikels	

Satz-Art 72 (Zeichen + Nr. zur SDG-BZ)

Allgemeines

0-1 je Satzart 70

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z.b 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 72
Sdb_Znr	CHAR	M		350	Zeichen/Nummer (Mar-kierung)	

Satz-Art 74 (Inhalt zur SDG-BZ)

Allgemeines

0-n je Satzart 70

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

D. h. es können mehrere SA74 für eine Position gesendet werden.

Die Texte werden zusammengehängt, es dürfen jedoch nur insgesamt maximal 350 Zeichen verwendet werden.

Bezeichnung	Format	M/K	Co-deum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z.b 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 74
Sdb_inh	CHAR	M		350	Inhalt-Bezeichnung	

*Satz-Art 75 (Text * zur SDG-BZ)*

Allgemeines

0-n je Satzart 70

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	z.B.. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Inhalt wie in SA 29	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 75
Sdt_sttid	CHAR	M	ja	50	Textart	z.B. "ZU" für Zustell-text
Sdt_text	CHAR	M		2000	übermittelter Text; max. 2000 Zeichen. Kann aber mehrmals vorkommen.	

Hinweis

* Der Text-Typ muss in Stammdaten für die Sendung-Beschreibung-Zeile freigegeben, bevor er hier (SA75) verwendet wird, da ansonsten die (Code-) Umsetzung von den Text-Typen fehlschlägt.

Satz-Art 76 (Bemerkung zur SDG-BZ)

Allgemeines

0--n je Satzart 70

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	z.b 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 76
Sdb_text	CHAR	M		2000	Text zur Zeile	

Satz-Art 77 (Gefahrgut zur SDG-BZ)

Allgemeines

0-n je Satzart 70

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Län-ge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 77
Sbg_gefid	CHAR	K		10	LBase Gefahrgut-Id	
Sbg_klasse	CHAR	M		5	Klasse lt. ADR	3
Sbg_ziffer	CHAR	M		10	Ziffer ADR (wird nur bei ADR1999 verwendet)	
Sbg_buchstabe	CHAR	M		3	ADR Buchstabe (wird nur bei ADR1999 verwendet)	
Sbg_unnr	CHAR	M		10	UN-Nummer lt. ADR	1263
Sbg_code	CHAR	K		12	Beförderungskat. lt. ADR	1
Sbg_handelsname	CHAR	K		120	Handelsname/chemisch technische Benennung	
Sbg_unit	CHAR	M*		4	Masseinheit für Gefahrgut	LIT für Liter
Sbg_bgew	NUM	K*		11,2	Bruttomasse	00000.12
Sbg_ngew	NUM	K*		11,2	Nettomasse	00000.12
Sbg_ngewe	NUM	K*		11,2	Nettoexplosivmasse	00000.12
Sbg_cbm	NUM	K*		8,3	Volumen/Liter	0000.012
Sbg_bmenge	NUM	K		1	Kz für begrenzte Menge	
Sbg_umwelt	NUM	K		1	Kz für Abfall	
Sbg_ausnahme	NUM	K		1	Kz für Ausnahme von ADR	
Sbg_leer	NUM	K		1	Kz für Leergut	
Sbg_typ	CHAR	M		3	Gefahrguttyp	ADR
Sbg_stoffname	CHAR	M		254	Offizielle Benennung lt. ADR	FARBE
Sbg_faktor	NUM	K		8,2	Gefahrgut Faktor	
Sbg_punkte	NUM	K		9,2	Gefahrgut Punkte	
Sbg_veptext	CHAR	K		100	Zusätzliche Verpackungs-	Stahl

					angaben	
SBG_version	CHAR	K		10	ADR Version (wenn leer ADR1999, mögliche Werte ADR1999,ADR2001, ADR2003)	ADR2003
Sbg_vgruppe	CHAR	K		50	Verpackungsgruppe lt. ADR	I
Sbg_klasscode	CHAR	K		10	Klassifizierungscode lt. ADR	F1
Sbg_zusatz 1	CHAR	K		120	Zusatzangaben lt. ADR	GEMISCH
Sbg_vepid	CHAR	K		30	Verpackung lt. ADR	Fass oder 1A1
Sbg_zettel	CHAR	K		30	Gefahrgutzettelmuster. (wird nur ab ADR2003 verwendet)	4.3+4.1
Sbg_sondervor	CHAR	K		30	Sondervorschrift. (wird nur ab ADR2003 verwendet)	640A
Sbg_sprache	CHAR	K		20	Sprache für Gefahrguttext	
Sbg_zusatz 2	CHAR	K		200	Zusatzangaben lt. ADR Verarbeitet werden derzeit nur 120 Stellen aus Gefahrgutzusatz 1 und Gefahrgutzusatz 2	

Hinweis * eine der Gefahrgutmassen muss angegeben werden.

Satz-Art 78 (Zusatzattribut zur BZ)

Allgemeines

0-n je Zeile, jedes Attribut kann jedoch nur einmal je Zeile vorkommen.

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeich-nung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	Zb. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 78
Sba_attid	CHAR	M	ja	50	Attribut Jedes Attribut kann nur einmal je Zeile vorkommen	Zb. ZU_BARCD
Sba_wert	CHAR	K		250	Wert zum Zusatzattribut	

Satz-Art 79 (Barcode zur BZ)

Allgemeines

0-1 je Zeile, jedoch ist dies nur eine Sonderlösung bei Kundenschnittstellen (z.b. Fortras 128) --> für den Standardfall SA70 verwenden

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeumsetzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Zb. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Zb. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	Zb. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 79
Sdb_barqlf	CHAR	M		3	Barcodequalifier	Zb. NVE
Sdb_barcod1	CHAR	M		35	Barcode 1 oder "von Barcode"	
Sdb_bartrenn	CHAR	K		1	Trennzeichen, wenn gefüllt, dann muss Barcode 3 leer sein. Barcode 1 ist dann "von Barcode", Barcode 2 ist der "bis Barcode"	Fix -
Sdb_barcod2	CHAR	K		35	Barcode 2 oder "bis Barcode"	
Sdb_barcod3	CHAR	K		35	Barcode 3, nur wenn "Sdb_bartrenn" leer ist	

Satz-Art 80 (AWB Kopfsatz)

Allgemeines

0-1 je Fahrt / Sendung - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 80
awb_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
Change_knz	CHAR	K		3	Change-Kennzeichen für Booking	nicht verwendet
awb_lauid	CHAR	M		3	Dokument-Typ ('AWB', 'MWB' oder 'HWB')	'AWB', 'MWB' oder 'HWB'
awb_awbid	CHAR	M		11	AWB-Nummer	
awb_ref	CHAR	M		15	Booking Reference (Fahrt oder Sendung)	
awb_booktext	CHAR	M		15	Booking Text	
awb_airprefix	CHAR	M		3	IATA-Prefix der Airline	z.B. '724'
awb_absairport	CHAR	M		3	IATA Code für Abgangsflughafen	z.B. 'ZRH'
awb_empfairport	CHAR	M		3	IATA Code für Empfangsflughafen	z.B. 'JFK'
awb_ payment	CHAR	M		2	Zahlungsart	
awb_frank	CHAR	M		3	Frankaturcode für Fracht P/C	
awb_frankzusatz	CHAR	M		3	Frankaturcode für Charges P/C	
awb_wertcarrier	NUM	K		12,2	Carrierwert Angegebener Wert für Airline	z.B. 000000000.00
awb_wertkunden	NUM	K		12,2	Angegebener Wert für Zoll	z.B. 000000000.00
awb_wertvers	NUM	K		12,2	Angegebener Wert für Versicherung	z.B. 000000000.00
awr_ges_bgew	NUM	M		7,1	Bruttogewicht	00285.0
bgew_unit	CHAR	M		3	Einheit für Bruttogewicht	Fix KGM
awr_ges_anz	NUM	M		4	Anzahl von Paketen	z.B. 0009
uld_num	NUM	K		2	ULD-Nummer	nicht verwendet

awb_leistungsdatum	DATETIME	M		12	Ausstellungsdatum des AWB	
awb_waehrung	CHAR	M		3	Währung des AWB	
kurs_dest	NUM	K		11	Kurs des AWB	nicht verwendet
waehrung_dest	CHAR	K		3	Währung des AWB in der Destination	nicht verwendet
shipment	CHAR	K		1	Shippingsart	nicht verwendet
awb_hincode1	CHAR	K		3	Händlingscode 1	
awb_hincode2	CHAR	K		3	Händlingscode 2	
awr_ges_total_P_R	NUM	M		12,2	Luftfracht (Wreight) Prepaid (Typ R)	
awf_ges_wert_P_VAC	NUM	M		12,2	Valuation Charges Prepaid (Typ VAC)	
awf_ges_wert_P_TAX	NUM	M		12,2	TAX Charges Prepaid (Typ TAX)	
awf_ges_wert_P_DUA	NUM	M		12,2	Charges du Agent Prepaid (Typ DUA)	
awf_ges_wert_P_DUC	NUM	M		12,2	Charges du Carrier Prepaid (Typ DUC)	
awr_ges_total_PPD	NUM	M		12,2	AWB Total Prepaid	
awr_ges_total_C_R	NUM	M		12,2	Luftfracht (Wreight) Collected (Typ R)	
awf_ges_wert_C_VAC	NUM	M		12,2	Valuation Charges Collected (Typ VAC)	
awf_ges_wert_C_TAX	NUM	M		12,2	TAX Charges Collected (Typ TAX)	
awf_ges_wert_C_DUA	NUM	M		12,2	Charges du Agent Collected (Typ DUA)	
awf_ges_wert_C_DUC	NUM	M		12,2	Charges du Carrier Collected (Typ DUC)	
awr_ges_total_COL	NUM	M		12,2	AWB Total Collected	
cc_charges	NUM	M		12,2	CC-Charges in Destination Currency	Fix 0
other_charges	NUM	M		12,2	Other Charges in Destination Currency	Fix 0
total_charges	NUM	M		12,2	Total Collect Charges	Fix 0
laf_code1	CHAR	K		12	Kommunikations-Nummer	
awb_origincode	CHAR	K		3	Ursprungscode SCI	
certification	CHAR	M		20	Certification Shipper	Fix 'FIRMA'
execution	CHAR	M		17	Ort des AWB Ausstellungsort	Fix 'ORT'
product_code	CHAR	K		20	Produktcode von Airline (Neues Buchungssystem)	nicht verwendet
lat_datum	DATETIME	K		12	LAT Anlieferungsdatum	nicht verwendet

toa_datum	DATETIME	K		12	TOA Ende Datum an Destination	nicht verwendet

Satz-Art 81 (AWB Adresse)

Allgemeines

0-n je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 81
awa_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
awa_satid	CHAR	M		2	Adress-Typ	
awa_adrid	CHAR	M		10	Kunden-Nummer (interne oder externe)	
referenz	CHAR	K		35	Referenzangaben zur Adresse	Nicht verwendet
adr_anrid	CHAR	K		2	Anrede	
adr_name1	CHAR	M		35	Firmenname, Name	
adr_name2	CHAR	K		35	Zusatzbezeichnung	
adr_str1	CHAR	M		35	Strasse und Nummer	
adr_str2	CHAR	K		35	Erweiterung zur Strasse	
adr_plz	CHAR	M		9	Postleitzahl	
adr_ort	CHAR	M		35	Ortsbezeichnung	
subort	CHAR	K		9	Ortsbereich	nicht verwendet
adr_staid	CHAR	M		3	ISO-Code des Staates	
adr_sprid	CHAR	M		20	Sprachcode	
uidnr	CHAR	K		15	UID-Nr	nicht verwendet
comptyp	CHAR	K		3	Kommunikations-Typ	nicht verwendet
comnr	CHAR	K		25	Kommunikations-Nummer	nicht verwendet
partyid	CHAR	K		17	Party-ID Nummer	nicht verwendet
citycode	CHAR	K		3	IATA City-Code	nicht verwendet

Satz-Art 82 (AWB Adress-Referenz)

Allgemeines

0-n je AWB Adresse - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 82
awr_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
awr_adrid	CHAR	M		10	Adress-Nummer	
awr_satid	CHAR	M		2	Adress-Typ	
awr_reftyp	CHAR	M		3	Referenz-Typ	
awr_refwert	CHAR	K		14	Referenz-Wert	

Satz-Art 83 (AWB Rate)

Allgemeines

0-n je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 83
awr_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
awr_lfzl	NUM	M		3	Zeilennummer (aus der DB)	Zähler aus der DB
citycode	CHAR	K		3	IATA City-Code	nicht verwendet
awr_art	CHAR	M		1	Zeilenart ('R' oder 'Z')	'R' oder 'Z'
awr_bgew	NUM	M		7,1	Bruttogewicht	z.B. 00285.0
awr_bgewunit	CHAR	M		3	Einheit für Bruttogewicht	Fix KGM
awr_chargew	NUM	M		7,1	Volumengewicht	z.B. 00375.0
awr_chargewunit	CHAR	M		3	Einheit für Volumengewicht	Fix KGM
awr_rateclass	CHAR	M		6	Rateklasse des AWB	z.B. Q
awr_commodity	CHAR	K		7	Commodity-Nummer des AWB	
uldtyp	CHAR	K		3	ULD-Klasse	nicht verwendet
uldrate	CHAR	K		6	ULD-Basis-Identifer	nicht verwendet
awr_srcharge	CHAR	K		2	Die Ratenart von ...	
awr_srprozent	NUM	K		4	Prozent von Reduktion	z.B. 0000
awr_total	NUM	K		12,2	Totalbetrag	z.B. 000001075.00
awr_rate	NUM	K		8,1	Rate	z.B. 000004.3
awr_inh	CHAR	K		60	Inhaltsangabe	
awr_anz	NUM	K		4	Anzahl von Paketen	z.B. 0009

Satz-Art 84 (AWB Charge)

Allgemeines

0-n je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 84
awf_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
awf_fraid	CHAR	M		2	IATA-Code (Collect / Pre-paid)	'C' oder 'P'
awf_chaid	CHAR	M		2	Charge-Code	
awf_fragroup	CHAR	M		3	Klassifizierung der Franka-tur	
awf_wert	NUM	M		12,2	Charge-Betrag in der AWB-Währung	z.B. 000000850.00

Satz-Art 85 (AWB Measurement)

Allgemeines

2 je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 85
mea_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
knz	CHAR	M		3	Mea-Kennung (Mea oder De-tail)	Fix 'M'
typ	CHAR	M		3	Mea-Typ ('VOL' oder 'GRO')	Fix 'VOL' oder 'GRO'
unit	CHAR	M		3	Unit für Typ ('MTQ' oder 'KGM')	Fix 'MTQ' oder 'KGM'
mea_wert	NUM	M		7,2	Wert des Typs	z.B. 0001.50
anzahl	NUM	K		4	Anzahl der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet
ident	CHAR	K		9	Identnummer der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet
sizetyp	CHAR	K		4	Größentyp der Einheit, nur bei Detail	nicht verwendet

Satz-Art 86 (AWB Dimension)

Allgemeines

0-n je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Co-deum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 86
dim_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
dim_unit	CHAR	M		3	Unit (CMT MTR INH FOT)	Fix 'CMT'
dim_laenge	NUM	K		5	Länge	
dim_breite	NUM	K		5	Breite	
dim_hoehe	NUM	K		5	Höhe	
dim_anzahl	NUM	K		4	Anzahl	

Satz-Art 87 (AWB Transport)

Allgemeines

1-3 je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 87
Awb_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Num-mer	
Awb_airidvon	CHAR	M		3	Airport von	
Awb_airidnach	CHAR	M		3	Airport nach	
Awb_airline	CHAR	M		2	Airline	
Awb_flugnummer	CHAR	M		7	Flugnummer	
Awb_flugdatum	DATETIME	M		12	Flugdatum	
traqual	CHAR	M		3	Transport Qualifier ('Z01', 'Z02' oder 'Z03')	Fix 'Z01', 'Z02' oder 'Z03'
Awb_allotment	CHAR	K		14	Flugreferenz	
Awb_bookcode	CHAR	M		3	Buchungsart	

Satz-Art 88 (AWB Texte)

Allgemeines

0-2 je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 88
txt_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
typ	CHAR	M		3	Texttyp ('OSI' oder 'SSR')	Fix 'OSI' oder 'SSR'
subtyp	CHAR	K		3	Subtyp	nicht verwendet
txt_text1	CHAR	K		70	Text1	
txt_text2	CHAR	K		70	Text2	
txt_text3	CHAR	K		70	Text3	

Satz-Art 89 (AWB Account-Informationen)

Allgemeines

0-1 je AWB - nur ausgehend

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	Format	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler	z.B. 0001
Sdg-Zl	NUM	M		4	Sdg Zähler	z.B. 0001
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Bz Zähler	z.B. 0001
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 89
txt_lafid	CHAR	M		12	LA-ID / eindeutige Nummer	
typ	CHAR	M		3	Texttyp	Fix 'GEN'
txt_text1	CHAR	K		35	Text1	
txt_text2	CHAR	K		35	Text2	
txt_text3	CHAR	K		35	Text3	
txt_text4	CHAR	K		35	Text4	
txt_text5	CHAR	K		35	Text5	
txt_text6	CHAR	K		35	Text6	
txt_text7	CHAR	K		35	Text7	
txt_text8	CHAR	K		35	Text8	
txt_text9	CHAR	K		35	Text8	

Satz-Art 99 (Trailer)

Allgemeines

1 je File

Siehe: Grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Bezeichnung	For-mat	M/K	Codeum-setzung	Länge	Beschreibung	Beispiel
Far-Zl	NUM	M		4	Fahrt Zähler Wie in Satzart 10	Fix 9999
Sdg-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 29	Fix 9999
Sdb-Bz-Zl	NUM	M		4	Wie in Satzart 70	Fix 9999
SA	NUM	M		2	Satzart	Fix 99
Total	NUM	M		10	Total Anzahl Sätze (ohne Trailer)	

Erweiterung Multi-Partner

Allgemein

Zweck

Diese Erweiterung besteht aus 2 Punkten:

- Optionale Umsetzung einen externen Suchbegriffs auf eine interne Adresse (DFÜ-Partner)
- Verarbeitung mehrere DFÜ-Partner in einem File

Umsetzung Suchbegriff

Zweck

Die Satzart 01 wurde um einen Suchbegriff erweitert

Pos. 38, Länge 20

Voraussetzung

Interne Adresse muss immer als DFÜ-Partner angelegt sein. Vor allem die Adressumsetzung wird aus diesem Eintrag ermittelt.

Je nachdem ob die Standard oder die erweiterte Variante verwendet wird, muss auch der Suchbegriff eindeutig sein.

Idealerweise sollte nur eine Methode (Standard oder Erweitert) verwendet werden.

Beispiel: DFÜ Partner-Adresse

DFÜ Partneradresse

Funktion

Wenn das Feld ADR_ADRID leer ist (0) bzw. das Feld Suchbegriff gefüllt ist, dann wird folgende Umsetzungsroutine gestartet:

1) Standardverhalten

Über die Stammdaten DFÜ-Partner kann je DFÜ-Partner ein Suchbegriff hinterlegt werden. Dieser Suchbegriff **muss** über alle DFÜ-Partner **eindeutig sein**, ansonsten kann keine Zuordnung zu einer internen Adresse ermittelt werden.

2) Erweiterte Variante

Sollte es notwendig sein, dass je DFÜ-Partner mehrere Suchbegriffe hinterlegt werden müssen, kann das wie folgt definiert werden.

- Im Menü **Stammdaten / Systemsteuerung / Hostkonfiguration** muss einmalig auf einer Defaultadresse (zb. Firmen oder Konzernadresse) der Eintrag *DFUE_ADR_DEF* angelegt werden. Als Stringwert wird die Partner-ID eingetragen.

Hostkonfiguration DFUE_ADR_DEF

Siehe

HOWTO - DFÜ
Die Erfassung eines neuen Suchkeys für einen Partner

Verarbeitung mehrerer DFÜ-Partner

Allgemein

Die Standardschnittstelle wurde so erweitert, dass nun auch mehrere DFÜ Partner verarbeitet werden können.

An der Struktur hat sich nichts verändert, jedoch ist es nun möglich innerhalb von einer Datei mehrere Header bzw. Trailer zu senden.

Header

Wichtig dabei ist, dass der Beginn eines neuen Headers, Satzart "01", dem bisherigen Dateianfang entspricht.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- Ermittlung/Prüfung neuer DFÜ-Partner
- Fahrt und Sendungszähler muss wieder von vorne beginnen
- Prüfung auf Trailer

Sollte ein Header ohne vorhergehenden Trailer gesendet werden, dann wird der letzte DFÜ-Partner abgeschlossen und eine Warnung ausgegeben.

Sollte ein Fehler bei der Ermittlung des DFÜ-Partners erfolgen, dann werden alle Sätze bis zur nächsten Satzart "01" überlesen.

Trailer

Wichtig ist, dass jeder DFÜ-Partner mit einem Trailer abgeschlossen wird.

Dabei wird die Satzanzahl gemeldet (Gesamt minus Trailer) nur mit dem Block dieses DFÜ-Partners verglichen.

D.h. es ist nicht die Gesamtanzahl je Datei sondern die Anzahl zwischen Header und Trailer in der Satzart „99“ zu übermitteln.

Die Fehler bzw. Warnungen werden nicht je DFÜ-Partner gemeldet (Mail/Logfile) sondern je Datei zusammengefasst.

Hinweise

Hinweis - fixe Nummernkreisbereiche

reservierte Nummern-kreise

Über die Nummernkreisbereiche (Stammdaten) können 3 fixe Bereiche definiert werden.

Siehe: LBASE - Hinweis Nummernkreisvergabe

Das sind:

- "BELID" (Ermittlung Beleg-ID)
- "FARID" (Ermittlung Fahrt-ID)
- "SDGID" (Ermittlung Sendungs-Id)

Diese sind reserviert sind und dürfen nicht für "normale" Nummer-kreise verwendet werden!

Verwendung

Im Serverbereich werden anhand einer Organisationseinheit eine vergebende Stelle und eine laufende Nummer vergeben.

Dies gilt bei den eingehenden Fahrt und Sendungsschnittstellen bzw. beim Beleg und Eingangsvorschauimport.

Funktionales

In den Organisationseinheiten (AB,NL,FA,KO) kann ein neues Feld "vergeben-de Stelle" gesetzt werden.

Wichtig, auf der gleichen Ebene muss dann in den Nummernkreisen ein Bereich angelegt werden.

- Bei **Fahrt und Sendung** wird mit der übergebenen (oder Default) Or-ganisationseinheit (zb. Abteilung) hierarchisch nach oben gesucht.
- Bei den Belegen wird erst ab der Beleg-Firma hierarchisch nach oben gesucht.

Wichtig: Es wird erst ein Nummernkreis gezogen, wenn die vergebende Stelle und der Nummernkreis auf der gleichen Ebene (Organisationseinheit) sind.

zb. wird auf der Firma die vergebende Stelle "WM" gesetzt.

- Zusätzlich wird je ein Nummernkreis FARID und SDGID auf dieser Fir-ma angelegt.
  Dies ergibt dann "WM-12345" bei der Fahrt und "WM-99999-WM-1" bei der Sendung.

Hinweis:
Es erfolgt bei Anlage der Nummernkreise keine Prüfung ob diese Kombination von "vergebender Stelle" und "Laufnummer" bereits vergeben wurde oder sich mit anderen Nummernkreisen überschneiden.

grundlegende Definitionen der Schnittstellenbeschreibungen

Einleitung

Folgend sind einige Definitionen unserer Schnittstellenbeschreibungen zusammengefasst.

Satzbereiche

Jede Satzart umfasst einen Identifikationsbereich, den Nutzdatenbereich und einer Satzende - Kennung.

Identifikationsbereich	5 Zeichen	Bereich ohne Füllzeichen, nur ASCII-ZIFFERN (0 – 9)
Nutzdatenbereich	Variabel	ASCII –TXT mit Umlaute/ohne Steuerzeichen
Satzende - Kennung	2 Zeichen	CR/LF (ASCII – 13 , ASCII - 10) hinter dem letzten Satzfeld der Satzart

Satzfelder

Rahmen

Fixierte Spaltenbreite OHNE Trennzeichen

Arten der Satzfelder:

- CHARACTER
- NUMBER
- DATE
- DATETIME

Inhalt

Daten, welche für eine ordnungsgemäße Übernahme in TRANSFLOW benötigt werden, sind MUSS-Felder und müssen ausgefüllt sein.

MUSS-Felder stehen immer am Anfang des Nutzdatenbereiches der jeweiligen Satzart.

Auffüllung der Satzfelder bei fixen Satzformat:

- NUMBER-Felder werden mit ”Leading Zeros” aufgefüllt (Zahl steht **rechtsbündig**).
- CHARACTER-Felder werden mit ”Trailing Blanks” aufgefüllt (Inhalt steht **linksbündig**).
- DATE-Felder haben ein fixes Format und MÜSSEN in diesem Format gespeichert sein.
- DATETIME-Felder haben ein fixes Format und MÜSSEN in diesem Format gespeichert sein.
- DEFAULT für “KEIN WERT“: Länge des Feldes mit “Blanks“ auffüllen.

Zeichensatz

Standard ASCII-Zeichen des erweiterten ASCII-Zeichensatzes (mit Umlauten).

Füllzeichen	ASCII – 32 (Standard)
Zahlen	Numerische Felder werden aufgefüllt mit Vornullen erwartet. Dezimaltrenner ist der Punkt. Beispiel. NUM 8,3 = 0002.234
Datum/Zeit	Das Datum-/Zeitformat wird als DATETIME-Feld gekennzeichnet, Dieses ist ein 12-stelliges Feld im Format **YYYYMMDDHH24MI**. Beispiel:19660301230959 für 1. März 1966 23 Uhr 09 Minuten
Datum	Das Datumsformat wird als DATE-Feld gekennzeichnet. Dieses ist ein 8-stelliges Feld im Format **YYYYMMDD**. Beispiel: 19660301 für 1. März 1966
Organisations-Einheit	Organisationseinheiten werden mit dem Format ORG definiert. Dieses ist ein CHAR(11)-Feld und setzt sich wie folgt zusammen: XOOOOOOOOOO Legende:

X steht für		O steht für
K	Kennzeichen	org_orgid oder org_ident oder org_kstnr (Abhängig von K)
P	Primärschlüssel (org_orgid)	
I	interne Identifikation (org_ident)	
E	externe Kostenstelle (org_kstnr)	

Hinweis - Neutralisierung

Grundsätzlich	Die Neutralisierung des Absenders bei Datenaustausch ist standardmäßig nicht aktiviert.
Howto	Wenn der Absender neutralisiert werden soll, geschieht dies über eine Codeumsetzung in LBase Stammdaten.
Beispiel	**Fortras 80 oder 128** ---------- SADR_REGEL, int. "SU", extern. "BY,CZ,SU", nach Extern, kein Default ---------- Das bedeutet, dass falls ein Käufer vorhanden ist, diese Adresse als Absender ausgegeben wird usw. **Standardschnittstelle LBASE** ----------

ADRNEUTRAL, int. "NEUTRAL", extern. "Y", nach Extern, kein Default
---

Das bedeutet, dass falls ein Käufer vorhanden ist, dieser anstatt dem Absender ausgegeben wird.

Notizen

TRANSFLOW Informationslogistik GmbH
Am Kehlerpark 1
6850 Dornbirn

T +43 (0)5572-56 5000 -0
F +43 (0) 5572-56 5000 -9
sales@transflow.com
http://www.transflow.com
Druckdatum: 9-May-06